
Elastic Load Balancing

Equilibreurs de charge classiques



Amazon's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Amazon's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Amazon. All other trademarks not owned by Amazon are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'un Classic Load Balancer ?	1
Présentation d'Équilibreur de charge classique	1
Avantages	2
Comment démarrer	2
Tarification	2
Didacticiel : Création d'un Classic Load Balancer	3
Avant de commencer	3
Étape 1 : Sélection d'un type d'équilibreur de charge	3
Étape 2 : Définir votre équilibreur de charge	4
Étape 3 : Attribuer des groupes de sécurité à votre équilibreur de charge dans un VPC	5
Étape 4 : Configurer les vérifications de l'état pour vos Instances EC2	5
Étape 5 : Enregistrer des instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge	6
Étape 6 : Baliser votre équilibreur de charge (facultatif)	6
Étape 7 : Créer et vérifier votre équilibreur de charge	7
Étape 8 : Supprimer votre équilibreur de charge (facultatif)	7
Équilibreurs de charge accessibles sur Internet	9
Noms DNS publics pour votre équilibreur de charge	9
Créer un équilibreur de charge accessible sur Internet	10
Équilibreurs de charge internes	11
Nom DNS public de votre équilibreur de charge	11
Créer un équilibreur de charge interne	12
Prérequis	12
Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de la console	12
Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de l'interface AWS CLI	14
Instances enregistrées	16
Bonnes pratiques pour vos instances	16
Préparation de votre VPC et de vos instances EC2	16
Configurer les vérifications de l'état	17
Configuration d'un vérification de l'état	18
Mettre à jour la configuration de vérification de l'état	19
Vérifier l'état de santé de vos Instances	20
Résoudre des problèmes de vérification de l'état	20
Configurer des groupes de sécurité	20
Groupes de sécurité pour les équilibreurs de charge dans un VPC	21
Groupes de sécurité pour des instances dans un VPC	23
ACL réseau pour des équilibreurs de charge dans un VPC	24
Groupes de sécurité pour des instances dans EC2-Classic	25
Ajouter ou supprimer des zones de disponibilité	27
Ajouter une zone de disponibilité	28
Enlever une zone de disponibilité	29
Ajouter ou supprimer des sous-réseaux	29
Prérequis	30
Ajouter un sous-réseau	30
Supprimer un sous-réseau	31
Enregistrer ou annuler l'enregistrement des instances	32
Prérequis	33
Enregistrer une Instance	33
Annuler l'enregistrement d'une Instance	33
Écouteurs	35
Protocoles	35
Protocole TCP/SSL	36
Protocole HTTP/HTTPS	36
Écouteurs HTTPS/SSL	37
Certificats de serveur SSL	37

Négociation SSL	37
Authentification de serveur principal	37
Configurations d'écouteur	37
En-têtes X-Forwarded	39
X-Forwarded-For	39
X-Forwarded-Proto	40
X-Forwarded-Port	40
Ecouteurs HTTPS	41
Certificats SSL/TLS	41
Création ou importation d'un certificat SSL/TLS à l'aide d'AWS Certificate Manager	42
Importation d'un certificat SSL/TLS à l'aide d'IAM	42
Configurations de négociation SSL	42
Stratégies de sécurité	43
Protocoles SSL	43
Préférence pour l'ordre des serveurs	44
Chiffrements SSL	44
Stratégies de sécurité SSL prédéfinies	46
Création d'un équilibreur de charge HTTPS	48
Prérequis	49
Créer un équilibreur de charge HTTPS/SSL à l'aide de la console	49
Créer un équilibreur de charge HTTPS/SSL à l'aide de l'interface AWS CLI	54
Configurer un écouteur HTTPS	62
Prérequis	63
Ajouter un écouteur HTTPS à l'aide de la console	63
Ajouter un écouteur HTTPS à l'aide de l'interface AWS CLI	64
Remplacer le certificat SSL	66
Remplacer le certificat SSL à l'aide de la console	66
Remplacer le certificat SSL à l'aide de l'interface AWS CLI	67
Mettre à jour la configuration de négociation SSL	67
Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de la console	68
Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de l'interface AWS CLI	68
Configurer votre équilibreur de charge	72
Configurer le délai d'inactivité	72
Configurer le délai d'inactivité à l'aide de la console	72
Configurer le délai d'inactivité à l'aide de l'interface AWS CLI	73
Configurer l'équilibrage de charge entre zones	73
Activer l'équilibrage de charge entre zones	74
Désactiver l'équilibrage de charge entre zones	75
Configurer le drainage de la connexion	76
Activer le drainage de la connexion	77
Désactiver le drainage de la connexion	77
Configurer le protocole proxy	78
En-tête du protocole proxy	78
Prérequis pour l'activation du protocole proxy	79
Activer le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI	79
Désactiver le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI	81
Configurer des sessions permanentes	81
Permanence de session basée sur la durée	82
Permanence des sessions contrôlées par application	84
Baliser votre équilibreur de charge	86
Restrictions liées aux balises	86
Ajouter une balise	86
Supprimer une balise	87
Configurer un nom de domaine	88
Associer votre nom de domaine personnalisé au nom de votre équilibreur de charge	88
Configurer le basculement DNS pour votre équilibreur de charge	89
Dissocier votre nom de domaine personnalisé de votre équilibreur de charge	90

Surveillance de votre équilibreur de charge	91
Indicateurs CloudWatch	91
Indicateurs Equilibreur de charge classique	92
Dimensions des métriques pour les équilibreurs de charge classiques	97
Statistiques des métriques Equilibreur de charge classique	97
Afficher les métriques CloudWatch pour votre équilibreur de charge	98
Créer des alarmes CloudWatch pour votre équilibreur de charge	99
Journaux d'accès	100
Fichiers journaux d'accès	100
Entrées de journal d'accès	101
Traitement des journaux d'accès	105
Activer les journaux d'accès	105
Désactiver les journaux d'accès	110
Journaux CloudTrail	111
Informations Elastic Load Balancing dans CloudTrail	111
Présentation des entrées des fichiers journaux Elastic Load Balancing	112
Dépanner votre équilibreur de charge	114
Erreurs d'API	115
CertificateNotFound : non défini	115
Hors service : Une erreur temporaire s'est produite	115
Erreurs HTTP	116
HTTP 400 : BAD_REQUEST	116
HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED	117
HTTP 408 : Délai d'attente des demandes	117
HTTP 502 : Passerelle erronée	117
HTTP 503 : Service indisponible	117
HTTP 504 : Délai de passerelle expiré	118
Métriques de code de réponse	118
HTTPCode_ELB_4XX	119
HTTPCode_ELB_5XX	119
HTTPCode_Backend_2XX	119
HTTPCode_Backend_3XX	119
HTTPCode_Backend_4XX	119
HTTPCode_Backend_5XX	119
Vérifications de l'état de santé	120
Erreur de page cible de vérification de l'état	120
La connexion aux instances a expiré	121
L'authentification par clé publique échoue	121
L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibreur de charge	122
Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts	122
Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la vérification de l'état ELB	122
Connectivité du client	123
Enregistrement d'instance	123
L'enregistrement d'une instance EC2 prend trop de temps	123
Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante	124
Limites	125
Historique du document	126

Qu'est-ce qu'un Classic Load Balancer ?

Elastic Load Balancing prend en charge trois types d'équilibreurs de charge : les Application Load Balancers, les Équilibreurs de charge du réseau et les Equilibreurs de charge classiques. Ce guide présente les Equilibreurs de charge classiques. Pour plus d'informations sur Application Load Balancers, consultez le [Guide de l'utilisateur pour les Application Load Balancers](#). Pour plus d'informations sur les équilibreurs de charge réseau, consultez le [Guide de l'utilisateur pour les Équilibreurs de charge du réseau](#).


Présentation d'Équilibreur de charge classique

L'équilibreur de charge distribue le trafic applicatif entrant sur plusieurs instances EC2 dans plusieurs zones de disponibilité. Cela augmente la tolérance aux pannes de vos applications. Elastic Load Balancing détecte les instances non saines et achemine le trafic uniquement vers des instances saines.

Votre équilibreur de charge constitue un point de contact unique pour les clients. La disponibilité de votre application s'en trouve accrue. Vous pouvez ajouter et supprimer des instances dans votre équilibreur de charge au fur et à mesure que vos besoins évoluent, sans interrompre le débit global de demandes transmises à votre application. Elastic Load Balancing met à l'échelle votre équilibreur de charge en fonction de la modification du trafic vers votre application au fil du temps. Elastic Load Balancing peut procéder à une mise à l'échelle automatique en fonction de la plupart des charges de travail.

Un écouteur vérifie les demandes de connexion des clients à l'aide du protocole et du port que vous configurez, et transmet les demandes à une ou plusieurs instances enregistrées en utilisant le protocole et le numéro de port que vous configurez. Vous ajoutez un ou plusieurs écouteurs à l'équilibreur de charge.

Vous pouvez configurer des vérifications de l'état qui sont utilisées pour surveiller l'état des instances enregistrées afin que l'équilibreur de charge envoie les demandes uniquement aux instances saines.



Pour garantir que vos instances enregistrées puissent traiter la charge de demandes dans chaque zone de disponibilité, il est important de conserver environ le même nombre d'instances dans chaque zone de disponibilité enregistrée auprès de l'équilibreur de charge. Par exemple, si vous avez dix instances dans la zone de disponibilité us-west-2a et deux instances dans la zone de disponibilité us-west-2b, les demandes sont réparties de manière uniforme entre les deux zones de disponibilité. En conséquence, les deux instances dans us-west-2b traitent la même quantité de trafic que les dix instances dans us-west-2a. Vous devriez plutôt avoir six instances dans chaque zone de disponibilité.

Par défaut, l'équilibreur de charge répartit le trafic uniformément entre les zones de disponibilité qui vous activez pour votre équilibreur de charge. Afin de répartir le trafic de manière uniforme entre toutes les instances enregistrées dans toutes les zones de disponibilité activées, activez l'équilibrage de charge entre zones sur votre équilibreur de charge. Cependant, nous vous recommandons de conserver des nombres approximativement équivalents d'instances dans chaque zone de disponibilité pour une meilleure tolérance aux pannes.

Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement d'Elastic Load Balancing](#) dans le manuel Elastic Load Balancing Guide de l'utilisateur.

Avantages

Utiliser un Equilibreur de charge classique au lieu d'un Equilibreur de charge d'application offre les avantages suivants :

- Prise en charge d'EC2-Classic
- Prise en charge des écouteurs TCP et SSL
- Prise en charge des sessions permanentes à l'aide de cookies générés par l'application

Pour plus d'informations sur les fonctions prises en charge par chaque type d'équilibreur de charge, consultez [Comparaison des produits Elastic Load Balancing](#).

Comment démarrer

- Pour savoir comment créer un Equilibreur de charge classique et enregistrer des instances EC2 auprès de celui-ci, consultez [Didacticiel : Création d'un Classic Load Balancer \(p. 3\)](#).
- Pour en savoir comment créer un équilibreur de charge HTTPS et enregistrer des instances EC2 auprès de celui-ci, consultez [Création d'un Classic Load Balancer avec un écouteur HTTPS \(p. 48\)](#).
- Pour apprendre à utiliser les différentes fonctions prises en charge par Elastic Load Balancing, consultez [Configurer votre Classic Load Balancer \(p. 72\)](#).

Tarification

Avec votre équilibreur de charge, vous payez uniquement en fonction de votre utilisation. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Elastic Load Balancing](#).

Didacticiel : Création d'un Classic Load Balancer

Ce didacticiel fournit une présentation pratique de l'utilisation d'Équilibreur de charge classiques avec l'interface web AWS Management Console. Vous allez créer un équilibreur de charge qui reçoit le trafic HTTP public et l'envoie à vos instances EC2.

Notez que vous pouvez créer votre équilibreur de charge pour l'utiliser avec EC2-Classic ou un VPC. Certaines des tâches décrites dans ce didacticiel s'appliquent uniquement aux équilibreurs de charge dans un VPC.

Tâches

- [Avant de commencer](#) (p. 3)
- [Étape 1 : Sélection d'un type d'équilibreur de charge](#) (p. 3)
- [Étape 2 : Définir votre équilibreur de charge](#) (p. 4)
- [Étape 3 : Attribuer des groupes de sécurité à votre équilibreur de charge dans un VPC](#) (p. 5)
- [Étape 4 : Configurer la vérification de l'état pour vos Instances EC2](#) (p. 5)
- [Étape 5 : Enregistrer des instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge](#) (p. 6)
- [Étape 6 : Baliser votre équilibreur de charge \(facultatif\)](#) (p. 6)
- [Étape 7 : Créer et vérifier votre équilibreur de charge](#) (p. 7)
- [Étape 8 : Supprimer votre équilibreur de charge \(facultatif\)](#) (p. 7)

Avant de commencer

- Suivez les étapes de [Préparation de votre VPC et de vos instances EC2](#) (p. 16).
- Lancez les instances EC2 que vous avez l'intention d'enregistrer auprès de votre équilibreur de charge. Assurez-vous que les groupes de sécurité pour ces instances autorisent l'accès HTTP sur le port 80.
- Installez un serveur web, comme Apache ou Internet Information Services (IIS), sur chaque instance, entrez son nom DNS dans le champ d'adresse d'un navigateur web connecté à Internet et vérifiez que le navigateur affiche la page par défaut du serveur.

Étape 1 : Sélection d'un type d'équilibreur de charge

Elastic Load Balancing prend en charge trois types d'équilibreurs de charge : les Application Load Balancers, les Équilibreurs de charge du réseau et les Équilibreurs de charge classiques. Dans le cadre de ce didacticiel, vous créez un Équilibreur de charge classique. Pour créer un Équilibreur de charge d'application, vous pouvez également consulter [Démarrez avec les Application Load Balancers](#) dans le manuel Guide de l'utilisateur pour les Application Load Balancers. Pour créer un équilibreur de charge réseau, consultez [Premiers pas avec les équilibreurs de charge réseau](#) dans le Guide de l'utilisateur des équilibreurs de charge réseau.

Pour créer un Equilibreur de charge classique

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans la barre de navigation, choisissez une région pour votre équilibreur de charge. Veillez à sélectionner la même région que celle que vous avez sélectionnée pour vos instances EC2.
3. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
4. Sélectionnez Create Load Balancer.
5. Pour Classic Load Balancer, choisissez Create.

Étape 2 : Définir votre équilibreur de charge

Vous devez fournir une configuration de base pour votre équilibreur de charge, par exemple, un nom, un réseau et un écouteur.

Un écouteur est un processus qui vérifie les requêtes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibreur de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibreur de charge vers l'instance). Dans ce didacticiel, vous allez configurer un écouteur qui accepte les demandes HTTP sur le port 80 et les envoie à vos instances sur le port 80 à l'aide de HTTP.

Définir votre équilibreur de charge et votre écouteur

1. Pour Nom de l'équilibreur de charge, tapez un nom pour l'équilibreur de charge.

Le nom de votre Equilibreur de charge classique doit être unique dans l'ensemble de vos équilibreurs de charge d'application Equilibreur de charge classique de la région, ne peut contenir que 32 caractères, ne peut comporter que des caractères alphanumériques et des traits d'union et ne doit pas commencer ou se terminer par un trait d'union.

2. Pour Créer un LB à l'intérieur, sélectionnez le réseau que vous avez sélectionné pour vos instances : EC2-Classic ou un VPC spécifique.
3. [VPC par défaut] Si vous avez sélectionné un VPC par défaut et que vous souhaitez choisir les sous-réseaux pour votre équilibreur de charge, sélectionnez Activer la configuration de VPC avancée.
4. Conservez la configuration d'écouteur par défaut.

Load Balancer name:

Create LB Inside:

Create an internal load balancer: (what's this?)

Enable advanced VPC configuration:

Listener Configuration:

Load Balancer Protocol	Load Balancer Port	Instance Protocol	Instance Port
HTTP	80	HTTP	80

5. [EC2-VPC] Pour Available subnets, sélectionnez au moins un sous-réseau public disponible à l'aide son icône d'ajout. Le sous-réseau est déplacé sous Selected subnets. Pour améliorer la disponibilité de votre équilibreur de charge, sélectionnez plusieurs sous-réseaux publics.

Note

Si vous avez sélectionné EC2-Classic comme réseau, ou que vous avez un VPC par défaut mais que vous n'avez pas sélectionné Enable advanced configuration VPC, vous ne voyez pas l'interface utilisateur pour sélectionner les sous-réseaux.

Vous pouvez ajouter au plus un seul sous-réseau par zone de disponibilité. Si vous sélectionnez un sous-réseau depuis une zone de disponibilité où il existe déjà un sous-réseau sélectionné, ce sous-réseau remplace le sous-réseau actuellement sélectionné pour la zone de disponibilité.

Elastic Load Balancing Equilibreurs de charge classiques
Étape 3 : Attribuer des groupes de sécurité
à votre équilibreur de charge dans un VPC

Available subnets				
Actions	Availability Zone	Subnet ID	Subnet CIDR	Name
+	us-west-2c	subnet-cb663da2	10.0.1.0/24	
+	us-west-2c	subnet-c9663da0	10.0.0.0/24	

Selected subnets				
Actions	Availability Zone	Subnet ID	Subnet CIDR	Name
-	us-west-2a	subnet-e4f33493	10.0.2.0/24	
-	us-west-2b	subnet-5264e837	10.0.3.0/24	

6. Choisissez Next: Assign Security Groups.

Étape 3 : Attribuer des groupes de sécurité à votre équilibreur de charge dans un VPC

Si vous avez sélectionné un VPC comme réseau, vous devez affecter à votre équilibreur de charge un groupe de sécurité qui autorise le trafic entrant sur les ports que vous avez spécifiés pour cet équilibreur de charge et les vérifications de l'état pour cet équilibreur de charge.

Note

Si vous avez sélectionné EC2-Classic comme réseau, vous pouvez passer à l'étape suivante. Par défaut, Elastic Load Balancing fournit un groupe de sécurité pour les équilibreurs de charge dans EC2-Classic.

Pour attribuer un groupe de sécurité à votre équilibreur de charge

1. Sur la page Assign Security Groups, sélectionnez Create a new security group.
2. Tapez un nom et une description pour votre groupe de sécurité, ou laissez le nom et la description par défaut. Ce nouveau groupe de sécurité contient une règle qui autorise le trafic vers le port que vous avez configuré pour être utilisé par votre équilibreur de charge.

Assign a security group: Create a new security group
 Select an existing security group

Security group name:

Description:

Type	Protocol	Port Range	Source
HTTP	TCP	80	Anywhere 0.0.0.0/0

3. Choisissez Next: Configure Security Settings.
4. Pour ce didacticiel, vous n'utilisez pas un écouteur sécurisé. Choisissez Next : Configure Health Check pour passer à l'étape suivante.

Étape 4 : Configurer les vérification de l'état pour vos Instances EC2

Elastic Load Balancing vérifie automatiquement l'état de santé des instances EC2 pour votre équilibreur de charge. Si Elastic Load Balancing trouve une instance défectueuse, il arrête de lui envoyer du trafic et

redirige le trafic vers des instances saines. Dans cette étape, vous allez personnaliser les vérifications de l'état de votre équilibreur de charge.

Pour configurer des vérifications de l'état pour vos instances

1. Sur la page Configure Health Check, laissez Ping Protocol défini sur HTTP et Ping Port défini sur 80.
2. Pour Ping Path, remplacez la valeur par défaut par une seule barre oblique (« / »). Cela demande à Elastic Load Balancing d'envoyer les requêtes de vérification de l'état à la page d'accueil par défaut pour votre serveur web, par exemple, `index.html`.

Ping Protocol	<input type="text" value="HTTP"/>
Ping Port	<input type="text" value="80"/>
Ping Path	<input type="text" value="/"/>

3. Pour Advanced Details, conservez les valeurs par défaut.
4. Choisissez Next: Add EC2 Instances.

Étape 5 : Enregistrer des instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge

Votre équilibreur de charge répartit le trafic entre les instances qui sont enregistrées auprès de celui-ci.

Note

Lorsque vous enregistrez une instance avec une interface réseau Elastic (ENI) attachée, l'équilibreur de charge achemine le trafic vers l'adresse IP principale de l'interface principale (eth0) de l'instance.

Pour enregistrer des Instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge

1. Sur la page Add EC2 Instances, sélectionnez les instances à enregistrer auprès de votre équilibreur de charge.
2. Laissez les options d'équilibrage de charge entre zones et de drainage de la connexion activées.
3. Choisissez Next: Add Tags.

Vous pouvez également enregistrer les instances auprès de votre équilibreur de charge plus tard en utilisant les options suivantes :

- Sélectionnez les instances en cours d'exécution après avoir créé l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Enregistrer des instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge \(p. 32\)](#).
- Configurez Auto Scaling pour enregistrer les instances automatiquement lorsqu'il les lance. Pour plus d'informations, consultez [Configurer une application mise à l'échelle et à charge équilibrée](#) dans le Amazon EC2 Auto Scaling Guide de l'utilisateur.

Étape 6 : Baliser votre équilibreur de charge (facultatif)

Vous pouvez baliser votre équilibreur de charge ou passer à l'étape suivante. Notez que vous pouvez baliser votre équilibreur de charge plus tard ; pour plus d'informations, consultez [Baliser votre Classic Load Balancer \(p. 86\)](#).

Pour ajouter des balises à votre équilibreur de charge

1. Sur la page Add Tags, spécifiez une clé et une valeur pour la balise.
2. Pour ajouter une autre balise, choisissez Create Tag, puis spécifiez une clé et une valeur pour la balise.
3. Une fois que vous avez fini d'ajouter des balises, choisissez Review and Create.

Étape 7 : Créer et vérifier votre équilibreur de charge

Avant de créer l'équilibreur de charge, vérifiez les paramètres que vous avez sélectionnés. Une fois l'équilibreur de charge créé, vous pouvez vérifier qu'il envoie le trafic vers vos instances EC2.

Pour créer et tester votre équilibreur de charge

1. Sur la page Review, choisissez Create.
2. Une fois que vous êtes informé que votre équilibreur de charge a été créé, choisissez Close.
3. Sélectionnez votre nouvel équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, vérifiez la ligne Status. Si elle indique que certaines de vos instances ne sont pas en service, c'est probablement parce qu'elles sont encore dans le processus d'enregistrement. Pour plus d'informations, consultez [Dépanner un Classic Load Balancer : enregistrement d'instance \(p. 123\)](#).
5. Une fois qu'au moins l'une de vos instances EC2 est en service, vous pouvez tester votre équilibreur de charge. Copiez la chaîne du champ DNS name (par exemple, my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com) et collez-la dans le champ d'adresse d'un navigateur web connecté à Internet. Si votre équilibreur de charge fonctionne, vous voyez la page par défaut de votre serveur.

Étape 8 : Supprimer votre équilibreur de charge (facultatif)

Dès que votre équilibreur de charge est disponible, vous êtes facturé pour chaque heure ou heure partielle pendant laquelle vous le laissez tourner. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un équilibreur de charge, vous pouvez le supprimer. Dès que l'équilibreur de charge est supprimé, vous cessez d'être facturé pour celui-ci. Notez que la suppression d'un équilibreur de charge n'affecte pas les instances enregistrées auprès de celui-ci.


Pour supprimer l'équilibreur de charge

1. Si vous avez un enregistrement CNAME pour votre domaine qui pointe sur votre équilibreur de charge, faites-le pointer sur un nouvel emplacement et attendez que le changement DNS prenne effet avant de supprimer votre équilibreur de charge.
2. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
3. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
4. Sélectionnez l'équilibreur de charge.
5. Choisissez Actions, Delete.
6. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Yes, Delete.
7. (Facultatif) Quand vous supprimez un équilibreur de charge, les instances EC2 qui lui sont associées continuent de s'exécuter et vous êtes facturé pour chaque heure ou heure partielle pendant laquelle

vous les laissez tourner. Pour plus d'informations sur l'arrêt ou la résiliation de vos instances, consultez [Arrêt et démarrage de votre instance](#) ou [Résilier une instance](#) dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Classic Load Balancers accessibles sur Internet

Un équilibreur de charge accessible sur Internet possède un nom DNS publiquement résolu. Il peut router les demandes de clients via Internet vers les instances EC2 qui sont enregistrées auprès de l'équilibreur de charge.



Si un équilibreur de charge est situé dans un VPC avec ClassicLink activé, ses instances peuvent être des instances EC2-Classic liées. Si un équilibreur de charge est situé dans EC2-Classic, ses instances doivent être dans EC2-Classic.

Table des matières

- [Noms DNS publics pour votre équilibreur de charge \(p. 9\)](#)
- [Créer un équilibreur de charge accessible sur Internet \(p. 10\)](#)

Noms DNS publics pour votre équilibreur de charge

Lorsque votre équilibreur de charge est créé, il reçoit un nom DNS public que les clients peuvent utiliser pour envoyer des demandes. Les serveurs DNS résolvent le nom DNS de votre équilibreur de charge aux adresses IP publiques des nœuds d'équilibreur de charge pour votre équilibreur de charge. Chaque nœud d'équilibreur de charge est connecté aux instances principales à l'aide d'adresses IP privées.

EC2-VPC

Les équilibreurs de charge situés dans un VPC prennent en charge les adresses IPv4 uniquement. La console affiche un nom DNS public au format suivant :

```
name-1234567890.region.elb.amazonaws.com
```

EC2-Classic

Les équilibreurs de charge situés dans EC2-Classic prennent en charge les adresses IPv4 et IPv6. La console affiche les noms DNS publics suivants :

```
name-123456789.region.elb.amazonaws.com  
ipv6.name-123456789.region.elb.amazonaws.com
```

```
dualstack.name-123456789.region.elb.amazonaws.com
```

Le nom DNS public de base renvoie uniquement des enregistrements IPv4. Le nom DNS public avec le préfixe `ipv6` renvoie uniquement des enregistrements IPv6. Le nom DNS public avec le préfixe `dualstack` renvoie des enregistrements IPv4 et IPv6. Nous vous recommandons d'activer la prise en charge d'IPv6 en utilisant le nom DNS avec le préfixe `dualstack` pour que les clients puissent accéder à l'équilibreur de charge à l'aide d'IPv4 ou d'IPv6.

Les clients peuvent se connecter à votre équilibreur de charge EC2-Classic à l'aide d'IPv4 ou d'IPv6. Toutefois, la communication entre l'équilibreur de charge et ses instances principales utilise uniquement IPv4, quelle que soit la façon dont le client communique avec votre équilibreur de charge.

Créer un équilibreur de charge accessible sur Internet

Lorsque vous créez un équilibreur de charge dans un VPC, vous pouvez le définir en tant qu'équilibreur de charge interne ou accessible sur Internet. Vous créez un équilibreur de charge accessible sur Internet dans un sous-réseau public. Les équilibreurs de charge dans EC2-Classic sont toujours des équilibreurs de charge accessibles sur Internet.

Lorsque vous créez votre équilibreur de charge, vous configurez des écouteurs et des vérifications de l'état, et vous enregistrez des instances principales. Vous configurez un écouteur en spécifiant un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibreur de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibreur de charge vers les instances principales). Vous pouvez configurer plusieurs écouteurs pour votre équilibreur de charge.

Pour créer un équilibreur de charge accessible sur Internet de base, consultez [Didacticiel : Création d'un Classic Load Balancer \(p. 3\)](#).

Pour créer un équilibreur de charge avec un écouteur HTTPS, consultez [Création d'un Classic Load Balancer avec un écouteur HTTPS \(p. 48\)](#).

Internal Classic Load Balancers internes

Lorsque vous créez un équilibreur de charge dans un VPC, vous devez choisir entre un équilibreur de charge interne et un équilibreur de charge accessible sur Internet.

Les nœuds d'un équilibreur de charge accessible sur Internet ont des adresses IP publiques. Le nom DNS d'un équilibreur de charge accessible sur Internet est publiquement résolu en les adresses IP publiques des nœuds. Les équilibreurs de charge accessibles sur Internet peuvent donc acheminer des demandes de clients via Internet. Pour plus d'informations, consultez [Classic Load Balancers accessibles sur Internet \(p. 9\)](#).

Les nœuds d'un équilibreur de charge interne ont des adresses IP privées uniquement. Le nom DNS d'un équilibreur de charge interne est publiquement résolu en les adresses IP privées des nœuds. Les équilibreurs de charge internes peuvent donc acheminer uniquement des demandes de clients avec un accès au VPC de l'équilibreur de charge.

Si votre application possède plusieurs niveaux, par exemple, des serveurs web qui doivent être connectés à Internet et des serveurs de base de données qui sont connectés uniquement aux serveurs web, vous pouvez concevoir une architecture utilisant à la fois un équilibreur de charge interne et un équilibreur de charge accessible sur Internet. Créez un équilibreur de charge accessible sur Internet et enregistrez les serveurs Web auprès de celui-ci. Créez un équilibreur de charge interne et enregistrez les serveurs de base de données auprès de celui-ci. Les serveurs web reçoivent les demandes de l'équilibreur de charge accessible sur Internet et les envoient pour les serveurs de base de données à l'équilibreur de charge interne. Les serveurs de base de données reçoivent les demandes de l'équilibreur de charge interne.




Table des matières

- [Nom DNS public de votre équilibreur de charge \(p. 11\)](#)
- [Création d'un Classic Load Balancer interne \(p. 12\)](#)

Nom DNS public de votre équilibreur de charge

Lorsqu'un équilibreur de charge interne est créé, il reçoit un nom DNS public au format suivant :


```
internal-name-123456789.region.elb.amazonaws.com
```

Les serveurs DNS résolvent le nom DNS de votre équilibreur de charge aux adresses IP privées des nœuds d'équilibreur de charge pour votre équilibreur de charge interne. Chaque nœud d'équilibreur de charge est connecté aux adresses IP privées des instances principales à l'aide d'interfaces réseau Elastic. Si l'équilibrage de charge entre zones est activé, chaque nœud est connecté à chaque instance principale, quelle que soit la zone de disponibilité. Sinon, chaque nœud est connecté uniquement aux instances qui sont dans sa zone de disponibilité.

Création d' un Classic Load Balancer interne

Vous pouvez créer un équilibreur de charge interne pour répartir le trafic vers vos instances EC2 depuis les clients ayant accès au VPC de l'équilibreur de charge.

Table des matières

- [Prérequis \(p. 12\)](#)
- [Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de la console \(p. 12\)](#)
- [Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 14\)](#)

Prérequis

- Si vous n'avez pas encore créé de VPC pour votre équilibreur de charge, vous devez le créer avant de démarrer. Pour plus d'informations, consultez [Préparation de votre VPC et de vos instances EC2 \(p. 16\)](#).
- Lancez les instances EC2 que vous avez l'intention d'enregistrer auprès de votre équilibreur de charge interne. Veillez à les lancer dans des sous-réseaux privés dans le VPC destiné à l'équilibreur de charge.

Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de la console

Par défaut, Elastic Load Balancing crée un équilibreur de charge accessible sur Internet. Utilisez la procédure suivante pour créer un équilibreur de charge interne et enregistrer vos instances EC2 auprès de l'équilibreur de charge interne nouvellement créé.

Pour créer un équilibreur de charge interne

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez Create Load Balancer.
4. Pour Select load balancer type (Sélectionner un type d'équilibreur de charge), choisissez Équilibreur de charge classique.
5. Dans la page Définir un équilibreur de charge, procédez de la façon suivante :
 - a. Pour Nom de l'équilibreur de charge, tapez un nom pour l'équilibreur de charge.

Le nom de votre Équilibreur de charge classique doit être unique dans l'ensemble de vos équilibreurs de charge d'application Équilibreur de charge classique de la région, ne peut contenir que 32 caractères, ne peut comporter que des caractères alphanumériques et des traits d'union et ne doit pas commencer ou se terminer par un trait d'union.
 - b. Pour Créer un LB à l'intérieur, sélectionnez un VPC pour votre équilibreur de charge.

- c. Choisissez Créer un équilibreur de charge interne.
- d. [VPC par défaut] Si vous avez sélectionné un VPC par défaut et que vous souhaitez sélectionner des sous-réseaux pour votre équilibreur de charge, choisissez Activer la configuration de VPC avancée.
- e. Conservez la configuration d'écouteur par défaut.

Load Balancer name:

Create LB Inside:

Create an internal load balancer: (what's this?)

Enable advanced VPC configuration:

Listener Configuration:

Load Balancer Protocol	Load Balancer Port	Instance Protocol	Instance Port	
HTTP	80	HTTP	80	<input type="button" value="x"/>

- f. Pour Available subnets, sélectionnez au moins un sous-réseau disponible à l'aide son icône d'ajout. Le sous-réseau est déplacé sous Selected subnets. Pour améliorer la disponibilité de votre équilibreur de charge, sélectionnez plusieurs sous-réseaux.

Note

Si vous avez sélectionné un VPC par défaut comme réseau, mais que vous n'avez pas sélectionné Enable advanced VPC configuration, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner des sous-réseaux.

Vous pouvez attacher au plus un seul sous-réseau par zone de disponibilité. Si vous sélectionnez un sous-réseau depuis une zone de disponibilité où il existe déjà un sous-réseau attaché, ce sous-réseau remplace le sous-réseau actuellement attaché pour la zone de disponibilité.

- g. Choisissez Next: Assign Security Groups.
6. Sur la page Assign Security Groups, choisissez Create a new security group. Entrez un nom et une description pour votre groupe de sécurité, ou laissez le nom et la description par défaut. Ce nouveau groupe de sécurité contient une règle qui autorise le trafic vers le port que vous avez configuré pour être utilisé par votre équilibreur de charge. Si vous allez utiliser un autre port pour les vérifications de l'état, vous devez choisir Add Rule pour ajouter une règle qui autorise également le trafic entrant vers ce port. Choisissez Next: Configure Security Settings.
7. Sur la page Configure Security Settings, choisissez Next: Configure Health Check pour passer à l'étape suivante. Si vous préférez créer un équilibreur de charge HTTPS, consultez [Ecouteurs HTTPS pour votre Classic Load Balancer \(p. 41\)](#).
8. Sur la page Configure Health Check, configurez les paramètres de vérification de l'état dont votre application a besoin, puis sélectionnez Next: Add EC2 Instances.
9. Sur la page Add EC2 Instances, sélectionnez les instances à enregistrer auprès de votre équilibreur de charge, puis cliquez sur Next: Add Tags.

Note

Lorsque vous enregistrez une instance avec une interface réseau Elastic (ENI) attachée, l'équilibreur de charge achemine le trafic vers l'adresse IP principale de l'interface principale (eth0) de l'instance.

10. (Facultatif) Vous pouvez ajouter des balises à votre équilibreur de charge. Lorsque vous avez fini d'ajouter des balises, choisissez Review and Create.
11. Sur la page Review, vérifiez vos paramètres. Si vous devez apporter des modifications, choisissez le lien correspondant pour modifier les paramètres. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Create.
12. Une fois que vous êtes informé que votre équilibreur de charge a été créé, choisissez Close.
13. Sélectionnez votre nouvel équilibreur de charge.
14. Sous l'onglet Description, notez que DNS name et Scheme indiquent que l'équilibreur de charge est interne.

Vérifiez la ligne Status. Si elle indique que certaines de vos instances ne sont pas en service, c'est probablement parce qu'elles sont encore dans le processus d'enregistrement. Pour plus d'informations, consultez [Dépanner un Classic Load Balancer : enregistrement d'instance](#) (p. 123).

Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de l'interface AWS CLI

Par défaut, Elastic Load Balancing crée un équilibreur de charge accessible sur Internet. Utilisez la procédure suivante pour créer un équilibreur de charge interne et enregistrer vos instances EC2 auprès de l'équilibreur de charge interne nouvellement créé.

Pour créer un équilibreur de charge interne

1. Utilisez la commande `create-load-balancer` avec l'option `--scheme` définie sur `internal`, comme suit :

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-internal-loadbalancer --listeners  
Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80  
--subnets subnet-4e05f721 --scheme internal --security-groups sg-b9ffedd5
```

Voici un exemple de réponse. Notez que le nom indique qu'il s'agit d'un équilibreur de charge interne.

```
{  
  "DNSName": "internal-my-internal-loadbalancer-786501203.us-  
west-2.elb.amazonaws.com"  
}
```

2. Utilisez la commande `register-instances-with-load-balancer` suivante pour ajouter des instances :

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-internal-  
loadbalancer --instances i-4f8cf126 i-0bb7ca62
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "Instances": [  
    {  
      "InstanceId": "i-4f8cf126"  
    },  
    {  
      "InstanceId": "i-0bb7ca62"  
    }  
  ]  
}
```

3. (Facultatif) Utilisez la commande `describe-load-balancers` suivante pour vérifier l'équilibreur de charge interne :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-internal-loadbalancer
```

La réponse inclut les champs `DNSName` et `Scheme` qui indiquent qu'il s'agit d'un équilibreur de charge interne.

```
{
```

Elastic Load Balancing Equilibreurs de charge classiques
Créer un équilibreur de charge
interne à l'aide de l'interface AWS CLI

```
"LoadBalancerDescriptions": [
  {
    ...
    "DNSName": "internal-my-internal-loadbalancer-1234567890.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
    "SecurityGroups": [
      "sg-b9ffedd5"
    ],
    "Policies": {
      "LBCookieStickinessPolicies": [],
      "AppCookieStickinessPolicies": [],
      "OtherPolicies": []
    },
    "LoadBalancerName": "my-internal-loadbalancer",
    "CreatedTime": "2014-05-22T20:32:19.920Z",
    "AvailabilityZones": [
      "us-west-2a"
    ],
    "Scheme": "internal",
    ...
  }
]
```

Instances enregistrées pour votre Equilibreur de charge classique

Une fois que vous avez créé votre Equilibreur de charge classique, vous devez enregistrer vos instances EC2 auprès de l'équilibreur de charge. Vous pouvez sélectionner des instances EC2 à partir d'une ou plusieurs zones de disponibilité au sein de la même région que l'équilibreur de charge. Elastic Load Balancing effectue régulièrement des vérifications de l'état sur les instances EC2 enregistrées et répartit automatiquement les demandes entrantes vers le nom DNS de votre équilibreur de charge sur les instances EC2 saines enregistrées.

Table des matières

- [Bonnes pratiques pour vos instances \(p. 16\)](#)
- [Préparation de votre VPC et de vos instances EC2 \(p. 16\)](#)
- [Configurer les vérifications de l'état pour votre Classic Load Balancer \(p. 17\)](#)
- [Configurer des groupes de sécurité pour votre Classic Load Balancer \(p. 20\)](#)
- [Ajouter ou supprimer des zones de disponibilité pour votre équilibreur de charge dans EC2-Classic \(p. 27\)](#)
- [Ajouter ou supprimer des sous-réseaux pour votre Classic Load Balancer dans un VPC \(p. 29\)](#)
- [Enregistrer ou annuler l'enregistrement des instances EC2 pour votre Classic Load Balancer \(p. 32\)](#)

Bonnes pratiques pour vos instances

- Installez un serveur web, comme Apache ou Internet Information Services (IIS), sur toutes les instances que vous prévoyez d'enregistrer auprès de votre équilibreur de charge.
- Pour les écouteurs HTTP et HTTPS, nous vous recommandons d'activer l'option keep-alive sur vos instances EC2, ce qui permet à l'équilibreur de charge de réutiliser les connexions vers vos instances pour plusieurs demandes de client. Cela réduit la charge sur votre serveur web et améliore le débit de l'équilibreur de charge. Le délai d'expiration keep-alive doit être d'au moins 60 secondes pour que l'équilibreur de charge soit responsable de la fermeture de la connexion à votre instance.
- Elastic Load Balancing prend en charge la détection de la MTU (unité de transmission maximale) du chemin. Pour vous assurer que la détection de la MTU du chemin peut fonctionner correctement, vous devez vérifier que le groupe de sécurité pour votre instance autorise les messages de fragmentation ICMP (type 3, code 4) requis. Pour plus d'informations, consultez [Détection de la MTU du chemin](#) dans le manuel Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Préparation de votre VPC et de vos instances EC2

Nous vous recommandons de lancer vos instances et de créer votre équilibreur de charge dans un Virtual Private Cloud (VPC). Si vous avez un nouveau compte AWS ou que vous prévoyez d'utiliser une région que vous n'avez pas utilisée auparavant, vous disposez d'un VPC par défaut. Vous pouvez utiliser un VPC par défaut, si vous avez un, ou créer votre propre VPC.

Equilibreurs de charge dans un VPC

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) vous permet de définir un environnement de mise en réseau virtuel dans une section privée et isolée du cloud AWS. Au sein de ce Virtual Private Cloud (VPC), vous pouvez lancer des ressources AWS telles que des équilibreurs de charge et des instances EC2. Pour en savoir plus, consultez [Amazon VPC Guide de l'utilisateur](#).

Sous-réseaux pour votre équilibreur de charge

Pour vous assurer que votre équilibreur de charge peut se mettre à l'échelle correctement, vérifiez que chaque sous-réseau pour votre équilibreur de charge dispose d'un bloc d'adresses CIDR, avec au moins un masque de bits /27 (par exemple, 10.0.0.0/27), et d'au moins 8 adresses IP disponibles. Votre équilibreur de charge utilise ces adresses IP pour établir des connexions avec les instances.

Créez un sous-réseau dans chaque zone de disponibilité où vous voulez lancer des instances. En fonction de votre application, vous pouvez lancer vos instances dans des sous-réseaux publics, des sous-réseaux privés ou une combinaison des deux. Un sous-réseau public dispose d'une route vers une passerelle Internet. Notez que les VPC par défaut comportent par défaut un sous-réseau public par zone de disponibilité.

Lorsque vous créez un équilibreur de charge, vous devez ajouter un ou plusieurs sous-réseaux publics à celui-ci. Si vos instances sont dans des sous-réseaux privés, créez des sous-réseaux publics dans les mêmes zones de disponibilité que les sous-réseaux avec vos instances ; vous ajouterez ces sous-réseaux publics à l'équilibreur de charge.

Groupes de sécurité

Vous devez vous assurer que l'équilibreur de charge est en mesure de communiquer avec vos instances sur le port d'écoute et le port de vérification de l'état. Pour plus d'informations, consultez [Groupes de sécurité pour les équilibreurs de charge dans un VPC \(p. 21\)](#). Le groupe de sécurité de vos instances doit autoriser le trafic dans les deux sens, sur les deux ports de chaque sous-réseau attaché à votre équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Groupes de sécurité pour des instances dans un VPC \(p. 23\)](#).

Listes ACL réseau

Les ACL réseau pour votre VPC doivent autoriser le trafic dans les deux sens sur le port d'écoute et le port de vérification de l'état. Pour plus d'informations, consultez [ACL réseau pour des équilibreurs de charge dans un VPC \(p. 24\)](#).

ClassicLink

ClassicLink permet à vos instances EC2-Classic de communiquer avec les instances VPC à l'aide d'adresses IP privées, dans la mesure où les groupes de sécurité VPC l'autorisent. Si vous avez l'intention d'enregistrer des instances EC2-Classic liées auprès de votre équilibreur de charge, vous devez activer ClassicLink pour votre VPC, puis créer votre équilibreur de charge dans le VPC avec ClassicLink activé. Pour plus d'informations, consultez [Principes de base de ClassicLink](#) et [Utilisation de ClassicLink](#) dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Configurer les vérifications de l'état pour votre Classic Load Balancer

Pour découvrir la disponibilité de vos instances EC2, l'équilibreur de charge envoie à intervalles réguliers des demandes ping, effectue des tentatives de connexion ou adresse des demandes pour tester les instances EC2. Ces tests sont appelés vérifications de l'état. L'état des instances qui sont saines au moment de la vérification de l'état est `InService`. L'état des instances qui sont défectueuses au moment de la vérification de l'état est `OutOfService`. L'équilibreur de charge effectue des vérifications de l'état sur toutes les instances enregistrées, que l'instance soit saine ou non.

L'équilibreur de charge n'achemine les demandes que vers les instances saines. Lorsque l'équilibreur de charge détermine qu'une instance est défectueuse, il arrête d'acheminer les demandes vers celle-ci. L'équilibreur de charge recommence à acheminer les demandes vers l'instance lorsque cette dernière a été restaurée à un état sain.

L'équilibreur de charge vérifie l'état de santé des instances enregistrées à l'aide de la configuration de vérification de l'état par défaut fournie par Elastic Load Balancing ou d'une vérification de l'état que vous configurez.

Si vous avez associé votre groupe Auto Scaling à un Classic Load Balancer, vous pouvez utiliser la vérification de l'état de l'équilibreur de charge pour déterminer l'état de santé des instances de votre groupe Auto Scaling. Par défaut, un groupe Auto Scaling détermine périodiquement l'état de santé de chaque instance. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter une vérification de l'état Elastic Load Balancing à votre groupe Auto Scaling](#) dans le Amazon EC2 Auto Scaling Guide de l'utilisateur.

Sommaire

- [Configuration d'un vérification de l'état \(p. 18\)](#)
- [Mettre à jour la configuration de vérification de l'état \(p. 19\)](#)
- [Vérifier l'état de santé de vos Instances \(p. 20\)](#)
- [Résoudre des problèmes de vérification de l'état \(p. 20\)](#)

Configuration d'un vérification de l'état

Une configuration de l'état contient les informations utilisées par un équilibreur de charge pour déterminer l'état de santé des instances enregistrées. Le tableau suivant décrit les champs de configuration d'une vérification de l'état.

Champ	Description
Ping Protocol	Protocole à utiliser pour se connecter à l'instance. Valeurs valides : TCP, HTTP, HTTPS et SSL Valeur par défaut pour la console : HTTP Valeur par défaut pour la CLI/l'API : TCP
Ping Port	Port à utiliser pour se connecter à l'instance, par exemple, une paire <code>protocol:port</code> . Si l'équilibreur de charge ne peut pas se connecter à l'instance sur le port indiqué dans le délai de réponse configuré, l'instance est considérée comme défectueuse. Protocoles de ping : TCP, HTTP, HTTPS et SSL Plage de ports de ping : 1 à 65535 Valeur par défaut pour la console : HTTP : 80 Valeur par défaut pour la CLI/l'API : TCP : 80
Ping Path	Destination pour les demandes HTTP ou HTTPS. Une demande HTTP ou HTTPS GET est émise vers l'instance sur le port de ping et le chemin de ping. Si l'équilibreur de charge reçoit une réponse autre que « 200 OK » dans le délai

Champ	Description
	de réponse, l'instance est considérée comme défectueuse. Si la réponse inclut un corps, votre application doit définir l'en-tête Content-Length sur une valeur supérieure ou égale à zéro, ou spécifier Transfer-Encoding avec une valeur définie sur « chunked ». Par défaut: <code>/index.html</code>
Response Timeout	Délai d'attente avant de recevoir une réponse de la vérification de l'état, en secondes. Valeurs valides : 2 à 60 Par défaut: 5
HealthCheck Interval	Intervalle de temps entre les vérifications de l'état d'une instance individuelle, en secondes. Valeurs valides : 5 à 300 Par défaut: 30
Unhealthy Threshold	Nombre de vérifications de l'état en échec consécutives devant avoir lieu avant de déclarer une instance EC2 comme défectueuse. Valeurs valides : 2 à 10 Par défaut: 2
Healthy Threshold	Nombre de vérifications de l'état réussies consécutives devant avoir lieu avant de déclarer une instance EC2 défectueuse. Valeurs valides : 2 à 10 Par défaut: 10

L'équilibreur de charge envoie une demande de vérification de l'état à chaque instance enregistrée toutes les `Interval` secondes, en utilisant le port, le protocole et le chemin de ping spécifiés. Chaque demande de vérification de l'état est indépendante et dure pendant la totalité de l'intervalle. Le temps nécessaire pour que l'instance réponde n'affecte pas l'intervalle pour la vérification de l'état suivante. Si les vérifications de l'état dépassent le nombre d'échec consécutifs `UnhealthyThresholdCount`, l'équilibreur de charge met l'instance hors service. Lorsque les vérifications de l'état dépassent le nombre de succès consécutifs `HealthyThresholdCount`, l'équilibreur de charge remet l'instance en service.

Une vérification de l'état HTTP/HTTPS réussit si l'instance renvoie un code de réponse 200 dans l'intervalle de vérification de l'état. Une vérification de l'état TCP réussit si la connexion TCP aboutit. Une vérification de l'état SSL réussit si la liaison SSL aboutit.

Mettre à jour la configuration de vérification de l'état

Vous pouvez mettre à jour la configuration de vérification de l'état de l'équilibreur de charge à tout moment.

Pour mettre à jour la configuration de vérification de l'état pour votre équilibreur de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Health Check, choisissez Edit Health Check.
5. Sur la page Configure Health Check, mettez à jour la configuration si nécessaire.
6. Choisissez Save.

Pour mettre à jour la configuration de vérification de l'état pour votre équilibreur de charge à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `configure-health-check` suivante :

```
aws elb configure-health-check --load-balancer-name my-load-balancer --health-check  
Target=HTTP:80/ping,Interval=30,UnhealthyThreshold=2,HealthyThreshold=2,Timeout=3
```

Vérifier l'état de santé de vos Instances

Vous pouvez vérifier l'état de santé de vos instances enregistrées.

Pour vérifier l'état de santé de vos instances à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, Status indique le nombre d'instances en service.
5. Sous l'onglet Instances, la colonne Status répertorie le statut opérationnel de chaque instance.

Pour vérifier l'état de santé de vos instances à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `describe-instance-health` suivante :

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-load-balancer
```

Résoudre des problèmes de vérification de l'état

Vos instances enregistrées peuvent ne pas réussir la vérification de l'état de l'équilibreur de charge pour plusieurs raisons. Les raisons les plus fréquentes de l'échec d'une vérification de l'état sont quand des instances EC2 ferment des connexions vers l'équilibreur de charge ou quand la réponse des instances EC2 dépasse le délai imparti. Pour plus d'informations sur les causes potentielles et les étapes vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes de vérification de l'état en échec, consultez [Dépanner un Classic Load Balancer : vérifications de l'état de santé \(p. 120\)](#).

Configurer des groupes de sécurité pour votre Classic Load Balancer

Un groupe de sécurité fonctionne comme un pare-feu qui contrôle le trafic autorisé vers et depuis une ou plusieurs instances. Lorsque vous démarrez une instance EC2, vous pouvez lui associer un ou plusieurs groupes de sécurité. Pour chaque groupe de sécurité, vous ajoutez une ou plusieurs règles pour autoriser

le trafic. Vous pouvez modifier les règles d'un groupe de sécurité à tout moment. Les nouvelles règles sont appliquées automatiquement à toutes les instances associées au groupe de sécurité. Pour plus d'informations, consultez [Amazon EC2 Groupes de sécurité](#) dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Il y a une différence significative quant à la manière dont les Classic Load Balancers prennent en charge les groupes de sécurité dans EC2-Classic et dans un VPC. Dans EC2-Classic, Elastic Load Balancing fournit un groupe de sécurité source spécial que vous pouvez utiliser pour vous assurer que les instances reçoivent du trafic provenant uniquement de votre équilibreur de charge. Vous ne pouvez pas modifier ce groupe de sécurité source. Dans un VPC, vous fournissez le groupe de sécurité pour votre équilibreur de charge, ce qui vous permet de choisir les ports et les protocoles à autoriser. Par exemple, vous pouvez ouvrir des connexions Internet Control Message Protocol (ICMP) pour que l'équilibreur de charge réponde aux demandes ping (par contre, les demandes ping ne sont pas transmises aux instances).

Dans EC2-Classic et dans un VPC, vous devez vous assurer que les groupes de sécurité pour vos instances permettent à l'équilibreur de charge de communiquer avec vos instances sur le port d'écoute et le port de vérification de l'état. Dans un VPC, vos groupes de sécurité et listes de contrôle d'accès (ACL) réseau doivent autoriser le trafic dans les deux sens sur ces ports.

Table des matières

- [Groupes de sécurité pour les équilibreurs de charge dans un VPC \(p. 21\)](#)
- [Groupes de sécurité pour des instances dans un VPC \(p. 23\)](#)
- [ACL réseau pour des équilibreurs de charge dans un VPC \(p. 24\)](#)
- [Groupes de sécurité pour des instances dans EC2-Classic \(p. 25\)](#)

Groupes de sécurité pour les équilibreurs de charge dans un VPC

Lorsque vous utilisez AWS Management Console pour créer un équilibreur de charge dans un VPC, vous pouvez choisir un groupe de sécurité existant pour le VPC ou en créer un nouveau. Si vous sélectionnez un groupe de sécurité existant, celui-ci doit autoriser le trafic dans les deux sens vers les ports d'écoute et de vérification de l'état pour l'équilibreur de charge. Si vous choisissez de créer un groupe de sécurité, la console ajoute automatiquement des règles pour autoriser tout le trafic sur ces ports.

[VPC personnalisé] Si vous utilisez l'interface AWS CLI ou l'API pour créer un équilibreur de charge dans un VPC personnalisé, mais que vous ne spécifiez pas de groupe de sécurité, votre équilibreur de charge est automatiquement associé au groupe de sécurité par défaut pour le VPC.

[VPC par défaut] Si vous utilisez l'interface AWS CLI ou l'API pour créer un équilibreur de charge dans votre VPC par défaut, vous ne pouvez pas choisir un groupe de sécurité existant pour votre équilibreur de charge. Au lieu de cela, Elastic Load Balancing fournit un groupe de sécurité avec des règles pour autoriser tout le trafic sur les ports spécifiés pour l'équilibreur de charge. Elastic Load Balancing crée un seul groupe de sécurité par compte AWS, avec un nom au format `default_elb_`*id* (par exemple, `default_elb_fc5fbed3-0405-3b7d-a328-ea290EXAMPLE`). Les équilibreurs de charge suivants que vous créez dans le VPC par défaut utilisent également ce groupe de sécurité. Vérifiez les règles du groupe de sécurité pour vous assurer qu'elles autorisent le trafic sur les ports d'écoute et de vérification de l'état pour le nouvel équilibreur de charge. Lorsque vous supprimez votre équilibreur de charge, ce groupe de sécurité n'est pas supprimé automatiquement.

Si vous ajoutez un port d'écoute à un équilibreur de charge existant, vous devez vérifier vos groupes de sécurité pour vous assurer qu'ils autorisent le trafic sur le nouveau port d'écoute dans les deux sens.

Table des matières

- [Règles recommandées pour les groupes de sécurité d'équilibreur de charge \(p. 22\)](#)

- [Gérer les groupes de sécurité à l'aide de la console \(p. 23\)](#)
- [Gérer les groupes de sécurité à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 23\)](#)

Règles recommandées pour les groupes de sécurité d'équilibreur de charge

Les groupes de sécurité pour vos équilibreurs de charge doivent permettre à ces derniers de communiquer avec vos instances. Les règles recommandées dépendent du type d'équilibreur de charge (accessible sur Internet ou interne).

Équilibreur de charge accessible sur Internet : Règles recommandées

Inbound			
Source	Protocol	Port Range	Comment
0.0.0.0/0	TCP	<i>écouteur</i>	Autoriser tout le trafic entrant sur le port d'écoute de l'équilibreur de charge
Outbound			
Destination	Protocol	Port Range	Comment
<i>groupe_sécurité_instances</i>	TCP	<i>écouteur_instances</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port d'écoute des instances
<i>groupe_sécurité_instances</i>	TCP	<i>vérification_état</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port de vérification de l'état

Équilibreur de charge interne : Règles recommandées

Inbound			
Source	Protocol	Port Range	Comment
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>écouteur</i>	Autoriser le trafic entrant à partir du CIDR VPC vers le port d'écoute de l'équilibreur de charge
Outbound			
Destination	Protocol	Port Range	Comment
<i>groupe_sécurité_instances</i>	TCP	<i>écouteur_instances</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port d'écoute des instances
<i>groupe_sécurité_instances</i>	TCP	<i>vérification_état</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port de vérification de l'état

Nous vous recommandons également de permettre au trafic ICMP entrant de prendre en charge la détection de la MTU du chemin. Pour plus d'informations, consultez [Détection de la MTU du chemin](#) dans le manuel Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Gérer les groupes de sécurité à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour modifier les groupes de sécurité associés à votre équilibreur de charge dans un VPC.

Pour mettre à jour un groupe de sécurité affecté à votre équilibreur de charge

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Edit security groups.
5. Sur la page Edit security groups, sélectionnez ou désélectionnez des groupes de sécurité si nécessaire.
6. Lorsque vous avez terminé, choisissez Save.

Gérer les groupes de sécurité à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `apply-security-groups-to-load-balancer` suivante pour associer un groupe de sécurité à un équilibreur de charge dans un VPC. Les groupes de sécurité spécifiés remplacent les groupes de sécurité associés.

```
aws elb apply-security-groups-to-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer --  
security-groups sg-53fae93f
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "SecurityGroups": [  
    "sg-53fae93f"  
  ]  
}
```

Groupes de sécurité pour des instances dans un VPC

Les groupes de sécurité pour vos instances doivent permettre à celles-ci de communiquer avec l'équilibreur de charge.

Instances : Règles recommandées

Inbound			
Source	Protocol	Port Range	Comment
<i>groupe_sécurité_équilibreur_de_charge</i>	<i>TCP</i>	<i>écouteur_instances</i>	Autoriser le trafic depuis l'équilibreur de charge sur le port d'écoute des instances
<i>groupe_sécurité_équilibreur_de_charge</i>	<i>TCP</i>	<i>vérification_état</i>	Autoriser le trafic depuis l'équilibreur de charge sur le port de vérification de l'état

Nous vous recommandons également de permettre au trafic ICMP entrant de prendre en charge la détection de la MTU du chemin. Pour plus d'informations, consultez [Détection de la MTU du chemin](#) dans le manuel Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

ACL réseau pour des équilibreurs de charge dans un VPC

La liste de contrôle des accès (ACL) réseau par défaut pour le VPC autorise tout le trafic entrant et sortant. Si vous créez des ACL réseau personnalisées, vous devez ajouter des règles qui autorisent l'équilibreur de charge et les instances à communiquer.

Les règles recommandées pour le sous-réseau pour votre équilibreur de charge dépendent du type d'équilibreur de charge (accessible sur Internet ou interne).

Equilibreur de charge accessible sur Internet : Règles recommandées

Inbound			
Source	Protocol	Port	Comment
0.0.0.0/0	TCP	<i>écouteur</i>	Autoriser tout le trafic entrant sur le port d'écoute de l'équilibreur de charge
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur les ports éphémères
Outbound			
Destination	Protocol	Port	Comment
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>écouteur_instances</i>	Autoriser tout le trafic sortant sur le port d'écoute des instances
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>vérification_état</i>	Autoriser tout le trafic sortant sur le port de vérification de l'état
0.0.0.0/0	TCP	1024-65535	Autoriser tout le trafic sortant sur les ports éphémères

Equilibreur de charge interne : Règles recommandées

Inbound			
Source	Protocol	Port	Comment
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>écouteur</i>	Autoriser le trafic entrant à partir du CIDR VPC vers le port d'écoute de l'équilibreur de charge
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur les ports éphémères
Outbound			
Destination	Protocol	Port	Comment
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>écouteur_instances</i>	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur le port d'écoute des instances
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>vérification_état</i>	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur le port de vérification de l'état

<i>CIDR_VPC</i>	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur les ports éphémères
-----------------	-----	------------	--

Les règles recommandées pour le sous-réseau pour vos instances dépendent de si le sous-réseau est privé ou public. Les règles suivantes sont pour un sous-réseau privé. Si vos instances sont dans un sous-réseau public, modifiez la source et la destination du CIDR du VPC en 0.0.0.0/0.

Instances : Règles recommandées

Inbound			
Source	Protocol	Port	Comment
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>écouteur_instanc</i>	Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur le port d'écoute des instances
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	<i>vérification_éta</i>	Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur le port de vérification de l'état
Outbound			
Destination	Protocol	Port	Comment
<i>CIDR_VPC</i>	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur les ports éphémères

Groupes de sécurité pour des instances dans EC2-Classic

Pour autoriser la communication entre votre équilibreur de charge et vos instances lancées dans EC2-Classic, créez une règle entrante pour le groupe de sécurité de vos instances qui autorise le trafic entrant à partir de toutes les adresses IP (à l'aide du bloc d'adresses CIDR 0.0.0.0/0) ou uniquement à partir de l'équilibreur de charge (à l'aide du groupe de sécurité source fourni par Elastic Load Balancing).

Utilisez la procédure suivante pour bloquer le trafic entre votre équilibreur de charge et vos instances dans EC2-Classic.

Pour bloquer le trafic entre votre équilibreur de charge et des instances à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, copiez le nom du groupe de sécurité source.

Security

Source Security amazon-elb/amazon-elb-sg
 Group: Owner Alias: amazon-elb
 Group Name: amazon-elb-sg

5. Sous l'onglet Instances, sélectionnez l'ID d'instance de l'une des instances enregistrées auprès de votre équilibreur de charge.
6. Sous l'onglet Description pour Security groups, sélectionnez le nom du groupe de sécurité.
7. Sous l'onglet Inbound, choisissez Edit, Add Rule.

8. Dans la colonne Type, sélectionnez le type de protocole. Les colonnes Protocol et Port Range sont remplies. Dans la colonne Source, sélectionnez `Custom IP` et collez le nom du groupe de sécurité source que vous avez copié précédemment (par exemple, `amazon-elb/amazon-elb-sg`).
9. (Facultatif) Si votre groupe de sécurité a des règles qui sont moins restrictives que la règle que vous venez d'ajouter, supprimez la règle moins restrictive à l'aide de son icône de suppression.

Pour bloquer le trafic entre votre équilibreur de charge et des instances à l'aide de l'interface AWS CLI

1. Utilisez la commande `describe-load-balancers` suivante pour afficher le nom et le propriétaire du groupe de sécurité source de votre équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse inclut le nom et le propriétaire dans le champ `SourceSecurityGroup`. Exemples :

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      ...
      "SourceSecurityGroup": {
        "OwnerAlias": "amazon-elb",
        "GroupName": "amazon-elb-sg"
      }
    }
  ]
}
```

2. Ajoutez une règle au groupe de sécurité pour vos instances comme suit :
 - a. Si vous ne connaissez pas le nom du groupe de sécurité pour vos instances, utilisez la commande `describe-instances` suivante pour obtenir le nom et l'ID du groupe de sécurité pour l'instance spécifiée :

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-315b7e51
```

La réponse inclut le nom et l'ID du groupe de sécurité dans le champ `SecurityGroups`. Notez le nom du groupe de sécurité ; vous allez l'utiliser dans l'étape suivante.

- b. Utilisez la commande `authorize-security-group-ingress` suivante pour ajouter une règle au groupe de sécurité pour votre instance afin d'autoriser le trafic à partir de votre équilibreur de charge :

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-name my-security-group --source-security-group-name amazon-elb-sg --source-security-group-owner-id amazon-elb
```

3. (Facultatif) Utilisez la commande `describe-security-groups` suivante pour vérifier que le groupe de sécurité comporte la nouvelle règle :

```
aws ec2 describe-security-groups --group-names my-security-group
```

La réponse inclut une structure de données `UserIdGroupPairs` qui répertorie les groupes de sécurité qui sont autorisés à accéder à l'instance.

```
{
  "SecurityGroups": [
    {
      ...
    }
  ]
}
```

```
"IpPermissions": [
  {
    "IpRanges": [],
    "FromPort": -1,
    "IpProtocol": "icmp",
    "ToPort": -1,
    "UserIdGroupPairs": [
      {
        "GroupName": "amazon-elb-sg",
        "GroupId": "sg-5a9c116a",
        "UserId": "amazon-elb"
      }
    ]
  },
  {
    "IpRanges": [],
    "FromPort": 1,
    "IpProtocol": "tcp",
    "ToPort": 65535,
    "UserIdGroupPairs": [
      {
        "GroupName": "amazon-elb-sg",
        "GroupId": "sg-5a9c116a",
        "UserId": "amazon-elb"
      }
    ]
  },
  {
    "IpRanges": [],
    "FromPort": 1,
    "IpProtocol": "udp",
    "ToPort": 65535,
    "UserIdGroupPairs": [
      {
        "GroupName": "amazon-elb-sg",
        "GroupId": "sg-5a9c116a",
        "UserId": "amazon-elb"
      }
    ]
  },
  . . .
}
```

4. (Facultatif) Si votre groupe de sécurité a des règles qui sont moins restrictives que la règle vous venez d'ajouter, utilisez la commande [revoke-security-group-ingress](#) pour supprimer les règles moins restrictives. Par exemple, la commande suivante supprime une règle qui autorise le trafic TCP à partir de tout (plage d'adresses CIDR 0.0.0.0/0) :

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-name my-security-group --protocol tcp --port 80 --cidr 0.0.0.0/0
```

Ajouter ou supprimer des zones de disponibilité pour votre équilibreur de charge dans EC2-Classique

Lorsque vous ajoutez une zone de disponibilité à votre équilibreur de charge, Elastic Load Balancing crée un nœud d'équilibreur de charge dans la zone de disponibilité. Les nœuds d'équilibreur de charge acceptent le trafic des clients et transmettent les demandes entrantes aux instances saines enregistrées dans une ou plusieurs zones de disponibilité.

Vous pouvez configurer votre équilibreur de charge dans EC2-Classic afin de répartir les demandes entrantes sur les instances EC2 dans une ou plusieurs zones de disponibilité. Tout d'abord, lancez les instances EC2 dans toutes les zones de disponibilité que vous prévoyez d'utiliser. Ensuite, enregistrez ces instances auprès de votre équilibreur de charge. Enfin, ajoutez les zones de disponibilité à votre équilibreur de charge. Une fois que vous avez ajouté une zone de disponibilité, l'équilibreur de charge commence à acheminer les demandes vers les instances enregistrées dans cette zone de disponibilité. Notez que vous pouvez modifier à tout moment les zones de disponibilité pour votre équilibreur de charge.

Par défaut, l'équilibreur de charge achemine les demandes de manière uniforme vers ses zones de disponibilité. Pour acheminer les demandes de manière uniforme vers les instances enregistrées dans les zones de disponibilité, activez l'équilibrage de charge entre zones. Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'équilibrage de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer \(p. 73\)](#).

Vous pouvez souhaiter enlever temporairement une zone de disponibilité de votre équilibreur de charge lorsque celle-ci n'a pas d'instances saines enregistrées ou lorsque vous voulez dépanner ou mettre à jour les instances enregistrées. Une fois que vous avez retiré une zone de disponibilité, l'équilibreur de charge arrête d'acheminer les demandes vers les instances enregistrées dans cette zone de disponibilité mais continue de les acheminer vers les instances enregistrées des autres zones de disponibilité.

Si votre équilibreur de charge est dans un VPC, consultez [Ajouter ou supprimer des sous-réseaux pour votre Classic Load Balancer dans un VPC \(p. 29\)](#).

Table des matières

- [Ajouter une zone de disponibilité \(p. 28\)](#)
- [Enlever une zone de disponibilité \(p. 29\)](#)

Ajouter une zone de disponibilité

Vous pouvez étendre la disponibilité de votre application à une zone de disponibilité supplémentaire. Enregistrez les instances de cette zone de disponibilité auprès de l'équilibreur de charge, puis ajoutez la zone de disponibilité. Pour plus d'informations, consultez [Enregistrer ou annuler l'enregistrement des instances EC2 pour votre Classic Load Balancer \(p. 32\)](#).

Pour ajouter une zone de disponibilité à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Instances, choisissez Edit Availability Zones.
5. Sur la page Add and Remove Availability Zones, sélectionnez la zone de disponibilité.
6. Choisissez Enregistrer.

Pour ajouter une zone de disponibilité à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `enable-availability-zones-for-load-balancer` suivante pour ajouter une zone de disponibilité :

```
aws elb enable-availability-zones-for-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer --availability-zones us-west-2b
```

La réponse répertorie toutes les zones de disponibilité pour l'équilibreur de charge. Exemples :

```
{
```

```
"AvailabilityZones": [
  "us-west-2a",
  "us-west-2b"
]
```

Enlever une zone de disponibilité

Vous pouvez enlever une zone de disponibilité de votre équilibreur de charge. Notez qu'après que vous avez enlevé une zone de disponibilité, les instances de cette zone de disponibilité restent enregistrées auprès de l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Enregistrer ou annuler l'enregistrement des instances EC2 pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 32).

Pour enlever une zone de disponibilité à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Instances, choisissez Edit Availability Zones.
5. Sur la page Add and Remove Availability Zones, désélectionnez la zone de disponibilité.
6. Choisissez Enregistrer.

Pour enlever une zone de disponibilité à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `disable-availability-zones-for-load-balancer` suivante :

```
aws elb disable-availability-zones-for-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer
--availability-zones us-west-2a
```

La réponse répertorie les zones de disponibilité restantes pour l'équilibreur de charge. Exemples :

```
{
  "AvailabilityZones": [
    "us-west-2b"
  ]
}
```

Ajouter ou supprimer des sous-réseaux pour votre Classic Load Balancer dans un VPC

Lorsque vous ajoutez un sous-réseau à votre équilibreur de charge, Elastic Load Balancing crée un nœud d'équilibreur de charge dans la zone de disponibilité. Les nœuds d'équilibreur de charge acceptent le trafic des clients et transmettent les demandes entrantes aux instances saines enregistrées dans une ou plusieurs zones de disponibilité. Pour les équilibreurs de charge dans un VPC, nous vous recommandons d'ajouter un sous-réseau par zone de disponibilité pour au moins deux zones de disponibilité. Cela permet d'améliorer la disponibilité de votre équilibreur de charge. Notez que vous pouvez modifier à tout moment les sous-réseaux pour votre équilibreur de charge.

Sélectionnez des sous-réseaux dans les mêmes zones de disponibilité que vos instances. Si votre équilibreur de charge est accessible sur Internet, vous devez sélectionner des sous-réseaux publics pour

que vos instances principales reçoivent le trafic à partir de l'équilibreur de charge (même si les instances principales sont dans des sous-réseaux privés). Si votre équilibreur de charge est un équilibreur de charge interne, nous vous recommandons de sélectionner des sous-réseaux privés. Pour plus d'informations sur les sous-réseaux pour votre équilibreur de charge, consultez [Préparation de votre VPC et de vos instances EC2](#) (p. 16).

Une fois que vous avez ajouté un sous-réseau, l'équilibreur de charge commence à acheminer les demandes vers les instances enregistrées de la zone de disponibilité correspondante. Par défaut, l'équilibreur de charge achemine les demandes de façon uniforme dans les zones de disponibilité pour ses sous-réseaux. Pour acheminer les demandes de manière uniforme vers les instances enregistrées dans les zones de disponibilité pour ses sous-réseaux, activez l'équilibrage de charge entre zones. Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'équilibrage de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 73).

Vous pouvez souhaiter enlever temporairement un sous-réseau de votre équilibreur de charge lorsque sa zone de disponibilité n'a pas d'instances saines enregistrées ou lorsque vous voulez dépanner ou mettre à jour les instances enregistrées. Une fois que vous avez retiré un sous-réseau, l'équilibreur de charge arrête d'acheminer les demandes vers les instances enregistrées de sa zone de disponibilité mais continue de les acheminer vers les instances enregistrées des zones de disponibilité des autres sous-réseaux.

Si votre équilibreur de charge est dans EC2-Classic, consultez [Ajouter ou supprimer des zones de disponibilité pour votre équilibreur de charge dans EC2-Classic](#) (p. 27).

Table des matières

- [Prérequis](#) (p. 30)
- [Ajouter un sous-réseau](#) (p. 30)
- [Supprimer un sous-réseau](#) (p. 31)

Prérequis

Lorsque vous mettez à jour les sous-réseaux pour votre équilibreur de charge, vous devez respecter les exigences suivantes :

- L'équilibreur de charge doit avoir au moins un sous-réseau en permanence.
- Vous pouvez ajouter au plus un seul sous-réseau par zone de disponibilité.

Comme il existe des API distinctes pour ajouter ou supprimer des sous-réseaux dans un équilibreur de charge, vous devez prendre en compte soigneusement l'ordre des opérations en remplaçant les sous-réseaux actuels par de nouveaux sous-réseaux de façon à répondre à ces exigences. En outre, vous devez ajouter temporairement un sous-réseau d'une autre zone de disponibilité si vous avez besoin de remplacer tous les sous-réseaux pour votre équilibreur de charge. Par exemple, si votre équilibreur de charge a une seule zone de disponibilité et que vous avez besoin de remplacer son sous-réseau par un autre sous-réseau, vous devez d'abord ajouter un sous-réseau depuis une deuxième zone de disponibilité. Ensuite, vous pouvez supprimer le sous-réseau de la zone de disponibilité d'origine (en gardant toujours au moins un sous-réseau), ajouter un nouveau sous-réseau depuis la zone de disponibilité d'origine (sans dépasser un sous-réseau par zone de disponibilité), puis supprimer le sous-réseau de la deuxième zone de disponibilité (si celle-ci est uniquement nécessaire pour effectuer l'échange).

Ajouter un sous-réseau

Vous pouvez étendre la disponibilité de votre équilibreur de charge à un sous-réseau supplémentaire. Enregistrez les instances de ce sous-réseau auprès de l'équilibreur de charge, puis attachez un sous-réseau à l'équilibreur de charge depuis la même zone de disponibilité que les instances. Pour plus

d'informations, consultez [Enregistrer ou annuler l'enregistrement des instances EC2 pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 32).

Ajouter un sous-réseau à votre équilibreur de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Dans le volet inférieur, sélectionnez l'onglet Instances.
5. Choisissez Edit Availability Zones.
6. Pour Available Subnets, sélectionnez le sous-réseau à l'aide de son icône d'ajout (+). Le sous-réseau est déplacé sous Selected subnets.

Notez que vous pouvez sélectionner au plus un sous-réseau par zone de disponibilité. Si vous sélectionnez un sous-réseau depuis une zone de disponibilité où il existe déjà un sous-réseau sélectionné, ce sous-réseau remplace le sous-réseau actuellement sélectionné pour la zone de disponibilité.

7. Choisissez Enregistrer.

Ajouter un sous-réseau à votre équilibreur de charge à l'aide de la CLI

Utilisez la commande [attach-load-balancer-to-subnets](#) suivante pour ajouter deux sous-réseaux à votre équilibreur de charge :

```
aws elb attach-load-balancer-to-subnets --load-balancer-name my-load-balancer --  
subnets subnet-dea770a9 subnet-fb14f6a2
```

La réponse répertorie tous les sous-réseaux pour l'équilibreur de charge. Exemples :

```
{  
  "Subnets": [  
    "subnet-5c11033e",  
    "subnet-dea770a9",  
    "subnet-fb14f6a2"  
  ]  
}
```

Supprimer un sous-réseau

Vous pouvez supprimer un sous-réseau de votre équilibreur de charge. Notez qu'après que vous avez supprimé un sous-réseau, les instances de ce sous-réseau restent enregistrées auprès de l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Enregistrer ou annuler l'enregistrement des instances EC2 pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 32).

Pour supprimer un sous-réseau à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Dans le volet inférieur, sélectionnez l'onglet Instances.
5. Choisissez Edit Availability Zones.
6. Pour Selected subnets, supprimez le sous-réseau à l'aide de son icône de suppression (-). Le sous-réseau est déplacé sous Available Subnets.

7. Choisissez Enregistrer.

Pour supprimer un sous-réseau à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande [detach-load-balancer-from-subnets](#) suivante pour supprimer les sous-réseaux indiqués de l'équilibreur de charge spécifié :

```
aws elb detach-load-balancer-from-subnets --load-balancer-name my-loadbalancer --  
subnets subnet-450f5127
```

La réponse répertorie les sous-réseaux restants pour l'équilibreur de charge. Exemples :

```
{  
  "Subnets": [  
    "subnet-15aaab61"  
  ]  
}
```

Enregistrer ou annuler l'enregistrement des instances EC2 pour votre Classic Load Balancer

L'enregistrement d'une instance EC2 l'ajoute à votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge surveille en permanence l'état de santé des instances enregistrées dans ses zones de disponibilité activées et achemine les demandes vers les instances saines. Si la demande sur vos instances augmente, vous pouvez enregistrer des instances supplémentaires auprès de l'équilibreur de charge pour répondre à la demande.

L'annulation de l'enregistrement d'une instance EC2 supprime celle-ci de votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge arrête d'acheminer les demandes vers une instance dès que l'enregistrement de celle-ci a été annulé. Si la demande diminue, ou si vous avez besoin d'intervenir sur vos instances, vous pouvez annuler l'enregistrement d'instances auprès de l'équilibreur de charge. Une instance dont l'enregistrement a été annulé continue de s'exécuter, mais ne reçoit plus de trafic provenant de l'équilibreur de charge, et vous pouvez l'enregistrer à nouveau auprès de l'équilibreur de charge lorsque vous êtes prêt.

Lorsque vous annulez l'enregistrement d'une instance, Elastic Load Balancing attend que les demandes en cours soient terminées si un drainage de la connexion est activé. Pour plus d'informations, consultez [Configurer le drainage de la connexion pour votre Classic Load Balancer \(p. 76\)](#).

Si votre équilibreur de charge est attaché à un groupe Auto Scaling, les instances du groupe sont automatiquement enregistrées auprès de l'équilibreur de charge. Si vous détachez un équilibreur de charge de votre groupe Auto Scaling, l'enregistrement des instances du groupe est annulé.

Elastic Load Balancing enregistre votre instance EC2 auprès de votre équilibreur de charge à l'aide de son adresse IP.

[EC2-VPC] Lorsque vous enregistrez une instance avec une interface réseau Elastic (ENI) attachée, l'équilibreur de charge achemine les demandes vers l'adresse IP principale de l'interface principale (eth0) de l'instance.

Table des matières

- [Prérequis \(p. 33\)](#)
- [Enregistrer une Instance \(p. 33\)](#)
- [Annuler l'enregistrement d'une Instance \(p. 33\)](#)

Prérequis

L'instance doit être une instance en cours d'exécution dans le même réseau que l'équilibreur de charge (EC2-Classic ou le même VPC). Si vous avez des instances EC2-Classic et un équilibreur de charge dans un VPC avec ClassicLink activé, vous pouvez lier des instances EC2-Classic à ce VPC, puis les enregistrer auprès d'un équilibreur de charge dans le VPC.

Enregistrer une Instance

Lorsque vous êtes prêt, enregistrez votre instance auprès de votre équilibreur de charge. Si l'instance est dans une zone de disponibilité qui est activée pour l'équilibreur de charge, l'instance est prête à recevoir le trafic à partir de l'équilibreur de charge dès qu'elle réussit le nombre requis de vérifications de l'état.

Pour enregistrer vos instances à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Dans le volet inférieur, sélectionnez l'onglet Instances.
5. Choisissez Edit Instances.
6. Sélectionnez l'instance à enregistrer auprès de votre équilibreur de charge.
7. Choisissez Enregistrer.

Pour enregistrer vos instances à l'aide l'interface AWS CLI

Utilisez la commande [register-instances-with-load-balancer](#) suivante :

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer --instances i-4e05f721
```

Voici un exemple de réponse qui répertorie les instances enregistrées auprès de l'équilibreur de charge :

```
{
  "Instances": [
    {
      "InstanceId": "i-315b7e51"
    },
    {
      "InstanceId": "i-4e05f721"
    }
  ]
}
```

Annuler l'enregistrement d'une Instance

Vous pouvez annuler l'enregistrement d'une instance auprès de votre équilibreur de charge si vous n'avez plus besoin de la capacité, ou si vous devez intervenir sur l'instance.

Si votre équilibreur de charge est attaché à un groupe Auto Scaling, détacher l'instance du groupe annule également son enregistrement auprès de l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Détachement d'instances EC2 de votre groupe Auto Scaling](#) dans le Amazon EC2 Auto Scaling Guide de l'utilisateur.

Pour annuler l'enregistrement de vos instances à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Dans le volet inférieur, sélectionnez l'onglet Instances.
5. Dans la colonne Actions pour l'instance, choisissez Remove from Load Balancer.
6. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, sélectionnez Yes, Reboot.

Pour annuler l'enregistrement de vos instances à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `deregister-instances-from-load-balancer` suivante :

```
aws elb deregister-instances-from-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer --  
instances i-4e05f721
```

Voici un exemple de réponse qui répertorie les instances enregistrées restantes auprès de l'équilibreur de charge :

```
{  
  "Instances": [  
    {  
      "InstanceId": "i-315b7e51"  
    }  
  ]  
}
```

Ecouteurs de votre Classic Load Balancer

Avant de commencer à utiliser Elastic Load Balancing, vous devez configurer un ou plusieurs écouteurs pour votre Equilibreur de charge classique. Un écouteur est un processus qui recherche les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibreur de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibreur de charge vers l'instance principale).

Elastic Load Balancing prend en charge les protocoles suivants :

- HTTP
- HTTPS (HTTP sécurisé)
- TCP
- SSL (TCP sécurisé)

Le protocole HTTPS utilise le protocole SSL pour établir une connexion sécurisée sur la couche HTTP. Vous pouvez également utiliser le protocole SSL pour établir une connexion sécurisée sur la couche TCP.

Si la connexion frontale utilise TCP ou SSL, vos connexions principales peuvent utiliser TCP ou SSL. Si la connexion frontale utilise HTTP ou HTTPS, vos connexions principales peuvent utiliser HTTP ou HTTPS.

Les instances principales peuvent écouter sur les ports 1 à 65535.

Les équilibreurs de charge peuvent écouter sur les ports suivants :

- [EC2-VPC] 1-65535
- [EC2-Classic] 25, 80, 443, 465, 587, 1024-65535

Table des matières

- [Protocoles \(p. 35\)](#)
- [Ecouteurs HTTPS/SSL \(p. 37\)](#)
- [Configurations d'écouteur des Equilibreurs de charge classiques \(p. 37\)](#)
- [En-têtes HTTP et Equilibreurs de charge classiques \(p. 39\)](#)

Protocoles

La communication pour une application web classique passe par des couches de matériels et de logiciels. Chaque couche fournit une fonction de communication spécifique. Le contrôle sur la fonction de communication est transmis d'une couche à la couche suivante, dans l'ordre. OSI (Open System Interconnection) définit une infrastructure de modèle pour l'implémentation d'un format standard de communication, appelé protocole, dans ces couches. Pour plus d'informations, consultez [Modèle OSI](#) dans Wikipedia.

Lorsque vous utilisez Elastic Load Balancing, vous devez avoir une compréhension de base des couches 4 et 7. La couche 4 est la couche de transport qui décrit la connexion TCP (Transmission Control Protocol) entre le client et votre instance principale, via l'équilibreur de charge. La couche 4 est le niveau le plus bas configurable pour votre équilibreur de charge. La couche 7 est la couche d'application qui décrit l'utilisation des connexions HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et HTTPS (HTTP sécurisé) depuis les clients vers l'équilibreur de charge, et depuis l'équilibreur de charge vers votre instance principale.

Le protocole SSL (Secure Sockets Layer) est principalement utilisé pour chiffrer des données confidentielles sur des réseaux non sécurisés comme Internet. Le protocole SSL établit une connexion sécurisée entre un client et le serveur principal, et garantit que toutes les données transmises entre le client et votre serveur sont privées et complètes.

Protocole TCP/SSL

Lorsque vous utilisez TCP (couche 4) pour les connexions frontales et principales, votre équilibreur de charge transmet la demande aux instances principales sans modifier les en-têtes. Une fois que votre équilibreur de charge a reçu une demande, il tente d'ouvrir une connexion TCP vers l'instance principale sur le port spécifié dans la configuration de l'écouteur.

Comme les équilibreurs de charge interceptent le trafic entre les clients et vos instances principales, les journaux d'accès pour votre instance principale contiennent l'adresse IP de l'équilibreur de charge, et non celle du client d'origine. Vous pouvez activer le protocole proxy, qui ajoute un en-tête avec les informations de connexion du client, comme l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et des numéros de port. L'en-tête est ensuite envoyé à l'instance principale dans le cadre de la demande. Vous pouvez analyser la première ligne de la demande pour extraire les informations de connexion. Pour plus d'informations, consultez [Configurer la prise en charge du protocole proxy pour votre Classic Load Balancer \(p. 78\)](#).

En utilisant cette configuration, vous ne recevez pas de cookies pour la permanence des sessions ou d'en-têtes X-Forwarded.

Protocole HTTP/HTTPS

Lorsque vous utilisez HTTP (couche 7) pour les connexions frontales et principales, votre équilibreur de charge analyse les en-têtes dans la demande et met fin à la connexion avant d'envoyer la demande aux instances principales.

Pour chaque instance enregistrée et saine derrière un équilibreur de charge HTTP/HTTPS, Elastic Load Balancing ouvre et gère une ou plusieurs connexions TCP. Ces connexions permettent de s'assurer qu'il existe toujours une connexion établie prête à recevoir les demandes HTTP/HTTPS.

Les demandes HTTP et les réponses HTTP utilisent des champs d'en-tête pour envoyer des informations concernant les messages HTTP. Elastic Load Balancing prend en charge les en-têtes `X-Forwarded-For`. Comme les équilibreurs de charge interceptent le trafic entre les clients et les serveurs, vos journaux d'accès au serveur contiennent uniquement l'adresse IP de l'équilibreur de charge. Pour voir l'adresse IP du client, utilisez l'en-tête de demande `X-Forwarded-For`. Pour plus d'informations, consultez [X-Forwarded-For \(p. 39\)](#).

Lorsque vous utilisez HTTP/HTTPS, vous pouvez activer les sessions permanentes sur votre équilibreur de charge. Une session permanente lie la session d'un utilisateur à une instance principale spécifique. Il est ainsi possible de garantir que toutes les demandes provenant de l'utilisateur pendant la session sont adressées à la même instance principale. Pour plus d'informations, consultez [Configurer des sessions permanentes pour votre Classic Load Balancer \(p. 81\)](#).

Toutes les extensions HTTP ne sont pas prises en charge dans l'équilibreur de charge. Vous devrez peut-être utiliser un écouteur TCP si l'équilibreur de charge ne peut pas mettre fin à la demande en raison de méthodes inattendues, de codes de réponse ou d'autres implémentations HTTP 1.0/1.1 non standard.

Ecouteurs HTTPS/SSL

Vous pouvez créer un équilibreur de charge avec les fonctions de sécurité suivantes.

Certificats de serveur SSL

Si vous utilisez HTTPS ou SSL pour vos connexions front-end, vous devez déployer un certificat X.509 (certificat de serveur SSL) sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge déchiffre les demandes des clients avant de les envoyer aux instances principales (terminaison SSL). Pour plus d'informations, consultez [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancer](#) (p. 41).

Si vous ne voulez pas que l'équilibreur de charge gère la terminaison SSL (opération connue sous le nom de déchargement SSL), vous pouvez utiliser le protocole TCP pour les connexions front-end et back-end et déployer des certificats sur les instances enregistrées qui traitent les demandes.

Négociation SSL

Elastic Load Balancing fournit des configurations de négociation SSL prédéfinies qui sont utilisées pour la négociation SSL lorsqu'une connexion est établie entre un client et votre équilibreur de charge. Les configurations de négociation SSL assurent la compatibilité avec un grand nombre de clients et utilisent des algorithmes de chiffrement à force élevée appelés chiffrements. Cependant, certains cas d'utilisation peuvent avoir besoin que toutes les données sur le réseau soient chiffrées et autoriser uniquement des chiffrements spécifiques. Certaines normes de conformité en matière de sécurité (comme, PCI, SOX, etc.) peuvent avoir besoin d'un jeu de protocoles et de chiffrements spécifiques des clients pour garantir que les normes de sécurité sont respectées. Dans de tels cas, vous pouvez créer une configuration de négociation SSL personnalisée selon vos besoins spécifiques. Vos chiffrements et protocoles devraient prendre effet dans les 30 secondes. Pour plus d'informations, consultez [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers](#) (p. 42).

Authentification de serveur principal

Si vous utilisez une connexion HTTPS ou SSL pour vos connexions back-end, vous pouvez activer l'authentification de vos instances enregistrées. Vous pouvez ensuite utiliser le processus d'authentification pour vous assurer que ces instances acceptent uniquement les communications chiffrées et que chaque instance enregistrée possède la clé publique qui convient.

Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'authentification de serveur principal](#) (p. 59).

Configurations d'écouteur des Equilibreurs de charge classiques

Les tableaux suivants récapitulent les paramètres d'écouteur que vous pouvez utiliser pour configurer votre Equilibreurs de charge classiques.

Equilibreur de charge HTTP/HTTPS

Cas d'utilisation	Protocole frontal	Options frontales	Protocole principal	Options principales	Remarques
Equilibreur de charge HTTP de base	HTTP	NA	HTTP	NA	<ul style="list-style-type: none">• Prend en charge les

Cas d'utilisation	Protocole frontal	Options frontales	Protocole principal	Options principales	Remarques
					en-têtes X-Forwarded (p. 39)
Sécuriser le site Web ou votre application à l'aide d'Elastic Load Balancing pour décharger le déchiffrement SSL	HTTPS	Négociation SSL (p. 42)	HTTP	NA	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge les en-têtes X-Forwarded (p. 39) • Nécessite un certificat SSL (p. 41) déployé sur l'équilibreur de charge
Sécuriser un site Web ou une application à l'aide du chiffrement de bout en bout	HTTPS	Négociation SSL (p. 42)	HTTPS	Authentification principale	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge les en-têtes X-Forwarded (p. 39) • Nécessite des certificats SSL (p. 41) déployés sur l'équilibreur de charge et les instances enregistrées

Equilibreur de charge TCP/SSL

Cas d'utilisation	Protocole frontal	Options frontales	Protocole principal	Options principales	Remarques
Equilibreur de charge TCP de base	TCP	NA	TCP	NA	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge l'en-tête de protocole Proxy (p. 78)
Sécuriser le site Web ou votre application à l'aide d'Elastic Load Balancing pour décharger le déchiffrement SSL	SSL	Négociation SSL (p. 42)	TCP	NA	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite un certificat SSL (p. 41) déployé sur l'équilibreur de charge • Prend en charge l'en-tête de protocole Proxy (p. 78)
Sécuriser un site Web ou une application	SSL	Négociation SSL (p. 42)	SSL	Authentification principale	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite des certificats

Cas d'utilisation	Protocole frontal	Options frontales	Protocole principal	Options principales	Remarques
à l'aide du chiffrement de bout en bout avec Elastic Load Balancing					SSL (p. 41) déployés sur l'équilibreur de charge et les instances enregistrées <ul style="list-style-type: none">• N'insère pas d'en-têtes SNI sur les connexions SSL principales• Ne prend pas en charge l'en-tête de protocole proxy

En-têtes HTTP et Equilibreurs de charge classiques

Les demandes HTTP et les réponses HTTP utilisent des champs d'en-tête pour envoyer des informations concernant les messages HTTP. Les champs d'en-tête sont des paires nom-valeur dont les noms et les valeurs sont séparés par un signe deux points, et qui sont séparées entre elles par un retour chariot (CR) et un saut de ligne (LF). Un ensemble standard de champs d'en-tête HTTP est défini dans la section du RFC 2616 concernant les [en-têtes de message](#). Des en-têtes HTTP non standard couramment utilisés par les applications sont également disponibles. Certains des en-têtes HTTP non standard ont un préfixe `X-Forwarded`. Les Equilibreurs de charge classiques prennent en charge les en-têtes `X-Forwarded` suivants.

Pour plus d'informations sur les connexions HTTP, consultez [Routage des demandes](#) dans le Elastic Load Balancing Guide de l'utilisateur.

Prérequis pour

- Vérifiez que les paramètres de votre écouteur prennent en charge les en-têtes `X-Forwarded`. Pour plus d'informations, consultez [Configurations d'écouteur des Equilibreurs de charge classiques \(p. 37\)](#).
- Configurez votre serveur web pour consigner les adresses IP client.

En-têtes X-Forwarded

- [X-Forwarded-For \(p. 39\)](#)
- [X-Forwarded-Proto \(p. 40\)](#)
- [X-Forwarded-Port \(p. 40\)](#)

X-Forwarded-For

L'en-tête de demande `X-Forwarded-For` vous aide à identifier l'adresse IP d'un client lorsque vous utilisez un équilibreur de charge HTTP ou HTTPS. Comme les équilibreurs de charge interceptent le trafic entre les clients et les serveurs, vos journaux d'accès au serveur contiennent uniquement l'adresse IP de l'équilibreur de charge. Pour voir l'adresse IP du client, utilisez l'en-tête de demande `X-Forwarded-For`.

Elastic Load Balancing stocke l'adresse IP du client dans l'en-tête de demande `X-Forwarded-For` et transmet l'en-tête à votre serveur.

L'en-tête de demande `X-Forwarded-For` a le format suivant :

```
X-Forwarded-For: client-ip-address
```

Voici un exemple d'en-tête de demande `X-Forwarded-For` pour un client avec l'adresse IP 203.0.113.7.

```
X-Forwarded-For: 203.0.113.7
```

Voici un exemple d'en-tête de demande `X-Forwarded-For` pour un client avec l'adresse IPv6 2001:DB8::21f:5bff:febf:ce22:8a2e.

```
X-Forwarded-For: 2001:DB8::21f:5bff:febf:ce22:8a2e
```

X-Forwarded-Proto

L'en-tête de demande `X-Forwarded-Proto` vous permet d'identifier le protocole (HTTP ou HTTPS) utilisé par un client pour se connecter à votre équilibreur de charge. Les journaux d'accès de votre serveur contiennent uniquement le protocole utilisé entre le serveur et l'équilibreur de charge ; ils ne comportent aucune information sur le protocole utilisé entre le client et l'équilibreur de charge. Pour déterminer le protocole utilisé entre le client et l'équilibreur de charge, utilisez l'en-tête de demande `X-Forwarded-Proto`. Elastic Load Balancing stocke le protocole utilisé entre le client et l'équilibreur de charge dans l'en-tête de demande `X-Forwarded-Proto` et transmet l'en-tête à votre serveur.

Votre application ou site web peut utiliser le protocole stocké dans l'en-tête de demande `X-Forwarded-Proto` pour générer une réponse qui effectue une redirection vers l'URL appropriée.

L'en-tête de demande `X-Forwarded-Proto` a le format suivant :

```
X-Forwarded-Proto: originatingProtocol
```

L'exemple suivant contient un en-tête de demande `X-Forwarded-Proto` pour une demande provenant du client en tant que demande HTTPS :

```
X-Forwarded-Proto: https
```

X-Forwarded-Port

L'en-tête de demande `X-Forwarded-Port` vous permet d'identifier le port de destination utilisé par le client pour se connecter à l'équilibreur de charge.

Ecouteurs HTTPS pour votre Classic Load Balancer

Vous pouvez créer un équilibreur de charge qui utilise le protocole SSL/TLS pour les connexions chiffrées (transfert de charge SSL). Cette fonction permet de chiffrer le trafic entre votre équilibreur de charge et les clients qui initient des sessions HTTPS, ainsi que pour les connexions entre votre équilibreur de charge et vos instances EC2.

Elastic Load Balancing utilise des configurations de négociation SSL (Secure Sockets Layer), également qualifiées de stratégies de sécurité, pour négocier des connexions entre les clients et l'équilibreur de charge. Lorsque vous utilisez HTTPS/SSL pour vos connexions front-end, vous pouvez utiliser une stratégie de sécurité prédéfinie ou une stratégie de sécurité personnalisée. Vous devez déployer un certificat SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise ce certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes des clients avant de les envoyer aux instances. L'équilibreur de charge utilise une suite de chiffrement statique pour les connexions back-end. Le cas échéant, vous pouvez choisir d'activer l'authentification sur vos instances.

Elastic Load Balancing ne prend pas en charge Server Name Indication (SNI) sur votre équilibreur de charge. Vous pouvez plutôt utiliser l'une des autres solutions suivantes :

- Déployez un certificat sur l'équilibreur de charge et ajoutez un nom SAN (Subject Alternative Name) pour chaque site supplémentaire. Les noms SAN vous permettent de protéger plusieurs noms d'hôte à l'aide d'un seul certificat. Demandez à votre fournisseur de certificat de plus amples informations sur le nombre de noms SAN qu'il prend en charge par certificat, et sur comment ajouter et supprimer des noms SAN.
- Utilisez des écouteurs TCP sur le port 443 pour les connexions frontale et principales. L'équilibreur de charge fait passer les demandes par ce biais avec le certificat SNI tel quel. Vous pouvez gérer la terminaison HTTPS à partir de l'instance EC2.

Table des matières

- [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancer \(p. 41\)](#)
- [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers \(p. 42\)](#)
- [Création d'un Classic Load Balancer avec un écouteur HTTPS \(p. 48\)](#)
- [Configurer un écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer \(p. 62\)](#)
- [Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer \(p. 66\)](#)
- [Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer \(p. 67\)](#)

Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancer

Si vous utilisez le protocole HTTPS (SSL ou TLS) pour votre écouteur front-end, vous devez déployer un certificat SSL/TLS sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes des clients avant de les envoyer aux instances.

Les protocoles SSL et TLS utilisent un certificat X.509 (certificat de serveur SSL/TLS) pour authentifier le client et l'application back-end. Un certificat X.509 est une forme numérique d'identification émise par une

autorité de certification (CA). Il contient les informations d'identification, une période de validité, une clé publique, un numéro de série et la signature numérique de l'émetteur.

Vous pouvez créer un certificat à l'aide d'AWS Certificate Manager ou d'un outil qui prend en charge les protocoles SSL et TLS, comme OpenSSL. Vous spécifierez ce certificat lorsque vous créez ou mettez à jour un écouteur HTTPS pour votre équilibreur de charge. Lorsque vous créez un certificat à utiliser avec votre équilibreur de charge, vous devez spécifier un nom de domaine.

Création ou importation d'un certificat SSL/TLS à l'aide d'AWS Certificate Manager

Nous vous recommandons d'utiliser AWS Certificate Manager (ACM) pour créer ou importer des certificats pour votre équilibreur de charge. ACM s'intègre à Elastic Load Balancing afin que vous puissiez déployer le certificat sur votre équilibreur de charge. Pour que vous puissiez déployer un certificat sur votre équilibreur de charge, le certificat doit être dans la même région que l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Demander un certificat public](#) ou [Importation de certificats](#) dans le AWS Certificate Manager Guide de l'utilisateur.

Pour permettre à un utilisateur IAM de déployer le certificat sur votre équilibreur de charge avec AWS Management Console, vous devez accorder l'accès à l'action d'API `ListCertificates` d'ACM. Pour plus d'informations, consultez [Listes de certificats](#) dans le AWS Certificate Manager Guide de l'utilisateur.

Important

Vous ne pouvez pas installer des certificats avec des clés EC ou des clés RSA 4096 bits sur votre équilibreur de charge via l'intégration à ACM. Vous devez charger des certificats avec des clés EC ou des clés RSA 4096 bits dans IAM pour les utiliser avec votre équilibreur de charge.

Importation d'un certificat SSL/TLS à l'aide d'IAM

Si vous n'utilisez pas ACM, vous pouvez utiliser des outils SSL/TLS comme OpenSSL pour créer une demande de signature de certificat (CSR), puis faire signer la CSR par une CA afin de générer un certificat et charger celui-ci dans AWS Identity and Access Management (IAM). Pour plus d'informations sur le chargement des certificats dans IAM, consultez [Utilisation des certificats de serveur](#) dans le manuel IAM Guide de l'utilisateur.

Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers

Elastic Load Balancing utilise une configuration de négociation Secure Socket Layer (SSL) (ou stratégie de sécurité) pour négocier des connexions SSL entre un client et l'équilibreur de charge. Une stratégie de sécurité est une combinaison de protocoles SSL, de chiffrements SSL et de l'option de préférence pour l'ordre des serveurs. Pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion SSL pour votre équilibreur de charge, consultez [Ecouteurs de votre Classic Load Balancer](#) (p. 35).

Table des matières

- [Stratégies de sécurité](#) (p. 43)
- [Protocoles SSL](#) (p. 43)
- [Préférence pour l'ordre des serveurs](#) (p. 44)
- [Chiffrements SSL](#) (p. 44)
- [Stratégies de sécurité SSL prédéfinies pour Equilibreurs de charge classiques](#) (p. 46)

Stratégies de sécurité

Une stratégie de sécurité détermine les chiffrements et les protocoles pris en charge lors des négociations SSL entre un client et un équilibreur de charge. Vous pouvez configurer vos Equilibreurs de charge classiques pour qu'ils utilisent des stratégies de sécurité prédéfinies ou personnalisées.

Notez qu'un certificat fourni par AWS Certificate Manager (ACM) contient une clé publique RSA. Vous devez inclure une suite de chiffrement utilisant RSA dans votre stratégie de sécurité si vous utilisez un certificat fourni par ACM, sinon, la connexion TLS échouera.

Stratégies de sécurité prédéfinies

Les noms des stratégies de sécurité prédéfinies les plus récentes comportent des informations de version basées sur l'année et le mois de la mise à disposition de celles-ci. Par exemple, la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut est `ELBSecurityPolicy-2016-08`. Chaque fois qu'une nouvelle stratégie de sécurité prédéfinie est mise à disposition, vous pouvez mettre à jour votre configuration pour l'utiliser.

Pour plus d'informations sur les protocoles et les chiffrements activés pour les stratégies de sécurité prédéfinies, consultez [Stratégies de sécurité SSL prédéfinies](#) (p. 46).

Stratégies de sécurité personnalisées

Vous pouvez créer une configuration de négociation personnalisée avec les chiffrements et les protocoles dont vous avez besoin. Par exemple, certaines normes de conformité en matière de sécurité (comme PCI et SOC) peuvent avoir besoin d'un jeu de protocoles et de chiffrements spécifique pour garantir que les normes de sécurité sont respectées. Dans de tels cas, vous pouvez créer une stratégie de sécurité personnalisée afin de répondre à ces normes.

Pour plus d'informations sur la création d'une stratégie personnalisée, consultez [Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer](#) (p. 67).

Protocoles SSL

Le protocole SSL établit une connexion sécurisée entre un client et un serveur, et s'assure que toutes les données transmises entre le client et votre équilibreur de charge sont privées.

Secure Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS) sont des protocoles cryptographiques utilisés pour chiffrer les données confidentielles sur des réseaux non sécurisés, comme Internet. Le protocole TLS est une version plus récente du protocole SSL. Dans la documentation Elastic Load Balancing, nous faisons référence aux protocoles SSL et TLS en tant que protocole SSL.

Protocoles SSL

Les versions suivantes du protocole SSL sont prises en charge :

- TLS 1.2
- TLS 1.1
- TLS 1.0
- SSL 3.0

Protocole SSL obsolète

Si vous aviez activé précédemment le protocole SSL 2.0 dans une stratégie personnalisée, nous vous recommandons de mettre à jour votre stratégie de sécurité vers la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut.

Préférence pour l'ordre des serveurs

Elastic Load Balancing prend en charge l'option de préférence pour l'ordre des serveurs pour négocier des connexions entre un client et un équilibreur de charge. Pendant le processus de négociation de connexion SSL, le client et l'équilibreur de charge présentent une liste de chiffrements et de protocoles pris en charge par chacun d'entre eux dans l'ordre de préférence. Par défaut, le premier chiffrement sur la liste du client qui correspond à l'un des chiffrements de l'équilibreur de charge est sélectionné pour la connexion SSL. Si l'équilibreur de charge est configuré pour prendre en charge la préférence pour l'ordre des serveurs, il sélectionne le premier chiffrement de sa liste figurant dans la liste de chiffrements du client. L'équilibreur de charge peut ainsi déterminer quel chiffrement est utilisé pour la connexion SSL. Si vous n'autorisez pas la préférence pour l'ordre des serveurs, l'ordre de chiffrements présenté par le client est utilisé pour négocier des connexions entre le client et l'équilibreur de charge.

Chiffrements SSL

Un chiffrement SSL est un algorithme de chiffrement qui utilise des clés de chiffrement pour créer un message codé. Les protocoles SSL utilisent plusieurs chiffrements SSL pour chiffrer les données sur Internet.

Notez qu'un certificat fourni par AWS Certificate Manager (ACM) contient une clé publique RSA. Vous devez inclure une suite de chiffrement utilisant RSA dans votre stratégie de sécurité si vous utilisez un certificat fourni par ACM, sinon, la connexion TLS échouera.

Elastic Load Balancing prend en charge les chiffrements suivants avec les Equilibreurs de charge classiques. Un sous-ensemble de ces chiffrements sont utilisés par les stratégies SSL prédéfinies. Tous ces chiffrements sont disponibles pour être utilisés dans une stratégie personnalisée. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les chiffrements inclus dans la stratégie de sécurité par défaut (ceux avec un astérisque). Beaucoup d'autres chiffrements ne sont pas sûrs et doivent être utilisés à vos risques et périls.

Chiffrements

- ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 *
- ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 *
- ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 *
- ECDHE-RSA-AES128-SHA256 *
- ECDHE-ECDSA-AES128-SHA *
- ECDHE-RSA-AES128-SHA *
- DHE-RSA-AES128-SHA
- ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 *
- ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 *
- ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 *
- ECDHE-RSA-AES256-SHA384 *
- ECDHE-RSA-AES256-SHA *
- ECDHE-ECDSA-AES256-SHA *
- AES128-GCM-SHA256 *
- AES128-SHA256 *
- AES128-SHA *
- AES256-GCM-SHA384 *
- AES256-SHA256 *
- AES256-SHA *

- DHE-DSS-AES128-SHA
- CAMELLIA128-SHA
- EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
- DES-CBC3-SHA
- ECDHE-RSA-RC4-SHA
- RC4-SHA
- ECDHE-ECDSA-RC4-SHA
- DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
- DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- DHE-RSA-AES256-SHA256
- DHE-DSS-AES256-SHA256
- DHE-RSA-AES256-SHA
- DHE-DSS-AES256-SHA
- DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
- DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
- CAMELLIA256-SHA
- EDH-DSS-DES-CBC3-SHA
- DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
- DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- DHE-RSA-AES128-SHA256
- DHE-DSS-AES128-SHA256
- DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
- DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
- ADH-AES128-GCM-SHA256
- ADH-AES128-SHA
- ADH-AES128-SHA256
- ADH-AES256-GCM-SHA384
- ADH-AES256-SHA
- ADH-AES256-SHA256
- ADH-CAMELLIA128-SHA
- ADH-CAMELLIA256-SHA
- ADH-DES-CBC3-SHA
- ADH-DES-CBC-SHA
- ADH-RC4-MD5
- ADH-SEED-SHA
- DES-CBC-SHA
- DHE-DSS-SEED-SHA
- DHE-RSA-SEED-SHA
- EDH-DSS-DES-CBC-SHA
- EDH-RSA-DES-CBC-SHA
- IDEA-CBC-SHA
- RC4-MD5
- SEED-SHA

- DES-CBC3-MD5
- DES-SRC-MD5
- RC2-SRC-MD5
- PSK-AES256-CBC-SHA
- PSK-3DES-EDE-CBC-SHA
- KRB5-DES-CBC3-SHA
- KRB5-DES-CBC3-MD5
- PSK-AES128-CBC-SHA
- PSK-RC4-SHA
- KRB5-RC4-SHA
- KRB5-RC4-MD5
- KRB5-DES-CBC-SHA
- KRB5-DES-CBC-MD5
- EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA
- EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA
- EXP-ADH-DES-CBC-SHA
- EXP-DES-CBC-SHA
- EXP-RC2-CBC-MD5
- EXP-KRB5-RC2-CBC-SHA
- EXP-KRB5-DES-CBC-SHA
- EXP-KRB5-RC2-SRC-MD5
- EXP-KRB5-DES-CBC-MD5
- EXP-ADH-RC4-MD5
- EXP-RC4-MD5
- EXP-KRB5-RC4-SHA
- EXP-KRB5-RC4-MD5

* Ce sont les chiffrements recommandés inclus dans la stratégie de sécurité par défaut.

Stratégies de sécurité SSL prédéfinies pour Equilibreurs de charge classiques

Vous pouvez choisir l'une des stratégies de sécurité prédéfinies pour vos écouteurs HTTPS/SSL. Nous vous recommandons la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut `ELBSecurityPolicy-2016-08`, pour une utilisation générale. Vous pouvez utiliser l'une des stratégies `ELBSecurityPolicy-TLS` afin de satisfaire les normes de sécurité et de conformité qui exigent la désactivation de certaines versions de protocole TLS. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la configuration d'une négociation SSL, consultez la section [Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer](#) (p. 67).

Les chiffrements basés sur RSA et DSA sont spécifiques à l'algorithme de signature utilisé pour créer un certificat SSL. Veillez à créer un certificat SSL à l'aide de l'algorithme de signature basé sur les chiffrements qui sont activés pour votre stratégie de sécurité.

Le tableau suivant décrit les stratégies de sécurité prédéfinies les plus récentes, y compris leurs protocoles SSL et chiffrements SSL activés. Si vous sélectionnez une stratégie qui est activée pour la préférence pour l'ordre des serveurs, l'équilibreur de charge utilise les chiffrements dans l'ordre dans lequel ils sont

Elastic Load Balancing Equilibreurs de charge classiques
Stratégies de sécurité SSL prédéfinies

spécifiés dans ce tableau pour négocier des connexions entre le client et l'équilibreur de charge. Sinon, l'équilibreur de charge utilise les chiffrements dans l'ordre dans lequel ils sont présentés par le client.

Stratégie de sécurité	2016-08	TLS-1-1-2017-01	TLS-1-2-2017-01	2015-05	2015-03	2015-02
Protocoles SSL						
Protocol-TLSv1	◆			◆	◆	◆
Protocol-TLSv1.1	◆	◆		◆	◆	◆
Protocol-TLSv1.2	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Options SSL						
Préférence pour l'ordre des serveurs	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Chiffrements SSL						
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-RSA-AES128-SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA	◆	◆		◆	◆	◆
ECDHE-RSA-AES128-SHA	◆	◆		◆	◆	◆
DHE-RSA-AES128-SHA					◆	◆
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-RSA-AES256-SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDHE-RSA-AES256-SHA	◆	◆		◆	◆	◆
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	◆	◆		◆	◆	◆
AES128-GCM-SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆
AES128-SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Stratégie de sécurité	2016-08	TLS-1-1-2017-01	TLS-1-2-2017-01	2015-05	2015-03	2015-02
AES128-SHA	◆	◆		◆	◆	◆
AES256-GCM-SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆
AES256-SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆
AES256-SHA	◆	◆		◆	◆	◆
DHE-DSS-AES128-SHA					◆	◆
DES-CBC3-SHA				◆	◆	

Stratégies de sécurité prédéfinies

Voici les stratégies de sécurité prédéfinies pour les Equilibreurs de charge classiques. Pour décrire une stratégie prédéfinie, utilisez la commande [describe-load-balancer-policies](#).

- ELBSecurityPolicy-2016-08
- ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01
- ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01
- ELBSecurityPolicy-2015-05
- ELBSecurityPolicy-2015-03
- ELBSecurityPolicy-2015-02
- ELBSecurityPolicy-2014-10
- ELBSecurityPolicy-2014-01
- ELBSecurityPolicy-2011-08
- ELBSample-ELBDefaultNegotiationPolicy ou ELBSample-ELBDefaultCipherPolicy
- ELBSample-OpenSSLDefaultNegotiationPolicy ou ELBSample-OpenSSLDefaultCipherPolicy

Création d'un Classic Load Balancer avec un écouteur HTTPS

Un équilibreur de charge prend les demandes des clients et les répartit sur les instances EC2 qui sont enregistrées auprès de l'équilibreur de charge.

Vous pouvez créer un équilibreur de charge qui écoute sur les ports HTTP (80) et HTTPS (443). Si vous spécifiez que l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 80, l'équilibreur de charge met fin aux demandes et à la communication depuis l'équilibreur de charge vers les instances n'est pas chiffrée. Si l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 443, la communication depuis l'équilibreur de charge vers les instances est chiffrée.

Si votre équilibreur de charge utilise une connexion chiffrée pour communiquer avec les instances, vous pouvez éventuellement activer l'authentification des instances. Cela garantit que l'équilibreur de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique correspond à la clé que vous avez spécifiée à l'équilibreur de charge à cet effet.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'écouteurs HTTPS à un équilibreur de charge existant, consultez [Configurer un écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer \(p. 62\)](#).

Table des matières

- [Prérequis \(p. 49\)](#)
- [Créer un équilibreur de charge HTTPS/SSL à l'aide de la console \(p. 49\)](#)
- [Créer un équilibreur de charge HTTPS/SSL à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 54\)](#)

Prérequis

Avant de commencer, vérifiez que vous avez répondu aux exigences suivantes :

- Suivez les étapes de [Préparation de votre VPC et de vos instances EC2 \(p. 16\)](#).
- Lancez les instances EC2 que vous avez l'intention d'enregistrer auprès de votre équilibreur de charge. Les groupes de sécurité pour ces instances doivent autoriser le trafic à partir de l'équilibreur de charge.
- Les instances EC2 doivent répondre à la cible de la vérification de l'état avec un code d'état HTTP 200. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les vérifications de l'état pour votre Classic Load Balancer \(p. 17\)](#).
- Si vous avez l'intention d'activer l'option keep-alive sur vos instances EC2, nous vous recommandons de définir les paramètres keep-alive au moins sur les valeurs de délai d'inactivité de votre équilibreur de charge. Si vous voulez vous assurer que l'équilibreur de charge est responsable de la fermeture des connexions à votre instance, vérifiez que la valeur définie sur votre instance pour le délai keep-alive est supérieure à celle du paramètre de délai d'inactivité sur votre équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Configurer le délai d'inactivité de votre Classic Load Balancer \(p. 72\)](#).
- Si vous créez un écouteur sécurisé, vous devez déployer un certificat de serveur SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes avant de les envoyer aux instances. Si vous n'avez pas de certificat SSL, vous pouvez créer en. Pour plus d'informations, consultez [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancer \(p. 41\)](#).

Créer un équilibreur de charge HTTPS/SSL à l'aide de la console

Pour créer un équilibreur de charge HTTPS/SSL, effectuez les tâches suivantes.

Tâches

- [Étape 1 : Définir votre équilibreur de charge \(p. 49\)](#)
- [Étape 2 : Attribuer des groupes de sécurité à votre équilibreur de charge dans un VPC \(p. 51\)](#)
- [Étape 3 : Configurer les paramètres de sécurité \(p. 51\)](#)
- [Étape 4 : Configurer les vérifications de l'état \(p. 53\)](#)
- [Étape 5 : Enregistrer des instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge \(p. 53\)](#)
- [Étape 6 : Baliser votre équilibreur de charge \(facultatif\) \(p. 53\)](#)
- [Étape 7 : Créer et vérifier votre équilibreur de charge \(p. 54\)](#)
- [Étape 8 : Supprimer votre équilibreur de charge \(facultatif\) \(p. 54\)](#)

Étape 1 : Définir votre équilibreur de charge

Tout d'abord, fournissez des informations de configuration de base pour votre équilibreur de charge comme un nom, un réseau et un ou plusieurs écouteurs.

Un écouteur est un processus qui vérifie les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibreur de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibreur de charge vers l'instance). Pour plus d'informations sur

les ports, protocoles et configurations d'écouteur pris en charge par Elastic Load Balancing, consultez [Écouteurs de votre Classic Load Balancer \(p. 35\)](#).

Dans cet exemple, vous configurez deux écouteurs pour votre équilibreur de charge. Le premier écouteur accepte les demandes HTTP sur le port 80 et les envoie aux instances sur le port 80 à l'aide de HTTP. Le deuxième écouteur accepte les demandes HTTPS sur le port 443 et les envoie aux instances à l'aide de HTTP sur le port 80 (ou à l'aide de HTTPS sur le port 443 si vous souhaitez configurer l'authentification d'instance principale).

Pour définir votre équilibreur de charge

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez Create Load Balancer.
4. Pour Select load balancer type (Sélectionner un type d'équilibreur de charge), choisissez Equilibreur de charge classique.
5. Pour Nom de l'équilibreur de charge, tapez un nom pour l'équilibreur de charge.

Le nom de votre Equilibreur de charge classique doit être unique dans l'ensemble de vos équilibreurs de charge d'application Equilibreur de charge classique de la région, ne peut contenir que 32 caractères, ne peut comporter que des caractères alphanumériques et des traits d'union et ne doit pas commencer ou se terminer par un trait d'union.

6. Pour Créer un LB à l'intérieur, sélectionnez le réseau que vous avez sélectionné pour vos instances : EC2-Classic ou un VPC spécifique.
7. [VPC par défaut] Si vous avez sélectionné un VPC par défaut et que vous souhaitez choisir les sous-réseaux pour votre équilibreur de charge, sélectionnez Activer la configuration de VPC avancée.
8. Pour Listener Configuration, laissez l'écouteur par défaut, puis sélectionnez Add pour ajouter un autre écouteur. Pour Load Balancer Protocol pour le nouvel écouteur, sélectionnez HTTPS (Secure HTTP). Cela met à jour Load Balancer Port, Instance Protocol, et Instance Port.

Par défaut, Instance protocol est HTTP et Instance Port est 80.

Load Balancer Protocol	Load Balancer Port	Instance Protocol	Instance Port	
HTTP	80	HTTP	80	✕
HTTPS (Secure HTTP)	443	HTTP	80	✕

Add

Si vous souhaitez configurer l'authentification d'instance principale (plus loin dans [Étape 3 : Configurer les paramètres de sécurité \(p. 51\)](#)), modifiez le protocole d'instance en HTTPS (HTTP sécurisé). Cela met à jour également Instance Port.

Load Balancer Protocol	Load Balancer Port	Instance Protocol	Instance Port	
HTTP	80	HTTP	80	✕
HTTPS (Secure HTTP)	443	HTTPS (Secure HTTP)	443	✕

Add

9. [EC2-VPC] Pour Available subnets, sélectionnez au moins un sous-réseau disponible à l'aide son icône d'ajout. Les sous-réseaux sont déplacé sous Selected subnets. Afin d'améliorer la disponibilité de votre équilibreur de charge, sélectionnez des sous-réseaux dans plusieurs zones de disponibilité.

Note

Si vous avez sélectionné EC2-Classic comme réseau, ou que vous avez un VPC par défaut mais que vous n'avez pas sélectionné Enable advanced configuration VPC, vous ne voyez pas l'interface utilisateur pour sélectionner les sous-réseaux.

Vous pouvez ajouter au plus un seul sous-réseau par zone de disponibilité. Si vous sélectionnez un deuxième sous-réseau depuis une zone de disponibilité où il existe déjà un sous-réseau sélectionné, ce sous-réseau remplace le sous-réseau sélectionné pour cette zone de disponibilité.

Available subnets				
Actions	Availability Zone	Subnet ID	Subnet CIDR	Name
+	us-west-2c	subnet-cb663da2	10.0.1.0/24	
+	us-west-2c	subnet-c9663da0	10.0.0.0/24	

Selected subnets				
Actions	Availability Zone	Subnet ID	Subnet CIDR	Name
-	us-west-2a	subnet-e4f33493	10.0.2.0/24	
-	us-west-2b	subnet-5264e837	10.0.3.0/24	

10. Choisissez Next: Assign Security Groups.

Étape 2 : Attribuer des groupes de sécurité à votre équilibreur de charge dans un VPC

Si vous avez sélectionné un VPC comme réseau, vous devez affecter à votre équilibreur de charge un groupe de sécurité qui autorise le trafic entrant sur les ports que vous avez spécifiés pour cet équilibreur de charge et les vérifications de l'état pour cet équilibreur de charge.

Note

Si vous avez sélectionné EC2-Classic comme réseau, vous pouvez passer à l'étape suivante. Par défaut, Elastic Load Balancing fournit un groupe de sécurité pour les équilibreurs de charge dans EC2-Classic.

Pour attribuer un groupe de sécurité à votre équilibreur de charge

1. Sur la page Assign Security Groups, sélectionnez Create a new security group.
2. Tapez un nom et une description pour votre groupe de sécurité, ou laissez le nom et la description par défaut. Ce nouveau groupe de sécurité contient une règle qui autorise le trafic vers les ports que vous avez configurés pour être utilisés par votre équilibreur de charge.

Assign a security group: Create a new security group
 Select an existing security group

Security group name:

Description:

Type	Protocol	Port Range	Source
Custom TCP Rule	TCP	80	Anywhere 0.0.0.0/0
Custom TCP Rule	TCP	443	Anywhere 0.0.0.0/0

3. Choisissez Next: Configure Security Settings.

Étape 3 : Configurer les paramètres de sécurité

Lorsque vous utilisez HTTPS ou SSL pour votre écouteur frontal, vous devez déployer un certificat SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes des clients avant de les envoyer aux instances.

Vous devez également spécifier une stratégie de sécurité. Elastic Load Balancing fournit des stratégies de sécurité qui ont des configurations de négociation SSL prédéfinies, mais vous pouvez également créer votre propre stratégie de sécurité personnalisée.

Si vous avez configuré HTTPS/SSL sur la connexion principale, vous pouvez activer l'authentification de vos instances.

Pour configurer les paramètres de sécurité

1. Pour Select Certificate, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez créé ou importé un certificat à l'aide d'AWS Certificate Manager, sélectionnez Choose an existing certificate from AWS Certificate Manager (ACM) (Choisir un certificat de sécurité existant à partir d'AWS Certificate Manager (ACM)), puis choisissez le certificat dans Certificate (Certificat).
- Si vous avez importé un certificat à l'aide d'IAM, sélectionnez Choose an existing certificate from AWS Identity and Access Management (IAM) (Choisir un certificat de sécurité existant à partir d'AWS Identity and Access Management (IAM)), puis choisissez le certificat dans Certificate (Certificat).
- Si vous avez un certificat à importer, mais qu'ACM n'est pas disponible dans votre région, sélectionnez Upload a new SSL Certificate to AWS Identity and Access Management (IAM) (Charger un nouveau certificat SSL vers AWS Identity and Access Management (IAM)). Tapez le nom du certificat. Dans Private Key, copiez et collez le contenu du fichier de clé privée (codé PEM). Dans Public Key Certificate, copiez et collez le contenu du fichier de certificat de clé publique (codé PEM). Dans Certificate Chain, copiez et collez le contenu du fichier de chaîne de certificats (codé PEM), sauf si vous utilisez un certificat auto-signé et qu'il n'est pas important que les navigateurs acceptent implicitement le certificat.

2. Pour Sélectionner un chiffrement, vérifiez que Stratégie de sécurité prédéfinie est sélectionné et défini sur ELBSecurityPolicy-2016-08. Nous vous recommandons de toujours utiliser la stratégie de sécurité prédéfinie la plus récente. Si vous devez utiliser une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou créer une stratégie personnalisée, consultez [Mettre à jour la Configuration de négociation SSL \(p. 68\)](#).

3. (Facultatif) Si vous avez configuré l'écouteur HTTPS pour communiquer avec des instances à l'aide d'une connexion chiffrée, vous pouvez éventuellement configurer l'authentification des instances.

a. Pour Backend Certificate, sélectionnez Enable backend authentication.

Note

Si vous ne voyez pas la section Certificat backend, revenez à Configuration de l'écouteur, puis sélectionnez HTTPS (HTTP sécurisé) pour Protocole de l'instance.

b. Pour Certificate name, tapez le nom du certificat de clé publique.

c. Pour Certificate Body (pem encoded), copiez et collez le contenu du certificat. L'équilibreur de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique correspond à cette clé.

d. Pour ajouter un autre certificat, choisissez Add another backend certificate.

- Proceed without backend authentication
 Enable backend authentication

Backend Certificate 1

Certificate Name Certificate Body (pem encoded)*

my-server-certificate

...

Add another backend certificate

4. Choisissez Next: Configure Health Check.

Étape 4 : Configurer les vérifications de l'état

Elastic Load Balancing vérifie automatiquement l'état de santé des instances EC2 enregistrées pour votre équilibreur de charge. Si Elastic Load Balancing trouve une instance défectueuse, il arrête de lui envoyer du trafic et redirige le trafic vers les instances saines. Pour plus d'informations sur la configuration de vérifications de l'état, consultez [Configurer les vérifications de l'état pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 17).

Pour configurer des vérifications de l'état pour vos instances

1. Sur la page Configure Health Check, sélectionnez un protocole de ping et un port de ping. Vos instances EC2 doivent accepter le trafic indiqué sur le port de ping spécifié.
2. Pour Ping Path, remplacez la valeur par défaut par une seule barre oblique (« / »). Cela demande à Elastic Load Balancing d'envoyer les demandes de vérification de l'état à la page d'accueil par défaut pour votre serveur web, par exemple, `index.html`.



The image shows a form with three fields: 'Ping Protocol' is a dropdown menu set to 'HTTP'; 'Ping Port' is a text input field containing '80'; 'Ping Path' is a text input field containing a single forward slash '/'. A red arrow points to the slash in the 'Ping Path' field.

3. Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres.
4. Choisissez Next: Add EC2 Instances.

Étape 5 : Enregistrer des instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge

Votre équilibreur de charge répartit le trafic entre les instances qui sont enregistrées auprès de celui-ci. Vous pouvez sélectionner des instances EC2 dans une ou plusieurs zones de disponibilité au sein de la même région que l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Instances enregistrées pour votre Équilibreur de charge classique](#) (p. 16).

Note

Lorsque vous enregistrez une instance avec une interface réseau Elastic (ENI) attachée, l'équilibreur de charge achemine le trafic vers l'adresse IP principale de l'interface principale (eth0) de l'instance.

Pour enregistrer des Instances EC2 auprès de votre équilibreur de charge

1. Sur la page Add EC2 Instances, sélectionnez les instances à enregistrer auprès de votre équilibreur de charge.
2. Laissez les options d'équilibrage de charge entre zones et de drainage de la connexion activées.
3. Choisissez Next: Add Tags.

Étape 6 : Baliser votre équilibreur de charge (facultatif)

Vous pouvez baliser votre équilibreur de charge ou passer à l'étape suivante.

Pour ajouter des balises à votre équilibreur de charge

1. Sur la page Add Tags, spécifiez une clé et une valeur pour la balise.

2. Pour ajouter une autre balise, choisissez Create Tag, puis spécifiez une clé et une valeur pour la balise.
3. Une fois que vous avez fini d'ajouter des balises, choisissez Review and Create.

Étape 7 : Créer et vérifier votre équilibreur de charge

Avant de créer l'équilibreur de charge, vérifiez les paramètres que vous avez sélectionnés. Une fois l'équilibreur de charge créé, vous pouvez vérifier qu'il envoie le trafic vers vos instances EC2.

Pour créer et tester votre équilibreur de charge

1. Sur la page Review, vérifiez vos paramètres. Si vous devez apporter des modifications, choisissez le lien correspondant pour modifier les paramètres.
2. Sélectionnez Create.
3. Une fois que vous êtes informé que votre équilibreur de charge a été créé, choisissez Close.
4. Sélectionnez votre nouvel équilibreur de charge.
5. Sous l'onglet Description, vérifiez la ligne Status. Si elle indique que certaines de vos instances ne sont pas en service, c'est probablement parce qu'elles sont encore dans le processus d'enregistrement. Pour plus d'informations, consultez [Dépanner un Classic Load Balancer : enregistrement d'instance](#) (p. 123).
6. (Facultatif) Une fois qu'au moins l'une de vos instances EC2 est en service, vous pouvez tester votre équilibreur de charge. Copiez la chaîne du champ DNS name (par exemple, `my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com`) et collez-la dans le champ d'adresse d'un navigateur web connecté à Internet. Si votre équilibreur de charge fonctionne, vous voyez la page par défaut de votre serveur.

Étape 8 : Supprimer votre équilibreur de charge (facultatif)

Dès que votre équilibreur de charge est disponible, vous êtes facturé pour chaque heure ou heure partielle pendant laquelle vous le laissez tourner. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un équilibreur de charge, vous pouvez le supprimer. Dès que l'équilibreur de charge est supprimé, vous cessez d'être facturé pour celui-ci.

Pour supprimer l'équilibreur de charge

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez l'équilibreur de charge.
4. Choisissez Actions, Delete.
5. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Yes, Delete.
6. (Facultatif) Quand vous supprimez un équilibreur de charge, les instances EC2 qui lui sont associées continuent de s'exécuter et vous êtes facturé pour chaque heure ou heure partielle pendant laquelle vous les laissez tourner. Pour plus d'informations sur l'arrêt ou la résiliation de vos instances, consultez [Arrêt et démarrage de votre instance](#) ou [Résilier une instance](#) dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Créer un équilibreur de charge HTTPS/SSL à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez les instructions suivantes pour créer un équilibreur de charge à l'aide de l'interface AWS CLI

Tâches

- [Étape 1 : Configurer des écouteurs \(p. 55\)](#)
- [Étape 2 : Configurer la stratégie de sécurité SSL \(p. 56\)](#)
- [Étape 3 : Configurer l'authentification d'instance principale \(facultatif\) \(p. 59\)](#)
- [Étape 4 : Configurer des vérifications de l'état \(facultatif\) \(p. 61\)](#)
- [Étape 5 : Enregistrer des instances EC2 \(p. 61\)](#)
- [Étape 6 : Vérifier les instances \(p. 61\)](#)
- [Étape 7 : Supprimer votre équilibreur de charge \(facultatif\) \(p. 62\)](#)

Étape 1 : Configurer des écouteurs

Un écouteur est un processus qui vérifie les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibreur de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibreur de charge vers l'instance). Pour plus d'informations sur les ports, protocoles et configurations d'écouteur pris en charge par Elastic Load Balancing, consultez [Écouteurs de votre Classic Load Balancer \(p. 35\)](#).

Dans cet exemple, vous configurez deux écouteurs pour votre équilibreur de charge en spécifiant les ports et les protocoles à utiliser pour les connexions frontales et principales. Le premier écouteur accepte les demandes HTTP sur le port 80 et les envoie aux instances sur le port 80 à l'aide de HTTP. Le deuxième écouteur accepte les demandes HTTPS sur le port 443 et les envoie aux instances à l'aide de HTTP sur le port 80.

Comme le deuxième écouteur utilise HTTPS pour la connexion frontale, vous devez déployer un certificat de serveur SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes avant de les envoyer aux instances.

Pour configurer des écouteurs pour votre équilibreur de charge

1. Obtenez l'Amazon Resource Name (ARN) du certificat SSL. Exemples :

ACM

```
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

IAM

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-server-certificate
```

2. Utilisez la commande [create-load-balancer](#) suivante pour configurer l'équilibreur de charge avec les deux écouteurs :

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --listeners  
"Protocol=http,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=http,InstancePort=80"  
"Protocol=https,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=http,InstancePort=80,SSLCertificateId="ARN"  
--availability-zones us-west-2a
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "DNSName": "my-loadbalancer-012345678.us-west-2.elb.amazonaws.com"  
}
```

3. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour afficher les détails de votre équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-load-balancer
```

Étape 2 : Configurer la stratégie de sécurité SSL

Vous pouvez sélectionner l'une des stratégies de sécurité prédéfinies, ou créer votre propre stratégie de sécurité personnalisée. Sinon, Elastic Load Balancing configure votre équilibreur de charge avec la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut, `ELBSecurityPolicy-2016-08`. Nous vous recommandons d'utiliser la stratégie de sécurité par défaut. Pour plus d'informations sur les stratégies de sécurité, consultez [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers](#) (p. 42).

Pour vérifier que votre équilibreur de charge est associé à la stratégie de sécurité par défaut

Utilisez la commande `describe-load-balancers` suivante :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse. Notez que la stratégie `ELBSecurityPolicy-2016-08` est associée à l'équilibreur de charge sur le port 443.

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      ...
      "ListenerDescriptions": [
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 80,
            "SSLCertificateId": "ARN",
            "LoadBalancerPort": 443,
            "Protocol": "HTTPS",
            "InstanceProtocol": "HTTP"
          },
          "PolicyNames": [
            "ELBSecurityPolicy-2016-08"
          ]
        },
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 80,
            "LoadBalancerPort": 80,
            "Protocol": "HTTP",
            "InstanceProtocol": "HTTP"
          },
          "PolicyNames": []
        }
      ],
      ...
    }
  ]
}
```

Si vous préférez, vous pouvez configurer la stratégie de sécurité SSL pour votre équilibreur de charge au lieu d'utiliser la stratégie de sécurité par défaut.

(Facultatif) Pour utiliser une stratégie de sécurité SSL prédéfinie

1. Utilisez la commande `describe-load-balancer-policies` suivante pour répertorier les noms des stratégies de sécurité prédéfinies :

```
aws elb describe-load-balancer-policies
```

Pour plus d'informations sur la configuration des stratégies de sécurité prédéfinies, consultez [Stratégies de sécurité SSL prédéfinies \(p. 46\)](#).

- Utilisez la commande [create-load-balancer-policy](#) suivante pour créer une stratégie de négociation SSL à l'aide de l'une des stratégies de sécurité prédéfinies que vous avez décrites à l'étape précédente :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer  
--policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType  
--policy-attributes AttributeName=Reference-Security-Policy,AttributeValue=predefined-  
policy
```

- (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancer-policies](#) suivante pour vérifier que la stratégie est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-  
name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

- Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la stratégie sur le port 443 de l'équilibreur de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --  
load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibreur de charge indiqué par l'ensemble de stratégies spécifié. La liste `--policy-names` doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

- (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour vérifier que la stratégie est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse montrant que la stratégie est activée sur le port 443.

```
{  
  "LoadBalancerDescriptions": [  
    {  
      ....  
      "ListenerDescriptions": [  
        {  
          "Listener": {  
            "InstancePort": 80,  
            "SSLCertificateId": "ARN",  
            "LoadBalancerPort": 443,  
            "Protocol": "HTTPS",  
            "InstanceProtocol": "HTTP"  
          },  
          "PolicyNames": [  
            "my-SSLNegotiation-policy"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Elastic Load Balancing Equilibreurs de charge classiques
Créer un équilibreur de charge HTTPS/
SSL à l'aide de l'interface AWS CLI

```
    },  
    {  
      "Listener": {  
        "InstancePort": 80,  
        "LoadBalancerPort": 80,  
        "Protocol": "HTTP",  
        "InstanceProtocol": "HTTP"  
      },  
      "PolicyNames": []  
    },  
    ...  
  ]  
}
```

Lorsque vous créez une stratégie de sécurité personnalisée, vous devez activer au moins un protocole et un chiffrement. Les chiffrements DSA et RSA sont spécifiques à l'algorithme de signature et sont utilisés pour créer le certificat SSL. Si vous avez déjà votre certificat SSL, veillez à activer le chiffrement qui a été utilisé pour créer ce certificat. Le nom de votre stratégie personnalisée ne doit pas commencer par `ELBSecurityPolicy-` ou `ELBSample-`, car ces préfixes sont réservés pour les noms des stratégies de sécurité prédéfinies.

(Facultatif) Pour utiliser une stratégie de sécurité SSL personnalisée

1. Utilisez la commande [create-load-balancer-policy](#) suivante pour créer une stratégie de négociation SSL à l'aide d'une stratégie de sécurité personnalisée. Exemples :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer  
--policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType  
--policy-attributes AttributeName=Protocol-TLSv1.2,AttributeValue=true  
AttributeName=Protocol-TLSv1.1,AttributeValue=true  
AttributeName=DHE-RSA-AES256-SHA256,AttributeValue=true  
AttributeName=Server-Defined-Cipher-Order,AttributeValue=true
```

2. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancer-policies](#) suivante pour vérifier que la stratégie est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-  
name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

3. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la stratégie sur le port 443 de l'équilibreur de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --  
load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibreur de charge indiqué par l'ensemble de stratégies spécifié. La liste `--policy-names` doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

4. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour vérifier que la stratégie est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse montrant que la stratégie est activée sur le port 443.

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      ....
      "ListenerDescriptions": [
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 80,
            "SSLCertificateId": "ARN",
            "LoadBalancerPort": 443,
            "Protocol": "HTTPS",
            "InstanceProtocol": "HTTP"
          },
          "PolicyNames": [
            "my-SSLNegotiation-policy"
          ]
        },
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 80,
            "LoadBalancerPort": 80,
            "Protocol": "HTTP",
            "InstanceProtocol": "HTTP"
          },
          "PolicyNames": []
        }
      ],
      ....
    }
  ]
}
```

Étape 3 : Configurer l'authentification d'instance principale (facultatif)

Si vous configurez HTTPS/SSL sur la connexion principale, vous pouvez éventuellement configurer l'authentification de vos instances.

Lorsque vous configurez l'authentification d'instance principale, vous créez une stratégie de clé publique. Ensuite, vous utilisez cette stratégie de clé publique pour créer une stratégie d'authentification d'instance principale. Enfin, vous définissez la stratégie d'authentification d'instance principale avec le port de l'instance pour le protocole HTTPS.

L'équilibreur de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique que l'instance présente à l'équilibreur de charge correspond à une clé publique de la stratégie d'authentification pour votre équilibreur de charge.

Pour configurer l'authentification d'instance principale

1. Utilisez la commande suivante pour extraire la clé publique :

```
openssl x509 -in your X509 certificate PublicKey -pubkey -noout
```

2. Utilisez la commande [create-load-balancer-policy](#) suivante pour créer une stratégie de clé publique :

Étape 4 : Configurer des vérifications de l'état (facultatif)

Elastic Load Balancing vérifie régulièrement l'état de santé de chaque instance EC2 enregistrée en fonction des vérifications de l'état que vous avez configurées. Si Elastic Load Balancing trouve une instance défectueuse, il arrête de lui envoyer du trafic et achemine le trafic vers les instances saines. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les vérifications de l'état pour votre Classic Load Balancer \(p. 17\)](#).

Lorsque vous créez votre équilibreur de charge, Elastic Load Balancing utilise les paramètres par défaut pour les vérifications de l'état. Si vous préférez, vous pouvez modifier la configuration de vérification de l'état de votre équilibreur de charge au lieu d'utiliser les paramètres par défaut.

Pour configurer les vérifications de l'état pour vos instances

Utilisez la commande `configure-health-check` suivante :

```
aws elb configure-health-check --load-balancer-name my-loadbalancer --health-check  
Target=HTTP:80/ping,Interval=30,UnhealthyThreshold=2,HealthyThreshold=2,Timeout=3
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "HealthCheck": {  
    "HealthyThreshold": 2,  
    "Interval": 30,  
    "Target": "HTTP:80/ping",  
    "Timeout": 3,  
    "UnhealthyThreshold": 2  
  }  
}
```

Étape 5 : Enregistrer des instances EC2

Une fois que vous avez créé votre équilibreur de charge, vous devez enregistrer vos instances EC2 après de celui-ci. Vous pouvez sélectionner des instances EC2 d'une ou de plusieurs zones de disponibilité au sein de la même région que l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Instances enregistrées pour votre Équilibreur de charge classique \(p. 16\)](#).

Utilisez la commande `register-instances-with-load-balancer` comme suit :

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer --  
instances i-4f8cf126 i-0bb7ca62
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "Instances": [  
    {  
      "InstanceId": "i-4f8cf126"  
    },  
    {  
      "InstanceId": "i-0bb7ca62"  
    }  
  ]  
}
```

Étape 6 : Vérifier les instances

Votre équilibreur de charge est utilisable dès que l'une de vos instances enregistrées est à l'état InService.

Pour vérifier l'état de vos instances EC2 nouvellement enregistrées, utilisez la commande `describe-instance-health` suivante :

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-loadbalancer --  
instances i-4f8cf126 i-0bb7ca62
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "InstanceStates": [  
    {  
      "InstanceId": "i-4f8cf126",  
      "ReasonCode": "N/A",  
      "State": "InService",  
      "Description": "N/A"  
    },  
    {  
      "InstanceId": "i-0bb7ca62",  
      "ReasonCode": "Instance",  
      "State": "OutOfService",  
      "Description": "Instance registration is still in progress"  
    }  
  ]  
}
```

Si le champ `State` pour une instance est `OutOfService`, c'est probablement parce que vos instances sont encore en cours d'enregistrement. Pour plus d'informations, consultez [Dépanner un Classic Load Balancer : enregistrement d'instance \(p. 123\)](#).

Une fois que l'état d'au moins une de vos instances est `InService`, vous pouvez tester votre équilibreur de charge. Pour tester votre équilibreur de charge, copiez son nom DNS et collez-le dans le champ d'adresse d'un navigateur web connecté à Internet. Si votre équilibreur de charge fonctionne, vous voyez la page par défaut de votre serveur HTTP.

Étape 7 : Supprimer votre équilibreur de charge (facultatif)

La suppression d'un équilibreur de charge annule automatiquement l'enregistrement de ses instances EC2 associées. Dès que l'équilibreur de charge est supprimé, vous cessez d'être facturé pour cet équilibreur de charge. Toutefois, les instances EC2 continuent de s'exécuter et vous continuez à payer de frais.

Pour supprimer votre équilibreur de charge, utilisez la commande `delete-load-balancer` suivante :

```
aws elb delete-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Pour arrêter vos instances EC2, utilisez la commande `stop-instances`. Pour mettre fin à vos instances EC2 (les résilier), utilisez la commande `terminate-instances`.

Configurer un écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer

Un écouteur est un processus qui vérifie les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibreur de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibreur de charge vers l'instance). Pour plus d'informations sur

les ports, protocoles et configurations d'écouteur pris en charge par Elastic Load Balancing, consultez [Écouteurs de votre Classic Load Balancer \(p. 35\)](#).

Si vous disposez d'un équilibreur de charge avec un écouteur qui accepte les demandes HTTP sur le port 80, vous pouvez ajouter un écouteur qui accepte les demandes HTTPS sur le port 443. Si vous spécifiez que l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 80, l'équilibreur de charge met fin aux demandes SSL et à la communication depuis l'équilibreur de charge vers les instances non chiffrées. Si l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 443, la communication depuis l'équilibreur de charge vers les instances est chiffrée.

Si votre équilibreur de charge utilise une connexion chiffrée pour communiquer avec des instances, vous pouvez éventuellement activer l'authentification des instances. Cela garantit que l'équilibreur de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique correspond à la clé que vous avez spécifiée à l'équilibreur de charge à cet effet.

Pour plus d'informations sur la création d'un nouvel écouteur HTTPS, consultez [Création d'un Classic Load Balancer avec un écouteur HTTPS \(p. 48\)](#).

Table des matières

- [Prérequis \(p. 63\)](#)
- [Ajouter un écouteur HTTPS à l'aide de la console \(p. 63\)](#)
- [Ajouter un écouteur HTTPS à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 64\)](#)

Prérequis

Pour activer la prise en charge de HTTPS pour un écouteur HTTPS, vous devez déployer un certificat de serveur SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes avant de les envoyer aux instances. Si vous n'avez pas de certificat SSL, vous pouvez créer en. Pour plus d'informations, consultez [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancer \(p. 41\)](#).

Ajouter un écouteur HTTPS à l'aide de la console

Vous pouvez ajouter un écouteur HTTPS à un équilibreur de charge existant.

Pour ajouter un écouteur HTTPS à votre équilibreur de charge

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Listeners, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit listeners, choisissez Add.
6. Pour Load Balancer Protocol, sélectionnez HTTPS (Secure HTTP). Cela met à jour Load Balancer Port, Instance protocole, et Instance Port.

Important

Par défaut, le protocole d'instance est HTTP. Si vous souhaitez configurer l'authentification d'instance principale, modifiez le protocole d'instance en HTTPS (Secure HTTP). Cela met également à jour le port d'instance.

7. Pour Cipher, choisissez Change. Vérifiez que Stratégie de sécurité prédéfinie est sélectionné et défini sur ELBSecurityPolicy-2016-08. Nous vous recommandons de toujours utiliser la stratégie de sécurité

prédéfinie la plus récente. Si vous devez utiliser une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou créer une stratégie personnalisée, consultez [Mettre à jour la configuration de négociation SSL \(p. 68\)](#).

8. Si vous avez déjà un certificat déployé sur votre équilibreur de charge et que vous souhaitez continuer à l'utiliser ce dernier, vous pouvez ignorer cette étape.

Pour SSL Certificate, choisissez Change, puis exécutez l'une des actions suivantes :

- Si vous avez créé ou importé un certificat à l'aide d'AWS Certificate Manager, sélectionnez Choose an existing certificate from AWS Certificate Manager (ACM) (Choisir un certificat existant à partir d'AWS Certificate Manager (ACM)), sélectionnez le certificat dans Certificate (Certificat), puis choisissez Save (Enregistrer).

Note

Cette option est disponible uniquement dans les régions qui prennent en charge AWS Certificate Manager.

- Si vous avez importé un certificat à l'aide d'IAM, sélectionnez Choose an existing certificate from AWS Identity and Access Management (IAM), choisissez votre certificat dans Certificat, puis sélectionnez Enregistrer.
 - Si vous avez un certificat SSL à importer, mais qu'ACM n'est pas pris en charge dans cette région, sélectionnez Upload a new SSL Certificate to AWS Identity and Access Management (IAM) (Charger un nouveau certificat SSL dans AWS Identity and Access Management (IAM)). Tapez le nom du certificat. Dans Private Key, copiez et collez le contenu du fichier de clé privée (codé PEM). Dans Public Key Certificate, copiez et collez le contenu du fichier de certificat de clé publique (codé PEM). Dans Certificate Chain, copiez et collez le contenu du fichier de chaîne de certificats (codé PEM), sauf si vous utilisez un certificat auto-signé et qu'il n'est pas important que les navigateurs acceptent implicitement le certificat.
9. (Facultatif) Choisissez Add pour ajouter des écouteurs supplémentaires.
 10. Choisissez Save pour ajouter les écouteurs que vous venez de configurer.
 11. (Facultatif) Pour configurer l'authentification d'instance principale pour un équilibreur de charge existant, vous devez utiliser l'interface AWS CLI ou une API, car cette tâche n'est pas prise en charge à l'aide de la console. Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'authentification d'instance principale \(p. 59\)](#).

Ajouter un écouteur HTTPS à l'aide de l'interface AWS CLI

Vous pouvez ajouter un écouteur HTTPS à un équilibreur de charge existant.

Pour ajouter un écouteur HTTPS à votre équilibreur de charge à l'aide de l'interface AWS CLI

1. Obtenez l'Amazon Resource Name (ARN) du certificat SSL. Exemples :

ACM

```
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

IAM

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-server-certificate
```

2. Utilisez la commande [create-load-balancer-listeners](#) suivante pour ajouter un écouteur à votre équilibreur de charge qui accepte les requêtes HTTPS sur le port 443 et envoie les requêtes aux instances sur le port 80 à l'aide de HTTP :

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --  
listeners  
Protocol=HTTPS,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80,SSLCertificateId=ARN
```

Si vous souhaitez configurer l'authentification d'instance principale, utilisez la commande suivante pour ajouter un écouteur qui accepte les demandes HTTPS sur le port 443 et envoie les demandes aux instances sur le port 443 à l'aide de HTTPS :

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --  
listeners  
Protocol=HTTPS,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=HTTPS,InstancePort=443,SSLCertificateId=ARN
```

3. (Facultatif) Vous pouvez utiliser la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour afficher les détails mis à jour de votre équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-load-balancer
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "LoadBalancerDescriptions": [  
    {  
      ...  
      "ListenerDescriptions": [  
        {  
          "Listener": {  
            "InstancePort": 80,  
            "SSLCertificateId": "ARN",  
            "LoadBalancerPort": 443,  
            "Protocol": "HTTPS",  
            "InstanceProtocol": "HTTP"  
          },  
          "PolicyNames": [  
            "ELBSecurityPolicy-2016-08"  
          ]  
        },  
        {  
          "Listener": {  
            "InstancePort": 80,  
            "LoadBalancerPort": 80,  
            "Protocol": "HTTP",  
            "InstanceProtocol": "HTTP"  
          },  
          "PolicyNames": []  
        }  
      ],  
      ...  
    }  
  ]  
}
```

4. (Facultatif) Votre écouteur HTTPS a été créé à l'aide de la stratégie de sécurité par défaut. Si vous souhaitez spécifier une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou une stratégie de sécurité personnalisée, utilisez les commandes [create-load-balancer-policy](#) et [set-load-balancer-policies-of-listener](#). Pour plus d'informations, consultez [Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 68\)](#).
5. (Facultatif) Pour configurer l'authentification d'instance principale, utilisez la commande [set-load-balancer-policies-for-backend-server](#). Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'authentification d'instance principale \(p. 59\)](#).

Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer

Si vous avez un écouteur HTTPS, vous avez déployé un certificat de serveur SSL sur votre équilibreur de charge lorsque vous avez créé l'écouteur. Chaque certificat est associé à une durée de validité. Vous devez veiller à renouveler ou remplacer le certificat avant la fin de la période de validité.

Les certificats fournis par AWS Certificate Manager et déployés sur votre équilibreur de charge peuvent être renouvelés automatiquement. ACM tente de renouveler les certificats avant leur date d'expiration. Pour plus d'informations, consultez [Renouvellement géré](#) dans le manuel AWS Certificate Manager Guide de l'utilisateur. Si vous avez importé un certificat dans ACM, vous devez surveiller sa date d'expiration et le renouveler avant qu'il n'arrive à expiration. Pour plus d'informations, consultez [Importation de certificats](#) dans le manuel AWS Certificate Manager Guide de l'utilisateur. Une fois qu'un certificat déployé sur un équilibreur de charge est renouvelé, les nouvelles demandes utilisent le certificat renouvelé.

Pour remplacer un certificat, vous devez d'abord créer un nouveau certificat en suivant les mêmes étapes que celles que vous avez utilisées lorsque vous avez créé le certificat actuel. Vous pouvez ensuite remplacer le certificat. Une fois qu'un certificat déployé sur un équilibreur de charge est remplacé, les nouvelles demandes utilisent le nouveau certificat.

Notez que le renouvellement d'un certificat n'affecte pas les demandes déjà reçues par un nœud d'équilibreur de charge et qui sont en attente d'acheminement vers une cible saine.

Table des matières

- [Remplacer le certificat SSL à l'aide de la console \(p. 66\)](#)
- [Remplacer le certificat SSL à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 67\)](#)

Remplacer le certificat SSL à l'aide de la console

Vous pouvez remplacer le certificat déployé sur votre équilibreur de charge par un certificat fourni par ACM ou un certificat chargé sur IAM.

Pour remplacer le certificat SSL pour un équilibreur de charge HTTPS

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Listeners, pour SSL Certificate, choisissez Change.
5. Sur la page Select Certificate, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez créé ou importé un certificat à l'aide d'AWS Certificate Manager, sélectionnez Choose an existing certificate from AWS Certificate Manager (ACM) (Choisir un certificat existant à partir d'AWS Certificate Manager (ACM)), sélectionnez le certificat dans Certificate (Certificat), puis choisissez Save (Enregistrer).
 - Si vous avez importé un certificat à l'aide d'IAM, sélectionnez Choose an existing certificate from AWS Identity and Access Management (IAM) (Choisir un certificat existant à partir d'AWS Identity and Access Management (IAM)), sélectionnez le certificat dans Certificate (Certificat), puis choisissez Save (Enregistrer).
 - Si vous avez un certificat à importer, mais qu'ACM n'est pas pris en charge dans la région, sélectionnez Upload a new SSL Certificate to AWS Identity and Access Management (IAM) (Charger un nouveau certificat SSL dans AWS Identity and Access Management (IAM)). Tapez un nom pour le certificat, copiez les informations requises dans le formulaire et choisissez Enregistrer. Notez que la chaîne de certificats n'est pas obligatoire si le certificat est un certificat auto-signé.

Remplacer le certificat SSL à l'aide de l'interface AWS CLI

Vous pouvez remplacer le certificat déployé sur votre équilibreur de charge par un certificat fourni par ACM ou un certificat chargé sur IAM.

Pour remplacer un certificat SSL par un certificat fourni par ACM

1. Utilisez la commande [request-certificate](#) suivante pour demander un nouveau certificat :

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com
```

2. Utilisez la commande [set-load-balancer-listener-ssl-certificate](#) suivante pour définir le certificat :

```
aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-  
name my-load-balancer --load-balancer-port 443 --ssl-certificate-id  
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Pour remplacer un certificat SSL par un certificat chargé dans IAM

1. Si vous avez un certificat SSL mais que vous ne l'avez pas chargé, consultez [Chargement d'un certificat de serveur](#) dans le IAM Guide de l'utilisateur.
2. Utilisez la commande [get-server-certificate](#) suivante pour obtenir l'ARN du certificat :

```
aws iam get-server-certificate --server-certificate-name my-new-certificate
```

3. Utilisez la commande [set-load-balancer-listener-ssl-certificate](#) suivante pour définir le certificat :

```
aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-  
name my-load-balancer --load-balancer-port 443 --ssl-certificate-id  
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-new-certificate
```

Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer

Elastic Load Balancing fournit des stratégies de sécurité qui ont des configurations de négociation SSL prédéfinies à utiliser pour négocier des connexions SSL entre les clients et votre équilibreur de charge. Si vous utilisez le protocole HTTPS/SSL pour votre écouteur, vous pouvez utiliser l'une des stratégies de sécurité prédéfinies ou votre propre stratégie de sécurité personnalisée.

Pour plus d'informations sur les stratégies de sécurité, consultez [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers](#) (p. 42). Pour plus d'informations sur les configurations des stratégies de sécurité fournies par Elastic Load Balancing, consultez [Stratégies de sécurité SSL prédéfinies](#) (p. 46).

Si vous créez un écouteur HTTPS/SSL sans associer une stratégie de sécurité, Elastic Load Balancing associe la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut, `ELBSecurityPolicy-2016-08`, à votre équilibreur de charge.

Si vous avez un équilibreur de charge existant avec une configuration de négociation SSL qui n'utilise pas les derniers protocoles et chiffrements, nous vous recommandons de mettre à jour votre équilibreur de

charge pour utiliser ELBSecurityPolicy-2016-08. Si vous préférez, vous pouvez créer une configuration personnalisée. Nous vous recommandons vivement de tester les nouvelles stratégies de sécurité avant de mettre à niveau la configuration de votre équilibreur de charge.

Les exemples suivants vous montrent comment mettre à jour la configuration de négociation SSL pour un écouteur HTTPS/SSL. Notez que la modification n'affecte pas les demandes reçues par un nœud d'équilibreur de charge et qui sont en attente de routage vers une instance saine ; la configuration mise à jour sera utilisée avec les nouvelles demandes reçues.

Table des matières

- [Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de la console \(p. 68\)](#)
- [Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 68\)](#)

Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de la console

Par défaut, Elastic Load Balancing associe la dernière stratégie prédéfinie à votre équilibreur de charge. Lorsqu'une nouvelle stratégie prédéfinie est ajoutée, nous vous recommandons de mettre à jour votre équilibreur de charge pour utiliser la nouvelle stratégie prédéfinie. Vous pouvez également sélectionner une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou créer une stratégie personnalisée.

Pour mettre à jour la configuration de négociation SSL pour un équilibreur de charge HTTPS/SSL

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Listeners, pour Cipher, choisissez Change.
5. Sur la page Select a Cipher, sélectionnez une stratégie de sécurité en utilisant l'une des options suivantes :
 - (Recommandé) Sélectionnez Stratégie de sécurité prédéfinie, conservez la stratégie par défaut, ELBSecurityPolicy-2016-08, puis choisissez Save (Enregistrer).
 - Sélectionnez Predefined Security Policy, sélectionnez une stratégie prédéfinie autre que la valeur par défaut et choisissez Save.
 - Sélectionnez Custom Security Policy et activez au moins un protocole et un chiffrement comme suit :
 - a. Pour SSL Protocols, sélectionnez un ou plusieurs protocoles à activer.
 - b. Pour SSL Options, sélectionnez Server Order Preference afin d'utiliser l'ordre indiqué dans le tableau [Stratégies de sécurité SSL prédéfinies \(p. 46\)](#) pour la négociation SSL.
 - c. Pour SSL Ciphers, sélectionnez un ou plusieurs chiffrements à activer. Si vous avez déjà un certificat SSL, vous devez activer le chiffrement qui a été utilisé pour créer le certificat, car les chiffrements DSA et RSA sont spécifiques à l'algorithme de signature.
 - d. Choisissez Save.

Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de l'interface AWS CLI

Vous pouvez utiliser la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut, ELBSecurityPolicy-2016-08, une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou une stratégie de sécurité personnalisée.

Pour utiliser une stratégie de sécurité SSL prédéfinie

1. Utilisez la commande [describe-load-balancer-policies](#) suivante pour répertorier les noms des stratégies de sécurité prédéfinies fournies par Elastic Load Balancing :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --query "PolicyDescriptions[?
PolicyTypeName=='SSLNegotiationPolicyType'].{PolicyName:PolicyName}" --output table
```

Voici un exemple de sortie :

```
-----
| DescribeLoadBalancerPolicies |
+-----+
| PolicyName |
+-----+
| ELBSecurityPolicy-2016-08 |
| ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 |
| ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01 |
| ELBSecurityPolicy-2015-05 |
| ELBSecurityPolicy-2015-03 |
| ELBSecurityPolicy-2015-02 |
| ELBSecurityPolicy-2014-10 |
| ELBSecurityPolicy-2014-01 |
| ELBSecurityPolicy-2011-08 |
| ELBSample-ELBDefaultCipherPolicy |
| ELBSample-OpenSSLDefaultCipherPolicy |
+-----+
```

Pour déterminer quels chiffrements sont activés pour une stratégie, utilisez la commande suivante :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --policy-names ELBSecurityPolicy-2016-08 --
output table
```

Pour plus d'informations sur la configuration des stratégies de sécurité prédéfinies, consultez [Stratégies de sécurité SSL prédéfinies \(p. 46\)](#).

2. Utilisez la commande [create-load-balancer-policy](#) pour créer une stratégie de négociation SSL à l'aide de l'une des stratégies de sécurité prédéfinies que vous avez décrites à l'étape précédente. Par exemple, la commande suivante utilise la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer
--policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType
--policy-attributes AttributeName=Reference-Security-
Policy,AttributeValue=ELBSecurityPolicy-2016-08
```

Si vous dépassez la limite fixée concernant le nombre de stratégies pour votre équilibreur de charge, utilisez la commande [delete-load-balancer-policy](#) pour supprimer toutes les stratégies non utilisées.

3. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancer-policies](#) suivante pour vérifier que la stratégie est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-
name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

4. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la stratégie sur le port 443 de l'équilibreur de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --  
load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibreur de charge indiqué par l'ensemble de stratégies spécifié. La liste `--policy-names` doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

5. (Facultatif) Utilisez la commande `describe-load-balancers` suivante pour vérifier que la nouvelle stratégie est activée pour le port de l'équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse montre que la stratégie est activée sur le port 443.

```
...  
{  
  "Listener": {  
    "InstancePort": 443,  
    "SSLCertificateId": "ARN",  
    "LoadBalancerPort": 443,  
    "Protocol": "HTTPS",  
    "InstanceProtocol": "HTTPS"  
  },  
  "PolicyNames": [  
    "my-SSLNegotiation-policy"  
  ]  
}
```

Lorsque vous créez une stratégie de sécurité personnalisée, vous devez activer au moins un protocole et un chiffrement. Les chiffrements DSA et RSA sont spécifiques à l'algorithme de signature et sont utilisés pour créer le certificat SSL. Si vous avez déjà un certificat SSL, veillez à activer le chiffrement qui a été utilisé pour créer le certificat. Le nom de votre stratégie personnalisée ne doit pas commencer par `ELBSecurityPolicy-` ou `ELBSample-`, car ces préfixes sont réservés pour les noms des stratégies de sécurité prédéfinies.

Pour utiliser une stratégie de sécurité SSL personnalisée

1. Utilisez la commande `create-load-balancer-policy` suivante pour créer une stratégie de négociation SSL à l'aide d'une stratégie de sécurité personnalisée. Exemples :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer  
--policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType  
--policy-attributes AttributeName=Protocol-TLSv1.2,AttributeValue=true  
Attribute=Protocol-TLSv1.1,AttributeValue=true  
Attribute=DHE-RSA-AES256-SHA256,AttributeValue=true  
Attribute=Server-Defined-Cipher-Order,AttributeValue=true
```

Si vous dépassez la limite fixée concernant le nombre de stratégies pour votre équilibreur de charge, utilisez la commande `delete-load-balancer-policy` pour supprimer toutes les stratégies non utilisées.

2. (Facultatif) Utilisez la commande `describe-load-balancer-policies` suivante pour vérifier que la stratégie est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

3. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la stratégie sur le port 443 de l'équilibreur de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibreur de charge indiqué par l'ensemble de stratégies spécifié. La liste `--policy-names` doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

4. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour vérifier que la nouvelle stratégie est activée pour le port de l'équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse montre que la stratégie est activée sur le port 443.

```
...  
{  
  "Listener": {  
    "InstancePort": 443,  
    "SSLCertificateId": "ARN",  
    "LoadBalancerPort": 443,  
    "Protocol": "HTTPS",  
    "InstanceProtocol": "HTTPS"  
  },  
  "PolicyNames": [  
    "my-SSLNegotiation-policy"  
  ]  
}  
...
```

Configurer votre Classic Load Balancer

Sommaire

- [Configurer le délai d'inactivité de votre Classic Load Balancer \(p. 72\)](#)
- [Configurer l'équilibrage de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer \(p. 73\)](#)
- [Configurer le drainage de la connexion pour votre Classic Load Balancer \(p. 76\)](#)
- [Configurer la prise en charge du protocole proxy pour votre Classic Load Balancer \(p. 78\)](#)
- [Configurer des sessions permanentes pour votre Classic Load Balancer \(p. 81\)](#)
- [Baliser votre Classic Load Balancer \(p. 86\)](#)
- [Configurer un nom de domaine personnalisé pour votre Classic Load Balancer \(p. 88\)](#)

Configurer le délai d'inactivité de votre Classic Load Balancer

Pour chaque demande effectuée par un client via un Equilibreur de charge classique, l'équilibreur de charge gère deux connexions. Une connexion est établie avec le client et l'autre, avec une instance EC2 enregistrée. Pour chaque connexion, l'équilibreur de charge gère un délai d'inactivité qui est déclenché quand aucune donnée n'est envoyée via la connexion pendant une durée déterminée. Si aucune donnée n'a été envoyée ou reçue avant que la période d'inactivité soit écoulée, l'équilibreur de charge ferme la connexion.

Par défaut, Elastic Load Balancing définit le délai d'inactivité sur 60 secondes pour les deux connexions. Par conséquent, si l'instance n'envoie pas de données au moins toutes les 60 secondes alors que la demande est en cours, l'équilibreur de charge peut fermer la connexion. Pour vous assurer que opérations longues comme les chargements de fichiers ont le temps de se terminer, envoyez au moins 1 octet de données avant la fin de chaque période d'inactivité, et augmentez la durée du délai d'inactivité si nécessaire.

Si vous utilisez les écouteurs HTTP et HTTPS, nous vous recommandons d'activer l'option HTTP keep-alive pour vos instances. Vous pouvez activer keep-alive dans les paramètres de serveur Web pour vos instances L'option keep-alive, lorsqu'elle est activée, permet à l'équilibreur de charge de réutiliser les connexions vers votre instance, ce qui réduit l'utilisation de l'UC. Pour vous assurer que l'équilibreur de charge est responsable de la fermeture des connexions à votre instance, vérifiez que la valeur que vous définissez pour le délai HTTP keep-alive est supérieure à celle du paramètre de délai d'inactivité sur votre équilibreur de charge.

Notez que les sondes TCP keep-alive n'empêchent pas l'équilibreur de charge de mettre fin à la connexion, car elles n'envoient pas des données dans la charge utile.

Table des matières

- [Configurer le délai d'inactivité à l'aide de la console \(p. 72\)](#)
- [Configurer le délai d'inactivité à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 73\)](#)

Configurer le délai d'inactivité à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour définir le délai d'inactivité pour votre équilibreur de charge.

Pour configurer le paramètre de délai d'inactivité pour votre équilibreur de charge

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Edit idle timeout.
5. Sur la page Configure Connection Settings, saisissez une valeur pour Idle timeout. La plage pour le délai d'inactivité est de 1 à 4 000 secondes.
6. Choisissez Enregistrer.

Configurer le délai d'inactivité à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `modify-load-balancer-attributes` suivante pour définir le délai d'inactivité pour votre équilibreur de charge :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"ConnectionSettings\":{\"IdleTimeout\":30}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
    "ConnectionSettings": {
      "IdleTimeout": 30
    }
  },
  "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"
}
```

Configurer l'équilibrage de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer

Avec l'équilibrage de charge entre zones, chaque nœud de l'équilibreur de charge pour votre Équilibreur de charge classique répartit les demandes uniformément entre les instances enregistrées dans toutes les zones de disponibilité activées. Si l'équilibrage de charge entre zones est désactivé, chaque nœud de l'équilibreur de charge répartit les demandes uniformément entre les instances enregistrées dans sa zone de disponibilité uniquement. Pour plus d'informations, consultez [Équilibrage de charge entre zones](#) dans le manuel Elastic Load Balancing Guide de l'utilisateur.

L'équilibrage de charge entre zones réduit la nécessité de maintenir un nombre équivalent d'instances dans chaque zone de disponibilité activée et améliore la capacité de votre application à gérer la perte d'une ou plusieurs instances. Cependant, nous vous recommandons de conserver des nombres approximativement équivalents d'instances dans chaque zone de disponibilité activée pour une tolérance aux pannes accrue.

Pour les environnements où les clients mettent en cache les recherches DNS, des demandes entrantes peuvent favoriser une des zones de disponibilité. Avec l'équilibrage de charge entre zones, ce déséquilibre dans la charge de demandes est réparti entre toutes les instances disponibles dans la région, ce qui réduit l'impact du comportement anormal de clients.

Lorsque vous créez un Equilibreur de charge classique, les valeurs par défaut pour l'équilibrage de charge entre zones dépend de la manière dont vous créez l'équilibreur de charge. Avec l'API ou l'interface de ligne de commande, l'équilibrage de charge entre zones est désactivé par défaut. Avec AWS Management Console, l'option permettant d'activer l'équilibrage de charge entre zones est sélectionnée par défaut. Après avoir créé un Equilibreur de charge classique, vous pouvez activer ou désactiver l'équilibrage de charge entre zones à tout moment.

Table des matières

- [Activer l'équilibrage de charge entre zones \(p. 74\)](#)
- [Désactiver l'équilibrage de charge entre zones \(p. 75\)](#)

Activer l'équilibrage de charge entre zones

Vous pouvez activer l'équilibrage de charge entre zones à tout moment pour votre Equilibreur de charge classique.

Pour activer l'équilibrage de charge entre zones à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Change cross-zone load balancing setting.
5. Sur la page Configure Cross-Zone Load Balancing, sélectionnez Enable.
6. Choisissez Enregistrer.

Pour activer l'équilibrage de charge entre zones à l'aide de l'interface AWS CLI

1. Utilisez la commande [modify-load-balancer-attributes](#) suivante pour définir l'attribut `CrossZoneLoadBalancing` de votre équilibreur de charge sur `true` :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"CrossZoneLoadBalancing\":{\"Enabled\":true}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
    "CrossZoneLoadBalancing": {
      "Enabled": true
    }
  },
  "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"
}
```

2. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancer-attributes](#) suivante pour vérifier que l'équilibrage de charge entre zones est activé pour votre équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
```

```
    "ConnectionDraining": {
      "Enabled": false,
      "Timeout": 300
    },
    "CrossZoneLoadBalancing": {
      "Enabled": true
    },
    "ConnectionSettings": {
      "IdleTimeout": 60
    },
    "AccessLog": {
      "Enabled": false
    }
  }
}
```

Désactiver l'équilibrage de charge entre zones

Vous pouvez désactiver l'option d'équilibrage de charge entre zones à tout moment pour votre équilibreur de charge.

Pour désactiver l'équilibrage de charge entre zones à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Change cross-zone load balancing.
5. Sur la page Configure Cross-Zone Load Balancing, sélectionnez Disable.
6. Choisissez Save.

Pour désactiver l'équilibrage de charge entre zones, définissez l'attribut `CrossZoneLoadBalancing` de votre équilibreur de charge sur `false`.

Pour désactiver l'équilibrage de charge entre zones à l'aide de l'interface AWS CLI

1. Utilisez la commande [modify-load-balancer-attributes](#) suivante :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"CrossZoneLoadBalancing\":{\"Enabled\":false}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
    "CrossZoneLoadBalancing": {
      "Enabled": false
    }
  },
  "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"
}
```

2. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancer-attributes](#) suivante pour vérifier que l'équilibrage de charge entre zones est désactivé pour votre équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer
```


Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
    "ConnectionDraining": {
      "Enabled": false,
      "Timeout": 300
    },
    "CrossZoneLoadBalancing": {
      "Enabled": false
    },
    "ConnectionSettings": {
      "IdleTimeout": 60
    },
    "AccessLog": {
      "Enabled": false
    }
  }
}
```

Configurer le drainage de la connexion pour votre Classic Load Balancer

Pour vous assurer qu'un Équilibreur de charge classique cesse d'envoyer des demandes aux instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui sont défectueuses, tout en maintenant les connexions existantes ouvertes, utilisez le drainage de la connexion. Cela permet à l'équilibreur de charge de terminer les demandes en cours effectuées sur des instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui sont défectueuses.

Lorsque vous activez le drainage de la connexion, vous pouvez spécifier une durée maximale pendant laquelle l'équilibreur de charge conserve des connexions actives avant de signaler que l'enregistrement de l'instance est en cours d'annulation. Le délai d'attente maximal peut être défini sur une valeur comprise entre 1 et 3 600 secondes (la valeur par défaut est de 300 secondes). Lorsque le délai d'attente maximal est atteint, l'équilibreur de charge force la fermeture des connexions vers l'instance dont l'enregistrement est en cours d'annulation.

Pendant que les demandes en cours sont servies, l'équilibreur de charge indique que l'état d'une instance dont l'enregistrement est en cours d'annulation est `InService: Instance deregistration currently in progress`. Lorsque l'instance dont l'enregistrement est en cours d'annulation a fini de traiter toutes les demandes en cours, ou lorsque le délai d'attente maximal est atteint, l'équilibreur de charge indique que l'état de l'instance est `OutOfService: Instance is not currently registered with the LoadBalancer`.

Si une instance devient défectueuse, l'équilibreur de charge indique que l'état de l'instance est `OutOfService`. Si des demandes en cours sont effectuées vers l'instance défectueuse, elles sont achevées. Le délai d'attente maximal ne s'applique pas aux connexions vers des instances saines.

Si vos instances font partie d'un groupe Auto Scaling et que le drainage de la connexion est activé pour l'équilibreur de charge, Auto Scaling attend la fin des demandes en cours ou que le délai maximal expire (le premier des deux) avant de mettre fin aux instances à cause d'un événement de dimensionnement ou d'un remplacement des vérifications de l'état.

Vous pouvez désactiver le drainage de la connexion si vous voulez que votre équilibreur de charge ferme immédiatement les connexions vers les instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui deviennent défectueuses. Lorsque le drainage de connexion est désactivé, les demandes en cours

effectuées vers des instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui sont défectueuses ne sont pas achevées.

Table des matières

- [Activer le drainage de la connexion \(p. 77\)](#)
- [Désactiver le drainage de la connexion \(p. 77\)](#)

Activer le drainage de la connexion

Vous pouvez activer le drainage de la connexion à tout moment pour votre équilibreur de charge.

Pour activer le drainage de la connexion à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Instances, pour Connection Draining, choisissez (Edit).
5. Sur la page Configure Connection Draining, sélectionnez Enable Connection Draining.
6. (Facultatif) Pour Timeout, tapez une valeur comprise entre 1 et 3 600 secondes.
7. Choisissez Enregistrer.

Pour activer le drainage de la connexion à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `modify-load-balancer-attributes` suivante :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"ConnectionDraining\":{\"Enabled\":true,\"Timeout\":300}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
    "ConnectionDraining": {
      "Enabled": true,
      "Timeout": 300
    }
  },
  "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"
}
```

Désactiver le drainage de la connexion

Vous pouvez désactiver le drainage de la connexion à tout moment pour votre équilibreur de charge.

Pour désactiver le drainage de la connexion à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Instances, pour Connection Draining, choisissez (Edit).
5. Sur la page Configure Connection Draining, désélectionnez Enable Connection Draining.
6. Choisissez Enregistrer.

Pour désactiver le drainage de la connexion à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `modify-load-balancer-attributes` suivante :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"ConnectionDraining\":{\"Enabled\":false}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
    "ConnectionDraining": {
      "Enabled": false,
      "Timeout": 300
    }
  },
  "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"
}
```

Configurer la prise en charge du protocole proxy pour votre Classic Load Balancer

Le protocole proxy est un protocole Internet utilisé pour exécuter des informations de connexion de la source demandant la connexion à la destination pour laquelle la connexion a été demandée. Elastic Load Balancing utilise le protocole proxy version 1, qui fait appel à un format d'en-tête compréhensible par les utilisateurs.

Par défaut, lorsque vous utilisez le protocole TCP (Transmission Control Protocol) ou SSL (Secure Sockets Layer) pour les connexions frontales et principales, votre Equilibreur de charge classique transfère les demandes aux instances sans modifier les en-têtes de demande. Si vous activez le protocole proxy, un en-tête compréhensible par les utilisateurs est ajouté à l'en-tête de demande avec des informations de connexion telles que l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et les numéros de ports. L'en-tête est ensuite envoyé à l'instance dans le cadre de la demande.

Note

AWS Management Console ne prend pas en charge l'activation du protocole proxy.

Sommaire

- [En-tête du protocole proxy \(p. 78\)](#)
- [Prérequis pour l'activation du protocole proxy \(p. 79\)](#)
- [Activer le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 79\)](#)
- [Désactiver le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI \(p. 81\)](#)

En-tête du protocole proxy

L'en-tête du protocole proxy vous aide à identifier l'adresse IP d'un client lorsque votre équilibreur de charge utilise TCP pour les connexions principales. Comme des équilibreurs de charge interceptent le trafic entre les clients et vos instances, les journaux d'accès de votre instance contiennent l'adresse IP de l'équilibreur de charge, et non celle du client d'origine. Vous pouvez analyser la première ligne de la demande pour extraire l'adresse IP et le numéro de port de votre client.

L'adresse du proxy dans l'en-tête pour IPv6 est l'adresse IPv6 publique de votre équilibreur de charge. Cette adresse IPv6 correspond à l'adresse IP qui est résolue à partir du nom DNS de votre équilibreur de

charge, qui commence par `ipv6` ou `dualstack`. Si le client se connecte à IPv4, l'adresse du proxy dans l'en-tête est l'adresse IPv4 privée de l'équilibreur de charge, qui n'est pas résolue via une recherche DNS en dehors du réseau EC2-Classic.

La ligne du protocole proxy est une ligne unique qui se termine par un retour chariot et un saut de ligne ("`\r\n`"), au format suivant :

```
PROXY_STRING + single space + INET_PROTOCOL + single space + CLIENT_IP + single space +  
PROXY_IP + single space + CLIENT_PORT + single space + PROXY_PORT + "\r\n"
```

Exemple : IPv4

Voici un exemple de ligne de protocole proxy pour IPv4.

```
PROXY TCP4 198.51.100.22 203.0.113.7 35646 80\r\n
```

Exemple : IPv6 (EC2-Classic uniquement)

Voici un exemple de ligne de protocole proxy IPv6 pour IPv6.

```
PROXY TCP6 2001:DB8::21f:5bff:febf:ce22:8a2e 2001:DB8::12f:8baa:eafc:ce29:6b2e 35646 80\r\n
```

Prérequis pour l'activation du protocole proxy

Avant de commencer, vous devez exécuter les actions suivantes :

- Vérifiez que votre équilibreur de charge n'est pas situé derrière un serveur proxy avec le protocole proxy activé. Si le protocole proxy est activé sur le serveur proxy et l'équilibreur de charge, l'équilibreur de charge ajoute un autre en-tête à la demande, qui a déjà un en-tête du serveur proxy. En fonction de la configuration de votre instance, cette duplication peut entraîner des erreurs.
- Vérifiez que vos instances peuvent traiter les informations du protocole proxy.
- Vérifiez que les paramètres de votre écouteur prennent en charge le protocole proxy. Pour plus d'informations, consultez [Configurations d'écouteur des Equilibreurs de charge classiques \(p. 37\)](#).

Activer le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI

Pour activer le protocole proxy, vous devez créer une stratégie de type `ProxyProtocolPolicyType`, puis activez la stratégie sur le port d'instance.

Utilisez la procédure suivante pour créer une nouvelle stratégie pour votre équilibreur de charge de type `ProxyProtocolPolicyType`, définissez la stratégie nouvellement créée sur l'instance sur le port 80 et vérifiez que la stratégie est activée.

Pour activer le protocole proxy pour votre équilibreur de charge

1. (Facultatif) Utilisez la commande `describe-load-balancer-policy-types` suivante pour répertorier les stratégies prises en charge par Elastic Load Balancing :

```
aws elb describe-load-balancer-policy-types
```

La réponse inclut les noms et les descriptions des types de stratégie pris en charge. Voici la sortie affichée pour le type `ProxyProtocolPolicyType` :

```
{
  "PolicyTypeDescriptions": [
    ...
    {
      "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
        {
          "Cardinality": "ONE",
          "AttributeName": "ProxyProtocol",
          "AttributeType": "Boolean"
        }
      ],
      "PolicyTypeName": "ProxyProtocolPolicyType",
      "Description": "Policy that controls whether to include the IP address and
port of the originating
request for TCP messages. This policy operates on TCP/SSL listeners only"
    },
    ...
  ]
}
```

- Utilisez la commande `create-load-balancer-policy` suivante pour créer une stratégie qui autorise le protocole proxy :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-name my-ProxyProtocol-policy --policy-type-name ProxyProtocolPolicyType --policy-attributes AttributeName=ProxyProtocol,AttributeValue=true
```

- Utilisez la commande `set-load-balancer-policies-for-backend-server` suivante pour activer la stratégie nouvellement créée sur le port spécifié. Notez que cette commande remplace l'ensemble actuel de stratégies activées. Par conséquent, l'option `--policy-names` doit spécifier la stratégie que vous ajoutez à la liste (par exemple, `my-ProxyProtocol-policy`) et les stratégies actuellement activées (par exemple, `my-existing-policy`).

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-loadbalancer --instance-port 80 --policy-names my-ProxyProtocol-policy my-existing-policy
```

- (Facultatif) Utilisez la commande `describe-load-balancers` suivante pour vérifier que le protocole proxy est activé :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse inclut les informations suivantes qui montrent que la stratégie `my-ProxyProtocol-policy` est associée au port 80.

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      ...
      "BackendServerDescriptions": [
        {
          "InstancePort": 80,
          "PolicyNames": [
            "my-ProxyProtocol-policy"
          ]
        }
      ],
      ...
    }
  ]
}
```

```
}
```

Désactiver le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI

Vous pouvez désactiver les stratégies associées à votre instance, puis les activer ultérieurement.

Pour désactiver la stratégie de protocole proxy

1. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-for-backend-server](#) suivante pour désactiver la stratégie de protocole proxy en l'omettant dans l'option `--policy-names`, mais en incluant les autres stratégies qui doivent rester activées (par exemple, `my-existing-policy`).

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-loadbalancer --instance-port 80 --policy-names my-existing-policy
```

S'il n'existe aucune autre stratégie à activer, spécifiez une chaîne vide avec l'option `--policy-names` comme suit :

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-loadbalancer --instance-port 80 --policy-names ""
```

2. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour vérifier que la stratégie est désactivée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse inclut les informations suivantes qui montrent qu'aucun port n'est associé à la stratégie .

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      ...
      "BackendServerDescriptions": [],
      ...
    }
  ]
}
```

Configurer des sessions permanentes pour votre Classic Load Balancer

Par défaut, un Equilibreur de charge classique achemine chaque demande de façon indépendante vers l'instance enregistrée ayant la plus petite charge. Cependant, vous pouvez utiliser la fonction de session permanente (aussi appelée affinité de session), qui permet à l'équilibreur de charge de lier la session d'un utilisateur à une instance spécifique. Il est ainsi possible de garantir que toutes les demandes de l'utilisateur pendant la session sont adressées à la même instance.

La clé de la gestion des sessions permanentes consiste à déterminer combien de temps votre équilibreur de charge doit acheminer systématiquement les demandes de l'utilisateur vers la même instance. Si votre application a son propre cookie de session, vous pouvez configurer Elastic Load Balancing pour que le

cookie de session suit la durée spécifiée par le cookie de session de l'application. Si votre application n'a pas son propre cookie de session, vous pouvez configurer Elastic Load Balancing pour créer un cookie de session en spécifiant votre propre durée de permanence.

Elastic Load Balancing crée un cookie, nommé AWSELB, qui est utilisé pour mapper la session à l'instance.

Prérequis

- Un équilibreur de charge HTTP/HTTPS
- Au moins une instance saine dans chaque zone de disponibilité.

Compatibilité

- Le RFC pour la propriété `path` d'un cookie autorise les traits de soulignement. Cependant, l'URI Elastic Load Balancing encode les traits de soulignement en `%5F` car certains navigateurs, comme Internet Explorer 7, s'attendent à ce que les traits de soulignement soient encodés par l'URI en `%5F`. En raison de l'impact potentiel sur les navigateurs qui fonctionnent actuellement, Elastic Load Balancing continue à encoder les traits de soulignement dans l'URI. Par exemple, si le cookie a la propriété `path=/my_path`, Elastic Load Balancing change cette propriété dans la demande transmise en `path=/my%5Fpath`.
- Vous ne pouvez pas définir l'indicateur `secure` ou `HttpOnly` sur vos cookies de permanence de sessions basée sur la durée. Toutefois, ces cookies ne contiennent pas des données sensibles. Notez que si vous définissez l'indicateur `secure` ou `HttpOnly` sur un cookie de permanence de session contrôlée par application, celui-ci est également défini sur le cookie AWSELB.
- Si le champ `Set-Cookie` d'un cookie d'application contient un point-virgule de fin, l'équilibreur de charge ignore le cookie.

Table des matières

- [Permanence de session basée sur la durée \(p. 82\)](#)
- [Permanence des sessions contrôlées par application \(p. 84\)](#)

Permanence de session basée sur la durée

L'équilibreur de charge utilise un cookie spécial afin de suivre l'instance pour chaque demande vers chaque écouteur. Lorsque l'équilibreur de charge reçoit une demande, il vérifie d'abord si ce cookie est présent dans la demande. Si tel est le cas, la demande est envoyée à l'instance spécifiée dans le cookie. S'il n'y a pas de cookie, l'équilibreur de charge choisit une instance à partir de l'algorithme d'équilibrage de charge existant. Un cookie est inséré dans la réponse pour lier les demandes suivantes provenant du même utilisateur à cette instance. La configuration de la stratégie de permanence de session définit l'expiration d'un cookie, ce qui établit la durée de validité de chaque cookie. L'équilibreur de charge n'actualise pas le délai d'expiration du cookie et ne vérifie pas si le cookie a expiré avant de l'utiliser. Après l'expiration d'un cookie, la session n'est plus permanente. Le client doit supprimer le cookie de son magasin de cookies lorsque celui-ci est expiré.

Si une instance est défaillante ou devient défectueuse, l'équilibreur de charge s'arrête d'acheminer les demandes vers cette celle-ci et choisit une nouvelle instance saine en fonction de l'algorithme d'équilibrage de charge existant. La demande est acheminée vers la nouvelle instance comme s'il n'existait pas de cookie et que la session n'était plus permanente.

Si un client bascule vers un écouteur avec un port backend différent, la permanence est perdue.

Pour activer des sessions permanentes basées sur la durée pour un équilibreur de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Edit stickiness.
5. Sur la page Edit stickiness, sélectionnez Enable load balancer generated cookie stickiness.
6. (Facultatif) Pour Expiration Period, saisissez la période d'expiration du cookie, en secondes. Si vous ne spécifiez pas de période d'expiration, la session permanente dure pendant la durée de la session de navigateur.
7. Choisissez Save.

Pour activer des sessions permanentes basées sur la durée pour un équilibreur de charge à l'aide de l'interface AWS CLI

1. Utilisez la commande [create-lb-cookie-stickiness-policy](#) suivante pour créer une stratégie de permanence pour le cookie généré par l'équilibreur de charge avec une période d'expiration du cookie de 60 secondes :

```
aws elb create-lb-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-loadbalancer --  
policy-name my-duration-cookie-policy --cookie-expiration-period 60
```

2. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante afin d'activer la permanence des sessions pour l'équilibreur de charge spécifié :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --  
load-balancer-port 443 --policy-names my-duration-cookie-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble actuel de stratégies associées au port de l'équilibreur de charge spécifié. Chaque fois que vous utilisez cette commande, spécifiez l'option `--policy-names` pour répertorier toutes les stratégies à activer.

3. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour vérifier que la stratégie est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse inclut les informations suivantes qui montrent que la stratégie est activée pour l'écouteur sur le port spécifié :

```
{  
  "LoadBalancerDescriptions": [  
    {  
      ...  
      "ListenerDescriptions": [  
        {  
          "Listener": {  
            "InstancePort": 443,  
            "SSLCertificateId": "arn:aws:iam::123456789012:server-  
certificate/my-server-certificate",  
            "LoadBalancerPort": 443,  
            "Protocol": "HTTPS",  
            "InstanceProtocol": "HTTPS"  
          },  
          "PolicyNames": [  
            "my-duration-cookie-policy",  
            "ELBSecurityPolicy-2016-08"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```



```
    ],
    },
    ...
  ],
  ...
  "Policies": {
    "LBCookieStickinessPolicies": [
      {
        "PolicyName": "my-duration-cookie-policy",
        "CookieExpirationPeriod": 60
      }
    ],
    "AppCookieStickinessPolicies": [],
    "OtherPolicies": [
      "ELBSecurityPolicy-2016-08"
    ]
  },
  ...
}
]
```

Permanence des sessions contrôlées par application

L'équilibreur de charge utilise un cookie spécial pour associer la session à l'instance qui a traité la demande initiale, mais suit la durée de vie du cookie d'application spécifié dans la configuration de la stratégie. L'équilibreur de charge n'insère un nouveau cookie de permanence que si la réponse de l'application inclut un nouveau cookie d'application. Le cookie de permanence de l'équilibreur de charge n'est pas mis à jour à chaque demande. Si le cookie d'application est explicitement supprimé ou expire, la session cesse d'être permanente jusqu'à l'émission d'un nouveau cookie.

Si une instance est défaillante ou devient défectueuse, l'équilibreur de charge s'arrête d'acheminer les demandes vers cette celle-ci et choisit une nouvelle instance saine en fonction de l'algorithme d'équilibrage de charge existant. L'équilibreur de charge traite désormais la session comme étant liée à la nouvelle instance saine et continue d'acheminer les demandes vers cette instance, même si l'instance en échec est récupérée.

Pour activer la permanence de session contrôlée par application à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Edit stickiness.
5. Sur la page Edit stickiness, sélectionnez Enable application generated cookie stickiness.
6. Pour Cookie Name, tapez le nom du cookie de votre application.
7. Choisissez Save.

Pour activer la permanence de session contrôlée par application à l'aide de l'interface AWS CLI

1. Utilisez la commande `create-app-cookie-stickiness-policy` suivante pour créer une stratégie de permanence pour le cookie généré par l'application :

```
aws elb create-app-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-loadbalancer --  
policy-name my-app-cookie-policy --cookie-name my-app-cookie
```

- Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante afin d'activer la permanence des sessions pour un équilibreur de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-port 443 --policy-names my-app-cookie-policy
```

Note


La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble actuel de stratégies associées au port de l'équilibreur de charge spécifié. Chaque fois que vous utilisez cette commande, spécifiez l'option `--policy-names` pour répertorier toutes les stratégies à activer.

- (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante pour vérifier que la stratégie de permanence est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

- La réponse inclut les informations suivantes qui montrent que la stratégie est activée pour l'écouteur sur le port spécifié :

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      ...
      "ListenerDescriptions": [
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 443,
            "SSLCertificateId": "arn:aws:iam::123456789012:server-
certificate/my-server-certificate",
            "LoadBalancerPort": 443,
            "Protocol": "HTTPS",
            "InstanceProtocol": "HTTPS"
          },
          "PolicyNames": [
            "my-app-cookie-policy",
            "ELBSecurityPolicy-2016-08"
          ]
        },
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 80,
            "LoadBalancerPort": 80,
            "Protocol": "TCP",
            "InstanceProtocol": "TCP"
          },
          "PolicyNames": []
        }
      ],
      ...
      "Policies": {
        "LBCookieStickinessPolicies": [],
        "AppCookieStickinessPolicies": [
          {
            "PolicyName": "my-app-cookie-policy",
            "CookieName": "my-app-cookie"
          }
        ],
        "OtherPolicies": [
          "ELBSecurityPolicy-2016-08"
        ]
      }
    }
  ]
}
```



Baliser votre Classic Load Balancer

Les balises vous aident à classer vos équilibreurs de charge de différentes manières, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Vous pouvez ajouter plusieurs balises à chaque Equilibreur de charge classique. Les clés de balise doivent être uniques pour chaque équilibreur de charge. Si vous ajoutez une balise avec une clé qui est déjà associée à l'équilibreur de charge, cela met à jour la valeur de cette balise.

Lorsque vous avez fini avec une balise, vous pouvez la supprimer de votre équilibreur de charge.

Table des matières

- [Restrictions liées aux balises \(p. 86\)](#)
- [Ajouter une balise \(p. 86\)](#)
- [Supprimer une balise \(p. 87\)](#)

Restrictions liées aux balises

Les restrictions de base suivantes s'appliquent aux balises :

- Nombre maximal de balises par ressource — 50
- Longueur de clé maximale — 127 caractères Unicode
- Valeur de clé maximale — 255 caractères Unicode
- Les clés et valeurs de balise sont sensibles à la casse. Les caractères autorisés sont les lettres, les espaces et les chiffres représentables en UTF-8, ainsi que les caractères spéciaux suivants : + - = . _ : / @. N'utilisez pas d'espaces de début ou de fin.
- N'utilisez pas le préfixe `aws` : dans les noms ou valeurs de vos balises car celui-ci est réservé pour être utilisé par AWS. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des noms ou valeurs de balise ayant ce préfixe. Les balises avec ce préfixe ne sont pas comptabilisées comme vos balises pour la limite de ressources.


Ajouter une balise

Vous pouvez ajouter des balises à votre équilibreur de charge à tout moment.

Pour ajouter une balise avec la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Tags, choisissez Add/Edit Tags.

5. Sur la page Add/Edit Tags, pour chaque balise, choisissez Create Tag, puis spécifiez une clé et une valeur.



6. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des balises, choisissez Save.

Pour ajouter une balise à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `add-tags` suivante pour ajouter la balise spécifiée :


```
aws elb add-tags --load-balancer-name my-loadbalancer --tag "Key=project,Value=lima"
```

Supprimer une balise

Vous pouvez supprimer des balises de votre équilibreur de charge lorsque que vous avez fini de les utiliser.

Pour supprimer une balise avec la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Tags, choisissez Add/Edit Tags.
5. Sur la page Add/Edit Tags, sélectionnez l'icône de suppression de la balise.



6. Quand vous êtes avez fini de supprimer des balises, choisissez Save.

Pour supprimer une balise à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande `remove-tags` suivante pour supprimer la balise avec la clé spécifiée :

```
aws elb remove-tags --load-balancer-name my-loadbalancer --tag project
```

Configurer un nom de domaine personnalisé pour votre Classic Load Balancer

Chaque Equilibreur de charge classique reçoit un nom DNS (Domain Name System, système de noms de domaine) par défaut. Ce nom DNS inclut le nom de la région AWS dans laquelle l'équilibreur de charge est créé. Par exemple, si vous créez un équilibreur de charge nommé `my-loadbalancer` dans la région USA Ouest (Oregon), celui-ci reçoit un nom DNS tel que `my-loadbalancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com`. Pour accéder au site web sur vos instances, vous collez ce nom DNS dans le champ d'adresse d'un navigateur web. Toutefois, ce nom DNS n'est pas facile à mémoriser et à utiliser pour vos clients.

Si vous préférez utiliser un nom DNS convivial pour votre équilibreur de charge, comme `www.example.com`, plutôt que le nom DNS par défaut, vous pouvez créer un nom de domaine personnalisé et l'associer au nom DNS pour votre équilibreur de charge. Lorsqu'un client effectue une demande à l'aide de ce nom de domaine personnalisé, le serveur DNS résout le nom DNS pour votre équilibreur de charge.

Table des matières

- [Associer votre nom de domaine personnalisé au nom de votre équilibreur de charge \(p. 88\)](#)
- [Configurer le basculement DNS pour votre équilibreur de charge \(p. 89\)](#)
- [Dissocier votre nom de domaine personnalisé de votre équilibreur de charge \(p. 90\)](#)

Associer votre nom de domaine personnalisé au nom de votre équilibreur de charge

Tout d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez votre nom de domaine. L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gère les noms de domaine sur Internet. Vous enregistrez un nom de domaine à l'aide d'un serveur d'inscriptions de noms de domaine, une organisation accréditée par l'ICANN qui gère le registre des noms de domaine. Le site Web pour votre serveur d'inscriptions vous fournira des instructions détaillées et des informations de tarification pour l'enregistrement de votre nom de domaine. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les ressources suivantes :

- Pour utiliser Amazon Route 53 afin d'enregistrer un nom de domaine, consultez [Inscription de noms de domaines à l'aide d'Route 53](#) dans le Amazon Route 53 Manuel du développeur.
- Pour une liste des serveurs d'inscriptions accrédités, consultez la page [Accredited Registrar Directory](#).

Utilisez ensuite votre service DNS, par exemple, votre serveur d'inscriptions de domaine, pour créer un enregistrement CNAME afin d'acheminer les demandes vers votre équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre service DNS.

Vous pouvez également utiliser Route 53 comme service DNS. Vous créez une zone hébergée, qui contient des informations sur la façon d'acheminer le trafic sur le réseau Internet pour votre domaine, et un jeu d'enregistrements de ressources d'alias, qui achemine les requêtes pour votre nom de domaine vers votre équilibreur de charge. Route 53 ne facture pas les requêtes DNS pour les jeux d'enregistrements d'alias, et vous pouvez utiliser ces derniers pour acheminer des requêtes DNS vers votre équilibreur de charge pour le zone apex de votre domaine (par exemple, `example.com`). Pour plus d'informations sur le transfert de services DNS pour des domaines existants vers Route 53, consultez [Configuration d'Route 53 en tant que service DNS](#) dans le Amazon Route 53 Manuel du développeur.

Pour créer une zone hébergée et un jeu d'enregistrements d'alias pour votre domaine à l'aide d'Route 53

1. Ouvrez la console Route 53 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/route53/>.
2. Si vous utilisez Route 53 pour la première fois, une page de bienvenue s'affiche ; sélectionnez Get Started Now (Démarrer maintenant) sous DNS Management (Gestion DNS). Sinon, choisissez Hosted Zones dans le volet de navigation.
3. Choisissez Create Hosted Zone.
4. Pour Create Hosted Zone, procédez comme suit :
 - a. Pour Domain Name, tapez votre nom de domaine.
 - b. Laissez le type par défaut, Public Hosted Zone, et saisissez éventuellement un commentaire.
 - c. Sélectionnez Create.
5. Sélectionnez la zone hébergée que vous venez de créer pour votre domaine.
6. Choisissez Go to Record Sets.
7. Choisissez Create Record Set.
8. Pour Create Record Set, procédez comme suit :
 - a. Conservez le nom par défaut, qui est le nom de votre domaine.
 - b. Pour Type, sélectionnez A — IPv4 address (A - Adresse IPv4).
 - c. Pour Alias, choisissez Yes. Un alias permet à Route 53 d'associer votre nom de domaine à une ressource AWS, comme un équilibreur de charge.
 - d. Choisissez Alias Target. Sélectionnez votre équilibreur de charge dans la liste. La console ajoute le préfixe `du1stack`.
 - e. Pour Routing Policy, sélectionnez Simple.
 - f. Laissez Evaluate Target Health défini sur la valeur No.
 - g. Sélectionnez Create.

Configurer le basculement DNS pour votre équilibreur de charge

Si vous utilisez Route 53 pour acheminer des requêtes DNS vers votre équilibreur de charge, vous pouvez également configurer le basculement DNS pour ce dernier à l'aide d'Route 53. Dans une configuration de basculement, Route 53 vérifie l'état de santé des instances EC2 enregistrées pour l'équilibreur de charge afin de déterminer si celles-ci sont disponibles. Si aucune instances EC2 saine n'est enregistrée auprès de l'équilibreur de charge, ou si l'équilibreur de charge lui-même est défectueux, Route 53 achemine le trafic vers une autre ressource disponible, par exemple, un équilibreur de charge sain ou un site web statique dans Amazon S3.

Par exemple, supposons que vous ayez une application web pour `www.example.com`, et que vous vouliez que des instances redondantes s'exécutent derrière deux équilibreurs de charge situés dans des régions différentes. Vous souhaitez que le trafic soit principalement acheminé vers l'équilibreur de charge d'une région, et vous voulez utiliser l'équilibreur de charge de l'autre région en secours pendant les pannes. Si vous configurez le basculement DNS, vous pouvez spécifier vos équilibreurs de charge principal et secondaire (sauvegarde). Route 53 dirige le trafic vers l'équilibreur de charge principal s'il est disponible ou, dans le cas contraire, vers l'équilibreur de charge secondaire.

Pour configurer le basculement DNS pour deux équilibreurs de charge à l'aide d'Route 53

1. Ouvrez la console Route 53 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/route53/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Hosted Zones.

3. Sélectionnez votre zone hébergée.
4. Choisissez Go to Record Sets.
5. Choisissez Create Record Set.
6. Pour Name, la valeur par défaut est le nom de votre domaine (par exemple, `example.com`). Pour acheminer des demandes DNS pour un sous-domaine (par exemple, `www.example.com`) vers votre équilibreur de charge, tapez le nom du sous-domaine.
7. Pour Type, sélectionnez A - IPv4 address.
8. Pour Alias, sélectionnez Yes
9. Pour Alias Target, sélectionnez votre équilibreur de charge principal. La console ajoute le préfixe `dualstack`.

Notez que la valeur du champ Alias Hosted Zone ID est basée sur l'équilibreur de charge que vous avez sélectionné.

10. Pour Routing Policy, sélectionnez Failover.
11. Pour Failover Record Type, sélectionnez Primary.
12. Pour Set ID, tapez un ID pour le jeu d'enregistrements ou utilisez la valeur par défaut.
13. Pour Evaluate Target Health, sélectionnez Yes.
14. Pour Associate with Health Check, sélectionnez No.
15. Sélectionnez Create.
16. Répétez les mêmes étapes pour créer un jeu d'enregistrements d'alias pour votre équilibreur de charge secondaire, avec les exceptions suivantes :
 - Pour Alias Target, sélectionnez votre équilibreur de charge secondaire.
 - Pour Failover Record Type, sélectionnez Secondary.
 - Pour Evaluate Target Health, sélectionnez Yes pour évaluer l'état de l'équilibreur de charge secondaire. Si l'équilibreur de charge secondaire est défectueux, Route 53 achemine le trafic vers l'équilibreur de charge principal. Si vous sélectionnez No (Non), Route 53 suppose que l'équilibreur de charge secondaire est sain et achemine le trafic vers celui-ci chaque fois que l'équilibreur de charge principal est défectueux.

Pour plus d'informations, consultez [Configuration d'un basculement actif-actif et actif-passif Route 53](#) dans le Amazon Route 53 Manuel du développeur.

Dissocier votre nom de domaine personnalisé de votre équilibreur de charge

Vous pouvez dissocier votre nom de domaine personnalisé d'une instance d'équilibreur de charge en supprimant d'abord les jeux d'enregistrements de ressources de votre zone hébergée, puis en supprimant la zone hébergée. Pour plus d'informations, consultez [Création, modification et suppression de jeux d'enregistrements de ressources](#) et [Suppression d'une zone hébergée](#) dans le Amazon Route 53 Manuel du développeur.

Surveillance de votre Classic Load Balancer

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour surveiller vos équilibreurs de charge, analyser les modèles de trafic, et résoudre les problèmes liés à vos équilibreurs de charge et vos instances principales.

Métriques CloudWatch

Elastic Load Balancing publie les points de données concernant vos équilibreurs de charge et vos instances principales dans Amazon CloudWatch. CloudWatch vous permet de récupérer des statistiques sur ces points de données sous la forme d'un ensemble classé de données chronologiques, appelées métriques. Vous pouvez utiliser ces métriques pour vérifier que le système fonctionne comme prévu. Pour plus d'informations, consultez [Métriques CloudWatch pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 91).

Journaux d'accès Elastic Load Balancing

Les journaux d'accès Elastic Load Balancing capturent des informations détaillées pour les demandes exécutées vers votre équilibreur de charge et les stockent en tant que fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Chaque journal contient des détails tels que le moment où une demande a été reçue, l'adresse du client IP, les latences, le chemin de demande et les réponses du serveur. Vous pouvez utiliser ces journaux d'accès pour analyser les modèles de trafic et résoudre les problèmes liés à vos applications principales. Pour plus d'informations, consultez [Journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 100).

Journaux CloudTrail

AWS CloudTrail vous permet de conserver une trace des appels effectués vers l'API Elastic Load Balancing par ou au nom de votre compte AWS. CloudTrail stocke les informations dans les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez utiliser ces fichiers journaux pour surveiller l'activité des équilibreurs de charge en déterminant quelles demandes ont été envoyées, les adresses IP sources d'où proviennent les demandes, qui a effectué la demande, quand, etc. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des appels d'API pour votre Équilibreur de charge classique à l'aide d'AWS CloudTrail](#) (p. 111).

Métriques CloudWatch pour votre Classic Load Balancer

Elastic Load Balancing publie les points de données pour vos équilibreurs de charge et vos instances principales dans Amazon CloudWatch. CloudWatch vous permet de récupérer des statistiques sur ces points de données sous la forme d'un ensemble classé de données chronologiques, appelées métriques. Considérez une métrique comme une variable à surveiller et les points de données, comme les valeurs de cette variable au fil du temps. Par exemple, vous pouvez surveiller le nombre total d'instances EC2 saines pour un équilibreur de charge sur une période spécifiée. Un horodatage et une unité de mesure facultative sont associés à chaque point de données.

Vous pouvez utiliser les métriques pour vérifier que le système fonctionne comme prévu. Par exemple, vous pouvez créer une alarme CloudWatch pour surveiller une métrique spécifiée et initier une action (par exemple, l'envoi d'une notification à une adresse e-mail) si la métrique sort de ce que vous considérez comme une plage acceptable.

Elastic Load Balancing indique des métriques à CloudWatch uniquement lorsque les demandes passent par l'équilibreur de charge. Si des demandes passent par l'équilibreur de charge, Elastic Load Balancing

mesure et envoie ses métriques au cours d'intervalles de 60 secondes. Si aucune demande ne passe par l'équilibreur de charge ou s'il n'existe pas de données pour une métrique, cette dernière n'est pas présentée.

Pour plus d'informations sur Amazon CloudWatch, consultez le [Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch](#).

Sommaire

- [Indicateurs Equilibreur de charge classique \(p. 92\)](#)
- [Dimensions des métriques pour les équilibreurs de charge classiques \(p. 97\)](#)
- [Statistiques des métriques Equilibreur de charge classique \(p. 97\)](#)
- [Afficher les métriques CloudWatch pour votre équilibreur de charge \(p. 98\)](#)
- [Créer des alarmes CloudWatch pour votre équilibreur de charge \(p. 99\)](#)

Indicateurs Equilibreur de charge classique

L'espace de noms AWS/ELB inclut les métriques suivantes.

Métrique	Description
<code>BackendConnectionErrors</code>	<p>Nombre de connexions qui n'ont pas pu être établies entre l'équilibreur de charge et les instances enregistrées. Etant donné que l'équilibreur de charge essaie de relancer la connexion lorsque des erreurs se produisent, ce nombre peut dépasser le taux de demande. Notez que ce nombre inclut également les erreurs de connexion associées à des vérifications de l'état.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est <code>Sum</code>. Notez que <code>Average</code>, <code>Minimum</code> et <code>Maximum</code> sont présentés par nœud d'équilibreur de charge et ne sont généralement pas utiles. Toutefois, la différence entre le minimum et le maximum (ou pic par rapport à la moyenne ou moyenne par rapport au seuil) peut être utile pour déterminer si un nœud de l'équilibreur de charge représente un cas particulier.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge comporte 2 instances dans <code>us-west-2a</code> et 2 instances dans <code>us-west-2b</code>, et que les tentatives de connexion à une instance dans <code>us-west-2a</code> génèrent des erreurs de connexion back-end. La somme pour <code>us-west-2a</code> inclut ces erreurs de connexion, contrairement à la somme pour <code>us-west-2b</code>. Par conséquent, la somme pour l'équilibreur de charge est égale à celle pour <code>us-west-2a</code>.</p>
<code>HealthyHostCount</code>	<p>Nombre d'instances saines enregistrées auprès de votre équilibreur de charge. Une instance récemment enregistrée est considérée comme saine si elle a réussi la première vérification de l'état. Si l'équilibrage de charge entre zones est activé, le nombre d'instances saines pour la dimension <code>LoadBalancerName</code> est calculé sur toutes les zones de disponibilité. Sinon, il est calculé par zone de disponibilité.</p> <p>Critères de notification : il s'agit d'instances enregistrées</p> <p>Statistics : les statistiques les plus utiles sont <code>Average</code> et <code>Maximum</code>. Ces statistiques sont déterminées par les nœuds de l'équilibreur de charge. Notez que certains nœuds de l'équilibreur de charge peuvent</p>

Métrique	Description
	<p>déterminer qu'une instance est défectueuse pendant une brève période, tandis que d'autres nœuds la considèrent comme saine.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b ; us-west-2a contient une instance défectueuse, tandis que us-west-2b n'en contient pas. Avec la dimension <code>AvailabilityZone</code>, la moyenne est d'une instance saine et une instance défectueuse dans us-west-2, et de 2 instances saines et 0 instance défectueuse dans us-west-2 b.</p>
<p><code>HTTPCode_Backend_2XX</code>, <code>HTTPCode_Backend_3XX</code>, <code>HTTPCode_Backend_4XX</code>, <code>HTTPCode_Backend_5XX</code></p>	<p>[Ecouteur HTTP] Nombre de codes de réponse HTTP générés par les instances enregistrées. Ce nombre n'inclut pas les codes de réponse générés par l'équilibreur de charge.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est <code>Sum</code>. Notez que <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code> et <code>Average</code> ont chacun la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b, et que les demandes envoyées à une instance dans us-west-2a génèrent des réponses HTTP 500. La somme pour us-west-2a inclut ces réponses d'erreur, contrairement à la somme pour us-west-2b. Par conséquent, la somme pour l'équilibreur de charge est égale à celle pour us-west-2a.</p>
<p><code>HTTPCode_ELB_4XX</code></p>	<p>[Ecouteur HTTP] Nombre de codes d'erreur client HTTP 4XX générés par l'équilibreur de charge. Des erreurs client sont générées lorsqu'une demande est mal formulée ou incomplète.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est <code>Sum</code>. Notez que <code>Minimum</code>, <code>Maximum</code> et <code>Average</code> ont chacun la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge ait activé us-west-2a et us-west-2b, et que les demandes du client incluent une URL de demande incorrecte. Les erreurs client risquent donc d'augmenter dans toutes les zones de disponibilité. La somme pour l'équilibreur de charge est la somme des valeurs pour les zones de disponibilité.</p>

Métrique	Description
HTTPCode_ELB_5XX	<p>[Ecouteur HTTP] Nombre de codes d'erreur serveur HTTP 5XX générés par l'équilibreur de charge. Ce nombre n'inclut pas les codes de réponse générés par les instances enregistrées. Cette métrique est présentée si aucune instance saine n'est enregistrée sur l'équilibreur de charge, ou si le taux de demande dépasse la capacité des instances (débordement) ou de l'équilibreur de charge.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Minimum, Maximum et Average ont chacun la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge ait activé us-west-2a et us-west-2b, et que les instances dans us-west-2a connaissent une latence élevée et mettent du temps à répondre aux demandes. Par conséquent, la file d'attente des hausses pour les nœuds de l'équilibreur de charge dans us-west-2a se remplit et les clients reçoivent une erreur 503. Si us-west-2b continue à répondre normalement, la somme pour l'équilibreur de charge est égale à celle pour us-west-2a.</p>
Latency	<p>[Ecouteur HTTP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibreur de charge a envoyé la demande à une instance enregistrée au moment où l'instance a commencé à envoyer les en-têtes de réponse.</p> <p>[Ecouteur TCP] Délai total, en secondes, avant que l'équilibreur de charge parvienne à établir une connexion à une instance enregistrée.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Average. Utilisez Maximum pour déterminer si des demandes prennent beaucoup plus de temps que la moyenne. Notez que Minimum n'est généralement pas utile.</p> <p>Exemple : supposons que l'équilibreur de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b, et que les demandes envoyées à une instance dans us-west-2a aient une latence plus élevée. La moyenne pour us-west-2a est supérieure à la moyenne pour us-west-2b.</p>

Métrique	Description
RequestCount	<p>Nombre de demandes terminées ou de connexions effectuées au cours de l'intervalle spécifié (1 ou 5 minutes).</p> <p>[Ecouteur HTTP] Nombre de demandes reçues et acheminées, y compris les réponses d'erreur HTTP provenant des instances enregistrées.</p> <p>[Ecouteur TCP] Nombre de connexions effectuées aux instances enregistrées.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Minimum, Maximum et Average retournent tous la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b, et que 100 demandes soient envoyées à l'équilibreur de charge. 60 demandes sont envoyées à us-west-2a, chaque instance recevant 30 demandes, et 40 demandes sont envoyées à us-west-2b, chaque instance recevant 20 demandes. Avec la dimension AvailabilityZone, us-west-2a contient une somme de 60 demandes et us-west-2b, une somme de 40 demandes. Avec la dimension LoadBalancerName, la somme est de 100 demandes.</p>
SpilloverCount	<p>Nombre total de demandes qui ont été rejetées en raison de la saturation de la file d'attente des hausses.</p> <p>[Ecouteur HTTP] L'équilibreur de charge renvoie un code d'erreur HTTP 503.</p> <p>[Ecouteur TCP] L'équilibreur de charge ferme la connexion.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Average, Minimum et Maximum sont présentés par nœud d'équilibreur de charge et ne sont généralement pas utiles.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge ait activé us-west-2a et us-west-2b, et que les instances dans us-west-2a connaissent une latence élevée et mettent du temps à répondre aux demandes. Par conséquent, la file d'attente des hausses pour le nœud d'équilibreur de charge dans us-west-2a se remplit, ce qui entraîne un débordement. Si us-west-2b continue à répondre normalement, la somme pour l'équilibreur de charge sera la même que celle pour us-west-2a.</p>

Métrique	Description
<code>SurgeQueueLength</code>	<p>Nombre total de demandes (écouteur HTTP) ou de connexions (écouteur TCP) qui sont en attente de routage vers une instance saine. La taille maximale de la file d'attente est 1 024. Les demandes ou connexions supplémentaires sont rejetées lorsque la file d'attente est saturée. Pour plus d'informations, consultez <code>SpilloverCount</code>.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro.</p> <p>Statistiques : la statistique la plus utile est <code>Maximum</code>, car elle représente le pic des demandes placées en file d'attente. La statistique <code>Average</code> peut être utile, associée à <code>Minimum</code> et <code>Maximum</code>, pour déterminer la plage des demandes placées en file d'attente. Notez que <code>Sum</code> n'est pas utile.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibreur de charge ait activé <code>us-west-2a</code> et <code>us-west-2b</code>, et que les instances dans <code>us-west-2a</code> connaissent une latence élevée et mettent du temps à répondre aux demandes. Par conséquent, la file d'attente des hausses pour les nœuds de l'équilibreur de charge dans <code>us-west-2a</code> se remplit et les clients connaîtront probablement une augmentation des temps de réponse. Si le problème persiste, l'équilibreur de charge présentera certainement des débordements (voir la métrique <code>SpilloverCount</code>). Si <code>us-west-2b</code> continue à répondre normalement, <code>max</code> pour l'équilibreur de charge sera le même que <code>max</code> pour <code>us-west-2a</code>.</p>
<code>UnHealthyHostCount</code>	<p>Nombre d'instances défaillantes enregistrées auprès de votre équilibreur de charge. Une instance est considérée comme défectueuse une fois qu'elle a dépassé le seuil de défectuosité configuré pour les vérifications de l'état. Une instance défectueuse est considérée comme à nouveau saine lorsqu'elle atteint le seuil de bonne santé configuré pour les vérifications de l'état.</p> <p>Critères de notification : il s'agit d'instances enregistrées</p> <p>Statistics : les statistiques les plus utiles sont <code>Average</code> et <code>Minimum</code>. Ces statistiques sont déterminées par les nœuds de l'équilibreur de charge. Notez que certains nœuds de l'équilibreur de charge peuvent déterminer qu'une instance est défectueuse pendant une brève période, tandis que d'autres nœuds la considèrent comme saine.</p> <p>Exemple : voir <code>HealthyHostCount</code>.</p>

Les métriques suivantes vous permettent d'estimer vos coûts si vous migrez depuis un Equilibreur de charge classique vers un Equilibreur de charge d'application. Ces métriques sont fournies à titre informatif uniquement, elles ne sont pas conçues pour être utilisées avec les alarmes CloudWatch. Notez que si votre Equilibreur de charge classique possède plusieurs écouteurs, ces métriques sont agrégées parmi les écouteurs.

Ces estimations sont basées sur un équilibreur de charge équipé d'une règle par défaut et d'un certificat d'une taille de 2K. Si vous utilisez un certificat d'une taille de 4K ou supérieure, nous vous recommandons d'estimer vos coûts de la manière suivante : créez un Equilibreur de charge d'application basé sur votre Equilibreur de charge classique à l'aide de l'outil de migration et surveillez la métrique `ConsumedLCUs` pour l'Equilibreur de charge d'application. Pour plus d'informations, consultez [Migrer depuis un Equilibreur de charge classique vers un Equilibreur de charge d'application](#) dans le Elastic Load Balancing Guide de l'utilisateur.

Elastic Load Balancing Equilibreurs de charge classiques
Dimensions des métriques pour les
équilibres de charge classiques

Métrique	Description
EstimatedALBActiveConnections	Estimation du nombre de connexions TCP simultanées et actives entre les clients et l'équilibreur de charge et entre l'équilibreur de charge et les cibles.
EstimatedALBConsumedLCUs	Estimation du nombre d'unités de capacité d'équilibreur de charge (LCU) utilisées par un Equilibreur de charge d'application. Vous ne payez que pour les unités LCU que vous utilisez par heure. Pour plus d'informations, veuillez consulter Tarification Elastic Load Balancing .
EstimatedALBNewConnections	Estimation du nombre de nouvelles connexions TCP établies entre les clients et l'équilibreur de charge et entre l'équilibreur de charge et les cibles.
EstimatedProcessedBytes	Estimation du nombre d'octets traités par un Application Load Balancer.

Dimensions des métriques pour les équilibres de charge classiques

Pour filtrer les métriques pour votre Equilibreur de charge classique, utilisez les dimensions suivantes.

Dimension	Description
AvailabilityZone	Filtre les données des métriques par la zone de disponibilité spécifiée.
LoadBalancerName	Filtre les données des métriques par l'équilibreur de charge spécifié.

Statistiques des métriques Equilibreur de charge classique

CloudWatch fournit des statistiques basées sur les points de données de métrique publiés par Elastic Load Balancing. Les statistiques sont des regroupements de données de métrique sur une période donnée. Lorsque vous demandez des statistiques, le flux de données renvoyé est identifié par le nom et la dimension de la métrique. Une dimension est une paire nom/valeur qui identifie une métrique de manière unique. Par exemple, vous pouvez demander des statistiques pour toutes les instances EC2 saines derrière un équilibreur de charge, lancées dans une zone de disponibilité spécifique.

Les statistiques `Minimum` et `Maximum` reflètent les valeurs minimum et maximum signalées par les différents nœuds d'équilibreur de charge. Par exemple, supposons qu'il existe 2 nœuds d'équilibreur de charge. Un nœud a `HealthyHostCount` avec 2 pour `Minimum`, 10 pour `Maximum` et 6 pour `Average`, tandis que l'autre nœud a `HealthyHostCount` avec 1 pour `Minimum`, 5 pour `Maximum` et 3 pour `Average`. Par conséquent, l'équilibreur de charge a 1 pour `Minimum`, 10 pour `Maximum` et environ 4 pour `Average`.

La statistique `Sum` est la valeur regroupée pour tous les nœuds d'équilibreur de charge. Etant donné que les métriques incluent plusieurs rapports par période, `Sum` ne s'applique qu'aux métriques qui sont regroupées pour tous les nœuds d'équilibreur de charge, comme `RequestCount`, `HTTPCode_ELB_XXX`, `HTTPCode_Backend_XXX`, `BackendConnectionErrors` et `SpilloverCount`.

La statistique `SampleCount` est le nombre d'échantillons mesurés. Etant donné que les métriques sont collectées selon des intervalles de prélèvement et des événements, cette statistique n'est généralement pas utile. Par exemple, avec `HealthyHostCount`, `SampleCount` est basé sur le nombre d'échantillons que chaque nœud d'équilibreur de charge signale, et non sur le nombre d'hôtes sains.

Un centile indique la position relative d'une valeur dans un ensemble de données. Vous pouvez spécifier un centile en utilisant jusqu'à deux décimales (par exemple, p95.45). Par exemple, le 95e centile signifie que 95 % des données sont inférieures à cette valeur et que 5 % des données lui sont supérieures. Les centiles sont souvent utilisés pour isoler les anomalies. Par exemple, supposons qu'une application sert la majorité des demandes à partir d'un cache en 1 à 2 ms, mais en 100 à 200 ms si le cache est vide. Le valeur maximale reflète le cas plus lent, environ 200 ms. La moyenne n'indique pas la distribution des données. Les percentiles offrent une vue plus descriptive de performances de l'application. En utilisant le 99e percentile comme déclencheur Auto Scaling ou alarme CloudWatch, vous pouvez faire en sorte que pas plus de 1 % des demandes ne prennent plus de 2 ms pour être traitées.

Afficher les métriques CloudWatch pour votre équilibreur de charge

Vous pouvez afficher les métriques CloudWatch pour vos équilibreurs de charge à l'aide de la console Amazon EC2. Ces métriques s'affichent sous forme de graphiques de surveillance. Les graphiques de surveillance affichent des points de données si l'équilibreur de charge est actif et reçoit des demandes.

Vous pouvez également afficher des métriques pour votre équilibreur de charge à l'aide de la console CloudWatch.

Pour afficher des métriques à l'aide de la console Amazon EC2

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sélectionnez l'onglet Surveillance.
5. (Facultatif) Pour filtrer les résultats par période, sélectionnez un intervalle de temps dans Affichage des données pour.
6. Pour obtenir une vue plus grande d'une métrique individuelle, sélectionnez son graphique. Les métriques suivantes sont disponibles :
 - Hôtes sains — `HealthyHostCount`
 - Hôtes non sains — `UnHealthyHostCount`
 - Latence moyenne — `Latency`
 - Demandes de somme — `RequestCount`
 - Erreurs de connexion principale — `BackendConnectionErrors`
 - Longueur de file d'attente des hausses — `SurgeQueueLength`
 - Décompte de débordement — `SpilloverCount`
 - Somme HTTP 2XXs — `HTTPCode_Backend_2XX`
 - Somme HTTP 4XXs — `HTTPCode_Backend_4XX`
 - Somme HTTP 5XXs — `HTTPCode_Backend_5XX`
 - Somme ELB HTTP 4XXs — `HTTPCode_ELB_4XX`
 - Somme ELB HTTP 5XXs — `HTTPCode_ELB_5XX`

Pour afficher des métriques à l'aide de la console CloudWatch

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Metrics (Métriques).
3. Sélectionnez l'espace de noms ELB.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez une dimension de métrique pour afficher les métriques par équilibreur de charge, par zone de disponibilité ou pour l'ensemble des équilibreurs de charge.
- Pour afficher une métrique pour toutes les dimensions, saisissez son nom dans le champ de recherche.
- Pour afficher les métriques pour un seul équilibreur de charge, saisissez son nom dans le champ de recherche.
- Pour afficher les métriques pour une seule zone de disponibilité, saisissez son nom dans le champ de recherche.

Créer des alarmes CloudWatch pour votre équilibreur de charge

Une alarme surveille une métrique unique sur la période que vous spécifiez. En fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil que vous définissez, l'alarme peut envoyer une ou plusieurs notifications à l'aide d'Amazon SNS, un service qui permet aux applications, aux utilisateurs finaux et aux appareils d'envoyer et de recevoir instantanément des notifications. Pour plus d'informations, consultez [Démarrer avec Amazon SNS](#).

Une alarme envoie des notifications à Amazon SNS lorsque la métrique spécifiée atteint la plage de valeurs définie et reste dans cette plage pendant une durée spécifiée. Une alarme peut avoir trois états :

- **OK** : La valeur de la métrique est dans la plage que vous avez spécifiée.
- **ALARM** : La valeur de la métrique est en dehors de la plage que vous avez spécifiée pendant la durée indiquée.
- **INSUFFICIENT_DATA** : la métrique n'est pas encore disponible ou il n'y a pas encore suffisamment de données disponibles pour déterminer le statut de l'alarme.

Chaque fois que l'état d'une alarme change, CloudWatch utilise Amazon SNS pour envoyer une notification aux adresses e-mail que vous avez spécifiées.

Utilisez la procédure suivante pour créer une alarme pour votre équilibreur de charge à l'aide de la console Amazon EC2. L'alarme envoie des notifications à une rubrique SNS chaque fois que la latence de l'équilibreur de charge est supérieure à 120 secondes pendant 1 période consécutive de 5 minutes. Notez qu'une courte période crée une alarme plus sensible, tandis qu'une période plus longue peut atténuer les pics de courte durée dans une métrique.

Note

Vous pouvez également créer une alarme pour votre équilibreur de charge à l'aide de la console CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez [Envoyer un e-mail en fonction de l'alarme de l'équilibreur de charge](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Pour créer une alarme pour votre équilibreur de charge

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Monitoring, choisissez Create Alarm.
5. Si vous disposez d'une rubrique SNS que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-la dans Send a notification to. Sinon, créez une rubrique SNS comme suit :
 - a. Choisissez create topic.
 - b. Pour Send a notification to:, saisissez un nom pour votre rubrique.

- c. Pour With these recipients, saisissez les adresses e-mail des destinataires à avertir, séparées par des virgules. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 adresses e-mail. Chaque destinataire reçoit un e-mail d'Amazon SNS avec un lien pour s'abonner à la rubrique SNS afin de recevoir des notifications.
6. Définissez le seuil pour votre alarme comme suit. Pour Whenever, sélectionnez Average et Average Latency. Pour Is, sélectionnez > et entrez 120. Pour For at least, tapez 1 et sélectionnez une période consécutive de 5 minutes.
7. Pour Name of alarm, un nom est généré automatiquement pour vous. Si vous préférez, vous pouvez entrer un autre nom.
8. Sélectionnez Create Alarm.

Journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer

Elastic Load Balancing fournit des journaux d'accès qui capturent des informations détaillées sur les demandes envoyées à votre équilibreur de charge. Chaque journal contient des informations comme l'heure à laquelle la demande a été reçue, l'adresse IP du client, les latences, les chemins de demande et les réponses du serveur. Vous pouvez utiliser ces journaux d'accès pour analyser les modèles de trafic et résoudre des problèmes.

La journalisation des accès est une fonction facultative d'Elastic Load Balancing qui est désactivée par défaut. Une fois que vous avez activé la journalisation des accès pour votre équilibreur de charge, Elastic Load Balancing capture les journaux et les stocke dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez désactiver la journalisation des accès à tout moment.

Tous les fichiers de journaux d'accès sont automatiquement chiffrés avant d'être stockés dans votre compartiment S3, puis déchiffrés lorsque vous y accédez. Vous n'avez pas besoin d'intervenir ; le chiffrement et le déchiffrement sont effectués de manière transparente. Chaque fichier journal est chiffré à l'aide d'une clé unique qui est elle-même chiffrée à l'aide d'une clé principale faisant l'objet d'une rotation régulière. Pour plus d'informations, consultez [Protection des données à l'aide du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement gérées Amazon S3 \(SSE-S3\)](#) dans le manuel Amazon Simple Storage Service Manuel du développeur.

L'utilisation des journaux d'accès n'implique aucun coût supplémentaire. Les coûts de stockage pour Amazon S3 vous seront facturés, mais pas la bande passante utilisée par Elastic Load Balancing pour envoyer les fichiers journaux à Amazon S3. Pour plus d'informations sur les coûts de stockage, consultez [Tarification Amazon S3](#).

Sommaire

- [Fichiers journaux d'accès \(p. 100\)](#)
- [Entrées de journal d'accès \(p. 101\)](#)
- [Traitement des journaux d'accès \(p. 105\)](#)
- [Activation des journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer \(p. 105\)](#)
- [Désactivation des journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer \(p. 110\)](#)

Fichiers journaux d'accès

Elastic Load Balancing publie un fichier journal pour chaque nœud d'équilibreur de charge à l'intervalle que vous spécifiez. Vous pouvez spécifier un intervalle de publication de 5 minutes ou de 60 minutes lorsque vous activez le journal d'accès pour votre équilibreur de charge. Par défaut, Elastic Load Balancing publie les journaux à un intervalle de 60 minutes. Si l'intervalle est défini sur 5 minutes, les journaux sont publiés à 1 h 05, 1 h 10, 1 h 15, et ainsi de suite. Le démarrage de la livraison des journaux est différé de jusqu'à 5 minutes si l'intervalle est défini sur 5 minutes et jusqu'à 15 minutes si l'intervalle est défini sur 60 minutes. Vous pouvez modifier l'intervalle de publication à tout moment.

L'équilibreur de charge peut fournir plusieurs journaux pour la même période. Cela se produit généralement si le site connaît un trafic dense, dispose de plusieurs nœuds d'équilibreur de charge et a un intervalle court pour la publication des journaux.

Les noms de fichiers des journaux d'accès respectent le format suivant :

```
bucket[/prefix]/AWSLogs/aws-account-id/elasticloadbalancing/region/yyyy/mm/dd/aws-account-id_elasticloadbalancing_region_load-balancer-name_end-time_ip-address_random-string.log
```

bucket

Nom du compartiment S3.

prefix

Préfixe (hiérarchie logique) dans le compartiment. Si vous ne spécifiez pas de préfixe, les journaux sont placés à la racine du compartiment.

aws-account-id

ID de compte AWS du propriétaire.

région

Région pour votre équilibreur de charge et le compartiment S3.

aaaa/mm/jj

Date à laquelle le journal a été fourni.

load-balancer-name

Nom de l'équilibreur de charge.

end-time

Date et heure auxquelles l'intervalle de journalisation a pris fin. Par exemple, une heure de fin de 20140215T2340Z contient des entrées pour les demandes effectuées entre 23 h 35 et 23 h 40, si l'intervalle de publication est de 5 minutes.

ip-address

Adresse IP du nœud d'équilibreur de charge qui a traité la demande. Pour un équilibreur de charge, il s'agit d'une adresse IP privée.

random-string

Chaîne aléatoire générée par le système.

Voici un exemple de nom de fichier journal :

```
s3://my-loadbalancer-logs/my-app/AWSLogs/123456789012/elasticloadbalancing/us-west-2/2014/02/15/123456789012_elasticloadbalancing_us-west-2_my-loadbalancer_20140215T2340Z_172.160.001.192_20sg8hgm.log
```

Vous pouvez stocker vos fichiers journaux dans votre compartiment aussi longtemps que vous le souhaitez, mais vous pouvez également définir des règles de cycle de vie Amazon S3 pour archiver ou supprimer automatiquement les fichiers journaux. Pour en savoir plus, veuillez consulter [Gestion du cycle de vie des objets](#) dans le Amazon Simple Storage Service Manuel du développeur.

Entrées de journal d'accès

Elastic Load Balancing consigne toutes les demandes envoyées à l'équilibreur de charge, y compris celles qui ne sont jamais parvenues aux instances principales. Par exemple, si un client envoie une

demande incorrecte ou qu'il n'existe aucune instance saine pour répondre, les demandes sont quand-même consignées.

Important

Elastic Load Balancing consigne les demandes dans la mesure du possible. Il est recommandé d'utiliser les journaux d'accès pour comprendre la nature des demandes, et non comme comptabilisation complète de toutes les demandes.

Syntaxe

Chaque entrée contient les détails d'une seule demande adressée à l'équilibreur de charge. Tous les champs de l'entrée de journal sont séparés par des espaces. Chaque entrée du fichier journal a le format suivant :

```
timestamp elb client:port backend:port request_processing_time backend_processing_time  
response_processing_time elb_status_code backend_status_code received_bytes sent_bytes  
"request" "user_agent" ssl_cipher ssl_protocol
```

Le tableau suivant décrit les champs d'une entrée de journal d'accès.

Champ	Description
timestamp	Date et heure auxquelles l'équilibreur de charge a reçu les demandes, au format ISO 8601.
elb	Nom de l'équilibreur de charge
client:port	Adresse IP et port du client demandeur.
backend:port	Adresse IP et port de l'instance enregistrée qui a traité cette demande. Si l'équilibreur de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée, ou si l'instance ferme la connexion avant qu'une réponse puisse être envoyée, cette valeur est définie sur -. Cette valeur peut également être définie sur - si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inactivité.
request_processing_time	[Ecouteur HTTP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibreur de charge a reçu la demande au moment où il l'a envoyée à une instance enregistrée. [Ecouteur TCP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibreur de charge a accepté une connexion TCP/SSL à partir d'un client au moment où il envoie le premier octet de données à une instance enregistrée. Cette valeur est définie sur -1 si l'équilibreur de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée. Cela peut se produire si l'instance enregistrée ferme la connexion avant la fin du délai d'inactivité ou si le client envoie une demande incorrecte. En outre, pour les auditeurs TCP, cela peut se produire si le client établit une connexion avec l'équilibreur de charge, mais n'envoie pas de données. Cette valeur peut également être définie sur -1 si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inactivité.

Champ	Description
backend_processing_time	<p>[Ecouteur HTTP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibreur de charge a envoyé la demande à une instance enregistrée au moment où l'instance a commencé à envoyer les en-têtes de réponse.</p> <p>[Ecouteur TCP] Délai total, en secondes, avant que l'équilibreur de charge parvienne à établir une connexion à une instance enregistrée.</p> <p>Cette valeur est définie sur -1 si l'équilibreur de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée. Cela peut se produire si l'instance enregistrée ferme la connexion avant la fin du délai d'inactivité ou si le client envoie une demande incorrecte.</p> <p>Cette valeur peut également être définie sur -1 si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inactivité.</p>
response_processing_time	<p>[Ecouteur HTTP] Durée totale écoulée (en secondes) du moment où l'équilibreur de charge a reçu l'en-tête de réponse de l'instance enregistrée au moment où il a commencé à envoyer la réponse au client. Cette durée inclut le temps en file d'attente sur l'équilibreur de charge et le temps d'acquisition de la connexion entre l'équilibreur de charge et le client.</p> <p>[Ecouteur TCP] Durée totale écoulée (en secondes) du moment où l'équilibreur de charge a reçu le premier octet de l'instance enregistrée au moment où il a commencé à envoyer la réponse au client.</p> <p>Cette valeur est définie sur -1 si l'équilibreur de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée. Cela peut se produire si l'instance enregistrée ferme la connexion avant la fin du délai d'inactivité ou si le client envoie une demande incorrecte.</p> <p>Cette valeur peut également être définie sur -1 si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inactivité.</p>
elb_status_code	[Ecouteur HTTP] Code d'état de la réponse de l'équilibreur de charge.
backend_status_code	[Ecouteur HTTP] Code d'état de la réponse de l'instance enregistrée.
received_bytes	<p>Taille de la demande, en octets, reçue du client (demandeur).</p> <p>[Ecouteur HTTP] La valeur inclut le corps de la demande, mais pas les en-têtes.</p> <p>[Ecouteur TCP] La valeur inclut le corps de la demande et les en-têtes.</p>
sent_bytes	<p>Taille de la réponse, en octets, envoyée au client (demandeur).</p> <p>[Ecouteur HTTP] La valeur inclut le corps de la réponse, mais pas les en-têtes.</p> <p>[Ecouteur TCP] La valeur inclut le corps de la demande et les en-têtes.</p>

Champ	Description
de la demande	Ligne de demande du client placée entre guillemets et consignée au format suivant : Méthode HTTP + Protocole://en-tête hôte:port + Chemin + Version HTTP. L'équilibreur de charge conserve en l'état l'URL envoyée par le client lors de l'enregistrement de l'URI de la demande. Il ne définit pas le type de contenu pour le fichier journal d'accès. Lorsque vous traitez ce champ, tenez compte de la façon dont le client a envoyé l'URL. [Ecouteur TCP] L'URL est constituée de trois tirets, séparés par un espace, et se termine par un espace (« --- »).
user_agent	[Ecouteur HTTP/HTTPS] Chaîne Agent utilisateur qui identifie le client qui a envoyé la demande. La chaîne se compose d'un ou plusieurs identificateurs, et du produit/[version]. Si la chaîne dépasse 8 Ko, elle est tronquée.
ssl_cipher	[Ecouteur HTTPS/SSL] Chiffrement SSL. Cette valeur est enregistrée uniquement si la connexion SSL/TLS entrante a été établie après une négociation réussie. Sinon, la valeur est définie sur -.
ssl_protocol	[Ecouteur HTTPS/SSL] Protocole SSL. Cette valeur est enregistrée uniquement si la connexion SSL/TLS entrante a été établie après une négociation réussie. Sinon, la valeur est définie sur -.

Exemples

Exemple d'entrée HTTP

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur HTTP (port 80 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.000073  
0.001048 0.000057 200 200 0 29 "GET http://www.example.com:80/ HTTP/1.1" "curl/7.38.0" - -
```

Exemple d'entrée HTTPS

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur HTTPS (port 443 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.000086  
0.001048 0.001337 200 200 0 57 "GET https://www.example.com:443/ HTTP/1.1" "curl/7.38.0"  
DHE-RSA-AES128-SHA TLSv1.2
```

Exemple d'entrée TCP

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur TCP (port 8080 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.001069  
0.000028 0.000041 - - 82 305 "- - -" "- - -"
```

Exemple d'entrée SSL

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur SSL (port 8443 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.001065  
0.000015 0.000023 - - 57 502 "- - -" "- - -" ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 TLSv1.2
```

Traitement des journaux d'accès

Si la demande est importante sur votre site web, votre équilibreur de charge peut générer des fichiers journaux avec des gigaoctets de données. Vous pouvez ne pas être en mesure de traiter une telle quantité de données à l'aide d'un traitement ligne par ligne. Vous devrez donc peut-être utiliser des outils d'analyse qui proposent des solutions de traitement en parallèle. Par exemple, vous pouvez utiliser les outils d'analyse suivants pour analyser et traiter des journaux d'accès :

- Amazon Athena est un service de requête interactif qui facilite l'analyse des données dans Amazon S3 à l'aide de SQL standard. Pour plus d'informations, consultez [Interrogation des journaux du Classic Load Balancer](#) dans le Amazon Athena Guide de l'utilisateur.
- [Loggly](#)
- [Splunk](#)
- [Sumo Logic](#)

Activation des journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer

Pour activer les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge, vous devez spécifier le nom du compartiment Amazon S3 dans lequel l'équilibreur de charge stockera les journaux. Vous devez également attacher une stratégie de compartiment à ce compartiment, laquelle accorde à Elastic Load Balancing l'autorisation d'écrire dans le compartiment.

Important

Le compartiment et votre équilibreur de charge doivent être dans la même région. Le compartiment peut être détenu par un compte différent de celui possédant l'équilibreur de charge.

Tâches

- [Étape 1 : Créer un compartiment S3 \(p. 105\)](#)
- [Étape 2 : Attacher une stratégie à votre compartiment S3 \(p. 106\)](#)
- [Étape 3 : Activer les journaux d'accès \(p. 108\)](#)
- [Étape 4 : Vérifier que l'équilibreur de charge a créé un fichier test dans le compartiment S3 \(p. 109\)](#)

Étape 1 : Créer un compartiment S3

Vous pouvez créer un compartiment S3 vide à l'aide de la console Amazon S3. Si vous avez déjà un compartiment et que vous voulez l'utiliser pour stocker les journaux d'accès, ignorez cette étape et passez à [Étape 2 : Attacher une stratégie à votre compartiment S3 \(p. 106\)](#) pour accorder à Elastic Load Balancing l'autorisation d'écrire des journaux dans votre compartiment.

Tip

Si vous utilisez la console pour activer les journaux d'accès, vous pouvez ignorer cette étape et laisser Elastic Load Balancing créer un compartiment avec les autorisations requises pour vous. Si vous utilisez l'interface AWS CLI pour activer les journaux d'accès, vous devez créer le compartiment et accorder les autorisations requises vous-même.

Pour créer un compartiment Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Choisissez Créer un compartiment.
3. Sur la page Create a Bucket, procédez de la façon suivante :

- a. Pour Bucket Name, indiquez le nom de votre compartiment, par exemple, `my-loadbalancer-logs`). Ce nom doit être unique parmi tous les noms de compartiment existants dans Amazon S3. Dans certaines régions, des restrictions supplémentaires peuvent être appliquées aux noms de compartiment. Pour plus d'informations, consultez [Limites et restrictions applicables aux compartiments](#) dans le manuel Amazon Simple Storage Service Manuel du développeur.
- b. Pour Region, sélectionnez la région où vous avez créé votre équilibreur de charge.
- c. Sélectionnez Create.

Étape 2 : Attacher une stratégie à votre compartiment S3

Une fois que vous avez créé ou identifié votre compartiment S3, vous devez attacher une stratégie à celui-ci. Les stratégies de compartiment sont une collection d'instructions JSON écrites dans le langage d'access policy permettant de définir des autorisations d'accès pour votre compartiment. Chaque instruction comporte des informations relatives à une seule autorisation et contient une série d'éléments.

Si votre compartiment comporte déjà une stratégie attachée, vous pouvez ajouter les instructions pour le journaux d'accès Elastic Load Balancing à la stratégie. Si vous procédez ainsi, nous vous recommandons d'évaluer l'ensemble d'autorisations résultant pour vous s'assurer que celles-ci sont appropriées pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder au compartiment pour trouver des journaux d'accès.

Tip

Si vous utilisez la console pour activer les journaux d'accès, vous pouvez ignorer cette étape et laisser Elastic Load Balancing créer un compartiment avec les autorisations requises pour vous.

Pour attacher une instruction de stratégie à votre compartiment

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Sélectionnez le compartiment, puis Autorisations.
3. Choisissez Stratégie de compartiment. Si votre compartiment comporte déjà une stratégie attachée, vous pouvez ajouter l'instruction requise à la stratégie existante.
4. Choisissez Générateur de stratégies. Sur la page AWS Policy Generator, procédez comme suit :
 - a. Pour Select Type of Policy, sélectionnez S3 Bucket Policy.
 - b. Pour Effect, sélectionnez Allow pour autoriser l'accès au compartiment S3.
 - c. Pour Principal (Mandataire), tapez l'ID de compte pour Elastic Load Balancing afin d'accorder à Elastic Load Balancing l'accès au compartiment S3. Utilisez l'ID de compte qui correspond à la région de votre équilibreur de charge et du compartiment.

Région	Nom de la région	ID de compte Elastic Load Balancing
us-east-1	USA Est (Virginie du Nord)	127311923021
us-east-2	USA Est (Ohio)	033677994240
us-west-1	USA Ouest (Californie du Nord)	027434742980
us-west-2	USA Ouest (Oregon)	797873946194
ca-central-1	Canada (Centre)	985666609251
eu-central-1	UE (Francfort)	054676820928
eu-west-1	UE (Irlande)	156460612806

Région	Nom de la région	ID de compte Elastic Load Balancing
eu-west-2	UE (Londres)	652711504416
eu-west-3	UE (Paris)	009996457667
eu-north-1	UE (Stockholm)	897822967062
ap-east-1	Asie-Pacifique (Hong Kong)	754344448648
ap-northeast-1	Asie-Pacifique (Tokyo)	582318560864
ap-northeast-2	Asie-Pacifique (Séoul)	600734575887
ap-northeast-3	Asie-Pacifique (Osaka-Local)	383597477331
ap-southeast-1	Asie-Pacifique (Singapour)	114774131450
ap-southeast-2	Asie-Pacifique (Sydney)	783225319266
ap-south-1	Asie-Pacifique (Mumbai)	718504428378
me-south-1	Moyen-Orient (Bahrein)	076674570225
sa-east-1	Amérique du Sud (São Paulo)	507241528517
us-gov-west-1*	AWS GovCloud (US-West)	048591011584
us-gov-east-1*	AWS GovCloud (US-East)	190560391635
cn-north-1**	Chine (Pékin)	638102146993
cn-northwest-1**	Chine (Ningxia)	037604701340

* Cette région nécessite un compte distinct. Pour plus d'informations, consultez [AWS GovCloud \(USA Ouest\)](#).

** Cette région nécessite un compte distinct. Pour plus d'informations, consultez [Chine \(Pékin\)](#).

- d. Pour Actions, sélectionnez `PutObject` pour permettre à Elastic Load Balancing de stocker des objets dans le compartiment S3.
- e. Pour Amazon Resource Name (ARN), tapez l'ARN du compartiment S3 au format suivant :

```
arn:aws:s3:::bucket/prefix/AWSLogs/aws-account-id/*
```

Vous devez spécifier l'ID du compte AWS qui possède l'équilibreur de charge, et vous ne devez pas inclure de traits d'union. Exemples :


```
arn:aws:s3::my-loadbalancer-logs/my-app/AWSLogs/123456789012/*
```

Notez que si vous utilisez la région us-gov-west-1, vous devez utiliser arn:aws-us-gov: au lieu de arn:aws: dans l'ARN.

- f. Choisissez Add Statement, Generate Policy. Le document de stratégie doit être similaire à ce qui suit :

```
{
  "Id": "Policy1429136655940",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmnt1429136633762",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3::my-loadbalancer-logs/my-app/AWSLogs/123456789012/*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "797873946194"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

- g. Si vous créez une nouvelle stratégie de compartiment, copiez le document de stratégie complet, puis choisissez Close.

Si vous modifiez une stratégie de compartiment existante, copiez la nouvelle instruction à partir du document de stratégie (le texte entre crochets de l'élément Statement), puis choisissez Close.

5. Revenez à la page console Amazon S3 et collez la stratégie dans la zone de texte de façon appropriée.
6. Choisissez Save.

Étape 3 : Activer les journaux d'accès

Vous pouvez activer les journaux d'accès à l'aide d'AWS Management Console ou de l'AWS CLI. Notez que si vous activez les journaux d'accès à l'aide de la console, vous pouvez laisser Elastic Load Balancing créer le compartiment pour vous avec les autorisations nécessaires pour que l'équilibreur de charge écrive dans votre compartiment.

Utilisez l'exemple suivant pour capturer et fournir des journaux à votre compartiment S3 toutes les 60 minutes (intervalle par défaut).

Pour activer les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Configurer les journaux d'accès.
5. Sur la page Configure Access Logs, procédez de la façon suivante :
 - a. Choisissez Activer les journaux d'accès.

- b. Conservez pour Interval la valeur par défaut, 60 minutes.
- c. Pour S3 location, tapez le nom de votre compartiment S3, y compris le préfixe (par exemple, my-loadbalancer-logs/my-app). Vous pouvez spécifier le nom d'un compartiment existant ou le nom d'un nouveau compartiment.
- d. (Facultatif) Si le compartiment n'existe pas, choisissez Créer l'emplacement pour moi. Vous devez spécifier un nom unique parmi tous les noms de compartiment existant dans Amazon S3 et suivre les conventions d'attribution des noms DNS. Pour plus d'informations, consultez [Règles relatives à l'attribution des noms de compartiments](#) dans le manuel Amazon Simple Storage Service Manuel du développeur.
- e. Choisissez Enregistrer.

Pour activer les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge à l'aide de l'interface AWS CLI

Commencez par créer un fichier .json qui permet à Elastic Load Balancing de capturer et fournir des journaux de toutes les 60 minutes au compartiment S3 que vous avez créé pour les journaux :

```
{
  "AccessLog": {
    "Enabled": true,
    "S3BucketName": "my-loadbalancer-logs",
    "EmitInterval": 60,
    "S3BucketPrefix": "my-app"
  }
}
```

Pour activer les journaux d'accès, spécifiez le fichier .json dans la commande `modify-load-balancer-attributes` comme suit :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes file://my-json-file.json
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
    "AccessLog": {
      "Enabled": true,
      "EmitInterval": 60,
      "S3BucketName": "my-loadbalancer-logs",
      "S3BucketPrefix": "my-app"
    }
  },
  "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"
}
```

Étape 4 : Vérifier que l'équilibreur de charge a créé un fichier test dans le compartiment S3

Une fois que les journaux d'accès sont activés pour votre équilibreur de charge, Elastic Load Balancing valide le compartiment S3 et crée un fichier test. Vous pouvez utiliser la console S3 pour vérifier que le fichier test a été créé.

Pour vérifier qu'Elastic Load Balancing a créé un fichier test dans votre compartiment S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.

2. Sélectionnez votre compartiment S3.
3. Accédez au fichier journal test. Le chemin d'accès doit être comme suit :

```
my-bucket/prefix/AWSLogs/123456789012/ELBAccessLogTestFile
```

Pour gérer le compartiment S3 pour vos journaux d'accès

Après avoir activé la journalisation des accès, veillez à la désactiver avant de supprimer le compartiment avec vos journaux d'accès. Sinon, s'il existe un nouveau compartiment avec le même nom et la stratégie de compartiment requise créée dans un compte AWS que vous ne possédez pas, Elastic Load Balancing risque d'écrire les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge dans ce nouveau compartiment.

Désactivation des journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer

Vous pouvez désactiver les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge à tout moment. Après que vous avez désactivé la journalisation des accès, vos journaux d'accès restent dans votre compartiment Amazon S3 jusqu'à ce que vous les supprimiez. Pour plus d'informations sur la gestion de votre compartiment S3, consultez [Utilisation des compartiments](#) dans le Amazon Simple Storage Service Guide de l'utilisateur de la console.

Pour désactiver la journalisation des accès à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le volet de navigation, sous LOAD BALANCING, choisissez Load Balancers.
3. Sélectionnez votre équilibreur de charge.
4. Sous l'onglet Description, choisissez Configurer les journaux d'accès.
5. Sur la page Configure Access Logs, désélectionnez Enable access logs.
6. Choisissez Enregistrer.

Pour désactiver la journalisation des accès à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la commande [modify-load-balancer-attributes](#) suivante pour désactiver la journalisation des accès :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"AccessLog\":{\"Enabled\":false}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "LoadBalancerName": "my-loadbalancer",
  "LoadBalancerAttributes": {
    "AccessLog": {
      "S3BucketName": "my-loadbalancer-logs",
      "EmitInterval": 60,
      "Enabled": false,
      "S3BucketPrefix": "my-app"
    }
  }
}
```

Journalisation des appels d'API pour votre Equilibreur de charge classique à l'aide d'AWS CloudTrail

Elastic Load Balancing est intégré à AWS CloudTrail, service qui fournit un enregistrement des actions réalisées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans Elastic Load Balancing. CloudTrail capture tous les appels d'API pour Elastic Load Balancing en tant qu'événements. Les appels capturés incluent les appels depuis l'AWS Management Console et les appels de code aux opérations d'API Elastic Load Balancing. Si vous créez un journal de suivi, vous pouvez diffuser en continu les événements CloudTrail sur un compartiment Amazon S3, y compris les événements pour Elastic Load Balancing. Si vous ne configurez pas de journal de suivi, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la console CloudTrail dans Event history (Historique des événements). À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Elastic Load Balancing, l'adresse IP source à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur de la demande et la date de la demande, ainsi que d'autres informations.

Pour en savoir plus sur CloudTrail, consultez le [AWS CloudTrail User Guide](#).

Pour surveiller d'autres actions pour votre équilibreur de charge, par exemple, quand un client exécute une demande vers votre équilibreur de charge, utilisez les journaux d'accès. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer \(p. 100\)](#).

Informations Elastic Load Balancing dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre compte AWS lorsque vous créez le compte. Lorsqu'une activité a lieu dans Elastic Load Balancing, cette activité est enregistrée dans un événement CloudTrail avec d'autres événements de service AWS dans Event history (Historique des événements). Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte AWS. Pour plus d'informations, consultez [Affichage des événements avec l'historique des événements CloudTrail](#).

Pour un enregistrement continu des événements dans votre compte AWS, y compris les événements pour Elastic Load Balancing, créez un journal de suivi. Une journal de suivi permet à CloudTrail de livrer les fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal de suivi dans la console, il s'applique à toutes les régions AWS. Le journal de suivi consigne les événements de toutes les régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres services AWS pour analyser plus en profondeur les données d'événement collectées dans les journaux CloudTrail et agir sur celles-ci. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Présentation de la création d'un journal de suivi](#)
- [Intégrations et services pris en charge par CloudTrail](#)
- [Configuration des Notifications de Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions et Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs comptes](#)

Toutes les actions Elastic Load Balancing pour les Equilibreurs de charge classiques sont consignées par CloudTrail et sont documentées dans [Elastic Load Balancing API Reference version 2012-06-01](#). Par exemple, les appels adressés aux actions `CreateLoadBalancer` et `DeleteLoadBalancer` génèrent des entrées dans les fichiers journaux CloudTrail.

Chaque événement ou entrée du journal contient des informations sur la personne qui a généré la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification racine ou utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM).
- Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires pour un rôle ou un utilisateur fédéré.
- Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément userIdentity CloudTrail](#).

Présentation des entrées des fichiers journaux Elastic Load Balancing

Un journal de suivi est une configuration qui active la livraison d'événements en tant que fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Les fichiers journaux CloudTrail contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande individuelle à partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action demandée, sur tous les paramètres, les paramètres de la demande, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne sont pas des séries ordonnées retraçant les appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.

Les fichiers journaux incluent des événements pour tous les appels d'API AWS pour votre compte AWS, et non pas uniquement les appels d'API Elastic Load Balancing. Vous pouvez trouver les appels d'API Elastic Load Balancing en recherchant les éléments `eventSource` avec la valeur `elasticloadbalancing.amazonaws.com`. Pour afficher l'enregistrement d'une action spécifique, par exemple `CreateLoadBalancer`, recherchez des éléments `eventName` avec le nom de l'action.

L'exemple suivant montre des enregistrements de journal CloudTrail pour Elastic Load Balancing, pour un utilisateur qui a créé un Equilibreur de charge classique, puis qui l'a supprimé à l'aide de l'AWS CLI. Vous pouvez identifier l'interface de ligne de commande à l'aide des éléments `userAgent`. Vous pouvez identifier les appels d'API demandés à l'aide des éléments `eventName`. Il est possible de trouver des informations sur l'utilisateur (Alice) dans l'élément `userIdentity`.

Exemple Exemple : `CreateLoadBalancer`

```
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAJDPLRKL7UEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateLoadBalancer",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
  "requestParameters": {
    "subnets": ["subnet-12345678", "subnet-76543210"],
    "loadBalancerName": "my-load-balancer",
    "listeners": [{
      "protocol": "HTTP",
      "loadBalancerPort": 80,
      "instanceProtocol": "HTTP",
      "instancePort": 80
    }]
  }
},
```

Elastic Load Balancing Equilibreurs de charge classiques
Présentation des entrées des fichiers
journaux Elastic Load Balancing

```
"responseElements": {
  "DNSName": "my-loadbalancer-1234567890.elb.amazonaws.com"
},
"requestID": "b9960276-b9b2-11e3-8a13-f1ef1EXAMPLE",
"eventID": "6f4ab5bd-2daa-4d00-be14-d92efEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-06-01",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

Example Exemple : DeleteLoadBalancer

```
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAJDPLRKL7UEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2016-04-08T12:39:25Z",
  "eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteLoadBalancer",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
  "requestParameters": {
    "loadBalancerName": "my-load-balancer"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f0f17bb6-b9ba-11e3-9b20-999fdEXAMPLE",
  "eventID": "4f99f0e8-5cf8-4c30-b6da-3b69fEXAMPLE"
}
```

Dépannage de votre Equilibreur de charge classique

Les tableaux suivants répertorient les ressources de dépannage qui pourront vous être utiles lors de l'utilisation d'un Equilibreur de charge classique.

Erreurs d'API

Erreur
CertificateNotFound : non défini (p. 115)
Hors service : Une erreur temporaire s'est produite (p. 115)

Erreurs HTTP

Erreur
HTTP 400 : BAD_REQUEST (p. 116)
HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED (p. 117)
HTTP 408 : Délai d'attente des demandes (p. 117)
HTTP 502 : Passerelle erronée (p. 117)
HTTP 503 : Service indisponible (p. 117)
HTTP 504 : Délai de passerelle expiré (p. 118)

Métriques de code de réponse

Métrique de code de réponse
HTTPCode_ELB_4XX (p. 119)
HTTPCode_ELB_5XX (p. 119)
HTTPCode_Backend_2XX (p. 119)
HTTPCode_Backend_3XX (p. 119)
HTTPCode_Backend_4XX (p. 119)
HTTPCode_Backend_5XX (p. 119)

Problèmes de vérification de l'état

Problème
Erreur de page cible de vérification de l'état (p. 120)
La connexion aux instances a expiré (p. 121)

Problème
L'authentification par clé publique échoue (p. 121)
L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibreur de charge (p. 122)
Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts (p. 122)
Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la vérification de l'état ELB (p. 122)

Problèmes de connectivité

Problème
Les clients ne peuvent pas se connecter à l'équilibreur de charge (p. 123)

Problèmes d'enregistrement d'instance

Problème
L'enregistrement d'une instance EC2 prend trop de temps (p. 123)
Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante (p. 124)

Dépanner un Classic Load Balancer : erreurs d'API

Voici des messages d'erreur renvoyés par l'API Elastic Load Balancing, les causes potentielles et les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes.

Messages d'erreur

- [CertificateNotFound](#) : non défini (p. 115)
- [Hors service](#) : Une erreur temporaire s'est produite (p. 115)

CertificateNotFound : non défini

Cause 1 : la propagation du certificat vers toutes les régions est retardée lorsque ce certificat est créé à l'aide d'AWS Management Console. Lorsque ce retard a lieu, le message d'erreur apparaît lors de la dernière étape du processus de création de l'équilibreur de charge.

Solution 1 : attendez environ 15 minutes, puis réessayez. Si le problème persiste, accédez au [AWS Support Center](#) pour obtenir de l'aide.

Cause 2 : si vous utilisez directement l'AWS CLI ou l'API, vous pouvez recevoir cette erreur si vous fournissez un Amazon Resource Name (ARN) pour un certificat qui n'existe pas.

Solution 2 : utilisez l'action Identity and Access Management (IAM) [GetServerCertificate](#) pour obtenir l'ARN du certificat et vérifier que vous avez fourni la valeur correcte pour l'ARN.

Hors service : Une erreur temporaire s'est produite

Cause : un problème interne temporaire s'est produit au sein du service Elastic Load Balancing ou du réseau sous-jacent. Ce problème temporaire peut également se produire lorsqu'Elastic Load Balancing interroge l'état de santé de l'équilibreur de charge et des instances enregistrées de ce dernier.

Solution : relancez l'appel d'API. Si le problème persiste, accédez au [AWS Support Center](#) pour obtenir de l'aide.

Dépanner un Classic Load Balancer : erreurs HTTP

La méthode HTTP (également appelée verbe) spécifie l'action à exécuter sur la ressource qui reçoit une demande HTTP. Les méthodes standard pour les demandes HTTP sont définies dans la section du RFC 2616 concernant les [définitions de méthode](#). Les méthodes standard incluent GET, POST, PUT, HEAD et OPTIONS. Certaines applications web ont besoin (et parfois introduisent) de méthodes qui sont des extensions de méthodes HTTP/1.1. Les exemples courants de méthodes étendues HTTP incluent PATCH, REPORT, MKCOL, PROPFIND, MOVE et LOCK. Elastic Load Balancing accepte toutes les méthodes HTTP standard ou non.

Les demandes et les réponses HTTP utilisent des champs d'en-tête pour envoyer des informations concernant les messages HTTP. Les champs d'en-tête sont des paires nom-valeur dont les noms et les valeurs sont séparés par un signe deux points, et qui sont séparées entre elles par un retour chariot (CR) et un saut de ligne (LF). Un ensemble standard de champs d'en-tête HTTP est défini dans la section du RFC 2616 concernant les [en-têtes de message](#). Pour plus d'informations, consultez [En-têtes HTTP et Equilibreurs de charge classiques](#) (p. 39).

Lorsqu'un équilibreur de charge reçoit une demande HTTP, il vérifie que cette dernière est correcte et contrôle la longueur de la méthode. La longueur totale de la méthode dans une demande HTTP vers un équilibreur de charge ne doit pas dépasser 127 caractères. Si la demande HTTP réussit les deux contrôles, l'équilibreur de charge l'envoie à l'instance EC2. Si le champ de méthode de la demande est incorrect, l'équilibreur de charge répond par une erreur [HTTP 400 : BAD_REQUEST](#) (p. 116). Si la longueur de la méthode dans la demande dépasse 127 caractères, l'équilibreur de charge répond par une erreur [HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED](#) (p. 117).

L'instance EC2 traite une demande valide en implémentant la méthode dans la demande et en envoyant une réponse au client. Vos instances doivent être configurées pour traiter les méthodes prises en charge et non prises en charge.

Voici des messages d'erreur renvoyés par votre équilibreur de charge, les causes potentielles et les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes.

Messages d'erreur

- [HTTP 400 : BAD_REQUEST](#) (p. 116)
- [HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED](#) (p. 117)
- [HTTP 408 : Délai d'attente des demandes](#) (p. 117)
- [HTTP 502 : Passerelle erronée](#) (p. 117)
- [HTTP 503 : Service indisponible](#) (p. 117)
- [HTTP 504 : Délai de passerelle expiré](#) (p. 118)

HTTP 400 : BAD_REQUEST

Description : indique que le client a envoyé une demande incorrecte.

Cause 1 : le client a envoyé une demande incorrecte qui ne respecte pas les spécifications HTTP. Par exemple, une demande ne peut pas comporter d'espace dans l'URL.

Cause 2 : le client utilise la méthode HTTP CONNECT, ce qui n'est pas pris en charge par Elastic Load Balancing.

Solution : connectez-vous directement à votre instance et saisissez les détails de la demande du client. Vérifiez que les demandes sont correctes dans les en-têtes et l'URL. Vérifiez que la demande respecte les spécifications HTTP. Vérifiez que la méthode HTTP CONNECT n'est pas utilisée.

HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED

Description : indique que la longueur de la méthode n'est pas valide.

Cause : la longueur de la méthode dans l'en-tête de la demande dépasse 127 caractères.

Solution : vérifiez la longueur de la méthode.

HTTP 408 : Délai d'attente des demandes

Description : indique que le client a annulé la demande ou n'a pas pu envoyer une demande complète.

Cause 1 : une interruption du réseau ou une structure de demande incorrecte, comme des en-têtes partiellement formés, une taille de contenu spécifiée ne correspondant pas à la taille de contenu réelle transmise, etc.

Solution 1 : inspectez le code qui constitue la demande et essayez de l'envoyer directement à vos instances enregistrées (ou à un environnement de développement/test) où vous aurez plus de contrôle pour examiner la demande réelle.

Cause 2 : la connexion au client est fermée (l'équilibreur de charge n'a pas pu envoyer une réponse)

Solution 2 : vérifiez que le client ne ferme pas la connexion avant l'envoi d'une réponse en utilisant un renifleur de paquets sur la machine sur laquelle vous effectuez la demande.

HTTP 502 : Passerelle erronée

Description : indique que l'équilibreur de charge n'a pas pu analyser la réponse envoyée à partir d'une instance enregistrée.

Cause : réponse incorrecte d'une instance ou problème éventuel lié à l'équilibreur de charge.

Solution : vérifiez que la réponse envoyée à partir de l'instance est conforme aux spécifications HTTP. Accédez au [AWS Support Center](#) pour obtenir de l'aide.

HTTP 503 : Service indisponible

Description : indique que l'équilibreur de charge ou les instances enregistrées sont à l'origine de l'erreur.

Cause 1 : capacité insuffisante dans l'équilibreur de charge pour traiter la demande.

Solution 1 : il doit s'agir d'un problème temporaire qui ne devrait pas durer plus de quelques minutes. Si le problème persiste, accédez au [AWS Support Center](#) pour obtenir de l'aide.

Cause 2 : aucune instance n'est enregistrée.

Solution 2 : enregistrez au moins une instance dans chaque zone de disponibilité dans laquelle votre équilibreur de charge est configuré pour répondre. Vérifiez ceci en examinant les métriques `HealthyHostCount` dans CloudWatch. Si vous ne pouvez pas vérifier qu'une instance est enregistrée dans chaque zone de disponibilité, nous vous recommandons d'activer l'équilibrage de charge entre zones. Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'équilibrage de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer \(p. 73\)](#).

Cause 3 : il n'y a aucune instance saine.

Solution 3 : vérifiez que vous avez des instances saines dans chaque zone de disponibilité dans laquelle votre équilibreur de charge est configuré pour répondre. Vérifiez ceci en examinant la métrique `HealthyHostCount`.

Cause 4 : la file d'attente des hausses est saturée.

Solution 4 : assurez-vous que vos instances ont une capacité suffisante pour gérer le taux de demandes. Vérifiez ceci en examinant la métrique `SpilloverCount`.

HTTP 504 : Délai de passerelle expiré

Description : indique que l'équilibreur de charge a fermé une connexion parce qu'une demande ne s'est pas achevée avant la fin du délai d'inactivité.

Cause 1 : le délai de réponse de l'application est supérieur au délai d'inactivité configuré.

Solution 1 : surveillez les métriques `HTTPCode_ELB_5XX` et `Latency`. Si ces métriques augmentent, cela peut être dû au fait que l'application ne répond pas avant la fin du délai d'inactivité. Pour plus d'informations sur les demandes qui dépassent le délai imparti, activez les journaux d'accès sur l'équilibreur de charge et vérifiez les codes de réponse 504 dans les journaux générés par Elastic Load Balancing. Si nécessaire, vous pouvez augmenter votre capacité ou le délai d'inactivité configuré afin que les opérations longues (par exemple, le chargement d'un fichier volumineux) puissent se terminer. Pour plus d'informations, consultez [Configurer le délai d'inactivité de votre Classic Load Balancer \(p. 72\)](#) et [Comment résoudre les problèmes de latence élevée Elastic Load Balancing](#).

Cause 2 : des instances enregistrées ferment la connexion à Elastic Load Balancing.

Solution 2 : activez les paramètres keep-alive sur vos instances EC2 et veillez à ce que le délai d'attente keep-alive ait une valeur supérieure ou égale aux paramètres de délai d'inactivité de votre équilibreur de charge.

Dépanner un Classic Load Balancer : métriques de code de réponse

Votre équilibreur de charge envoie des métriques à Amazon CloudWatch pour les codes de réponse HTTP envoyés à des clients, en identifiant l'équilibreur de charge ou les instances enregistrées comme source des erreurs. Vous pouvez utiliser les métriques retournées par CloudWatch pour votre équilibreur de charge afin de résoudre des problèmes. Pour plus d'informations, consultez [Métriques CloudWatch pour votre Classic Load Balancer \(p. 91\)](#).

Voici les métriques de code de réponse renvoyées par CloudWatch pour votre équilibreur de charge, les causes potentielles et les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes.

Métriques de code de réponse

- [HTTPCode_ELB_4XX \(p. 119\)](#)
- [HTTPCode_ELB_5XX \(p. 119\)](#)
- [HTTPCode_Backend_2XX \(p. 119\)](#)
- [HTTPCode_Backend_3XX \(p. 119\)](#)
- [HTTPCode_Backend_4XX \(p. 119\)](#)
- [HTTPCode_Backend_5XX \(p. 119\)](#)

HTTPCode_ELB_4XX

Cause : demande incorrecte ou annulée par le client.

Solutions

- Voir [HTTP 400 : BAD_REQUEST](#) (p. 116).
- Voir [HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED](#) (p. 117).
- Voir [HTTP 408 : Délai d'attente des demandes](#) (p. 117).

HTTPCode_ELB_5XX

Cause : l'équilibreur de charge ou l'instance enregistrée est à l'origine de l'erreur, ou l'équilibreur de charge ne peut pas analyser la réponse.

Solutions

- Voir [HTTP 502 : Passerelle erronée](#) (p. 117).
- Voir [HTTP 503 : Service indisponible](#) (p. 117).
- Voir [HTTP 504 : Délai de passerelle expiré](#) (p. 118).

HTTPCode_Backend_2XX

Cause : réponse de réussite normale des instances enregistrées.

Solution : aucune.

HTTPCode_Backend_3XX

Cause : réponse de redirection envoyée par les instances enregistrées.

Solution : affichez les journaux d'accès ou d'erreurs sur votre instance afin de déterminer la cause. Envoyez les demandes directement à l'instance (sans passer par l'équilibreur de charge) pour afficher les réponses.

HTTPCode_Backend_4XX

Cause : réponse d'erreur de client envoyée par les instances enregistrées.

Solution : affichez les journaux d'accès ou d'erreurs sur vos instances afin de déterminer la cause. Envoyez les demandes directement à l'instance (sans passer par l'équilibreur de charge) pour afficher les réponses.

Note

Si le client annule une demande HTTP qui a été lancée avec un en-tête `Transfer-Encoding: chunked`, un problème connu a lieu avec lequel l'équilibreur de charge transmet la demande à l'instance, même si le client a annulé la demande. Cela peut entraîner des erreurs de serveur principal.

HTTPCode_Backend_5XX

Cause : réponse d'erreur de serveur envoyée par les instances enregistrées.

Solution : affichez les journaux d'accès ou les journaux d'erreurs sur vos instances afin de déterminer la cause. Envoyez les demandes directement à l'instance (sans passer par l'équilibreur de charge) pour afficher les réponses.

Note

Si le client annule une demande HTTP qui a été lancée avec un en-tête `Transfer-Encoding: chunked`, un problème connu a lieu avec lequel l'équilibreur de charge transmet la demande à l'instance, même si le client a annulé à la demande. Cela peut entraîner des erreurs de serveur principal.

Dépanner un Classic Load Balancer : vérifications de l'état de santé

Votre équilibreur de charge vérifie l'état de santé de ses instances enregistrées à l'aide de la configuration de vérification de l'état par défaut fournie par Elastic Load Balancing ou d'une vérification de l'état personnalisée que vous spécifiez. La configuration de la vérification de l'état contient des informations comme le protocole, le port de ping, le chemin de ping, le délai de réponse et l'intervalle de vérification de l'état. Une instance est considérée comme saine si elle retourne un code de réponse 200 dans l'intervalle de vérification de l'état. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les vérifications de l'état pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 17).

Si l'état actuel de tout ou partie de vos instances est `OutOfService` et que le champ de description affiche le message `Instance has failed at least the Unhealthy Threshold number of health checks consecutively`, les instances n'ont pas réussi la vérification de l'état de l'équilibreur de charge. Voici les problèmes à rechercher, les causes potentielles et les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes.

Problèmes

- [Erreur de page cible de vérification de l'état](#) (p. 120)
- [La connexion aux instances a expiré](#) (p. 121)
- [L'authentification par clé publique échoue](#) (p. 121)
- [L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibreur de charge](#) (p. 122)
- [Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts](#) (p. 122)
- [Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la vérification de l'état ELB](#) (p. 122)

Erreur de page cible de vérification de l'état

Problème : une demande HTTP GET envoyée à l'instance sur le port de ping et le chemin de ping spécifiés (par exemple, `HTTP:80/index.html`) reçoit un code de réponse autre que 200.

Cause 1 : aucune page cible n'est configurée sur l'instance.

Solution 1 : créez une page cible (par exemple, `index.html`) sur chaque instance enregistrée et spécifiez son chemin comme chemin de ping.

Cause 2 : la valeur de l'en-tête `Content-Length` dans la réponse n'est pas définie.

Solution 2 : si la réponse inclut un corps, définissez la valeur de l'en-tête `Content-Length` sur une valeur supérieure ou égale à zéro, ou définissez la valeur de `Transfer-Encoding` sur « `chunked` ».

Cause 3 : l'application n'est pas configurée pour recevoir des demandes de l'équilibreur de charge ou pour renvoyer un code de réponse 200.

Solution 3 : vérifiez l'application sur votre instance pour enquêter sur la cause.

La connexion aux instances a expiré

Problème : des demandes de vérification de l'état de votre équilibreur de charge à vos instances EC2 dépassent le délai imparti, ou échouent par intermittence.

Tout d'abord, vérifiez le problème en vous connectant directement à l'instance. Nous vous recommandons de vous connecter à votre instance à partir du réseau en utilisant l'adresse IP privée de l'instance.

Utilisez la commande suivante pour une connexion TCP :

```
telnet private-IP-address-of-the-instance port
```

Utilisez la commande suivante pour une connexion HTTP ou HTTPS :

```
curl -I private-IP-address-of-the-instance:port/health-check-target-page
```

Si vous utilisez une connexion HTTP/HTTPS et obtenez une réponse autre que 200, consultez [Erreur de page cible de vérification de l'état](#) (p. 120). Si vous pouvez vous connecter directement à l'instance, vérifiez les points suivants :

Cause 1 : l'instance ne peut pas répondre dans le délai de réponse configuré.

Solution 1 : ajustez les paramètres de délai de réponse dans la configuration de vérification de l'état de votre équilibreur de charge.

Cause 2 : l'instance est soumise à une charge importante et dépasse votre délai de réponse configuré pour répondre.

Solution 2 :

- Vérifiez dans le graphique de surveillance si l'UC est sur-utilisée. Pour obtenir des informations, consultez [Obtenir les statistiques d'une instance EC2 spécifique](#) dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.
- Vérifiez l'utilisation d'autres ressources d'application, comme la mémoire ou les limites en vous connectant à vos instances EC2.
- Si nécessaire, ajoutez des instances supplémentaires ou activez Auto Scaling. Pour plus d'informations, consultez la [Amazon EC2 Auto Scaling Guide de l'utilisateur](#).

Cause 3 : si vous utilisez une connexion HTTP ou HTTPS et que la vérification de l'État est effectuée sur une page cible spécifiée dans le champ de chemin de ping (par exemple, `HTTP:80/index.html`), la page cible peut prendre plus de temps pour répondre que votre délai d'attente configuré.

Solution 3 : utilisez une page cible de vérification de l'état plus simple ou ajustez les paramètres d'intervalle de vérification de l'état.

L'authentification par clé publique échoue

Problème : un équilibreur de charge configuré pour utiliser le protocole HTTPS ou SSL avec l'authentification principale activée ne réussit pas l'authentification par clé publique.

Cause : la clé publique sur le certificat SSL ne correspond pas à la clé publique configurée sur l'équilibreur de charge. Utilisez la commande `s_client` pour afficher la liste des certificats de serveur dans la chaîne de certificats. Pour plus d'informations, consultez [s_client](#) dans la documentation OpenSSL.

Solution : vous devez peut-être mettre à jour votre certificat SSL. Si votre certificat SSL est à jour, essayez de le réinstaller sur votre équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer](#) (p. 66).

L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibreur de charge

Problème : le groupe de sécurité pour l'instance bloque le trafic provenant de l'équilibreur de charge.

Effectuez une capture de paquet sur l'instance pour vérifier le problème. Utilisez la commande suivante:

```
# tcpdump port health-check-port
```

Cause 1 : le groupe de sécurité associé à l'instance n'autorise pas le trafic provenant de l'équilibreur de charge.

Solution 1 : modifiez le groupe de sécurité de l'instance pour autoriser le trafic provenant de l'équilibreur de charge. Ajoutez une règle pour autoriser tout le trafic à partir du groupe de sécurité de l'équilibreur de charge.

Cause 2 : le groupe de sécurité de votre équilibreur de charge dans un VPC n'autorise pas le trafic vers les instances EC2.

Solution 2 : modifiez le groupe de sécurité de votre équilibreur de charge pour autoriser le trafic vers les sous-réseaux et les instances EC2.

Pour plus d'informations sur la gestion des groupes de sécurité pour EC2-Classic, consultez [Groupes de sécurité pour des instances dans EC2-Classic](#) (p. 25).

Pour plus d'informations sur la gestion des groupes de sécurité pour un VPC, consultez [Groupes de sécurité pour les équilibreurs de charge dans un VPC](#) (p. 21).

Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts

Problème : la vérification de l'état envoyée à l'instance EC2 par l'équilibreur de charge est bloquée par le port ou un pare-feu.

Vérifiez le problème en utilisant la commande suivante :

```
netstat -ant
```

Cause : le port de vérification de l'état ou le port d'écouteur spécifié (s'ils sont configurés différemment) n'est pas ouvert. Les ports spécifiés pour la vérification de l'état et le port d'écoute doivent être ouverts et à l'écoute.

Solution : ouvrez le port d'écoute et le port spécifié dans votre configuration de vérification de l'état (s'ils sont configurés différemment) sur vos instances pour recevoir le trafic de l'équilibreur de charge.

Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la vérification de l'état ELB

Problème : les instances de votre groupe Auto Scaling réussissent la vérification de l'état Auto Scaling par défaut, mais pas la vérification de l'état ELB.

Cause : Auto Scaling utilise des contrôles de statut EC2 afin de détecter les problèmes matériels et logiciels liés aux instances, mais l'équilibreur de charge effectue des vérifications de l'état en envoyant une

demande à l'instance et en attendant un code de réponse 200 ou en établissant une connexion TCP (pour une vérification de l'état basée sur TCP) avec l'instance.

Une instance peut ne pas réussir la vérification de l'état ELB, parce qu'une application s'exécutant sur l'instance connaît des problèmes faisant que l'équilibreur de charge considère l'instance comme étant hors service. Cette instance peut réussir la vérification de l'état Auto Scaling. Elle ne sera pas remplacée par la stratégie Auto Scaling car elle est considérée comme saine selon le contrôle de statut EC2.

Solution : utilisez la vérification de l'état ELB pour votre groupe Auto Scaling. Lorsque vous utilisez la vérification de l'état ELB, Auto Scaling détermine l'état de santé de vos instances en vérifiant les résultats de la vérification de l'état de l'instance et de la vérification de l'état ELB. Pour plus d'informations, consultez [Ajout des vérifications de l'état au groupe Auto Scaling](#) dans le Amazon EC2 Auto Scaling Guide de l'utilisateur.

Dépannage d'un Equilibreur de charge classique : connectivité du client

Si votre un équilibreur de charge figurant dans un VPC et accessible sur Internet ne répond pas aux requêtes, vérifiez les points suivants :

Votre équilibreur de charge accessible sur Internet est attaché à un sous-réseau privé

Vérifiez si vous avez spécifié des sous-réseaux publics pour votre équilibreur de charge. Un sous-réseau public dispose d'une route vers une passerelle Internet pour Virtual Private Cloud (VPC).

Un groupe de sécurité ou une liste ACL n'autorise pas le trafic

Le groupe de sécurité de l'équilibreur de charge et toutes les listes ACL réseau des sous-réseaux de l'équilibreur de charge doivent autoriser le trafic entrant depuis les clients et le trafic sortant vers les clients sur les ports d'écoute. Pour plus d'informations, consultez [Groupes de sécurité pour les équilibreurs de charge dans un VPC \(p. 21\)](#).

Dépanner un Classic Load Balancer : enregistrement d'instance

Lorsque vous enregistrez une instance auprès de votre équilibreur de charge, plusieurs étapes doivent être suivies avant que l'équilibreur de charge puisse commencer à envoyer des demandes à votre instance.

Voici les problèmes que votre équilibreur de charge peut rencontrer lors de l'enregistrement de vos instances EC2, les causes potentielles et les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes.

Problèmes

- [L'enregistrement d'une instance EC2 prend trop de temps \(p. 123\)](#)
- [Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante \(p. 124\)](#)

L'enregistrement d'une instance EC2 prend trop de temps

Problème : il faut plus de temps que prévu pour que les instances EC2 enregistrées soient à l'état InService.

Cause : votre instance peut ne pas avoir réussi la vérification de l'état. Une fois les étapes initiales de l'enregistrement d'instance achevées (cela peut prendre jusqu'à environ 30 secondes), l'équilibreur de charge commence à envoyer des demandes de vérification de l'état. Votre instance n'est pas à l'état `InService` tant que qu'une vérification de l'état n'a pas réussi.

Solution : consultez [La connexion aux instances a expiré](#) (p. 121).

Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante

Problème : Elastic Load Balancing n'enregistre pas une instance lancée à l'aide d'une AMI payante.

Cause : vos instances peuvent avoir été lancées à l'aide d'une AMI payante depuis [Amazon DevPay](#).

Solution : Elastic Load Balancing ne prend pas en charge l'enregistrement d'instances lancées à l'aide d'AMI payantes depuis [Amazon DevPay](#). Notez que vous pouvez utiliser des AMI payantes depuis [AWS Marketplace](#). Si vous utilisez déjà une AMI payante depuis AWS Marketplace et que vous ne parvenez pas à enregistrer une instance lancée à partir de cette AMI payante, accédez au [AWS Support Center](#) pour obtenir de l'aide.

Limites liées à votre Classic Load Balancer

Pour afficher les limites actuelles de vos Equilibreurs de charge classiques, consultez la page [Limits \(Limites\)](#) de la console Amazon EC2 ou la commande [describe-account-limits](#) (AWS CLI) . Pour demander une augmentation des limites, utilisez le [formulaire de limites Elastic Load Balancing](#).

Les limites de votre compte AWS concernant Equilibreurs de charge classiques sont les suivantes :

- Équilibreur de charge par région : 20
- Écouteurs par équilibreur de charge : 100 †
- Groupes de sécurité par équilibreur de charge : 5
- Instances enregistrées par équilibreur de charge : 1 000
- Sous-réseaux par zone de disponibilité et par équilibreur de charge : 1 †

† Ces limites ne peuvent pas être augmentées :

Historique du document

Le tableau suivant décrit toutes les versions des Équilibreurs de charge classiques.

Fonction	Description	Date de parution
Équilibreurs de charge classiques	Avec le lancement des Application Load Balancers et Équilibreurs de charge du réseau, les équilibreurs de charge créés avec l'API 2016-06-01 sont maintenant appelés les Équilibreurs de charge classiques. Pour plus d'informations sur les différences entre ces types d'équilibreurs de charge, consultez Qu'est-ce qu'Elastic Load Balancing ? dans le Guide de l'utilisateur Elastic Load Balancing.	11 août 2016
Prise en charge de AWS Certificate Manager (ACM)	Vous pouvez demander un certificat SSL/TLS auprès d'ACM et le déployer sur votre équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancer (p. 41) .	21 janvier 2016
Prise en charge de ports supplémentaires	Les équilibreurs de charge dans un VPC peuvent écouter sur n'importe quel port compris dans la plage 1-65535. Pour plus d'informations, consultez Écouteurs de votre Classic Load Balancer (p. 35) .	15 septembre 2015
Champs supplémentaires pour les entrées de journaux d'accès	Ajout des champs <code>user_agent</code> , <code>ssl_cipher</code> et <code>ssl_protocol</code> . Pour plus d'informations, consultez Fichiers journaux d'accès (p. 100) .	18 mai 2015
Prise en charge de l'enregistrement des instances EC2-Classic liées	Ajout de la prise en charge de l'enregistrement des instances EC2-Classic liées à votre équilibreur de charge.	19 janvier 2015
Prise en charge du balisage de votre équilibreur de charge	Vous pouvez utiliser des balises pour organiser et gérer vos équilibreurs de charge. À compter de cette version, l'interface de ligne de commande Elastic Load Balancing (CLI ELB) a été remplacée par l'interface de ligne de commande AWS (CLI AWS), un outil unifié pour gérer plusieurs services AWS. Les nouvelles fonctions publiées après la CLI ELB version 1.0.35.0 (datée du 24/07/14) seront incluses uniquement dans la CLI AWS. Si vous utilisez actuellement la CLI ELB, nous vous recommandons de commencer à plutôt utiliser l'interface de ligne de commande AWS (CLI AWS). Pour plus d'informations, consultez la AWS Command Line Interface Guide de l'utilisateur.	11 août 2014
délai d'inactivité des connexions	Vous pouvez configurer le délai d'inactivité des connexions pour votre équilibreur de charge.	24 juillet 2014

Fonction	Description	Date de parution
Prise en charge pour accorder à des utilisateurs et groupes IAM l'accès à des équilibreurs de charge ou à des actions d'API spécifiques	Vous pouvez créer une stratégie IAM pour accorder à des utilisateurs et groupes IAM l'accès à des équilibreurs de charge ou à des actions d'API spécifiques.	12 mai 2014
Prise en charge pour AWS CloudTrail	Vous pouvez utiliser CloudTrail pour capturer les appels d'API effectués par ou au nom de votre compte AWS à l'aide de l'API ELB, de AWS Management Console, de la CLI ELB ou de l'AWS CLI. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API pour votre Equilibreur de charge classique à l'aide d'AWS CloudTrail (p. 111) .	04 avril 2014
drainage de la connexion	Ajout d'informations sur le drainage de la connexion. Avec cette prise en charge, vous pouvez permettre à votre équilibreur de charge d'arrêter d'envoyer de nouvelles demandes à l'instance enregistrée lorsque l'enregistrement de l'instance est en cours d'annulation ou lorsque l'instance devient défectueuse, tout en maintenant les connexions existantes ouvertes. Pour plus d'informations, consultez Configurer le drainage de la connexion pour votre Classic Load Balancer (p. 76) .	20 mars 2014
journaux d'accès	Vous pouvez permettre à votre équilibreur de charge de capturer des informations détaillées sur les demandes qui lui sont envoyées et de les stocker dans un compartiment S3. Pour plus d'informations, consultez Journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer (p. 100) .	06 mars 2014
Prise en charge de TLSv1.1-1.2	Ajout d'informations sur la prise en charge du protocole TLSv1.1-1.2 pour les équilibreurs de charge configurés avec des écouteurs HTTPS/SSL. Avec cette prise en charge, Elastic Load Balancing met également à jour les configurations de négociation SSL prédéfinies. Pour plus d'informations sur les configurations de négociation SSL prédéfinies mises à jour, consultez Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers (p. 42) . Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre configuration de négociation SSL actuelle, consultez Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer (p. 67) .	19 février 2014
équilibrage de charge entre zones	Ajout d'informations sur l'activation de l'équilibrage de charge entre zones pour votre équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez Configurer l'équilibrage de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer (p. 73)	06 novembre 2013

Fonction	Description	Date de parution
Métriques CloudWatch supplémentaires	Ajout d'informations sur les métriques Cloudwatch supplémentaires présentées par Elastic Load Balancing. Pour plus d'informations, consultez Métriques CloudWatch pour votre Classic Load Balancer (p. 91) .	28 octobre 2013
Prise en charge du protocole proxy	Ajout d'informations sur la prise en charge du protocole proxy pour les équilibreurs de charge configurés pour les connexions TCP/SSL. Pour plus d'informations, consultez En-tête du protocole proxy (p. 78) .	30 juillet 2013
Prise en charge du basculement DNS	Ajout d'informations sur la configuration du basculement DNS Route 53 pour les équilibreurs de charge. Pour plus d'informations, consultez Configurer le basculement DNS pour votre équilibreur de charge (p. 89) .	03 juin 2013
Prise en charge par la console de l'affichage de métriques CloudWatch et de la création d'alarmes	Ajout d'informations sur l'affichage de métriques CloudWatch et la création d'alarmes pour un équilibreur de charge spécifié à l'aide de la console. Pour plus d'informations, consultez Métriques CloudWatch pour votre Classic Load Balancer (p. 91) .	28 mars 2013
Prise en charge de l'enregistrement d'instances EC2 dans un VPC par défaut	Ajout de la prise en charge pour les instances EC2 lancées dans un VPC par défaut.	11 mars 2013
équilibreurs de charge internes	Avec cette version, un équilibreur de charge dans un Virtual Private Cloud (VPC) peut être créé en interne ou pour être accessible sur Internet. Un équilibreur de charge interne possède un nom DNS publiquement résolu qui est converti en adresses IP privées. Un équilibreur de charge accessible sur Internet possède un nom DNS publiquement résolu qui est converti en adresses IP publiques. Pour plus d'informations, consultez Création d'un Classic Load Balancer interne (p. 12) .	10 juin 2012
Prise en charge de la console pour la gestion des écouteurs, des paramètres de chiffrement et des certificats SSL	Pour plus d'informations, consultez Configurer un écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer (p. 62) et Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer (p. 66) .	18 mai 2012
Support pour Elastic Load Balancing dans Amazon VPC	Ajout de la prise en charge de la création d'un équilibreur de charge dans un Virtual Private Cloud (VPC).	21 novembre 2011
Amazon CloudWatch	Vous pouvez surveiller votre équilibreur de charge à l'aide de CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Métriques CloudWatch pour votre Classic Load Balancer (p. 91) .	17 octobre 2011

Fonction	Description	Date de parution
Fonctions de sécurité supplémentaires	Vous pouvez configurer des chiffrements SSL, l'authentification de connexion SSL principale et l'authentification de serveur principal. Pour plus d'informations, consultez Création d'un Classic Load Balancer avec un écouteur HTTPS (p. 48) .	30 août 2011
nom de domaine au zone apex	Pour plus d'informations, consultez Configurer un nom de domaine personnalisé pour votre Classic Load Balancer (p. 88) .	24 mai 2011
verrouillage d'Instance	Vous pouvez utiliser le groupe de sécurité fourni par Elastic Load Balancing pour verrouiller votre instance principale. Pour plus d'informations, consultez Groupes de sécurité pour des instances dans EC2-Classic (p. 25) .	24 mai 2011
Prise en charge d'IPv6	Vous pouvez utiliser Protocole Internet version 6 (IPv6) avec votre équilibreur de charge dans EC2-Classic.	24 mai 2011
Prise en charge des en-têtes X-Forwarded-Proto et X-Forwarded-Port	L'en-tête X-Forwarded-Proto indique le protocole de la demande d'origine, et l'en-tête X-Forwarded-Port indique le port de la demande d'origine. L'ajout de ces en-têtes à des demandes permet aux clients de déterminer si une demande entrante vers leur équilibreur de charge est chiffrée et d'identifier le port spécifique de l'équilibreur de charge sur lequel la demande a été reçue. Pour plus d'informations, consultez En-têtes HTTP et Equilibreurs de charge classiques (p. 39) .	27 octobre 2010
Support de HTTPS	Avec cette version, vous pouvez utiliser le protocole SSL/TLS pour chiffrer le trafic et transférer le traitement SSL de l'instance d'application à l'équilibreur de charge. Cette fonction assure également la gestion centralisée des certificats de serveur SSL sur l'équilibreur de charge, plutôt que de gérer les certificats sur les différentes instances d'application.	14 octobre 2010
Prise en charge de AWS Identity and Access Management (IAM)	Ajout de la prise en charge de IAM.	02 septembre 2010
sessions permanentes	Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configurer des sessions permanentes pour votre Classic Load Balancer (p. 81) .	07 avril 2010
AWS SDK for Java	Ajout de la prise en charge du SDK pour Java.	22 mars 2010
Kit AWS SDK pour .NET	Ajout de la prise en charge d'Kit AWS SDK pour .NET.	11 novembre 2009
Nouveau service	Version bêta publique initiale d'Elastic Load Balancing.	18 mai 2009