aws

사용자 안내서

AWS Control Tower란

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Control Tower란: 사용자 안내서

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

AWS Control Tower란? 1
특성 1
AWS Control Tower가 다른 AWS 서비스와 상호 작용하는 방법 2
AWS Control Tower 사용이 처음이신가요? 3
작동 방식 3
AWS Control Tower 랜딩 존의 구조 3
랜딩 존 설정 시 발생하는 일 4
공유 계정이란? 5
제어 작동 방식 6
AWS Control Tower가 StackSets와 작동하는 방식 6
용어 8
요금 11
설정 12
에 가입 AWS 12
에 가입 AWS 계정 12
다음 단계 12
시작하기 13
빠른 시작 설명서 13
시작 전 검사 14
AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 고객에 대한 고려 사항 15
제어 전용 환경 설정 17
시작하기 17
AWS Config 고려 사항 17
구현 프로세스 18
중요 정보 18
콘솔에서 시작하기 18
랜딩 존 구성에 대한 기대 사항 18
1단계: 공유 계정 이메일 주소 생성 20
2단계. 랜딩 존 구성 및 시작 21
3단계. 랜딩 존 검토 및 설정 29
API 사용 시작하기 30
API 사용한 랜딩 존 구성에 대한 기대 사항 30
1단계: 랜딩 존 구성 31
2단계: AWS Control Tower APIs를 사용하여 랜딩 존 시작 35

랜딩 존 식별 38
랜딩 존 업데이트 39
드리프트를 해결하려면 랜딩 존을 재설정하세요. 40
랜딩 존 매니페스트 파일의 세부 정보 보기 41
랜딩 존 작업 상태 보기 46
예제: API만 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존 설정 48
랜딩 존 스키마 56
를 사용하여 랜딩 존 시작 CloudFormation 79
다음 단계 85
제한 사항 및 할당량 86
AWS Control Tower의 알려진 제한 사항 86
할당량 증가 요청 89
제어 제한 사항 90
사용 가능한 제어 및 리전 찾기 91
기본 AWS 서비스에 따른 제한 사항 91
리전별 차이점 93
제어 참조 안내서 95
관리자를 위한 모범 사례 96
사용자에 대한 액세스 설명 96
리소스 액세스 설명 96
예방 제어 설명 97
랜딩 존 계획 98
기능 비교 99
기존 조직에서 AWS Control Tower 시작 99
새 조직에서 AWS Control Tower 시작 101
모범 사례: AWS 다중 계정 랜딩 존 설정 101
AWS 다중 계정 지침에 맞게 조정 101
Well-Architected 환경 설정 지침 102
OU 구조를 AWS 다중 계정 전략에 맞게 조정 105
루트 정보 105
랜딩 존 설정을 위한 관리 팁 105
랜딩 존 v4.0 마이그레이션 가이드 106
주요 변경 사항 107
AWS Config 업데이트 110
AWS Config 통합 유무에 따른 기능 비교 113
그룹, 역할 및 정책 설정에 대한 권장 사항 115

AWS Control Tower 리소스에 대한 지침 115
루트 사용자로 로그인할 시기 117
AWS Organizations 지침 118
IAM Identity Center 지침 120
Account Factory 지침 121
SNS 주제 구독에 대한 지침 122
KMS 키에 대한 지침 123
랜딩 존 업데이트 123
AI 기반 서비스에 대한 정책 126
구성 업데이트 관리 127
업데이트 정보 129
랜딩 존 업데이트 130
표준 업데이트 절차 130
랜딩 존 버전 선택 131
계정 업데이트, 랜딩 존 버전 및 기준 132
계정 추적 유지 132
재설정 및 재등록으로 드리프트 해결 134
자동화를 사용하여 계정 프로비저닝 및 업데이트 135
작업 자동화 137
AWS CloudShell 및 AWS CLI 139
에 대한 IAM 권한 획득 AWS CloudShell 139
를 AWS Control Tower 통해와 상호 작용 AWS CloudShell 140
AWS CloudFormation 리소스 143
AWS Control Tower 및 CloudFormation 템플릿 143
에 대해 자세히 알아보기 CloudFormation 144
랜딩 존 사용자 지정 145
AWS Control Tower 콘솔에서 사용자 지정 145
AWS Control Tower 콘솔 외부에서 사용자 지정 자동화 146
AWS Control Tower 및 LZA 147
Customizations for AWS Control Tower(CfCT)의 이점 148
추가 CfCT 예제 149
Customizations for AWS Control Tower(CfCT) 개요 149
아키텍처 150
비용 152
구성 요소 서비스 152
AWS CodeCommit 152

AWS CodePipeline ... 153
AWS Key Management Service ... 153
AWS Lambda ... 153
Amazon Simple Notification Service ... 153
Amazon Simple Storage Service ... 154
Amazon Simple Queue Service ... 154
AWS Step Functions ... 154
AWS Systems Manager 파라미터 스토어 ... 154
배포 고려 사항 ... 155
배포 준비 ... 155
AWS Control Tower에 대한 사용자 지정을 업데이트하려면 ... 156
템플릿 및 소스 코드 ... 156
소스 코드 ... 157
CfCT 배포 ... 157
사전 조건 ... 157
배포 단계 ... 157
1단계. 스택 시작 ... 158
2단계. 사용자 지정 패키지 생성 ... 161
스택 업데이트 ... 161
스택 세트 삭제 ... 162
구성 소스로 Amazon S3 설정 ... 164
구성 소스로 GitHub 설정 ... 165
GitHub 리포지토리 준비 ... 165
GitHub 연결 생성 ... 165
CloudFormation 스택 배포 ... 166
운영 지표 ... 166
CfCT 사용자 지정 가이드 ... 167
코드 파이프라인 개요 ... 167
사용자 지정 구성 정의 ... 170
Root OU ... 176
중첩된 OU ... 177
자체 사용자 지정 구축 ... 178
CfCT 매니페스트의 버전 업그레이드 ... 186
네트워킹 ... 189
AWS Control Tower의 VPCs 및 AWS 리전 ... 189
AWS Control Tower 및 VPC 개요 ... 190

VPC 및 AWS Control Tower용 CIDR 및 피어링 191
AWS PrivateLink 193
고려 사항 193
인터페이스 엔드포인트 생성 193
엔드포인트 정책을 생성 194
역할 및 권한 195
역할 및 계정 196
역할 및 계정 생성 196
AWSControlTowerExecution 역할 196
역할 신뢰 관계를 위한 선택적 조건 198
AWS Control Tower가 비관리형 OUs 및 계정에서 AWS Config 규칙을 집계하는 방법 200
AWS Control Tower 감사 계정에 대한 프로그래밍 역할 및 신뢰 관계 203
IAM 역할을 사용한 자동화된 계정 프로비저닝 207
리소스 관리 209
리전 구성 210
AWS Control Tower 리전 구성 211
리전 구성 시 혼합 거버넌스 방지 213
옵트인 리전 정보 214
리전 거부 제어 구성 217
OU 수준 리전 거부 제어에 대한 고려 사항 218
계정 정보 219
AWS Control Tower가 계정을 생성할 때 발생하는 상황 219
기존 보안 또는 로깅 계정을 가져올 때의 고려 사항 220
서비스 통합 계정 220
관리 계정 221
CloudTrail 관리자 계정 221
Config 애그리게이터 계정 222
서비스 통합 계정 리소스 223
관리 계정 리소스 223
CloudTrail 관리자 계정 리소스 227
Config 애그리게이터 계정 리소스 230
멤버 계정 정보 233
에서 AWS Control Tower 계정과 상호 작용 AWS Service Catalog 234
계정 생성 및 프로비저닝 234
Service Catalog API를 통해 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 자동화 235
Service Catalog에서 프로비저닝된 제품 업데이트 240

Service Catalog에서 계정 등록 취소 241
계정 프로비저닝 및 관리 243
필요한 권한 243
프로비저닝 방법 244
콘솔에서 계정 프로비저닝 245
계정 보기 246
계정 등록 정보 247
계정 등록 중에 발생하는 일 248
VPC에 기존 계정 등록 249
AWS Config 리소스에 계정 등록 249
등록을 위한 사전 조건 250
자동 등록 옵션 252
콘솔에서 등록 253
계정이 사전 조건을 충족하지 않는 경우 257
필요한 IAM 역할을 기존에 수동으로 추가 AWS 계정 하고 등록합니다. 258
기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록 261
1단계: 지원 센터에 문의하여 허용 목록에 계정(들) 추가 263
2단계: 멤버 계정에서 새 IAM 역할 생성 264
3단계: 기존 리소스가 있는 AWS 리전 식별 265
4단계: AWS Config 리소스가 없는 AWS 리전 식별 265
5단계: 각 AWS 리전의 기존 리소스 수정 265
5a단계. AWS Config recorder 리소스 265
5b단계. AWS Config 전송 채널 리소스 수정 266
5c단계. AWS Config 집계 권한 부여 리소스 수정 267
6단계: AWS Control Tower에서 관리하는 리전에서 존재하지 않는 리소스 생성 267
7단계: AWS Control Tower에 OU 등록 269
Account Factory 269
권한 269
계정 고려 사항 270
계정 업데이트 및 이동 270
등록된 계정의 이메일 주소 변경 272
등록된 계정의 이름 변경 272
Amazon VPC 설정 구성 273
계정 등록 취소 274
계정 해지 276
Account Factory 리소스 277

Account Factory 사용자 지정(AFC) 280
사용자 지정 설정 282
블루프린트에서 사용자 지정 계정 생성 288
계정 등록 시 AFC를 사용하여 계정을 사용자 지정 289
AWS Control Tower 계정에 블루프린트 추가 289
블루프린트 업데이트 290
계정에서 블루프린트 제거 291
파트너 블루프린트 291
Account Factory 사용자 지정(AFC) 고려 사항 291
블루프린트 오류가 발생할 때 292
CloudFormation을 기반으로 AFC 블루프린트에 대한 정책 문서 사용자 지정 293
Terraform 기반 Service Catalog 제품을 생성하는 데 필요한 추가 권한 295
외부 제품 유형으로 전환 296
AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 297
사전 조건 297
AFT 개요 299
AFT 배포 302
새 계정 프로비저닝 310
여러 계정 요청 312
기존 계정 업데이트 312
지원되는 버전 314
기능 옵션 활성화 318
AFT 리소스 322
필요한 역할 327
구성 요소 서비스 330
AFT 계정 프로비저닝 파이프라인 332
계정 사용자 지정 335
사용자 지정 트리거 342
대체 VCS 345
데이터 보호 348
계정 제거 349
운영 지표 351
문제 해결 가이드 352
드리프트 356
드리프트 감지 356
드리프트 보기 357

드리프트 해결 358
드리프트 및 정책 스캔에 대한 고려 사항 359
즉시 해결해야 할 드리프트 유형 360
복구 가능한 리소스 변경 사항 361
드리프트 및 새 계정 프로비저닝 362
거버넌스 드리프트 유형 362
이동된 멤버 계정 364
제거된 멤버 계정 366
관리형 SCP에 대한 계획되지 않은 업데이트 367
관리형 OU에서 분리된 SCP 368
삭제된 기본 OU 369
Security Hub CSPM 제어 드리프트 369
제어 정책 드리프트 370
신뢰할 수 있는 액세스 비활성화 371
활성화된 기준의 상속 드리프트 372
활성화된 제어의 상속 드리프트 373
EventBridge 생성 375
AWS Control Tower 외부에서 리소스를 관리하는 경우 376
AWS Control Tower 외부 리소스 참조 377
AWS Control Tower 리소스 이름 외부 변경 378
보안 OU 삭제 379
보안 OU에서 계정 제거 379
자동으로 업데이트되는 외부 변경 사항 381
조직 384
비디오 시연 385
주제 385
기존 조직으로 거버넌스 확장 385
비디오: 기존에서 랜딩 존 활성화 AWS Organizations 386
IAM Identity Center 및 기존 조직에 대한 고려 사항 386
다른 AWS 서비스에 대한 액세스 387
중첩된 OU 387
비디오 안내 387
플랫 OU 구조에서 중첩된 OU 구조로 확장 387
중첩된 OU 등록 사전 확인 388
중첩된 OU 및 역할 388
중첩된 OU 및 계정의 등록 및 재등록 중에 발생하는 일 389

중첩된 OU 등록에 대한 고려 사항 389
중첩된 OU 제한 사항 389
중첩된 OU 및 규정 준수 390
중첩된 OU 및 드리프트 390
중첩된 OU 및 제어 391
중첩된 OU 및 루트 392
OU를 등록하여 여러 계정 등록 392
기존 OU 등록 394
새 OU 생성 395
OU 제거 396
등록 또는 재등록 중 발생하는 실패의 일반적 원인 397
조직 업데이트 399
OU 및 계정을 업데이트해야 하는 경우 400
하나의 OU에서 여러 계정 업데이트 400
재등록 중에 발생하는 일 401
단일 계정 업데이트 401
계정 전송 402
사전 조건 402
1단계: AWS Control Tower에서 계정 등록 취소 402
2단계: 대상 조직으로 계정 이전 403
3단계: 대상 조직에 계정 등록 403
추가 고려 사항 404
통합 서비스 405
AWS 백업 405
CloudFormation 406
CloudTrail 406
CloudWatch 406
AWS Config 407
Control Tower 랜딩 존 4.0의 AWS Config 통합 407
AWS Identity and Access Management 410
AWS Key Management Service 410
AWS Lambda 410
AWS Organizations 411
고려 사항 411
Amazon S3 412
Security Hub CSPM 412

AWS Service Catalog 412
Amazon SNS 413
단계 함수 413
ID 및 액세스 관리 414
인증 414
액세스 관리 416
IAM Identity Center 및 AWS Control Tower 416
사용자 그룹, 역할 및 권한 세트 417
IAM Identity Center 계정 및 AWS Control Tower에 대해 알아야 할 사항 418
AWS Control Tower의 IAM Identity Center 그룹 418
IAM을 사용한 리소스 액세스 관리 개요 422
AWS Control Tower 리소스 및 작업 422
리소스 소유권 정보 423
리소스에 대한 액세스 관리 423
정책 요소 지정: 작업, 결과, 위탁자 433
정책에서 조건 지정 433
혼동된 대리자 공격 방지 433
AWS Control Tower에 대한 IAM 정책 434
AWS Control Tower 콘솔 사용에 필요한 권한 434
AWS ControlTowerAdmin 역할 436
AWS ControlTowerServiceRolePolicy 437
AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy 438
AWS ControlTowerStackSetRole 439
AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy 440
AWS ControlTowerBlueprintAccess 역할 요구 사항 441
AWSServiceRoleForAWSControlTower 442
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy 443
AWS Control Tower에 대한 관리형 정책 444
보안 453
데이터 보호 453
유휴 데이터 암호화 454
전송 중 데이터 암호화 455
콘텐츠에 대한 액세스 제한 455
규정 준수 검증 455
복원력 456
인프라 보안 456

로깅 및 모니터링 458
AWS Control Tower 로깅 정보 459
S3 버킷 정책 459
랜딩 존 버전 3.3 이하 460
랜딩 존 버전 4.0 이상 461
모니터링 개요 464
를 사용하여 AWS Control Tower 작업 로깅 AWS CloudTrail 465
CloudTrail의 AWS Control Tower 정보 465
예: AWS Control Tower 로그 파일 항목 468
를 사용하여 리소스 변경 사항 모니터링 AWS Config 469
구성 비용 관리 470
등록된 계정의 AWS Config 레코더 데이터 보기 471
AWS Control Tower AWS Config 의 문제 해결 472
수명 주기 이벤트 473
CreateManagedAccount 477
UpdateManagedAccount 478
EnableGuardrail 479
DisableGuardrail 481
SetupLandingZone 482
UpdateLandingZone 484
RegisterOrganizationalUnit 486
DeregisterOrganizationalUnit 487
PrecheckOrganizationalUnit 488
EnableBaseline 490
ResetEnabledBaseline 491
UpdateEnabledBaseline 493
DisableBaseline 494
EnableControl 496
ResetEnabledControl 497
UpdateEnabledControl 498
DisableControl 499
User Notifications 501
백업 504
사전 조건 504
백업 활성화 506
첫 번째 부분: 랜딩 존에 대한 백업 설정 507

다음 부분: OU에서 백업 활성화 508
백업 끄기 510
첫 단계: OU에서 백업 끄기 510
다음 단계: 랜딩 존에 AWS Backup 대해 끄기 511
이동된 계정 512
백업 드리프트 512
백업 리소스 513
AWS 백업에 대한 제어 517
랜딩 존 폐기 518
폐기 프로세스 개요 519
랜딩 존을 폐기하는 방법 520
API를 통해 랜딩 존 폐기 521
폐기 후 필요한 수동 정리 작업 522
폐기 중에 제거되지 않는 리소스 522
AWS Control Tower 리소스 제거 525
삭제하는 대신 서비스 해제가 필요합니까? 526
AWS Control Tower 리소스 제거 정보 527
SCP 삭제 527
StackSets 및 스택 삭제 528
로그 아카이브 계정에서 Amazon S3 버킷 삭제 529
Account Factory 포트폴리오 및 제품 제거 530
AWS Control Tower 역할 및 정책 제거 531
AWS Control Tower 리소스 도움말 532
랜딩 존 폐기 후 설정 532
연습 534
연습: ALZ에서 AWS Control Tower로 이동 534
연습: VPC 없이 AWS Control Tower 구성 534
AWS Control Tower VPC 삭제 535
선택적으로 계정의 VPC 리소스 정리 536
AWS Control Tower에서 VPC 없이 계정 생성 536
연습:를 사용하여 AWS Control Tower에서 보안 그룹 설정 AWS Firewall Manager 537
AWS Firewall Manager를 사용하여 보안 그룹 설정 537
문제 해결 538
랜딩 존 시작 실패 538
KMS 오류와 함께 랜딩 존 업데이트 실패 539
랜딩 존을 업데이트할 수 없음 540

랜딩 존이 최신 상태가 아님 오류 541
새 계정 프로비저닝 실패 541
기존 계정 등록 실패 542
Account Factory 계정을 업데이트할 수 없음 543
가 언급하는 실패 오류 AWS Config 544
AWS Control Tower Account Factory 포트폴리오 오류 546
권한 부족 오류를 수신했습니다. 547
탐지 제어가 계정에 적용되지 않음 547
AWS Organizations API에서 반환되는 속도 초과 오류 547
Account Factory 계정을 한 AWS Control Tower 랜딩 존에서 다른 AWS Control Tower 랜딩 존으로 직접 이동하지 못함 548
AWS 지원 550
기준 551
OU 수준에서 적용되는 기준 유형 551
랜딩 존 설정 중에 서비스 통합 계정에 적용되는 기준 유형 553
부분 등록 554
콘솔과 API 비교 555
활성화된 기준 및 멤버 계정 555
기준 및 버전 관리 기본값 556
AWSControlTowerBaseline 테이블 556
예제: API만 사용하여 AWS Control Tower OU 등록 560
기본 API 예제 563
`DisableBaseline` 563
`EnableBaseline` 563
`GetBaseline` 565
`GetBaselineOperation` 566
`GetEnabledBaseline` 567
`ListBaselines` 568
`ListEnabledBaselines` 569
`ResetEnabledBaseline` 574
`UpdateEnabledBaseline` 575
추가 정보 576
자습서 및 실습 576
네트워킹 189
보안, ID 및 로깅 576
리소스 배포 및 워크로드 관리 577

기존 조직 및 계정 작업 578
자동화 및 통합 578
워크로드 마이그레이션 578
관련 AWS 서비스 579
AWS Marketplace 솔루션 579
릴리스 노트 580
2026년 1월 - 현재 580
Account Factory for Terraform(AFT)에서 계획 전용 사용자 지정 실행 지원 580
European Sovereign Cloud에서 AWS Control Tower 사용 가능 581
2025년 1월~2025년 12월 581
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 4.0 582
AWS Control Tower가 Control Catalog에 279개의 AWS Config 컨트롤 추가 583
아시아 태평양(뉴질랜드) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능 584
AWS Control Tower에서 자동 계정 등록 지원 584
AWS Control Tower에서 Python 버전 업데이트 585
AWS Control Tower에서 드리프트 감소 585
AWS Control Tower에서 IPv6 주소 지원 585
Account Factory for Terraform 버전 1.15.0 사용 가능 586
Nitro 인스턴스 유형 관련 제어 업데이트 586
아시아 태평양(타이베이) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능 587
AWS Control Tower에서 PrivateLink 지원 587
추가 산업 프레임워크, 업데이트된 메타데이터 지원 587
서비스 연결 AWS Config 제어 588
활성화된 제어 콘솔 보기로 중앙 집중식 가시성 제공 590
Account Factory for Terraform(AFT)은 배포 시 새 구성을 지원합니다. 590
AWS Control Tower에 기준 API에 대한 계정 수준 보고 도입 591
AWS 아시아 태평양(태국) 및 멕시코(중부) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능 591
추가 AWS Config 제어 사용 가능 591
OU에 대한 작업 등록 취소 및 삭제 592
제어 카탈로그에서 IPv6 주소 지원 592
2024년 1월~12월 593
AWS Control Tower CfCT에서 GitHub 및 RCP 지원 594
AWS Control Tower에 선언적 정책이 포함된 예방적 제어 추가 594
AWS Control Tower에 권장 백업 계획 옵션 추가 594
AWS Control Tower에서 AWS Config 제어 통합 594
AWS Control Tower는 후크 관리를 개선하고 선제적 제어 리전을 추가합니다. 595

AWS Control Tower에서 관리형 리소스 제어 정책 시작 595
AWS Control Tower에서 제어 정책 드리프트 보고 596
새로운 ResetEnabledControl API 596
제어 카탈로그 업데이트 GetControl API 597
AWS Control Tower AFT의 GitLab 지원 597
AWS 아시아 태평양(말레이시아) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능 598
AWS Control Tower에서 OU당 최대 1,000개의 계정 지원 598
AWS Control Tower에 랜딩 존 버전 선택 기능 추가 598
설명형 제어 API 사용 가능, 리전 및 제어에 대한 확장된 액세스 599
AWS Control Tower에서 옵트인 리전에 AFT 및 CfCT 지원 600
AWS Control Tower에서 ListLandingZoneOperations API 추가 600
AWS Control Tower에서 최대 100개의 동시 제어 작업 지원 600
AWS 캐나다 서부(캘거리)에서 AWS Control Tower 사용 가능 601
AWS Control Tower에서 셀프 서비스 할당량 조정 지원 602
AWS Control Tower에서 제어 참조 가이드 릴리스 602
AWS Control Tower는 두 가지 선제적 제어를 업데이트하고 이름을 바꿉니다. 603
사용 중단된 제어를 더 이상 사용할 수 없음 603
AWS Control Tower는에서 EnabledControl 리소스 태그 지정을 지원합니다. CloudFormation 604
AWS Control Tower는 OU 등록 및 기준 설정 구성을 위한 API를 지원함 604
2023년 1월~12월 605
새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(3단계) 606
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3 607
새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(2단계) 608
AWS Control Tower에서 디지털 주권을 지원하기 위한 제어 발표 608
AWS Control Tower의 랜딩 존 API 611
AWS Control Tower의 제어 태그 지정 API 611
AWS 아시아 태평양(멜버른)에서 AWS Control Tower 사용 가능 612
새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(1단계) 612
AWS Control Tower에 새 제어 API 추가 612
AWS Control Tower에 새 제어 추가 613
AWS Control Tower에서 신뢰할 수 있는 액세스 드리프트 감지 613
4개의 추가에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전 613
이 AWS 스라엘(텔아비브)에서 AWS Control Tower 사용 가능 614
AWS Control Tower에 28개의 새로운 선제적 제어 추가 614
AWS Control Tower에서 두 가지 제어 사용 중단 614

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.2 614
AWS Control Tower에 IAM Identity Center에 대한 email-to-ID 매핑 추가 616
AWS Control Tower에 더 많은 AWS Security Hub CSPM 제어 추가 616
AWS Control Tower는 AWS Security Hub CSPM 제어를 위한 메타데이터를 게시합니다. 617
AWS Control Tower에 Terraform용 Account Factory 사용자 지정(AFC) 추가 617
AWS Control Tower에 자체 관리형 IAM Identity Center 추가 617
AWS Control Tower에 혼합 거버넌스 정보 추가 618
AWS Control Tower에 새로운 선제적 제어 추가 618
AWS Control Tower에서 Amazon EC2 제어 업데이트 618
7개의 추가에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전 619
AWS Control Tower Account Factory 사용자 지정(AFC) 및 요청 추적 정식 출시 619
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1 619
AWS Control Tower 선제적 제어 정식 출시 621
2022년 1월~12월 621
동시 계정 작업 622
Account Factory 사용자 지정(AFC) 622
포괄적인 제어를 통해 AWS 리소스 프로비저닝 및 관리 지원 623
모든 AWS Config 규칙에 대해 확인 가능한 규정 준수 상태 623
제어 및 새 CloudFormation 리소스를 위한 API 624
CfCT에서 스택 세트 삭제 지원 624
사용자 지정 로그 보존 625
역할 드리프트 복구 사용 가능 625
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.0 625
조직 페이지에 OU 및 계정에 대한 보기 결합 629
간소화된 계정 생성 및 등록 629
AFT에서 공유 AWS Control Tower 계정에 대한 자동 사용자 지정 지원 629
모든 선택적 제어를 위한 동시 작업 630
기존 보안 및 로깅 계정 631
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.9 631
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.8 632
2021년 1월~12월 633
리전 거부 기능 633
데이터 레지던시 기능 634
AWS Control Tower, Terraform 계정 프로비저닝 및 사용자 지정 도입 634
새 수명 주기 이벤트 사용 가능 635
AWS Control Tower에서 중첩된 OU 활성화 635

탐지 제어 동시성 636
2개의 새로운 리전 사용 가능 636
리전 선택 취소 637
AWS Control Tower는 AWS 키 관리 시스템에서 작동합니다. 637
제어 이름 변경됨, 기능 변경 없음 638
AWS Control Tower에서 드리프트 확인을 위해 매일 SCP 스캔 638
OU 및 계정의 사용자 지정 이름 638
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.7 639
세 개의 새 AWS 리전 사용 가능 640
선택한 리전만 관리 641
이제 AWS Control Tower가 AWS 조직의 기존 OUs로 거버넌스를 확장합니다. 641
AWS Control Tower에서 대량 계정 업데이트 제공 642
2020년 1월~12월 642
이제 AWS Control Tower 콘솔이 외부 AWS Config 규칙으로 연결됩니다. 643
이제 AWS Control Tower를 추가 리전에서 사용할 수 있음 643
가드레일 업데이트 644
AWS Control Tower 콘솔에서 OU 및 계정에 대한 자세한 내용 표시 644
AWS Control Tower를 사용하여에서 새 다중 계정 AWS 환경 설정 AWS Organizations 644
AWS Control Tower 솔루션 사용자 지정 645
AWS Control Tower 버전 2.3의 일반 가용성 646
AWS Control Tower의 단일 단계 계정 프로비저닝 646
AWS Control Tower 서비스 해제 도구 647
AWS Control Tower 수명 주기 이벤트 알림 647
2019년 6월~12월 648
AWS Control Tower 버전 2.2의 일반 가용성 648
AWS Control Tower의 새로운 선택적 제어 649
AWS Control Tower의 새로운 탐지 제어 649
AWS Control Tower에서 관리 계정과 도메인이 다른 공유 계정의 이메일 주소 수락 650
AWS Control Tower 버전 2.1의 일반 가용성 650
문서 이력 652
AWS 용어집 672
..... dclxxiii

AWS Control Tower란?

AWS Control Tower는 규범적 모범 사례에 따라 AWS 다중 계정 환경을 설정하고 관리하는 간단한 방법을 제공합니다. AWS Control Tower는 , 및 등 다른 여러 서비스의 기능을 오케스트레이션 AWS IAM Identity Center하여 1시간 이내에 랜딩 존을 구축합니다. AWS AWS Organizations AWS Service Catalog리소스는 사용자를 대신하여 설정 및 관리됩니다.

AWS Control Tower 오케스트레이션은의 기능을 확장합니다 AWS Organizations. AWS Control Tower는 조직과 계정이 모범 사례에서 벗어나는 드리프트 상태가 되지 않도록 제어(종종 가드레일이라고도 함)를 적용합니다. 예를 들어 제어를 사용하여 보안 로그와 필요한 교차 계정 액세스 권한이 생성되고 변경되지 않도록 할 수 있습니다.

여러 개의 계정을 호스팅하는 경우 계정 배포 및 계정 거버넌스가 용이하도록 오케스트레이션 계층이 있는 것이 좋습니다. AWS Control Tower를 계정 및 인프라를 프로비저닝하는 기본 방법으로 채택할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용하면 기업 표준을 더 쉽게 준수하고, 규제 요구 사항을 충족하고, 모범 사례를 따를 수 있습니다.

AWS Control Tower를 사용하면 분산 팀의 최종 사용자가 Account Factory에서 구성 가능한 AWS 계정 템플릿을 사용하여 새 계정을 빠르게 프로비저닝할 수 있습니다. 그러는 동안 중앙 클라우드 관리자는 모든 계정이 회사 전체의 규정 준수 정책에 부합하는지 모니터링할 수 있습니다.

간단히 말해서 AWS Control Tower는 수천 개의 기업과 협력하여 수립된 모범 사례를 기반으로 안전하고 규정을 준수하는 다중 계정 AWS 환경을 설정하고 관리하는 가장 쉬운 방법을 제공합니다. AWS Control Tower 작업에 대한 자세한 내용과 AWS 다중 계정 전략에 설명된 모범 사례는 섹션을 참조하세요AWS 다중 계정 전략: 모범 사례 지침.

특성

AWS Control Tower에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 랜딩 존 – 랜딩 존은 보안 및 규정 준수 모범 사례를 기반으로 잘 설계된 다중 계정 환경입니다. 또한 규정 준수 규칙이 적용되는 조직 단위(OU), 계정, 사용자 및 기타 리소스를 모두 포함하는 전사적 컨테이너입니다. 랜딩 존은 모든 규모의 기업 요구 사항에 맞게 확장할 수 있습니다.
- 제어 - 제어(가드레일이라고도 함)는 전체 AWS 환경에 대한 지속적인 거버넌스를 제공하는 상위 수준 규칙입니다. 일반적인 언어로 표현됩니다. 제어에는 예방, 탐지 및 사전의 세 가지 종류가 있습니다. 제어에는 필수, 적극 권장 및 선택적이라는 세 가지 범주의 지침이 적용됩니다. 제어에 대한 자세한 내용은 제어 작동 방식을 참조하세요.

- Account Factory – Account Factory는 사전 승인된 계정 구성으로 새 계정의 프로비저닝을 표준화하는 데 도움이 되는 구성 가능한 계정 템플릿입니다. AWS Control Tower는 조직의 계정 프로비저닝 워크플로를 자동화하는 데 도움이 되는 기본 제공 Account Factory를 제공합니다. 자세한 내용은 Account Factory로 계정 프로비저닝 및 관리 섹션을 참조하세요.
- 대시보드 – 중앙 클라우드 관리자 팀은 대시보드를 사용하여 랜딩 존을 지속적으로 감독할 수 있습니다. 대시보드를 사용하여 기업 전체에서 프로비저닝된 계정, 정책 시행을 위한 제어, 정책 미준수에 대한 지속적 감지를 위한 제어, 계정 및 OU별로 구성된 규정 미준수 리소스를 볼 수 있습니다.

AWS Control Tower가 다른 AWS 서비스와 상호 작용하는 방법

AWS Control Tower는 AWS Service Catalog AWS IAM Identity Center및를 포함하여 신뢰할 수 있고 신뢰할 수 있는 AWS 서비스를 기반으로 구축되었습니다 AWS Organizations. 자세한 내용은 통합 서비스 단원을 참조하십시오.

기존 워크로드를 마이그레이션하는 데 도움이 되는 솔루션에 AWS Control Tower를 다른 AWS 서비스와 통합할 수 있습니다 AWS. 자세한 내용은 AWS Control Tower 및 CloudEndure를 활용하여 AWS로 워크로드를 마이그레이션하는 방법을 참조하세요.

구성, 거버넌스 및 확장성

- 자동 계정 구성: AWS Control Tower는 AWS Service Catalog에서 프로비저닝된 제품 외에도 추상화로 구축된 Account Factory(또는 "Vending Machine")를 사용하여 계정 배포 및 등록을 자동화합니다. Account Factory는 AWS 계정을 생성하고 등록할 수 있으며 해당 계정에 제어 및 정책을 적용하는 프로세스를 자동화합니다. 계정 생성 및 프로비저닝에 대한 자세한 내용은 프로비저닝 방법을 참조하세요.
- 중앙 집중식 거버넌스: AWS Organizations AWS Control Tower는의 기능을 활용하여 다중 계정 환경 전반에서 일관된 규정 준수 및 거버넌스를 보장하는 프레임워크를 설정합니다. 이 AWS Organizations 서비스는 계정의 중앙 거버넌스 및 관리, AWS Organizations APIs에서 계정 생성, 서비스 제어 정책(SCPs), 리소스 제어 정책(RCPs) 등 다중 계정 환경을 관리하기 위한 필수 기능을 제공합니다.

- 확장성: AWS Control Tower 콘솔 AWS Organizations뿐만 아니라에서 직접 작업하여 자체 AWS Control Tower 환경을 구축하거나 확장할 수 있습니다. 기존 조직을 등록하고 기존 계정을 AWS Control Tower에 등록한 후 AWS Control Tower에 변경 사항이 반영된 것을 확인할 수 있습니다. AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트하여 변경 사항을 반영할 수 있습니다. 워크로드에 추가 고급 기능이 필요한 경우 AWS Control Tower와 함께 다른 AWS 파트너 솔루션을 활용할 수 있습니다.

AWS Control Tower 사용이 처음이신가요?

이 서비스를 처음 사용하는 경우 다음을 읽어 보는 것이 좋습니다.

1. 랜딩 존을 계획하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 랜딩 존 계획 및 AWS AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 다중 계정 전략 섹션을 참조하세요.
2. 첫 번째 랜딩 존을 만들 준비가 되면 AWS Control Tower 시작하기 섹션을 참조하세요.
3. 드리프트 탐지 및 방지에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결 섹션을 참조하세요.
4. 보안 세부 사항은 AWS Control Tower의 보안 섹션을 참조하세요.
5. 랜딩 존 및 멤버 계정 업데이트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 구성 업데이트 관리 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 작동 방식

이 섹션에서는 AWS Control Tower의 작동 방식을 개략적으로 설명합니다. 랜딩 존은 모든 AWS 리소스를 위한 잘 설계된 다중 계정 환경입니다. 이 환경을 사용하여 모든 AWS 계정에 규정 준수 규정을 적용할 수 있습니다.

AWS Control Tower 랜딩 존의 구조

AWS Control Tower의 랜딩 존 구조는 다음과 같습니다.

- 루트 – 랜딩 존의 다른 모든 OU를 포함하는 상위 항목입니다.
- 보안 OU - 랜딩 존을 시작할 때 보안 OU의 계정에 대한 사용자 지정 이름을 선택하고 서비스 통합을 위해 기존 AWS 계정을 AWS Control Tower로 가져올 수 있습니다.

  AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3 이하에서는이 OU에 로그 아카이브 및 감사 계정이 포함되어 있습니다. 이러한 계정을 공유 계정이라고 합니다. 랜딩 존 버전 3.3 이하에서는 최초 시작 후 보안 및 로깅을 위해 기존 계정을 추가할 수 없습니다.

  AWS Control Tower 랜딩 존 버전 4.0에서는 AWS Control Tower에 더 이상 보안 OU가 필요하지 않으며 자체 조직 구조를 정의할 수 있습니다.
- 샌드박스 OU - 랜딩 존을 활성화한 경우 랜딩 존을 시작하면 샌드박스 OU가 생성됩니다. 이 OU와 기타 등록된 OU에는 사용자가 AWS 워크로드를 수행하기 위해 사용하는 등록된 계정이 포함되어 있습니다.

- IAM Identity Center 디렉터리 - 기본적으로 이 디렉터리에는 IAM Identity Center 사용자가 포함되어 있습니다. 각 IAM Identity Center 사용자에 대한 권한 범위를 정의합니다. 선택적으로 ID 및 액세스 제어를 자체 관리하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 및 AWS Control Tower 작업을 참조하세요.
- IAM Identity Center 사용자 - 사용자가 랜딩 존에서 AWS 워크로드를 수행하기 위해 수임할 수 있는 자격 증명입니다.

랜딩 존 설정 시 발생하는 일

랜딩 존을 설정하면 AWS Control Tower가 사용자 대신 관리 계정에서 다음 작업을 수행합니다.

- 콘솔을 통해 랜딩 존을 생성하면 AWS Control Tower는 두 개의 AWS Organizations 조직 단위(OUs 생성합니다. 조직 루트 구조에 포함된 보안 OU와 선택적 샌드박스 OU입니다. 설정 중에 AWS Control Tower는 서비스 통합을 위한 기본 OU로 보안 OU를 자동으로 선택합니다. 이 OU를 지정된 서비스 통합 OU라고 합니다. 랜딩 존 설정 중에 다른 OU를 선택할 수 있습니다.

  AWS Control Tower를 사용하려면 AWS 서비스 통합을 위해 구성된 모든 계정이 루트 바로 아래에 중첩된 동일한 OU 아래에 있어야 합니다. 이 요구 사항은 관리 계정에 적용되지 않습니다.

  API를 통해 랜딩 존을 생성할 때 서비스 통합을 위한 OU를 명시적으로 선택하지 않습니다. 서비스 통합 계정은 루트 바로 아래에 중첩된 동일한 OU 아래에 있어야 하며, 서비스 통합 계정이 포함된 OU는 지정된 서비스 통합 OU입니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower APIs.
- AWS Control Tower는 지정된 서비스 통합 OU에서 활성화된 서비스 통합(예: AWS Config AWS CloudTrail또는 AWS Backup)에 대한 계정을 생성하거나 등록합니다.
- 기본 AWS Control Tower 구성을 선택하거나 ID 공급자를 자체 관리할 수 있는 경우 IAM Identity Center에 사전 구성된 그룹 및 Single Sign-On 액세스 권한이 있는 클라우드 네이티브 디렉터리를 생성합니다.
- 정책 적용을 위해 모든 필수 예방 제어를 적용합니다.
- 구성 위반 탐지를 위해 모든 필수 탐지 제어를 적용합니다.
- 예방 제어는 관리 계정에 적용되지 않습니다.
- 관리 계정을 제외하고 제어는 조직 전체에 적용됩니다.

AWS Control Tower 랜딩 존 및 계정에서 안전하게 리소스 관리

- 랜딩 존을 생성하면 여러 AWS 리소스가 생성됩니다. AWS Control Tower를 사용할 때 이 설명서에서 설명하는 지원되는 방법 이외의 방법으로 이러한 AWS Control Tower 관리형 리소스를 수정하거

나 삭제하면 안 됩니다. 이러한 리소스를 삭제하거나 수정하면 랜딩 존이 알 수 없는 상태로 전환됩니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 리소스 생성 및 수정 지침 섹션을 참조하세요.

- 선택적 제어(권장되거나 선택적인 지침이 있는 제어)를 활성화하면 AWS Control Tower는 계정에서 관리하는 AWS 리소스를 생성합니다. AWS Control Tower에 의해 생성된 리소스를 수정하거나 삭제하지 마세요. 그러면 제어가 알 수 없는 상태가 될 수 있습니다.

공유 계정이란?

AWS Control Tower에서는 설정 중에 랜딩 존의 공유 계정인 관리 계정, 로그 아카이브 계정 및 감사 계정이 프로비저닝됩니다.

관리 계정이란?

이 계정은 랜딩 존을 위해 특별히 생성한 계정입니다. 이 계정은 랜딩 존의 모든 항목에 대한 결제에 사용됩니다. OU 및 제어 관리는 물론 계정에 대한 Account Factory 프로비저닝에도 사용됩니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 관리 계정에서는 어떤 유형의 프로덕션 워크로드도 실행하지 않는 것이 좋습니다. 워크로드를 실행할 별도의 AWS Control Tower 계정을 만드세요.

자세한 내용은 관리 계정 섹션을 참조하세요.

로그 아카이브 계정이란?

이 계정은 랜딩 존의 모든 계정에서 API 활동 및 리소스 구성 로그의 리포지토리로 사용됩니다.

자세한 내용은 CloudTrail 관리자 계정 섹션을 참조하세요.

감사 계정이란?

감사 계정은 보안 및 규정 준수 팀에 랜딩 존의 모든 계정에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 부여하도록 설계된 제한된 계정입니다. 감사 계정에서, Lambda 함수에만 부여된 역할을 통해 프로그래밍 방식으로 액세스하여 계정을 검토할 수 있습니다. 감사 계정을 이용해 다른 계정에 수동으로 로그인할 수 없습니다. Lambda 함수 및 역할에 대한 자세한 내용은 다른 AWS 계정에서 역할을 맡도록 Lambda 함수 구성을 참조하세요.

자세한 내용은 Config 애그리게이터 계정 섹션을 참조하세요.

제어 작동 방식

제어는 전반적인 AWS 환경에 대한 지속적인 거버넌스를 제공하는 상위 수준 규칙이며, 각 제어는 단일 규칙을 적용하고 일반적인 언어로 표현됩니다. 적용 중인 선택적 제어 또는 적극 권장 제어는 언제든지 AWS Control Tower 콘솔 또는 AWS Control Tower API에서 변경할 수 있습니다. 필수 제어는 항상 적용되며 변경할 수 없습니다.

예방 제어는 조치가 발생하지 않도록 방지합니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷에 대한 버킷 정책 변경 허용 안 함(이전: 로그 아카이브에 대한 정책 변경 허용 안 함)이라는 선택적 제어는 로그 아카이브 공유 계정 내의 IAM 정책 변경을 방지합니다. 방지된 작업을 수행하려고 하면 이 시도가 거부되고 CloudTrail에 기록됩니다. 리소스도 로그인됩니다 AWS Config.

탐지적 제어는 특정 이벤트가 발생할 때 이를 탐지하고 CloudTrail에 동작을 기록합니다. 예를 들어 Amazon EC2 인스턴스에 연결된 Amazon EBS 볼륨에 암호화가 활성화되었는지 여부 탐지라는 적극 권장 제어는 암호화되지 않은 Amazon EBS 볼륨이 랜딩 존의 EC2 인스턴스에 연결되었는지 여부를 탐지합니다.

선제적 제어는 리소스가 계정에 프로비저닝되기 전에 리소스가 회사 정책 및 목표를 준수하는지 확인합니다. 리소스가 규정을 준수하지 않으면 리소스는 프로비저닝되지 않습니다. 사전 예방적 제어는 CloudFormation 템플릿을 통해 계정에 배포되는 리소스를 모니터링합니다.

익숙한 사용자의 경우 AWS: AWS Control Tower에서 예방 제어는 서비스 제어 정책(SCPs) 및 리소스 제어 정책(RCPs. 탐지 제어는 AWS Config 규칙으로 구현됩니다. 사전 예방적 제어는 CloudFormation 후크로 구현됩니다.

관련 항목

- AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결

AWS Control Tower가 StackSets와 작동하는 방식

AWS Control Tower는 기본적으로 CloudFormation StackSets를 사용하여 계정에 리소스를 설정합니다. 각 스택 세트에는 계정 및 계정 AWS 리전 당에 해당하는 StackInstances가 있습니다. AWS Control Tower는 계정 및 리전당 하나의 스택 세트 인스턴스를 배포합니다.

AWS Control Tower는 CloudFormation 파라미터에 따라 특정 계정에 업데이트를 AWS 리전 선택적으로 적용합니다. 일부 스택 인스턴스에 업데이트가 적용되면 다른 스택 인스턴스는 오래됨 상태로 남아 있을 수 있습니다. 이는 예상된 정상 동작입니다.

스택 인스턴스가 오래됨 상태가 되면 일반적으로 그 스택 인스턴스에 해당하는 스택이 스택 세트의 최신 템플릿과 정렬되지 않음을 의미합니다. 스택은 이전 템플릿에 남아 있으므로 최신 리소스 또는 파라미터가 포함되지 않을 수 있습니다. 스택은 여전히 완전히 사용할 수 있습니다.

다음은 업데이트 중에 지정된 CloudFormation 파라미터를 기반으로 예상되는 동작에 대한 간략한 요약입니다.

스택 세트 업데이트에 템플릿에 대한 변경 사항이 포함되거나(즉, `TemplateBody` 또는 `TemplateURL` 속성이 지정된 경우) `Parameters` 속성이 지정된 경우는 지정된 계정의 스택 인스턴스를 업데이트하기 전에 모든 스택 인스턴스를 오래된 상태로 CloudFormation 표시합니다 AWS 리전. 스택 세트 업데이트에 템플릿 또는 파라미터에 대한 변경 사항이 포함되지 않은 경우는 다른 모든 스택 인스턴스를 기존 스택 인스턴스 상태로 유지하면서 지정된 계정 및 리전의 스택 인스턴스를 CloudFormation 업데이트합니다. 스택 세트와 연결된 모든 스택 인스턴스를 업데이트하려면 `Accounts` 또는 `Regions` 속성을 지정하지 마세요.

자세한 내용은 CloudFormation 사용 설명서의 스택 세트 업데이트를 참조하세요.

용어

다음은 AWS Control Tower 설명서에서 볼 수 있는 몇 가지 용어에 대한 간략한 검토입니다.

먼저 AWS Control Tower는이 문서 전체에 표시되는 조직 및 조직 단위(OU) 용어를 포함하여 AWS Organizations 서비스와 많은 용어를 공유한다는 점을 알고 있으면 좋습니다.

- 조직 및 OU에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 용어 및 개념 섹션을 참조하세요. AWS Control Tower를 처음 사용하는 경우 이 용어부터 시작하는 것이 좋습니다.
- AWS Organizations는 워크로드를 확장하고 확장할 때 환경을 중앙에서 관리하는 데 도움이 되는 AWS 서비스입니다 AWS. AWS Control Tower는 AWS Organizations 를 사용하여 계정을 생성하고, OU 수준에서 예방 제어를 적용하고, 중앙 집중식 결제를 제공합니다.
- AWS Account Factory 계정은 AWS Control Tower에서 Account Factory를 사용하여 프로비저닝된 AWS 계정입니다. 때때로 Account Factory는 비유적으로 계정의 “자판기”라고도 합니다.
- AWS Control Tower 홈 리전은 AWS Control Tower 랜딩 존이 배포된 AWS 리전입니다. 랜딩 존 설정에서 홈 리전을 볼 수 있습니다.
- AWS Service Catalog를 사용하면 일반적으로 배포되는 IT 서비스를 중앙에서 관리할 수 있습니다. 이 문서의 맥락에서 Account Factory는 AWS Service Catalog 를 사용하여 사용자 지정 블루프린트의 AWS 계정을 포함한 새 계정을 프로비저닝합니다.
- AWS CloudFormation StackSets는 스택의 기능을 확장하는 리소스 유형으로, 한 번의 작업과 하나의 CloudFormation 템플릿으로 여러 계정 및 리전에서 스택을 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 있습니다.
- 스택 인스턴스는 리전 내 대상 계정에서 스택에 대한 참조입니다.
- 스택은 단일 단위로 관리할 수 있는 AWS 리소스 모음입니다.
- 애그리게이터는 조직 내 여러 계정 및 리전에서 AWS Config 구성 및 규정 준수 데이터를 수집하는 AWS Config 리소스 유형으로, 단일 계정 내에서이 규정 준수 데이터를 보고 쿼리할 수 있습니다.
- 적합성 팩은 계정 및 리전의 단일 엔터티로 또는의 조직 전체에 배포할 수 있는 AWS Config 규칙 및 문제 해결 작업의 모음입니다 AWS Organizations. 규정 준수 팩을 사용하여 AWS Control Tower 환경을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용을 제공하는 기술 블로그는 관련 정보 섹션을 참조하세요.
- AWS Control Tower의 기준은 대상에 적용할 수 있는 리소스 및 특정 구성의 그룹입니다. 가장 일반적인 기준 대상은 조직 단위(OU)일 수 있습니다. 예를 들어 `AWSControlTowerBaseline`라는 기준은 AWS Control Tower에 OU를 등록하는 데 도움이 됩니다. 랜딩 존 설정 및 업데이트 중에 기준 대상은 공유 계정이거나 랜딩 존 전체에 대한 특정 설정일 수 있습니다.

- 블루프린트: 블루프린트는 계정 내에 배포된 인프라 구성 요소를 설명하는 일부 메타데이터를 캡슐화하는 아티팩트입니다. 예를 들어 CloudFormation 템플릿은 AWS Control Tower 계정의 청사진 역할을 할 수 있습니다.
- 드리프트: AWS Control Tower에서 설치 및 구성한 리소스의 변경 사항입니다. 드리프트가 없는 리소스는 AWS Control Tower가 제대로 작동하도록 합니다.
- 규정 미준수 리소스: 특정 탐지 제어를 정의하는 AWS Config 규칙을 위반하는 리소스입니다.
- 공유 계정: 랜딩 존을 설정할 때 AWS Control Tower가 자동으로 생성하는 세 가지 계정인 관리 계정, 로그 아카이브 계정 및 감사 계정 중 하나입니다. 설정 중에 로그 아카이브 계정 및 감사 계정의 사용자 지정 이름을 선택할 수 있습니다.
- 멤버 계정: 멤버 계정은 AWS Control Tower 조직에 속합니다. 멤버 계정은 AWS Control Tower에 등록하거나 등록 취소할 수 있습니다. 등록된 OU에 등록된 계정과 등록되지 않은 계정이 혼합되어 있는 경우:
  - OU에서 활성화된(또는 상속된) 예방적 제어는 등록되지 않은 계정을 포함하여 OU 내의 모든 계정에 적용됩니다. 이는 예방적 제어가 계정 수준이 아닌 OU 수준에서 SCP, RCP 또는 선언적 정책으로 적용되기 때문입니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 설명서의 서비스 제어 정책에 대한 상속을 참조하세요.
  - OU에서 활성화된 탐지 제어는 등록되지 않은 계정에 적용되지 않습니다.
  - 사전 예방적 제어는 AWS CloudFormation 후크에 의해 구현됩니다. 이러한 제어는 OU의 등록되지 않은 계정에는 적용되지 않습니다.

  계정은 한 번에 한 조직의 멤버일 수 있으며 요금은 해당 조직의 관리 계정으로 청구됩니다. 멤버 계정은 조직의 루트 컨테이너로 이동할 수 있습니다.
- AWS 계정: AWS 계정은 리소스 컨테이너 및 리소스 격리 경계 역할을 합니다. AWS 계정은 결제 및 결제와 연결할 수 있습니다. AWS 계정이 AWS Control Tower의 사용자 계정(IAM 사용자 계정이라고도 함)과 다릅니다. Account Factory 프로비저닝 프로세스를 통해 생성된 계정은 AWS accounts입니다. AWS 계정은 계정 등록 또는 OU 등록 프로세스를 통해 AWS Control Tower에 추가할 수도 있습니다.
- 제어: 제어(가드레일이라고도 함)는 전반적인 AWS Control Tower 환경에 대한 지속적인 거버넌스를 제공하는 상위 수준 규칙입니다. 각 제어는 단일 규칙을 적용합니다. 예방적 제어는 서비스 제어 정책(SCPs), 리소스 제어 정책(RCPs) 및 선언적 정책으로 구현됩니다. 탐지 제어는 AWS Config 규칙으로 구현됩니다. 사전 예방적 제어는 CloudFormation 후크로 구현됩니다. 자세한 내용은 제어 작동 방식 단원을 참조하십시오.
- Control Catalog: AWS Control Tower Control Catalog는 콘솔 및 API에서 AWS Control Tower를 통해 사용 가능한 모든 제어에 대한 개요입니다. 이전에는 Control Library라고 불렸습니다. 이 용어는 네임스페이스의 이름인 controlcatalog에 맞게 조정되었습니다.

- 랜딩 존: 랜딩 존은 기본 계정, 계정 구조, 네트워크 및 보안 레이아웃 등 시작 시 권장 사항을 제공하는 클라우드 환경입니다. 랜딩 존에서 솔루션과 애플리케이션을 활용하는 워크로드를 배포할 수 있습니다.
- 프레임워크: 프레임워크는 특정 규제 표준 또는 업계 요구 사항입니다. Control Catalog 온톨로지에서 프레임워크는 표준 제어로 표시됩니다. 자세한 내용은 Control Catalog 온톨로지 개요를 참조하세요.
- 중첩된 OU: AWS Control Tower의 중첩된 OU는 다른 OU 내에 포함된 OU입니다. 중첩된 OU는 정확히 하나의 상위 OU를 가질 수 있으며, 각 계정은 정확히 한 OU의 멤버일 수 있습니다. 중첩된 OU는 계층 구조를 생성합니다. 계층 구조의 OU 중 하나에 정책을 연결하면 정책이 아래로 전파되어 그 아래의 모든 OU 및 계정에 영향을 미칩니다. AWS Control Tower에서 중첩된 OU의 계층 구조 깊이는 최대 5단계입니다.
- 상위 OU: 계층 구조에서 현재 OU 바로 위에 위치한 OU입니다. 각 OU에는 정확히 하나의 상위 OU가 있을 수 있습니다.
- 하위 OU: 계층 구조에서 현재 OU의 아래에 위치한 모든 OU입니다. 하나의 OU에 여러 개의 하위 OU가 있을 수 있습니다.
- OU 계층 구조: AWS Control Tower에서 중첩된 OU의 계층 구조는 최대 5단계입니다. 중첩 순서는 수준이라고 합니다. 계층 구조의 최상단은 수준 1로 지정됩니다.
- 최상위 OU: 최상위 OU는 루트 바로 아래에 있는 모든 OU입니다(루트 자체는 아님). 루트는 OU로 간주되지 않습니다.
- 관리형: 관리형 리전은 조직에서 설정한 거버넌스 정책에 따라 사용자 환경에서 AWS Control Tower에 의해 관리 및 제어됩니다. 모범 사례 및 조직 정책을 준수하기 위해 모니터링 AWS 리전 됩니다. AWS Control Tower 제어를 활성화하면 이러한 리전의 리소스가 보호됩니다.
- 비관리형: 비관리형 상태를 표시하는 리전은 AWS Control Tower에서 제어하거나 모니터링하지 않습니다. 이러한 AWS 리전 은 일반적으로 AWS Control Tower에서 적용하는 것과 동일한 거버넌스 정책을 준수하지 않습니다. 이러한 리전에서 리소스를 생성할 수 있지만 이러한 리소스는 AWS Control Tower 제어로 보호되지 않습니다.
- 거부됨: 거부된 리전은 AWS Control Tower에 의해 확실하게 차단됩니다. AWS Control Tower 환경 내에서는 이러한 AWS 리전에서 리소스를 프로비저닝할 수 없습니다.

요금

AWS Control Tower 사용에 따르는 추가 요금은 없습니다. AWS Control Tower에서 활성화한 AWS 서비스와 랜딩 존에서 사용하는 서비스에 대해서만 비용을 지불합니다. 예를 들어 Account Factory를 사용하여 계정을 프로비저닝하고 랜딩 존에서 추적되는 이벤트에 AWS CloudTrail 대해 Service Catalog 요금을 지불합니다. AWS Control Tower와 관련된 요금 및 비용에 대한 내용은 AWS Control Tower 요금을 참조하세요.

AWS Control Tower의 계정에서 임시 워크로드를 실행하는 경우 관련 비용이 증가할 수 있습니다 AWS Config. 자세한 내용은 AWS Config 요금을 참조하세요. 이러한 비용 관리에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 담당자에게 문의하십시오. 에서 AWS Control Tower를 AWS Config 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요를 사용하여 리소스 변경 사항 모니터링 AWS Config.

AWS Control Tower 외부에서 AWS CloudTrail 추적을 구현하는 경우 AWS Control Tower와 함께 사용할 수 있습니다. 그러나 AWS Control Tower에서 관리하는 추적도 옵트인하는 경우 중복 요금이 발생할 수 있습니다. 특정 요구 사항이 없는 한 외부 추적을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 랜딩 존 설정 또는 업데이트 중에 옵트인을 선택하면 AWS Control Tower가 관리 계정에서 조직 수준 CloudTrail 추적을 설정하고 활성화합니다. CloudTrail 비용 관리에 대한 자세한 내용은 CloudTrail 비용 관리를 참조하세요.

설정

AWS Control Tower 를 처음 사용하기 전에이 섹션의 단계에 따라 AWS 계정을 생성하고 AWS Control Tower 관리 계정을 보호합니다. 용 추가 설정 작업에 대한 자세한 내용은 섹션을 AWS Control Tower 참조하세요AWS Control Tower 시작하기.

에 가입 AWS

에 가입 AWS 계정

를 시작하려면이 AWS필요합니다 AWS 계정. 두 가지 방법으로 가입할 수 있습니다 AWS. 계정 구성 및 콘텐츠 저장 위치를 완벽하게 제어하거나 HIPAA 또는 FedRAMP와 같은 규제 워크로드가 있는 경우 가입 AWS (고급)을 사용합니다. 신규 사용자이고 이미 소유한 로그인을 사용하여에 로그인 AWS 하고에서 사전 구성된 기본값으로 AWS 환경을 생성하려면 에 가입을 AWS AWS 리전사용합니다.

Amazon Web Services(AWS)에 가입하면를 AWS포함한의 모든 서비스에 AWS 계정이 자동으로 등록됩니다 AWS Control Tower. AWS 계정이 이미 있는 경우 다음 작업으로 건너뜁니다. AWS 계정이 없는 경우 다음 절차에 따라 계정을 생성합니다.

다른 작업에 필요하므로 AWS 계정 번호를 기록해 둡니다.

> **계정 보안**
>
> AWS Organizations 설명서에서 AWS Control Tower 계정의 보안을 보호하는 모범 사례를 설정하는 방법에 대한 추가 지침을 확인할 수 있습니다.
>
> - 관리 계정의 모범 사례
> - 멤버 계정의 모범 사례

다음 단계

AWS Control Tower 시작하기

AWS Control Tower 시작하기

이 시작하기 절차는 AWS Control Tower 관리자를 위한 것입니다. AWS Control Tower 콘솔 또는 API를 사용하여 랜딩 존을 설정할 준비가 되었다면 이 절차를 따르세요.

현재 AWS 고객이지만 AWS Control Tower를 처음 사용하는 경우 진행하기 AWS Control Tower 랜딩 존 계획전에 이라는 섹션을 검토하는 것이 좋습니다.

주제

- AWS Control Tower 빠른 시작 설명서
- 사전 조건: 관리 계정에 대한 자동 시작 전 검사
- 제어 전용 환경 설정
- 콘솔에서 AWS Control Tower 시작하기
- API를 사용하여 AWS Control Tower 시작하기
- 다음 단계

AWS Control Tower 빠른 시작 설명서

를 처음 사용하는 경우이 섹션의 단계에 따라 AWS Control Tower를 빠르게 시작할 AWS수 있습니다. AWS Control Tower 환경을 즉시 사용자 지정하려면 2단계. 랜딩 존 구성 및 시작 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 Amazon CloudWatch AWS CloudTrail AWS Config, Amazon S3 및 Amazon VPC와 같은 유료 서비스를 설정합니다. 이러한 서비스를 사용할 경우 요금 페이지에 표시된 대로 비용이 발생할 수 있습니다. AWS 관리 콘솔에는 유료 서비스의 사용량과 발생한 비용이 표시됩니다. AWS Control Tower 자체는 추가 비용을 발생시키지 않습니다.

시작하기 전에

설정 프로세스를 시작하기 전에 해야 할 가장 중요한 결정은 홈 리전을 선택하는 것입니다. 홈 리전은 대부분의 워크로드를 실행하거나 대부분의 데이터를 저장할 AWS 리전입니다. AWS Control Tower 랜딩 존을 설정한 후에는 변경할 수 없습니다. 홈 리전을 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 랜딩 존 설정을 위한 관리 팁 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 기본적으로 AWS Control Tower는 계정이 현재 운영되고 있는 리전을 홈 리전으로 선택합니다. 현재 리전은 AWS Management Console 화면 오른쪽 상단에 표시됩니다.

빠른 시작 절차에서는 AWS Control Tower 환경의 리소스에 대한 기본값을 사용한다고 가정합니다. 이러한 선택 사항 중 대부분은 나중에 변경할 수 있습니다. 랜딩 존 구성에 대한 기대 사항 섹션에 몇 가지 일회성 선택 항목이 나열됩니다.

새 AWS 계정을 생성한 경우 AWS Control Tower를 설정하는 데 필요한 사전 조건을 자동으로 충족합니다. 다음 단계를 진행할 수 있습니다.

빠른 시작 단계

1. 관리자 사용자 자격 증명을 사용하여 AWS 관리 콘솔에 로그인합니다.
2. AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)로 이동합니다.
3. 원하는 홈 리전에서 작업하고 있는지 확인합니다.
4. AWS Control Tower 활성화를 선택합니다.
5. 콘솔의 지침에 따라 모든 기본값을 수락합니다. 집계자 계정 및 CloudTrail 관리자 계정에 대한 기존 계정을 선택하거나 새 계정을 생성합니다.
6. 선택 사항을 검토합니다. AWS Control Tower 활성화를 선택합니다.
7. AWS Control Tower에서 랜딩 존에 있는 모든 리소스를 설정하는 데에는 약 30분이 걸립니다.

환경을 사용자 지정하는 방법을 포함하여, AWS Control Tower를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 몇 가지 주제의 절차를 읽고 해당 절차를 수행하세요.

> **Note**
>
> 이 서비스를 처음 사용하는 고객인 경우 설정 문제가 발생하면 AWS Support에 문의하여 진단 지원을 받으세요.

사전 조건: 관리 계정에 대한 자동 시작 전 검사

AWS Control Tower가 랜딩 존을 설정하기 전에 계정에서 일련의 시작 전 검사가 자동으로 실행됩니다. 이러한 검사에 필요한 조치는 없습니다. 이를 통해 관리 계정이 랜딩 존을 설정하는 변경에 대한 준

비가 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 다음은 랜딩 존을 설정하기 전에 AWS Control Tower가 실행하는 검사입니다.

- 에 대한 기존 서비스 제한은 AWS Control Tower를 시작하기에 충분 AWS 계정 해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제한 사항 및 할당량 단원을 참조하십시오.
- 는 다음 AWS 서비스를 구독해야 AWS 계정 합니다.
  - Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)
  - Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)
  - Amazon SNS
  - Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)
  - AWS CloudFormation
  - AWS CloudTrail
  - Amazon CloudWatch
  - AWS Config
  - AWS Identity and Access Management (IAM)
  - AWS Lambda

> **Note**
>
> 기본적으로 모든 계정은 이러한 서비스를 구독합니다.

AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 고객에 대한 고려 사항

- AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center)가 이미 설정된 경우 AWS Control Tower 홈 리전은 IAM Identity Center 리전과 동일해야 합니다. 그러나 IAM Identity Center가 미국 동부(버지니아 북부) 리전(us-east-1)에 설정된 경우 AWS Control Tower는 선택한 홈 리전에 관계없이 해당 인스턴스를 사용합니다.
- IAM Identity Center는 조직의 관리 계정에만 설치할 수 있습니다.
- 선택한 ID 소스에 따라 IAM Identity Center 디렉터리에 세 가지 옵션이 적용됩니다.
  - IAM Identity Center User Store: AWS Control Tower가 IAM Identity Center로 설정된 경우 AWS Control Tower는 IAM Identity Center 디렉터리에 그룹을 생성하고 선택한 사용자에 대해 멤버 계정에 대한 액세스를 이러한 그룹에 프로비저닝합니다.

- Active Directory: AWS Control Tower용 IAM Identity Center가 Active Directory로 설정된 경우 AWS Control Tower는 IAM Identity Center 디렉터리를 관리하지 않습니다. 새 AWS 계정에 사용자 또는 그룹을 할당하지 않습니다.
- 외부 ID 제공업체: AWS Control Tower용 IAM Identity Center가 외부 ID 제공업체(idP)로 설정된 경우 AWS Control Tower는 IAM Identity Center 디렉터리에 그룹을 생성하고 선택한 사용자에 대해 멤버 계정에 대한 액세스를 이러한 그룹에 프로비저닝합니다. 계정 생성 중에 Account Factory의 외부 IdP에서 기존 사용자를 지정할 수 있으며, AWS Control Tower는 IAM Identity Center와 외부 IdP 간에 동일한 이름의 사용자를 동기화할 때 새로 제공된 계정에 대한 액세스 권한을 이 사용자에게 부여합니다. AWS Control Tower의 기본 그룹 이름과 일치하도록 외부 IdP에 그룹을 생성할 수도 있습니다. 이러한 그룹에 사용자를 할당하면 이러한 사용자는 등록된 계정에 액세스할 수 있습니다.

IAM Identity Center 및 AWS Control Tower 작업에 대한 자세한 내용은 IAM Identity Center 계정 및 AWS Control Tower에 대해 알아야 할 사항 섹션을 참조하세요.

AWS Config 및 AWS CloudTrail 고객에 대한 고려 사항

- 는 조직 관리 계정에서 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화할 수 AWS 계정 없습니다 AWS Config. 신뢰할 수 있는 액세스를 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화하거나 비활성화하는 방법에 대한 AWS Organizations 설명서를 참조하세요.
- AWS Control Tower에 등록하려는 기존 계정에 기존 AWS Config 레코더, 전송 채널 또는 집계 설정이 있는 경우 랜딩 존이 설정된 후 계정 등록을 시작하기 전에 이러한 구성을 수정하거나 제거해야 합니다. 이 사전 확인은 랜딩 존을 시작하는 동안 AWS Control Tower 관리 계정에 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록 단원을 참조하십시오.
- AWS Control Tower의 계정에서 임시 워크로드를 실행하는 경우 AWS Config와 관련된 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 비용 관리에 대한 구체적인 내용은 AWS 계정 담당자에게 문의하세요.
- AWS Control Tower에 계정을 등록하면 AWS Control Tower 조직의 AWS CloudTrail 추적에 따라 계정이 관리됩니다. 해당 계정에 기존에 배포된 CloudTrail 추적이 있는 경우 AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 계정에 대한 기존 추적을 삭제하지 않으면 중복 요금이 부과될 수 있습니다. 조직 수준 추적 및 AWS Control Tower에 대한 자세한 내용은 요금 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 시작할 때 AWS Control Tower에서 관리하는 모든 리전에 대해 관리 계정에서 AWS 보안 토큰 서비스(STS) 엔드포인트를 활성화해야 합니다. 그러지 않으면 중간에 구성 프로세스에서 시작이 실패할 수 있습니다.

제어 전용 환경 설정

AWS Control Tower 랜딩 존 4.0을 사용하면 이제 전체 랜딩 존을 구현하지 않고도 제어 전용 환경을 생성할 수 있습니다. 이 배포 옵션은 설정된 AWS Organizations 설정이 있고 AWS Control Tower Control Catalog를 통해 관리형 제어를 채택하는 데 집중하려는 고객을 위해 설계되었습니다.

주제

- 시작하기
- AWS Config 고려 사항
- 구현 프로세스
- 중요 정보

시작하기

먼저 홈 페이지에서 AWS Control Tower Control Catalog를 검토하여 사용 가능한 관리형 제어, 관련 규정 준수 프레임워크 및 제어 메타데이터를 이해합니다. AWS Control Tower에서이 환경을 활성화하려면 기존 환경이 있고 콘솔에서 AWS 관리형 제어를 활성화하려는 경우를 선택합니다. 그런 다음 홈 리전을 확인하고 선택적으로 추가 관리 리전을 선택합니다. 설정 중에 자동 계정 등록을 활성화하여 계정이 OU 간에 이동할 때 상위 조직 단위(OU)에서 제어 및 구성을 자동으로 상속하도록 할 수 OUs.

AWS Config 고려 사항

초기 설정 AWS Config 중에 또는 필요에 따라 나중에를 활성화할 수 있습니다. AWS Config 환경에서 탐지 제어를 사용하려는 경우가 필요합니다. 활성화를 선택한 경우 구성 및 규정 준수 데이터를 수집할 집계자 계정을 지정 AWS Config해야 합니다. 설정 중에 기존 계정을 선택하거나 새 계정을 생성할 수 있습니다. 추가 옵션에는 AWS KMS 키 암호화 구성 및 레코딩에 대한 Amazon S3 로그 보존 기간 지정이 포함됩니다.

구현 프로세스

없이 진행하면 Control Catalog 내에서 예방 및 사전 예방적 제어를 즉시 수행할 수 AWS Config있습니다.

그러나 첫 번째 탐지 제어를 활성화할 준비가 되면 대상 OU에서 활성화된 새를 통해 AWS Config 기록을 `ConfigBaseline` 활성화해야 합니다. OUs 이는 OU당 일회성 설정 프로세스이며 AWS 리전별 OU당 계정 수 및 계정당 리소스에 따라 AWS Config 요금이 발생합니다.

중요 정보

AWS Control Tower 환경을 생성하면와 신뢰할 수 있는 관계를 구축하여 예방 제어를 위한 드리프트 감지를 AWS Organizations활성화하고 계정 및 OU 변경 사항을 추적할 수 있습니다. 설정 중에 AWS Control Tower는 관리형 제어 환경의 기반 역할을 하는 랜딩 존 구성을 생성합니다.

APIs하세요API를 사용하여 AWS Control Tower 시작하기. 이제 매니페스트 필드는 랜딩 존 4.0에서 선택 사항입니다.

콘솔에서 AWS Control Tower 시작하기

이 시작하기 절차는 AWS Control Tower 관리자를 위한 것입니다. AWS Control Tower 콘솔을 사용하여 랜딩 존을 설정할 준비가 되면 이 절차를 따르세요. 이 절차를 완료하는 데는 약 30분 정도 소요됩니다. 이 절차에는 몇 가지 사전 조건과 세 가지 주요 단계가 필요합니다.

현재 AWS 고객이지만 AWS Control Tower를 처음 사용하는 경우 진행하기 AWS Control Tower 랜딩 존 계획전에 이라는 섹션을 검토하는 것이 좋습니다.

주제

- 랜딩 존 구성에 대한 기대 사항
- 1단계: 공유 계정 이메일 주소 생성
- 2단계. 랜딩 존 구성 및 시작
- 3단계. 랜딩 존 검토 및 설정

랜딩 존 구성에 대한 기대 사항

AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하는 프로세스에는 여러 단계가 있습니다. AWS Control Tower 랜딩 존의 특정 측면을 구성할 수 있습니다. 설정 후에는 다른 선택을 변경할 수 없습니다.

설정 중 구성할 주요 항목

- 설정 중에 최상위 OU 이름을 선택할 수 있으며 랜딩 존을 설정한 후 OU 이름을 변경할 수도 있습니다. 기본적으로 최상위 OU의 이름은 보안 및 샌드박스입니다. 자세한 내용은 Well-Architected 환경 설정 지침 단원을 참조하십시오.
- 설정 중에 기본적으로 CloudTrail 관리자 및 집계자 계정이라고 하는 AWS Control Tower가 생성하는 공유 계정의 사용자 지정 이름을 선택할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 4.0 이전의 랜딩 존 버전에서는 이러한 계정의 이름이 기본적으로 "Log Archive" 및 "Audit"로 지정됩니다. 이전 버전을 사용하는 고객은 여전히 원래 이름을 볼 수 있습니다.

- 설정 중에 AWS Control Tower가 감사 및 로그 아카이브 AWS 계정으로 사용할 기존 계정을 선택적으로 지정할 수 있습니다. 기존 AWS 계정을 지정하려는 경우 해당 계정에 기존 AWS Config 리소스가 있는 경우 AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 기존 AWS Config 리소스를 삭제해야 합니다. (이는 일회성 선택입니다.)
- 를 처음 설정하거나 랜딩 존 버전 3.0으로 업그레이드하는 경우 AWS Control Tower가 조직에 대한 조직 수준 AWS CloudTrail 추적을 설정하도록 허용할지 또는 AWS Control Tower에서 관리하고 자체 CloudTrail 추적을 관리하는 추적을 옵트아웃할지 선택할 수 있습니다. 랜딩 존을 업데이트할 때마다 AWS Control Tower에서 관리하는 조직 수준 추적을 옵트아웃하거나 옵트아웃할 수 있습니다.
- 랜딩 존을 설정하거나 업데이트할 때 Amazon S3 로그 버킷 및 로그 액세스 버킷에 대한 사용자 지정 보존 정책을 선택적으로 설정할 수 있습니다.
- 선택적으로 AWS Control Tower 콘솔에서 사용자 지정 멤버 계정을 프로비저닝하는 데 사용할 이전에 정의된 블루프린트를 지정할 수 있습니다. 블루프린트를 사용할 수 없는 경우 나중에 계정을 사용자 지정할 수 있습니다. Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정 섹션을 참조하세요.

실행 취소할 수 없는 구성 선택 사항

- 랜딩 존을 설정한 후에는 홈 리전을 변경할 수 없습니다.
- VPC로 Account Factory 계정을 프로비저닝하는 경우 VPC CIDR을 생성한 후에는 변경할 수 없습니다.

1단계: 공유 계정 이메일 주소 생성

새에서 랜딩 존을 설정하는 경우 섹션을 AWS 계정참조하세요설정.

- 새 공유 계정으로 랜딩 존을 설정하려면 AWS Control Tower에 아직와 연결되지 않은 두 개의 고유한 이메일 주소가 필요합니다 AWS 계정. 이러한 각 이메일 주소는 AWS Control Tower와 관련된 특정 작업을 수행할 엔터프라이즈의 다양한 사용자를 위한 공동 작업 받은 편지함인 공유 이메일 계정의 역할을 합니다.
- AWS Control Tower를 처음 설정하고 기존 보안 및 로그 아카이브 계정을 AWS Control Tower로 가져오는 경우 기존 AWS 계정의 현재 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.

이메일 주소는 다음에 필요합니다.

- 감사 계정 – 이 계정은 AWS Control Tower에서 사용 가능한 감사 정보에 액세스해야 하는 사용자 팀에게 적합합니다. 이 계정을 환경의 프로그래밍 방식 감사를 수행하여 규정 준수를 위해 감사하는 데 도움이 되는 타사 도구의 액세스 지점으로 사용할 수도 있습니다.
- 로그 아카이브 계정 – 이 계정은 랜딩 존의 등록된 OU 내에 있는 등록된 모든 계정의 모든 로깅 정보에 액세스해야 하는 사용자 팀에게 적합합니다.

이러한 계정은 랜딩 존을 생성할 때 보안 OU에 설정됩니다. 이러한 계정에서 작업을 수행할 때는 적절한 범위의 권한이 있는 IAM Identity Center 사용자를 사용하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> 기존 AWS 계정을 감사 및 로그 아카이브 계정으로 지정하는 경우 기존 계정은 몇 가지 사전 시작 검사를 통과하여 AWS Control Tower 요구 사항과 충돌하는 리소스가 없는지 확인해야 합니다. 이러한 확인에 실패하면 랜딩 존 설정이 실패할 수 있습니다. 특히 계정에는 기존 AWS Config 리소스가 없어야 합니다. 자세한 내용은 기존 보안 또는 로깅 계정을 가져올 때의 고려 사항 단원을 참조하십시오.

명확성을 기하기 위해 이 사용 설명서는 항상 기본 이름인 로그 아카이브 및 감사로 공유 계정을 참조합니다. 이 문서를 읽을 때 사용자 지정을 선택한 경우 처음에 이러한 계정에 제공한 사용자 지정 이름을 대체해야 합니다. 계정 세부 정보 페이지에서 사용자 지정 이름으로 계정을 볼 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS 다중 계정 전략에 맞게 일부 AWS Control Tower 조직 단위(OUs)의 기본 이름에 대한 용어를 변경하고 있습니다. 이러한 이름의 명확성을 개선하기 위해 전환 중에 일부 불일치가 발생할 수 있습니다. 보안 OU는 이전에 코어 OU라고 불렸습니다. 샌드박스 OU는 이전에는 사용자 지정 OU라고 불렸습니다.

2단계. 랜딩 존 구성 및 시작

AWS Control Tower 랜딩 존을 시작하기 전에 가장 적절한 홈 리전을 결정합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 설정을 위한 관리 팁 단원을 참조하십시오.

> **Important**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존을 배포한 후 홈 리전을 변경하려면 서비스 해제와 AWS Support의 지원이 필요합니다. 이 방법은 권장되지 않습니다.

AWS CLI 에서를 사용하여 랜딩 존을 구성하고 시작하는 방법을 알아봅니다API를 사용하여 AWS Control Tower 시작하기.

콘솔에서 랜딩 존을 구성하고 시작하려면 다음 일련의 단계를 수행합니다.

준비: AWS Control Tower 콘솔로 이동

1. 웹 브라우저를 열고 AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)로 이동합니다.
2. 콘솔에서 AWS Control Tower에 대해 원하는 홈 리전에서 작업하고 있는지 확인합니다. 그런 다음 랜딩 존 설정을 선택합니다.

2a단계. AWS 리전 검토 및 선택

홈 AWS 리전에 대해 선택한 리전을 올바르게 지정했는지 확인합니다. AWS Control Tower를 배포한 후에는 홈 리전을 변경할 수 없습니다.

설정 프로세스의이 섹션에서는 필요한 AWS 리전을 추가할 수 있습니다. 필요한 경우 나중에 리전을 더 추가할 수 있으며 거버넌스에서 리전을 제거할 수 있습니다.

관리할 추가 AWS 리전을 선택하려면

1. 패널에는 현재 리전 선택 항목이 표시됩니다. 드롭다운 메뉴를 열어 거버넌스에 사용할 수 있는 추가 리전 목록을 확인합니다.
2. AWS Control Tower에서 거버넌스에 적용하려면 각 리전 옆의 확인란을 선택합니다. 홈 리전 선택은 편집할 수 없습니다.

특정 리전에 대한 액세스 거부

특정 AWS 리전의 AWS 리소스 및 워크로드에 대한 액세스를 거부하려면 리전 거부 제어 섹션에서 활성화됨을 선택합니다. 기본적으로 이 제어의 설정은 활성화되지 않음입니다.

2b단계. 조직 단위(OU) 구성

이러한 OU의 기본 이름을 수락하면 설정을 계속하기 위해 수행할 작업이 없습니다. OU의 이름을 변경하려면 양식 필드에 새 이름을 직접 입력합니다.

- 기본 OU - AWS Control Tower는 처음에 보안 OU로 명명된 기본 OU를 사용합니다. OU 세부 정보 페이지에서 초기 설정 중 및 이후 이 OU의 이름을 변경할 수 있습니다. 이 보안 OU에는 기본적으로 로그 아카이브 계정과 감사 계정이라고 하는 두 개의 공유 계정이 포함되어 있습니다.
- 추가 OU - AWS Control Tower는 하나 이상의 추가 OU를 설정할 수 있습니다. 보안 OU 외에 랜딩 존에 하나 이상의 추가 OU를 프로비저닝하는 것이 좋습니다. 이 추가 OU가 개발 프로젝트용인 경우 Well-Architected 환경 설정 지침에 나와 있는 대로 샌드박스 OU라는 이름을 지정하는 것이 좋습니다. 기존 OU가 이미 있는 경우 AWS Control Tower에서 추가 OU 설정을 건너뛰는 옵션이 표시될 AWS Organizations수 있습니다.

2c단계. 공유 계정, 로깅 및 암호화 구성

설정 프로세스의 이 섹션에서는 공유 AWS Control Tower 계정의 이름에 대한 기본 선택을 패널에 표시합니다. 이러한 계정은 랜딩 존의 필수 요소입니다. 이러한 공유 계정을 이동하거나 삭제하지 마세요. 설정 중에 감사 및 로그 아카이브 계정의 사용자 지정 이름을 선택할 수 있습니다. 또는 기존 AWS 계정을 공유 계정으로 지정하는 일회성 옵션이 있습니다.

로그 아카이브 및 감사 계정에 고유한 이메일 주소를 제공해야 하며, 이전에 관리 계정에 제공한 이메일 주소를 확인할 수 있습니다. 편집 가능 기본값을 변경하려면 편집 버튼을 선택합니다.

공유 계정 정보

- 관리 계정 - AWS Control Tower 관리 계정은 루트 수준의 일부입니다. 관리 계정은 AWS Control Tower 결제를 허용합니다. 계정에는 랜딩 존에 대한 관리자 권한도 있습니다. AWS Control Tower에서 결제 및 관리자 권한에 대해 별도의 계정을 생성할 수 없습니다.

  관리 계정에 표시된 이메일 주소는 이 설정 단계에서 편집할 수 없습니다. 확인으로 표시되므로 계정이 여러 개인 경우 올바른 관리 계정을 편집하고 있는지 확인할 수 있습니다.
- 두 개의 공유 계정 - 이 두 계정의 사용자 지정 이름을 선택하거나 자체 계정을 가져올 수 있으며, 새 계정이든 기존 계정이든 각 계정에 고유한 이메일 주소를 제공해야 합니다. AWS Control Tower에서 새 공유 계정을 생성하도록 선택한 경우 이메일 주소에 연결된 AWS 계정이 없어야 합니다.

공유 계정을 구성하려면 요청된 정보를 입력합니다.

1. 콘솔에서 처음에 로그 아카이브 계정이라고 하는 계정의 이름을 입력합니다. 많은 고객이 이 계정의 기본 이름을 유지하기로 결정합니다.
2. 이 계정의 고유한 이메일 주소를 입력합니다.
3. 처음에 감사 계정이라고 하는 계정의 이름을 입력합니다. 많은 고객이 이를 보안 계정이라고 부릅니다.
4. 이 계정의 고유한 이메일 주소를 입력합니다.

선택적으로 로그 보존 구성

이 설정 단계에서는 AWS Control Tower에 로그를 저장하는 Amazon S3 버킷에 대한 AWS CloudTrail 로그 보존 정책을 최대 15년까지 일 또는 년 단위로 사용자 지정할 수 있습니다. 로그 보존을 사용자 지정하지 않도록 선택하면 기본 설정은 표준 계정 로깅의 경우 1년, 액세스 로깅의 경우 10년입니다. 이 기능은 랜딩 존을 업데이트하거나 재설정할 때도 사용할 수 있습니다.

선택적으로 자체 관리 AWS 계정 액세스

AWS Control Tower가 (IAM)로 AWS 계정 AWS Identity and Access Management 액세스를 설정할지 아니면 직접 설정하고 사용자 지정할 수 있는 AWS IAM Identity Center 사용자, 역할 및 권한 또는 IAM Identity Center를 통해 여러 계정에 대한 직접 계정 페더레이션 또는 페더레이션을 위한 외부 IdP와 같은 다른 방법을 사용하여 AWS 계정 액세스를 자체 관리할지 여부를 선택할 수 있습니다. IdP 나중에 이 선택을 변경할 수 있습니다.

기본적으로 AWS Control Tower는 여러 계정을 사용하여 AWS 환경 구성에 정의된 모범 사례 지침에 따라 랜딩 존에 대한 AWS IAM Identity Center를 설정합니다. 대부분의 고객은 기본값을 선택합니다.

특정 산업 또는 국가의 규제 준수를 위해 또는 AWS IAM Identity Center를 사용할 수 없는 AWS 리전에서 대체 액세스 방법이 필요한 경우가 있습니다.

계정 수준에서 ID 공급자 선택은 지원되지 않습니다. 이 옵션은 랜딩 존 전체에만 적용됩니다.

자세한 내용은 IAM Identity Center 지침 단원을 참조하십시오.

선택적으로 AWS CloudTrail 추적 구성

모범 사례로 로깅을 설정하는 것이 좋습니다. AWS Control Tower가 조직 수준 CloudTrail 추적을 설정하고 사용자를 위해 관리하도록 허용하려면 옵트인을 선택합니다. 자체 CloudTrail 추적 또는 타사 로깅 도구를 사용하여 로깅을 관리하려면 옵트아웃을 선택합니다. 콘솔에서 요청 시 선택을 확인합니다. 랜딩 존을 업데이트할 때 선택을 변경하고 조직 수준 추적을 옵트인투하거나 옵트아웃할 수 있습니다.

조직 수준 및 계정 수준 추적을 포함하여 언제든지 자체 CloudTrail 추적을 설정하고 관리할 수 있습니다. 중복 CloudTrail 추적을 설정한 경우 CloudTrail 이벤트가 로깅될 때 중복 비용이 발생할 수 있습니다.

선택적으로 구성 AWS KMS keys

AWS KMS 암호화 키로 리소스를 암호화하고 복호화하려면 확인란을 선택합니다. 기존 키가 있는 경우 드롭다운 메뉴에 표시된 식별자에서 키를 선택할 수 있습니다. 키 생성을 선택하여 새 키를 생성할 수 있습니다. 랜딩 존을 업데이트할 때마다 KMS 키를 추가하거나 변경할 수 있습니다.

랜딩 존 설정을 선택하면 AWS Control Tower가 사전 확인을 수행하여 KMS 키를 검증합니다. 키는 다음 요구 사항도 충족해야 합니다.

- 활성화됨
- 대칭
- 다중 리전 키가 아님
- 정책에 추가된 올바른 권한이 있음
- 키가 관리 계정에 있음

키가 이러한 요구 사항을 충족하지 않으면 오류 배너가 표시될 수 있습니다. 이 경우 다른 키를 선택하거나 키를 생성합니다. 다음 섹션에 설명된 대로 키의 권한 정책을 편집해야 합니다.

KMS 키 정책 업데이트

KMS 키 정책을 업데이트하려면 먼저 KMS 키를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 키 정책 생성을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 KMS 키를 사용하려면 AWS Config 및에 필요한 최소 권한을 추가하여 기본 KMS 키 정책을 업데이트해야 합니다 AWS CloudTrail. 모범 사례로 모든 정책에 최소 필수 권한을 포함하는 것이 좋습니다. KMS 키 정책을 업데이트할 때 단일 JSON 문 또는 줄별로 그룹으로 권한을 추가할 수 있습니다.

이 절차에서는 AWS Config 및 CloudTrail이 AWS KMS 암호화에 사용할 수 있도록 허용하는 정책 설명을 추가하여 AWS KMS 콘솔에서 기본 KMS 키 정책을 업데이트하는 방법을 설명합니다. 정책 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- **YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID** - AWS Control Tower를 설정할 관리 계정의 ID입니다.
- **YOUR-HOME-REGION** - AWS Control Tower를 설정할 때 선택할 홈 리전입니다.
- **YOUR-KMS-KEY-ID** - 정책에 사용할 KMS 키 ID입니다.
- **PARTITION** - , `aws`, `aws-us-gov` `aws-cn`또는와 같이 AWS Control Tower를 설정한 AWS 리전의 파티션입니다`aws-eusc`.

KMS 키 정책 업데이트

1. 에서 AWS KMS 콘솔을 엽니다. https://console.aws.amazon.com/kms
2. 탐색 창에서 고객 관리형 키를 선택합니다.
3. 테이블에서 편집할 키를 선택합니다.
4. 키 정책 탭에서 키 정책을 볼 수 있는지 확인합니다. 키 정책을 볼 수 없는 경우 정책 보기로 전환을 선택합니다.
5. 편집을 선택하고 AWS Config 및 CloudTrail에 대한 다음 정책 설명을 추가하여 기본 KMS 키 정책을 업데이트합니다.

   AWS Config 정책 설명

```
{
    "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
```

```
    "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID"
}
```

CloudTrail 정책 설명

```
{
    "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:PARTITION:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail"
        },
        "StringLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
 "arn:PARTITION:cloudtrail:*:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*"
        }
    }
}
```

6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

KMS 키 정책 예제

다음 예제 정책은 AWS Config 및 CloudTrail에 최소 필수 권한을 부여하는 정책 설명을 추가한 후 KMS 키 정책이 어떻게 보일 수 있는지 보여줍니다. 예제 정책에는 기본 KMS 키 정책이 포함되지 않습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "CustomKMSPolicy",
    "Statement": [
```

```
        {
        ... YOUR-EXISTING-POLICIES ...
        },
        {
            "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "config.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID"
        },
        {
            "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:Decrypt"
              ],
            "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:PARTITION:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail"
                },
                "StringLike": {
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
 "arn:PARTITION:cloudtrail:*:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

다른 예제 정책을 보려면 다음 페이지를 참조하세요.

- AWS CloudTrail 사용 설명서 에서 암호화 권한 부여.
- AWS Config 개발자 가이드의 서비스 연결 RolesS3 버킷을 제공할 때 KMS 키에 필요한 권한.

> 공격자로부터 보호
>
> 정책에 특정 조건을 추가하면 혼동된 대리자 공격이라고 하는 특정 유형의 공격을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 공격은 한 엔터티가 더 많은 권한을 가진 엔터티에게 교차 서비스 가장과 같은 작업을 수행하도록 강요할 때 발생합니다. 정책 조건에 대한 일반적인 내용은 정책에서 조건 지정 섹션을 참조하세요.

AWS Key Management Service (AWS KMS)를 사용하면 다중 리전 KMS 키와 비대칭 키를 생성할 수 있지만 AWS Control Tower는 다중 리전 키 또는 비대칭 키를 지원하지 않습니다. AWS Control Tower는 기존 키에 대한 사전 확인을 수행합니다. 다중 리전 키 또는 비대칭 키를 선택하면 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 AWS Control Tower 리소스와 함께 사용할 다른 키를 생성합니다.

에 대한 자세한 내용은 개발자 안내서를 AWS KMS참조하세요. AWS KMS

AWS Control Tower의 고객 데이터는 기본적으로 SSE-S3를 사용하여 저장 시 암호화됩니다.

선택적으로 자동 계정 등록 구성

설정 중 또는 이후에 이 기능을 활성화하면, 등록된 두 OU 간에 이동하거나 AWS Control Tower 환경으로 처음 이동한 계정에 더 이상 상속 드리프트 상태가 표시되지 않습니다. 계정은 새 OU에서 활성화된 기준 및 제어를 자동으로 상속합니다. 이전 OU의 제어 및 기준이 제거됩니다.

설정 후 언제든지 자동 등록을 옵트인하려면 랜딩 존 설정 페이지로 이동하여 랜딩 존 업데이트를 선택하거나 AWS Control Tower `UpdateLandingZone` API를 직접적으로 호출합니다.

AWS Organizations API 또는 AWS Control Tower 콘솔을 사용하여 OUs 간에 계정을 이동할 수 있습니다. 등록된 OU 외부로 계정을 이동하면 AWS Control Tower는 배포된 모든 기준 및 제어를 자동으로 제거합니다. 이에 따라 기본적으로 AWS Control Tower에서 계정 등록이 취소됩니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존의 초기 설정 후 자동 등록 기능을 활성화하도록 선택한 경우 AWS Control Tower는 자동 등록 기능이 활성화되기 전에 OU 간에 계정을 이동시켜 발생한 상속 드리프트를 소급하여 해결하지 않습니다. 자동 드리프트 해결은 이 설정을 활성화한 후 이동된 계정에 적용됩니다.

선택적으로 사용자 지정 멤버 계정 구성 및 생성

계정 생성 워크플로에 따라 멤버 계정을 추가할 때 AWS Control Tower 콘솔에서 사용자 지정 멤버 계정을 프로비저닝하는 데 사용할 이전에 정의된 블루프린트를 선택적으로 지정할 수 있습니다. 블루프린트를 사용할 수 없는 경우 나중에 계정을 사용자 지정할 수 있습니다. Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정 섹션을 참조하세요.

3단계. 랜딩 존 검토 및 설정

설정의 다음 섹션에서는 AWS Control Tower가 랜딩 존에 필요한 권한을 보여줍니다. 확인란을 선택하여 각 주제를 확장합니다. 여러 계정에 영향을 미칠 수 있는 이러한 권한에 동의하고 전체 서비스 약관에 동의하라는 메시지가 표시됩니다.

마무리하려면

1. 콘솔에서 서비스 권한을 검토하고 준비가 되면 AWS Control Tower가 AWS 리소스를 관리하고 사용자를 대신하여 규칙을 적용하는 데 사용할 권한을 이해함을 선택합니다.
2. 선택을 완료하고 시작을 초기화하려면 랜딩 존 설정을 선택합니다.

이 일련의 단계는 랜딩 존을 설정하는 프로세스를 시작하며, 완료하는 데 약 30분이 걸릴 수 있습니다. 설정 중에 AWS Control Tower는 루트 수준, 보안 OU 및 공유 계정을 생성합니다. 다른 AWS 리소스가 생성, 수정 또는 삭제됩니다.

> **SNS 구독 확인**
>
> 감사 계정에 제공한 이메일 주소는 AWS Control Tower에서 지원하는 모든 AWS 리전에서 AWS 알림 - 구독 확인 이메일을 받게 됩니다. 감사 계정에서 규정 준수 이메일을 수신하려면 AWS Control Tower에서 지원하는 각 AWS 리전의 각 이메일 내에서 구독 확인 링크를 선택해야 합니다.

API를 사용하여 AWS Control Tower 시작하기

이 시작하기 절차는 AWS Control Tower 관리자를 위한 것입니다. 이 절차에는 몇 가지 사전 요구 사항이 필요하며 두 가지 주요 단계가 포함됩니다.

이 절차에서는 AWS Control Tower 및 기타 AWS 서비스의 APIs를 사용하여 랜딩 존을 구성하고 시작합니다. 이러한 APIs를 사용하면 CloudFormation 콘솔 또는를 통해 프로그래밍 방식으로 AWS Control Tower 환경을 생성할 수 있습니다 AWS CLI.

AWS Control Tower 랜딩 존을 시작하기 전에 다음 사전 필수 작업을 수행합니다.

- 가장 적합한 홈 리전을 결정합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 설정을 위한 관리 팁 단원을 참조하세요.
- 사전 조건: 관리 계정에 대한 자동 시작 전 검사 항목을 검토하여 관리 계정이 랜딩 존을 설정하는 변경 사항에 대비했는지 확인하는 자동 시작 전 검사에 대해 알아봅니다.

주제

- API 사용한 랜딩 존 구성에 대한 기대 사항
- 1단계: 랜딩 존 구성
- 2단계: AWS Control Tower APIs를 사용하여 랜딩 존 시작
- 랜딩 존 식별
- 랜딩 존 업데이트
- 드리프트를 해결하려면 랜딩 존을 재설정하세요.
- 랜딩 존 매니페스트 파일의 세부 정보 보기
- 랜딩 존 작업 상태 보기
- 예제: API만 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존 설정
- 랜딩 존 스키마
- 를 사용하여 랜딩 존 시작 CloudFormation

API 사용한 랜딩 존 구성에 대한 기대 사항

AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하는 프로세스에는 여러 단계가 있습니다. AWS Control Tower 랜딩 존의 특정 측면을 구성할 수 있습니다. 설정 후에는 다른 선택을 변경할 수 없습니다.

설정 중 구성할 주요 항목

- 설정 중에 기본 OU 이름을 선택할 수 있으며 랜딩 존을 설정한 후 OU 이름을 변경할 수도 있습니다. 기본적으로 기본 OU의 이름은 보안 및 샌드박스입니다. 자세한 내용은 Well-Architected 환경 설정 지침 단원을 참조하세요.
- 설정 중에 AWS Control Tower가 생성하는 공유 계정의 사용자 지정 이름을 기본적으로 로그 아카이브 및 감사라고 선택할 수 있지만 설정 후에는 이러한 이름을 변경할 수 없습니다. (이는 일회성 선택입니다.)
- APIs를 사용하여 설정하는 동안 AWS Control Tower가 감사 및 로그 아카이브 AWS 계정으로 사용할 기존 계정을 지정해야 합니다. 기존 AWS 계정을 지정하려면 해당 계정에 기존 AWS Config 리소스가 있는 경우 AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 기존 AWS Config 리소스를 삭제하거나 수정해야 합니다. (이는 일회성 선택입니다.)
- 를 처음 설정하거나 랜딩 존 버전 3.0으로 업그레이드하는 경우 AWS Control Tower가 조직의 조직 수준 AWS CloudTrail 추적을 설정하도록 허용할지 또는 AWS Control Tower에서 관리하고 자체 CloudTrail 추적을 관리하는 추적을 옵트아웃할지 선택할 수 있습니다. 랜딩 존을 업데이트할 때마다 AWS Control Tower에서 관리하는 조직 수준 추적을 옵트아웃하거나 옵트아웃할 수 있습니다.
- 랜딩 존을 설정하거나 업데이트할 때 Amazon S3 로그 버킷 및 로그 액세스 버킷에 대한 사용자 지정 보존 정책을 선택적으로 설정할 수 있습니다.

실행 취소할 수 없는 구성 선택 사항

- 랜딩 존을 설정한 후에는 홈 리전을 변경할 수 없습니다.
- VPC로 계정을 프로비저닝하는 경우 VPC CIDR이 생성된 후에는 변경할 수 없습니다.

다음 섹션에서는 설정 사전 조건과 단계를 설명 및 주의 사항과 함께 자세히 설명합니다. 추가 코드 예제는 예제: API만 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존 설정 섹션을 참조하세요.

1단계: 랜딩 존 구성

AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하는 프로세스에는 여러 단계가 있습니다. AWS Control Tower 랜딩 존의 특정 측면은 구성 가능하지만 설정 후에는 다른 선택 사항을 변경할 수 없습니다. 랜딩 존을 시작하기 전에 이러한 중요한 고려 사항에 대해 자세히 알아보려면 랜딩 존 구성에 대한 기대치를 검토하세요.

AWS Control Tower 랜딩 존 APIs를 사용하기 전에 먼저 다른 AWS 서비스의 APIs 호출하여 시작 전에 랜딩 존을 구성해야 합니다. 프로세스에는 세 가지 주요 단계가 있습니다.

1. 새 AWS Organizations 조직 생성
2. 서비스 통합 계정 설정
3. 및 랜딩 존 API를 직접적으로 호출하는 데 필요한 권한을 가진 IAM 역할 또는 IAM Identity Center 사용자 생성.

1단계. 랜딩 존을 포함할 조직을 생성합니다.

AWS Organizations `CreateOrganization` API를 호출하고 모든 기능을 활성화하여 기본 OU를 생성합니다. 또한 AWS Control Tower는 지정된 보안 OU를 생성할 것을 권장합니다. 이 보안 OU에는 모든 서비스 통합 계정이 포함되어야 합니다. 로그 아카이브 계정과 이전 랜딩 존 버전의 감사 계정입니다.

```
aws organizations create-organization --feature-set ALL
```

AWS Control Tower는 하나 이상의 추가 OU를 설정할 수 있습니다. 보안 OU 외에 랜딩 존에 하나 이상의 추가 OU를 프로비저닝하는 것이 좋습니다. 이 추가 OU가 개발 프로젝트용인 경우 AWS Control Tower 랜딩 존의 AWS 다중 계정 전략에 명시된 대로 샌드박스 OU라는 이름을 지정하는 것이 좋습니다.

2단계. 필요한 경우 서비스 통합 계정을 프로비저닝합니다.

랜딩 존을 설정하기 위해 AWS Control Tower를 사용하면 고객이 AWS 서비스 통합을 구성할 수 있습니다. 이러한 각 서비스 통합에는 하나 이상의 서비스 통합 중앙 계정이 필요할 수 있습니다. 랜딩 존 APIs 사용하여 AWS Control Tower를 처음 설정하는 경우 활성화된 각 AWS 서비스 통합에 대한 중앙 통합 계정을 제공해야 합니다. AWS Control Tower 콘솔 또는 AWS Organizations APIs. 이러한 서비스 통합 계정이 조직의 루트 수준에 있는 지정된 보안 OU에 있는지 확인합니다.

1. AWS Organizations `CreateAccount` API를 호출하여 보안 OU에서 로그 아카이브 계정 및 감사 계정을 생성합니다.

   ```
   aws organizations create-account --email mylog@example.com --account-name "Logging
    Account"
   aws organizations create-account --email mysecurity@example.com --account-name
    "Security Account"
   ```

   (선택 사항) AWS Organizations `DescribeAccount` API를 사용하여 `CreateAccount` 작업 상태를 확인합니다.

2. 프로비저닝된 서비스 통합 계정을 지정된 보안 OU로 이동

```
aws organizations move-account \
    --account-id 0123456789012 \
    --source-parent-id r-examplerootid111 \
    --destination-parent-id ou-examplerootid111-security
```

3단계. 필요한 서비스 역할 생성

AWS Control Tower가 랜딩 존을 설정하는 데 필요한 API 직접 호출을 수행할 수 있도록 지원하는 다음 IAM 서비스 역할을 `/service-role/` IAM 경로에 생성합니다.

- AWSControlTowerAdmin
- AWSControlTowerCloudTrailRole
- AWSControlTowerStackSetRole
- AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations (랜딩 존 버전 4.0 이상에는 필요하지 않음)

권한 및 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower를 위한 ID 기반 정책(IAM 정책) 사용 섹션을 참조하세요.

IAM 역할을 생성하려면:

모든 랜딩 존 API를 직접적으로 호출하는 데 필요한 권한을 가진 IAM 역할을 생성합니다. 또는 IAM Identity Center 사용자를 생성하고 필요한 권한을 할당할 수 있습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "backup:UpdateGlobalSettings",
                "controltower:CreateLandingZone",
                "controltower:UpdateLandingZone",
                "controltower:ResetLandingZone",
                "controltower:DeleteLandingZone",
                "controltower:GetLandingZoneOperation",
```

```
                "controltower:GetLandingZone",
                "controltower:ListLandingZones",
                "controltower:ListLandingZoneOperations",
                "controltower:ListTagsForResource",
                "controltower:TagResource",
                "controltower:UntagResource",
                "servicecatalog:*",
                "organizations:*",
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
                "organizations:EnableAWSServiceAccess",
                "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
                "organizations:ListDelegatedAdministrators",
                "sso:*",
                "sso-directory:*",
                "logs:*",
                "cloudformation:*",
                "kms:*",
                "iam:GetRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:GetSAMLProvider",
                "iam:CreateSAMLProvider",
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "iam:ListRolePolicies",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:DetachRolePolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Config 통합이 활성화된 AWS 랜딩 존 버전 4.0으로 업그레이드하는 경우 고객에게 `organizations:ListDelegatedAdministrators` 권한이 있어야 합니다.

2단계: AWS Control Tower APIs를 사용하여 랜딩 존 시작

AWS Control Tower APIs 사용하여 랜딩 존을 시작할 수 있습니다. 이 섹션에서는 필요한 랜딩 존 매니페스트 파일을 생성하고 `CreateLandingZone` API 작업과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

매니페스트 파일 생성

매니페스트 파일은 랜딩 존 구성을 지정하는 JSON 문서입니다. 랜딩 존 버전 4.0에서는 이제 많은 구성 요소가 선택 사항이므로 보다 유연한 배포가 가능합니다.

매니페스트 구조

다음은 사용 가능한 모든 구성이 포함된 매니페스트 파일의 전체 구조입니다.

```
{
    "accessManagement": {
        "enabled": true    // Required - Controls IAM Identity Center integration
    },
    "backup": {
        "enabled": true,   // Required - Controls AWS Backup integration
        "configurations": {
            "backupAdmin": {
                "accountId": "111122223333"    // Backup administrator account
            },
            "centralBackup": {
                "accountId": "111122224444"    // Central backup account
            },
            "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
        }
    },
    "centralizedLogging": {
        "accountId": "111122225555",    // Log archive account
        "enabled": true,                // Required - Controls centralized logging
        "configurations": {
            "accessLoggingBucket": {
                "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
            },
            "loggingBucket": {
                "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
            },
            "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
        }
```

```
    },
    "config": {
        "accountId": "111122226666",    // Config aggregator account
        "enabled": true,                // Required - Controls AWS Config integration
        "configurations": {
            "accessLoggingBucket": {
                "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
            },
            "loggingBucket": {
                "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
            },
            "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
        }
    },
    "governedRegions": [               // Optional - List of regions to govern
        "us-east-1",
        "us-west-2"
    ],
    "securityRoles": {
        "enabled": true,               // Required - Controls security roles creation
        "accountId": ""111122226666"    // Security/Audit account
    }
}
```

중요 정보

- 매니페스트에는 모든 enabled 플래그가 필요합니다.
- AWS Config 통합("config.enabled": false)을 비활성화하는 경우 다음 통합도 비활성화해야 합니다.
  - 보안 역할("securityRoles.enabled": false)
  - 액세스 관리("accessManagement.enabled": false)
  - 백업("backup.enabled": false)
- 계정 IDs 유효한 12자리 AWS 계정 IDs여야 합니다.
- KMS 키 ARNs 유효한 AWS KMS 키 ARNs이어야 합니다.
- 보존 일수는 1 이상이어야 합니다.

CreateLandingZone API 사용

API를 사용하여 랜딩 존을 생성하려면:

```
aws controltower create-landing-zone --landing-zone-version 4.0 --manifest file://
manifest.json
```

API는 랜딩 존 생성 진행 상황을 추적하는 데 사용할 수 있는 랜딩 존 작업 ID를 반환합니다. 샘플 응답:

```
{
    "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H",
    "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXX"
}
```

SUCCEEDED, FAILED또는 상태를 반환하는 GetLandingZoneOperation API를 사용하여 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다IN_PROGRESS.

```
aws controltower get-landing-zone-operation --operation-identifier "55XXXXXX-eXXX-4XXX-
aXXX-44XXXXXXXXXX"
```

랜딩 존 버전 4.0의 변경 사항

매니페스트 구조 및 요구 사항에 대한 중요한 변경 사항:

- 조직 구조
  - organizationStructure 매니페스트에서 정의가 제거되었습니다.
  - 이제 고객은 자신의 조직 구조를 정의할 수 있습니다.
  - 요구 사항만 해당: 서비스 통합 계정은 루트 바로 아래에 있는 동일한 OU에 있어야 합니다.
- 활성화된 플래그
  - 모든 서비스 통합 구성에는 이제 필수 필드인 enabled 플래그가 있습니다.
  - 고객은 항상 부울 값을 제공해야 합니다. 기본값은 제공되지 않습니다.
  - 고객은 매니페스트에서 각 서비스 통합 구성을 명시적으로 활성화/비활성화해야 합니다.
    - accessManagement
    - backup

    - centralizedLogging
    - config
    - securityRoles
- 보안 역할
  - 보안 역할 통합은 이제 선택 사항입니다.
  - securityRoles 배포 관리를 위해 도입된 새 enabled 플래그
  - 비활성화하면 관련 보안 기능이 구현되지 않습니다.
- AWS 구성 통합
  - 다음 필드config와 함께 매니페스트에 새 AWS Config 서비스 통합 섹션이 추가되었습니다.
    - enabled: AWS Config 통합 배포를 관리하는 데 필요한 부울 플래그
    - accountId: AWS Config 애그리게이터의 AWS 계정 ID
    - 구성:
      - accessLoggingBucket.retentionDays: 액세스 로그의 보존 기간
      - loggingBucket.retentionDays: AWS Config 로그의 보존 기간
      - kmsKeyArn: 암호화를 위한 KMS 키

랜딩 존 식별

ListLandingZones 직접 호출을 통해 계정이 AWS Control Tower로 이미 설정되어 있는지 확인할 수 있습니다. 이 API는 랜딩 존의 홈 리전에 관계없이 모든 상용 리전에서 하나의 랜딩 존 식별자(ARN)를 반환합니다. 랜딩 존 ARN은 리전별로 고유합니다.

```
aws controltower list-landing-zones --region us-east-1
```

옵트인 리전의 경우 ListLandingZones API는 API의 홈 리전과 동일한 리전에 있는 API를 직접적으로 호출하는 경우에만 랜딩 존 식별자를 반환합니다. 예를 들어 af-south-1에서 랜딩 존이 설정되어 있고 af-south-1에서 ListLandingZones를 직접적으로 호출하면 API가 랜딩 존 식별자를 반환합니다. af-south-1에서 랜딩 존이 설정되고 ap-east-1에서 ListLandingZones를 직접적으로 호출하는 경우 API는 랜딩 존 식별자를 반환하지 않습니다.

출력:

```
{
   "landingZones" [
```

```
        "arn": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
   ]
}
```

랜딩 존 업데이트

새 랜딩 존 버전을 사용할 수 있거나 랜딩 존 구성을 업데이트하려면 UpdateLandingZone API를 직접적으로 호출하고 업데이트된 랜딩 존 매니페스트 파일을 참조할 수 있습니다. 이 API는 OperationIdentifier를 반환합니다. 그러면 GetLandingZoneOperation API를 직접적으로 호출할 때 이를 사용하여 업데이트 작업의 상태를 확인할 수 있습니다.

랜딩 존 업데이트

1. AWS Control Tower UpdateLandingZone API를 직접적으로 호출하고 업데이트된 랜딩 존 버전 또는 업데이트된 랜딩 존 매니페스트 파일을 참조하세요.

```
aws controltower update-landing-zone --landing-zone-version 3.3 --landing-zone-
identifier "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
 --manifest file://LandingZoneManifest.json
```

리전 및 중앙 집중식 로깅이 포함된 LandingZoneManifest.json 파일의 예:

```
{
   "governedRegions": ["us-west-2","us-west-1"],
   "organizationStructure": {
       "security": {
           "name": "Security"
       },
       "sandbox": {
           "name": "Sandbox"
       }
   },
   "centralizedLogging": {
        "accountId": "LOG ARCHIVE ACCOUNT ID",
        "configurations": {
            "loggingBucket": {
                "retentionDays":2555
            },
            "accessLoggingBucket": {
                "retentionDays": 2555
```

```
            },
            "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/
e84XXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXX"
        },
        "enabled": true
    },
    "securityRoles": {
        "accountId": "SECURITY ACCOUNT ID"
    },
    "accessManagement": {
        "enabled": true
    }
}
```

출력:

```
{
   "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXX"
}
```

> **선택적으로 OU를 재등록하여 계정 업데이트**
>
> 계정이 1,000개 미만인 등록된 AWS Control Tower OUs의 경우 AWS Control Tower 콘솔을 사용하여 대시보드의 OU 페이지에 액세스하고 OU 재등록을 선택하여 해당 OU의 계정을 업데이트할 수 있습니다.

드리프트를 해결하려면 랜딩 존을 재설정하세요.

랜딩 존을 만들 때 랜딩 존과 모든 조직 단위(OU), 계정 및 리소스는 선택한 제어에서 적용되는 거버넌스 규칙을 준수합니다. 사용자 및 사용자 조직의 멤버가 랜딩 존을 사용할 때 이 규정 준수 상태가 변경될 수 있습니다. 이러한 변경 사항을 드리프트라고 합니다.

랜딩 존이 드리프트 상태인지 확인하려면 `GetLandingZone` API를 직접적으로 호출할 수 있습니다. 이 API는 `DRIFTED` 또는 `IN_SYNC`의 랜딩 존의 드리프트 상태를 반환합니다.

랜딩 존 내의 드리프트를 해결하려면 `ResetLandingZone` API를 사용하여 랜딩 존을 원래 구성으로 다시 재설정할 수 있습니다. 예를 들어 AWS Control Tower는 기본적으로 IAM Identity Center를 활성화하여를 관리하는 데 도움이 AWS 계정되지만 IAM Identity Center가 비활성화된 상태에서 원래 랜딩

존 파라미터를 구성하면를 호출하면 비활성화된 IAM Identity Center 구성이 ResetLandingZone 유지됩니다.

랜딩 존이 버전 3.1 이상인 경우에만 ResetLandingZone API를 사용할 수 있습니다. GetLandingZone API를 호출하여 현재 랜딩 존 버전을 확인할 수 있습니다. 랜딩 존이 3.1 이전 버전인 경우 ResetLandingZone API를 사용할 수 없습니다. 이 경우 랜딩 존 업데이트 버전 3.1 이상이어야 합니다. 업데이트 프로세스는 드리프트를 자체적으로 해결하므로 별도로 재설정할 필요가 없습니다. 랜딩 존을 재설정해도 사용 가능한 최신 버전으로 업그레이드되지 않습니다.

1. GetLandingZone API를 직접적으로 호출합니다. API가 DRIFTED의 드리프트 상태를 반환하면 랜딩 존이 드리프트 상태가 됩니다.
2. ResetLandingZone API를 직접적으로 호출하여 랜딩 존을 원래 구성으로 재설정합니다.

```
aws controltower reset-landing-zone --landing-zone-identifier
 "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
```

출력:

```
{
   "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXX"
}
```

> **Note**
>
> 랜딩 존을 재설정해도 랜딩 존 버전은 업데이트되지 않습니다. 랜딩 존 업데이트 섹션에서 랜딩 존 버전 업데이트에 대한 자세한 내용을 검토하세요.

랜딩 존 매니페스트 파일의 세부 정보 보기

AWS Control Tower 랜딩 존 매니페스트 파일은 AWS Control Tower 리소스를 설명하는 텍스트 파일입니다. 다음 섹션에서는 랜딩 존 매니페스트 파일의 항목에 대한 자세한 정의를 보여줍니다.

전체 랜딩 존 스키마 예제를 보려면 랜딩 존 스키마를 참조하세요.

governedRegions - 거버넌스에 배치할 리전

- 유형: 문자열 목록

- 필수 항목 여부: 아니요
- 예:

```
"governedRegions": ["us-west-2","us-west-1"]
```

organizationStructure - 조직에서 생성할 보안 및 샌드박스 OU의 이름 선택

- 유형: 객체
- 필수 항목 여부: 예
- 속성:
- 예:
  - `security` - `String`을 사용하는 하나의 필수 속성 `name`이 있는 객체
  - `sandbox` - `String`을 사용하는 하나의 필수 속성 `name`이 있는 객체

```
"organizationStructure": {
       "security": {
           "name": "CORE"
       },
       "sandbox": {
           "name": "Sandbox"
       }
   }
```

> **Note**
>
> `organizationStructure` 필드는 랜딩 존 버전 4.0 이상에 없습니다.

centralizedLogging –에 대한 구성 AWS CloudTrail

- 유형: 객체
- 필수: 아니요(버전 4.0 이상). 예(버전 3.3 이하).
- 속성:
  - accountId - `String`는 로깅 리소스를 배포해야 하는 AWS 계정을 나타냅니다.
  - configurations - 세 가지 속성이 있는 `Object`

    - loggingBucket - retentionDays을 사용하는 하나의 속성 Number가 있는 객체
    - accessLoggingBucket - retentionDays을 사용하는 하나의 속성 Number가 있는 객체
    - kmsKeyArn - 선택적 String
  - enabled - aBoolean(버전 4.0 이상에서는 필수, 버전 3.3 이하에서는 선택 사항)
- 예:

```
"centralizedLogging": {
        "accountId": "222222222222",
        "configurations": {
            "loggingBucket": {
                "retentionDays": 60
            },
            "accessLoggingBucket": {
                "retentionDays": 60
            },
            "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/
e84XXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXX"
        },
        "enabled": true
   }
```

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전 4.0 이상에서는이 로 enabled 설정된 경우에만 accountId가 필요합니다true. enabled 필드는 필수 사항입니다.

securityRoles - 조직 내에서 보안 모니터링을 위해 중앙 리소스를 배포할 위치를 선택합니다.

- 유형: 객체
- 필수: 아니요(버전 4.0 이상). 예(버전 3.3 이하).
- 속성:
  - accountId - 중앙 보안 모니터링 리소스를 배포해야 하는 AWS 계정을 String 나타내는 입니다. enabled가 인 경우 필요합니다true.
  - enabled - aBoolean(버전 4.0 이상에서 필요)
- 예:

```
"securityRoles": {
        "accountId": "333333333333",
        "enabled": true
   }
```

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전 4.0 이상에서는에 필수 enabled 부울 속성이 securityRoles 포함되어 있습니다. accountId는가 로 enabled 설정된 경우에만 필요합니다true.

accessManagement - 액세스 관리를 활성화할지 여부를 선택합니다.

- 유형: 객체
- 필수 항목 여부: 아니요
- 속성: enabled - 부울
- 예:

```
"accessManagement": {
        "enabled": true
   }
```

백업 - AWS Control Tower를 사용한 AWS 백업 구성

- 유형: 객체
- 필수 항목 여부: 아니요
- 속성:
  - configurations - 세 가지 속성이 있는 Object
    - centralBackup - accountId을 사용하는 하나의 속성 String가 있는 객체
    - backupAdmin - accountId을 사용하는 하나의 속성 String가 있는 객체
    - kmsKeyArn - 선택적 String
  - enabled - Boolean
- 예:

```
"backup": {
    "configurations": {
        "centralBackup": {
            "accountId": "CENTRAL BACKUP ACCOUNT ID"
        },
        "backupAdmin": {
            "accountId": "BACKUP MANAGER ACCOUNT ID"
        },
        "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/e84XXXXX-6bXX-49XX-9eXX-
ecfXXXXXXXXX"
    },
    "enabled": true
}
```

구성 - AWS Control Tower를 AWS Config 사용한에 대한 구성

- 유형: 객체
- 필수 항목 여부: 아니요
- 속성:
  - accountId - AWS Config 리소스를 배포해야 하는 AWS 계정을 `String` 나타내는 입니다. `enabled`가 일 때 필요합니다`true`.
  - 구성 - 세 가지 속성이 `Object` 있는 선택 사항
    - `loggingBucket` - `retentionDays`을 사용하는 하나의 속성 `Number`가 있는 객체
    - `accessLoggingBucket` - `retentionDays`을 사용하는 하나의 속성 `Number`가 있는 객체
    - `kmsKeyArn` - 선택적 `String`
  - 활성화됨 - 필수 `Boolean`
- 예:

```
"config": {
    "accountId": "444444444444",
    "configurations": {
        "loggingBucket": {
            "retentionDays": 60
        },
        "accessLoggingBucket": {
            "retentionDays": 60
        },
```

```
        "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/e84XXXXX-6bXX-49XX-9eXX-
ecfXXXXXXXXX"
    },
    "enabled": true
}
```

> **Note**
>
> config 필드는 랜딩 존 버전 4.0 이상에서만 사용할 수 있습니다.

랜딩 존 작업 상태 보기

ListLandingZoneOperations API를 사용하면 랜딩 존에서 작업을 수행하는 AWS Control Tower 작업의 상태를 볼 수 있습니다.

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 ListLandingZoneOperations를 참조하세요.

ListLandingZoneOperations

ListLandingZoneOperations에 대한 입력 및 출력 예제입니다.

이 예제는 파라미터 없이 API를 직접 호출하는 방법을 보여줍니다.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations

{
    "landingZoneOperations": [
        {
            "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
            "operationType": "CREATE",
            "status": "FAILED"
        },
        {
            "operationIdentifier": "0016d43d-a307-4ad8-a2a2-b427b8eb1cXX",
            "operationType": "DELETE",
            "status": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "operationIdentifier": "002b8b5a-6bb7-4c40-89cd-5822a73d13XX",
```

```
            "operationType": "CREATE",
            "status": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
            "operationType": "CREATE",
            "status": "FAILED"
        }
    ]
}
```

이 예제에서는 API를 직접 호출하고 최대 결과 수를 지정하는 방법을 보여줍니다.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --max-results 1

{
    "landingZoneOperations": [
        {
            "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
            "operationType": "CREATE",
            "status": "FAILED"
        }
    ],
    "nextToken": "AAMAATFMzwP0QysYY8npWgstfcHGQBj-
XCC18ISyd9mkQmzLR7ZFMket4F0aWv8tUTtnsTWOnfblUp_Q9U-
nX9_6lEsLHs0RlhceDKskHr0_3fm8KdPTa6ofxMt5SPw8WF7-Jsvw2rJVvhj4DHDipo-y1HVK_eZ__Z3-
OzInm403cIHxhbjGPgqCX6FeKr8lwgTDKOejkLYZ9w7J5aqPAKLfVP8KKNda5g0VfMj1wdl4J2nwnHI-
UuCTIZ5nUEgXgUHaFq6Ma1pLDfGefZQJn5HmDhhgd5yvqzSRH1BtrHpdV_N1EVP8u3JJr3eWQHe9jNB02lihD4Mdcbm3SJg
VXRwTUIBInrit4HslNtPE8-IC1gxCjGoYPGtuWBPumK-pUPE="
}
```

이 예제에서는 API를 직접 호출하고 nextToken을 사용하여 페이지를 매긴 결과를 가져오는 방법을 보여줍니다.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --next-token
 AAMAATFMzwP0QysYY8npWgstfcHGQBj-XCC18ISyd9mkQmzLR7ZFMket4F0aWv8tUTtnsTWOnfblUp_Q9U-
nX9_6lEsLHs0RlhceDKskHr0_3fm8KdPTa6ofxMt5SPw8WF7-Jsvw2rJVvhj4DHDipo-y1HVK_eZ__Z3-
OzInm403cIHxhbjGPgqCX6FeKr8lwgTDKOejkLYZ9w7J5aqPAKLfVP8KKNda5g0VfMj1wdl4J2nwnHI-
UuCTIZ5nUEgXgUHaFq6Ma1pLDfGefZQJn5HmDhhgd5yvqzSRH1BtrHpdV_N1EVP8u3JJr3eWQHe9jNB02lihD4Mdcbm3SJg
VXRwTUIBInrit4HslNtPE8-IC1gxCjGoYPGtuWBPumK-pUPE=

{
    "landingZoneOperations": [
```

```
        {
            "operationIdentifier": "0016d43d-a307-4ad8-a2a2-b427b8eb1cXX",
            "operationType": "DELETE",
            "status": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "operationIdentifier": "002b8b5a-6bb7-4c40-89cd-5822a73d13XX",
            "operationType": "CREATE",
            "status": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
            "operationType": "CREATE",
            "status": "FAILED"
        }
    ]
}
```

이 예제에서는 필터를 사용하여 API를 직접 호출하는 방법을 보여줍니다.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --filter '{"types":
["CREATE"],"statuses":["FAILED"]}'

{
    "landingZoneOperations": [
        {
            "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
            "operationType": "CREATE",
            "status": "FAILED"
        },
        {
            "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
            "operationType": "CREATE",
            "status": "FAILED"
        }
    ]
}
```

예제: API만 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존 설정

이 예제 연습은 보조 문서입니다. 설명, 주의 사항 및 자세한 내용은 API를 사용하여 AWS Control Tower 시작하기를 참조하세요.

사전 조건

AWS Control Tower 랜딩 존을 생성하기 전에 조직, 두 개의 공유 계정 및 몇 가지 IAM 역할을 생성해야 합니다. 이 연습 자습서에는 CLI 명령 및 출력 예제와 함께 다음 단계가 포함되어 있습니다.

1단계. 조직과 두 개의 필수 계정을 생성합니다.

```
aws organizations create-organization --feature-set ALL
aws organizations create-account --email example+log@example.com --account-name "Log
 archive account"
aws organizations create-account --email example+aud@example.com --account-name "Audit
 account"
```

2단계. 필요한 IAM 역할을 생성합니다.

AWSControlTowerAdmin

```
cat <<EOF >controltower_trust.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "controltower.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerAdmin --path /service-role/ --assume-
role-policy-document file://controltower_trust.json
cat <<EOF >ct_admin_role_policy.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerAdmin --policy-name
 AWSControlTowerAdminPolicy --policy-document file://ct_admin_role_policy.json
aws iam attach-role-policy --role-name AWSControlTowerAdmin --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy
```

AWSControlTowerCloudTrailRole

```
cat <<EOF >cloudtrail_trust.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerCloudTrailRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document file://cloudtrail_trust.json
cat <<EOF >cloudtrail_role_policy.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "logs:CreateLogStream",
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": "logs:PutLogEvents",
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

```
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerCloudTrailRole --
policy-name AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy --policy-document file://
cloudtrail_role_policy.json
```

AWSControlTowerStackSetRole

```
cat <<EOF >cloudformation_trust.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerStackSetRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document file://cloudformation_trust.json
cat <<EOF >stackset_role_policy.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerStackSetRole --policy-name
 AWSControlTowerStackSetRolePolicy --policy-document file://stackset_role_policy.json
```

AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations

```
cat <<EOF >config_trust.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "config.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations --
path /service-role/ --assume-role-policy-document file://config_trust.json
aws iam attach-role-policy --role-name
 AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations
```

3단계. 계정 ID를 가져오고 랜딩 존 매니페스트 파일을 생성합니다.

다음 예제의 처음 두 명령은 1단계에서 생성한 계정의 계정 ID를 변수에 저장합니다. 그러면 이러한 변수가 랜딩 존 매니페스트 파일을 생성하는 데 도움이 됩니다.

```
sec_account_id=$(aws organizations list-accounts | jq -r '.Accounts[] | select(.Name ==
 "Audit account") | .Id')
log_account_id=$(aws organizations list-accounts | jq -r '.Accounts[] | select(.Name ==
 "Log archive account") | .Id')

cat <<EOF >landing_zone_manifest.json
{
   "governedRegions": ["us-west-1", "us-west-2"],
   "organizationStructure": {
       "security": {
           "name": "Security"
       },
       "sandbox": {
           "name": "Sandbox"
       }
   },
   "centralizedLogging": {
        "accountId": "$log_account_id",
```

```
        "configurations": {
            "loggingBucket": {
                "retentionDays": 60
            },
            "accessLoggingBucket": {
                "retentionDays": 60
            }
        },
        "enabled": true
    },
    "securityRoles": {
         "accountId": "$sec_account_id"
    },
    "accessManagement": {
         "enabled": true
    }
}
EOF
```

4단계. 최신 버전으로 랜딩 존을 생성합니다.

매니페스트 파일과 최신 버전으로 랜딩 존을 설정해야 합니다. 이 예제는 버전 3.3을 보여줍니다.

```
aws --region us-west-1 controltower create-landing-zone --manifest file://
landing_zone_manifest.json --landing-zone-version 3.3
```

출력에는 다음 예제와 같이 arn 및 operationIdentifier가 포함됩니다.

```
{
    "arn": "arn:aws:controltower:us-west-1:0123456789012:landingzone/4B3H0ULNUOL2AXXX",
    "operationIdentifier": "16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx"
}
```

5단계. (선택 사항) 루프를 설정하여 랜딩 존 생성 작업의 상태를 추적합니다.

상태를 추적하려면 이전 `create-landing-zone` 명령의 출력에서 operationIdentifier를 사용합니다.

```
aws --region us-west-1 controltower get-landing-zone-operation --operation-identifier
 16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx
```

샘플 상태 출력:

```
{
    "operationDetails": {
        "operationType": "CREATE",
        "startTime": "2024-02-28T21:49:31Z",
        "status": "IN_PROGRESS"
    }
}
```

다음 예제 스크립트를 사용하면 로그 파일과 같이 작업의 상태를 반복적으로 보고하는 루프를 설정하는 데 도움이 됩니다. 그러면 명령을 계속 입력할 필요가 없습니다.

```
while true; do echo "$(date) $(aws --region us-west-1 controltower get-landing-
zone-operation --operation-identifier 16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx | jq -
r .operationDetails.status)"; sleep 15; done
```

랜딩 존에 대한 세부 정보를 표시하려면

1단계. 랜딩 존의 ARN 찾기

```
aws --region us-west-1 controltower list-landing-zones
```

출력에는 다음 출력 예제와 같이 랜딩 존의 식별자가 포함됩니다.

```
{
    "landingZones": [
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-
west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNUOL2AXXX"
        }
    ]
}
```

2단계. 정보 가져오기

```
aws --region us-west-1 controltower get-landing-zone --landing-zone-identifier
 arn:aws:controltower:us-west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNUOL2AXXX
```

다음은 표시되는 출력 유형의 예입니다.

```
{
    "landingZone": {
```

```
        "arn": "arn:aws:controltower:us-
west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNUOL2AXXX",
        "driftStatus": {
            "status": "IN_SYNC"
        },
        "latestAvailableVersion": "3.3",
        "manifest": {
            "accessManagement": {
                "enabled": true
            },
            "securityRoles": {
                "accountId": "9750XXXX4444"
            },
            "governedRegions": [
                "us-west-1",
                "us-west-2"
            ],
            "organizationStructure": {
                "sandbox": {
                    "name": "Sandbox"
                },
                "security": {
                    "name": "Security"
                }
            },
            "centralizedLogging": {
                "accountId": "012345678901",
                "configurations": {
                    "loggingBucket": {
                        "retentionDays": 60
                    },
                    "accessLoggingBucket": {
                        "retentionDays": 60
                    }
                },
                "enabled": true
            }
        },
        "status": "ACTIVE",
        "version": "3.3"
    }
}
```

6단계. (선택 사항) **ListLandingZoneOperations** API를 직접 호출하여 랜딩 존을 변경하는 작업의 상태를 확인합니다.

랜딩 존 작업의 상태를 추적하려는 경우 ListLandingZoneOperations API를 직접 호출할 수 있습니다.

랜딩 존 스키마

랜딩 존은 스키마를 통해 생성되는 AWS 리소스입니다. 각 AWS Control Tower 랜딩 존 버전에는 고유한 스키마가 있습니다.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1 이상의 스키마는 호환되는 버전을 선택하는 데 도움이 되도록이 참조 섹션에 게시되어 있습니다.

> **Note**
>
> 불필요한 액세스 로깅과 관련된 알려진 문제는 랜딩 존 버전 3.0에서 발생합니다. 이 문제는 랜딩 존 버전 3.1에서 해결되었습니다. 변경에 대한 내용은 AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1 섹션을 참조하세요.

랜딩 존 4.0 스키마

```
{
    "type": "object",
    "required": [],
    "properties": {
        "accessManagement": {
            "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
        },
        "backup": {
            "$ref": "#/definitions/Backup"
        },
        "centralizedLogging": {
            "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
        },
        "governedRegions": {
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string",
                "maxLength": 24,
                "minLength": 1,
                "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
```

```
                "additionalProperties": false
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "securityRoles": {
            "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
        },
        "config": {
            "$ref": "#/definitions/Config"
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "definitions": {
        "AccessManagement": {
            "type": "object",
            "required": [
                "enabled"
            ],
            "properties": {
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "Backup": {
            "type": "object",
            "required": [
                "enabled"
            ],
            "properties": {
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false,
            "if": {
                "properties": {
                    "enabled": {
```

```
                    "const": true
                }
            }
        },
        "then": {
            "required": [
                "configurations"
            ]
        }
    },
    "BackupAdminConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "accountId"
        ],
        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "BackupConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "backupAdmin",
            "centralBackup",
            "kmsKeyArn"
        ],
        "properties": {
            "backupAdmin": {
                "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
            },
            "centralBackup": {
                "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
            },
            "kmsKeyArn": {
                "type": "string",
                "maxLength": 2048,
                "minLength": 1,
```

```
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "CentralBackupConfigurations": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "CentralizedLogging": {
            "type": "object",
            "required": [
                "enabled"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                },
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false,
            "if": {
```

```
                "properties": {
                    "enabled": {
                        "const": true
                    }
                }
            },
            "then": {
                "required": [
                    "accountId"
                ]
            }
        },
        "LoggingConfigurations": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "accessLoggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                },
                "kmsKeyArn": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 2048,
                    "minLength": 1,
                    "additionalProperties": false
                },
                "loggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "S3BucketConfiguration": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "retentionDays": {
                    "type": "number",
                    "minimum": 1,
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "SecurityRoles": {
            "type": "object",
            "required": [
```

```
                "enabled"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false,
            "if": {
                "properties": {
                    "enabled": {
                        "const": true
                    }
                }
            },
            "then": {
                "required": [
                    "accountId"
                ]
            }
        },
        "Config": {
            "type": "object",
            "required": [
                "enabled"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                },
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/ConfigConfiguration"
```

```
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false,
            "if": {
                "properties": {
                    "enabled": {
                        "const": true
                    }
                }
            },
            "then": {
                "required": [
                    "accountId"
                ]
            }
        },
        "ConfigConfiguration": {
            "type": "object",
            "required": [],
            "properties": {
                "loggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                },
                "accessLoggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                },
                "kmsKeyArn": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 2048,
                    "minLength": 1,
                    "additionalProperties": false
                }
            }
        }
    }
}
```

랜딩 존 3.3 스키마

```
{
    "type": "object",
    "required": [
        "centralizedLogging",
        "organizationStructure",
        "securityRoles"
    ],
    "properties": {
        "accessManagement": {
            "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
        },
        "backup": {
            "$ref": "#/definitions/Backup"
        },
        "centralizedLogging": {
            "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
        },
        "governedRegions": {
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string",
                "maxLength": 24,
                "minLength": 1,
                "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
                "additionalProperties": false
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "organizationStructure": {
            "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
        },
        "securityRoles": {
            "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "definitions": {
        "AccessManagement": {
            "type": "object",
            "required": [
                "enabled"
```

```
            ],
            "properties": {
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": true
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "Backup": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": false
                }
            },
            "additionalProperties": false,
            "if": {
                "properties": {
                    "enabled": {
                        "const": true
                    }
                }
            },
            "then": {
                "required": [
                    "configurations"
                ]
            }
        },
        "BackupAdminConfigurations": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
```

```
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "BackupConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "backupAdmin",
            "centralBackup",
            "kmsKeyArn"
        ],
        "properties": {
            "backupAdmin": {
                "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
            },
            "centralBackup": {
                "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
            },
            "kmsKeyArn": {
                "type": "string",
                "maxLength": 2048,
                "minLength": 1,
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "CentralBackupConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "accountId"
        ],
        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
```

```
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "CentralizedLogging": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                },
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": true
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "LoggingConfigurations": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "accessLoggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                },
                "kmsKeyArn": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 2048,
                    "minLength": 1,
                    "additionalProperties": false
                },
                "loggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                }
            },
            "additionalProperties": false
```

```
        },
        "OrganizationalUnit": {
            "type": "object",
            "required": [
                "name"
            ],
            "properties": {
                "name": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 120,
                    "minLength": 1,
                    "pattern": "^[\\s\\S]*$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "OrganizationStructure": {
            "type": "object",
            "required": [
                "security"
            ],
            "properties": {
                "sandbox": {
                    "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
                },
                "security": {
                    "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "S3BucketConfiguration": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "retentionDays": {
                    "type": "number",
                    "minimum": 1,
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "SecurityRoles": {
```

```
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        }
    }
}
```

랜딩 존 3.2 스키마

```
{
    "type": "object",
    "required": [
        "centralizedLogging",
        "organizationStructure",
        "securityRoles"
    ],
    "properties": {
        "accessManagement": {
            "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
        },
        "backup": {
            "$ref": "#/definitions/Backup"
        },
        "centralizedLogging": {
            "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
        },
        "governedRegions": {
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string",
                "maxLength": 24,
                "minLength": 1,
```

```
                "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
                "additionalProperties": false
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "organizationStructure": {
            "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
        },
        "securityRoles": {
            "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "definitions": {
        "AccessManagement": {
            "type": "object",
            "required": [
                "enabled"
            ],
            "properties": {
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": true
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "Backup": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": false
                }
            },
            "additionalProperties": false,
            "if": {
                "properties": {
                    "enabled": {
```

```
                    "const": true
                }
            }
        },
        "then": {
            "required": [
                "configurations"
            ]
        }
    },
    "BackupAdminConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "accountId"
        ],
        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "BackupConfigurations": {
        "type": "object",
        "required": [
            "backupAdmin",
            "centralBackup",
            "kmsKeyArn"
        ],
        "properties": {
            "backupAdmin": {
                "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
            },
            "centralBackup": {
                "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
            },
            "kmsKeyArn": {
                "type": "string",
                "maxLength": 2048,
                "minLength": 1,
```

```
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "CentralBackupConfigurations": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "CentralizedLogging": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                },
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": true
                }
            },
            "additionalProperties": false
```

```
        },
        "LoggingConfigurations": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "accessLoggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                },
                "kmsKeyArn": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 2048,
                    "minLength": 1,
                    "additionalProperties": false
                },
                "loggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "OrganizationalUnit": {
            "type": "object",
            "required": [
                "name"
            ],
            "properties": {
                "name": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 120,
                    "minLength": 1,
                    "pattern": "^[\\s\\S]*$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "OrganizationStructure": {
            "type": "object",
            "required": [
                "security"
            ],
            "properties": {
                "sandbox": {
                    "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
                },
```

```
                "security": {
                    "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "S3BucketConfiguration": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "retentionDays": {
                    "type": "number",
                    "minimum": 1,
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "SecurityRoles": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        }
    }
}
```

랜딩 존 3.1 스키마

```
{
    "type": "object",
    "required": [
        "centralizedLogging",
        "organizationStructure",
```

```
        "securityRoles"
    ],
    "properties": {
        "accessManagement": {
            "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
        },
        "backup": {
            "$ref": "#/definitions/Backup"
        },
        "centralizedLogging": {
            "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
        },
        "governedRegions": {
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string",
                "maxLength": 24,
                "minLength": 1,
                "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
                "additionalProperties": false
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "organizationStructure": {
            "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
        },
        "securityRoles": {
            "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "definitions": {
        "AccessManagement": {
            "type": "object",
            "required": [
                "enabled"
            ],
            "properties": {
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": true
                }
            },
```

```
            "additionalProperties": false
        },
        "Backup": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": false
                }
            },
            "additionalProperties": false,
            "if": {
                "properties": {
                    "enabled": {
                        "const": true
                    }
                }
            },
            "then": {
                "required": [
                    "configurations"
                ]
            }
        },
        "BackupAdminConfigurations": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
```

```
        "BackupConfigurations": {
            "type": "object",
            "required": [
                "backupAdmin",
                "centralBackup",
                "kmsKeyArn"
            ],
            "properties": {
                "backupAdmin": {
                    "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
                },
                "centralBackup": {
                    "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
                },
                "kmsKeyArn": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 2048,
                    "minLength": 1,
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "CentralBackupConfigurations": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "CentralizedLogging": {
            "type": "object",
            "required": [
                "accountId"
            ],
```

```
            "properties": {
                "accountId": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 12,
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                },
                "configurations": {
                    "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
                },
                "enabled": {
                    "type": "boolean",
                    "additionalProperties": false,
                    "default": true
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "LoggingConfigurations": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "accessLoggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                },
                "kmsKeyArn": {
                    "type": "string",
                    "maxLength": 2048,
                    "minLength": 1,
                    "additionalProperties": false
                },
                "loggingBucket": {
                    "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
                }
            },
            "additionalProperties": false
        },
        "OrganizationalUnit": {
            "type": "object",
            "required": [
                "name"
            ],
            "properties": {
                "name": {
```

```
                "type": "string",
                "maxLength": 120,
                "minLength": 1,
                "pattern": "^[\\s\\S]*$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "OrganizationStructure": {
        "type": "object",
        "required": [
            "security"
        ],
        "properties": {
            "sandbox": {
                "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
            },
            "security": {
                "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "S3BucketConfiguration": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "retentionDays": {
                "type": "number",
                "minimum": 1,
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "SecurityRoles": {
        "type": "object",
        "required": [
            "accountId"
        ],
        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
```

```
                    "minLength": 12,
                    "pattern": "^\\d{12}$",
                    "additionalProperties": false
                }
            },
            "additionalProperties": false
        }
    }
}
```

를 사용하여 랜딩 존 시작 CloudFormation

CloudFormation 콘솔 또는를 CloudFormation 통해를 사용하여 랜딩 존을 구성하고 시작할 수 있습니다 AWS CLI. 이 섹션에서는 CloudFormation을 통해 API를 사용하여 랜딩 존을 시작하는 지침과 예제를 제공합니다.

주제

- 를 사용하여 랜딩 존을 시작하기 위한 사전 조건 CloudFormation
- 를 사용하여 새 랜딩 존 생성 CloudFormation
- 를 사용하여 기존 랜딩 존 관리 CloudFormation

를 사용하여 랜딩 존을 시작하기 위한 사전 조건 CloudFormation

1. 에서 API를 AWS CLI AWS Organizations `CreateOrganization` 사용하여 조직을 생성하고 모든 기능을 활성화합니다.

   세부 지침은 1단계: 랜딩 존 구성 섹션을 검토하세요.

2. CloudFormation 콘솔에서 또는를 사용하여 관리 계정에 다음 리소스를 생성하는 CloudFormation 템플릿을 AWS CLI배포합니다.
   - 로그 아카이브 계정(종종 '로깅' 계정이라고도 함)
   - 감사 계정(종종 “보안” 계정이라고도 함)
   - AWSControlTowerAdmin, AWSControlTowerCloudTrailRole, AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations 및 AWSControlTowerStackSetRole 서비스 역할.

     AWS Control Tower가 이러한 역할을 사용하여 랜딩 존 API 직접 호출을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Step 1: Configure your landing zone을 참조하세요.

```
Parameters:
  LoggingAccountEmail:
    Type: String
    Description: The email Id for centralized logging account
  LoggingAccountName:
    Type: String
    Description: Name for centralized logging account
  SecurityAccountEmail:
    Type: String
    Description: The email Id for security roles account
  SecurityAccountName:
    Type: String
    Description: Name for security roles account
Resources:
  MyOrganization:
    Type: 'AWS::Organizations::Organization'
    Properties:
      FeatureSet: ALL
  LoggingAccount:
    Type: 'AWS::Organizations::Account'
    Properties:
      AccountName: !Ref LoggingAccountName
      Email: !Ref LoggingAccountEmail
  SecurityAccount:
    Type: 'AWS::Organizations::Account'
    Properties:
      AccountName: !Ref SecurityAccountName
      Email: !Ref SecurityAccountEmail
  AWSControlTowerAdmin:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerAdmin
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: controltower.amazonaws.com
            Action: 'sts:AssumeRole'
      Path: '/service-role/'
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub >-
```

```
          arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSControlTowerServiceRolePolicy
  AWSControlTowerAdminPolicy:
    Type: 'AWS::IAM::Policy'
    Properties:
      PolicyName: AWSControlTowerAdminPolicy
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action: 'ec2:DescribeAvailabilityZones'
            Resource: '*'
      Roles:
        - !Ref AWSControlTowerAdmin
  AWSControlTowerCloudTrailRole:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerCloudTrailRole
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: cloudtrail.amazonaws.com
            Action: 'sts:AssumeRole'
      Path: '/service-role/'
  AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy:
    Type: 'AWS::IAM::Policy'
    Properties:
      PolicyName: AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Action:
              - 'logs:CreateLogStream'
              - 'logs:PutLogEvents'
            Resource: !Sub >-
              arn:${AWS::Partition}:logs:*:*:log-group:aws-controltower/
CloudTrailLogs:*
            Effect: Allow
      Roles:
        - !Ref AWSControlTowerCloudTrailRole
  AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
```

```
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: config.amazonaws.com
            Action: 'sts:AssumeRole'
      Path: '/service-role/'
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSConfigRoleForOrganizations
  AWSControlTowerStackSetRole:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerStackSetRole
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: cloudformation.amazonaws.com
            Action: 'sts:AssumeRole'
      Path: '/service-role/'
  AWSControlTowerStackSetRolePolicy:
    Type: 'AWS::IAM::Policy'
    Properties:
      PolicyName: AWSControlTowerStackSetRolePolicy
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Action: 'sts:AssumeRole'
            Resource: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::*:role/
AWSControlTowerExecution'
            Effect: Allow
      Roles:
        - !Ref AWSControlTowerStackSetRole

Outputs:
  LogAccountId:
    Value:
      Fn::GetAtt: LoggingAccount.AccountId
    Export:
```

```
      Name: LogAccountId
  SecurityAccountId:
    Value:
      Fn::GetAtt: SecurityAccount.AccountId
    Export:
      Name: SecurityAccountId
```

를 사용하여 새 랜딩 존 생성 CloudFormation

CloudFormation 콘솔에서 또는를 사용하여 다음 CloudFormation 템플릿을 AWS CLI배포하여 랜딩 존을 생성합니다.

```
Parameters:
  Version:
    Type: String
    Description: The version number of Landing Zone
  GovernedRegions:
    Type: CommaDelimitedList
    Description: List of governed regions
  SecurityOuName:
    Type: String
    Description: The security Organizational Unit name
  SandboxOuName:
    Type: String
    Description: The sandbox Organizational Unit name
  CentralizedLoggingAccountId:
    Type: String
    Description: The AWS account ID for centralized logging
  SecurityAccountId:
    Type: String
    Description: The AWS account ID for security roles
  LoggingBucketRetentionPeriod:
    Type: Number
    Description: Retention period for centralized logging bucket
  AccessLoggingBucketRetentionPeriod:
    Type: Number
    Description: Retention period for access logging bucket
  KMSKey:
    Type: String
    Description: KMS key ARN used by CloudTrail and Config service to encrypt data in
 logging bucket
Resources:
```

```
  MyLandingZone:
    Type: 'AWS::ControlTower::LandingZone'
    Properties:
      Version:
        Ref: Version
      Tags:
        - Key: "keyname1"
          Value: "value1"
        - Key: "keyname2"
          Value: "value2"
      Manifest:
        governedRegions:
          Ref: GovernedRegions
        organizationStructure:
          security:
            name:
              Ref: SecurityOuName
          sandbox:
            name:
              Ref: SandboxOuName
        centralizedLogging:
          accountId:
            Ref: CentralizedLoggingAccountId
          configurations:
            loggingBucket:
              retentionDays:
                Ref: LoggingBucketRetentionPeriod
            accessLoggingBucket:
              retentionDays:
                Ref: AccessLoggingBucketRetentionPeriod
            kmsKeyArn:
              Ref: KMSKey
          enabled: true
        securityRoles:
          accountId:
            Ref: SecurityAccountId
        accessManagement:
          enabled: true
```

를 사용하여 기존 랜딩 존 관리 CloudFormation

CloudFormation 를 사용하여 새 스택 또는 기존 CloudFormation 스택에서 랜딩 존을 가져와 이미 시작한 랜딩 존을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용과 지침은 CloudFormation 관리로 기존 리소스 가져오기를 참조하세요.

랜딩 존 내의 드리프트를 감지하고 해결하려면 AWS Control Tower 콘솔 AWS CLI, 또는 `ResetLandingZone` API를 사용할 수 있습니다.

다음 단계

이제 랜딩 존을 설정했으므로 사용할 준비가 되었습니다.

AWS Control Tower 사용 방법에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- 권장되는 관리 방법은 모범 사례를 참조하세요.
- 특정 역할 및 권한을 가진 IAM Identity Center 사용자 및 그룹을 설정할 수 있습니다. 권장 사항은 그룹, 역할 및 정책 설정에 대한 권장 사항 섹션을 참조하세요.
- AWS Organizations 배포에서 조직 및 계정 등록을 시작하려면 기존 조직 및 계정 관리를 참조하세요.
- 최종 사용자는 Account Factory를 사용하여 랜딩 존에서 자신의 AWS 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. 자세한 내용은 계정 구성 및 프로비저닝을 위한 권한 단원을 참조하십시오.
- AWS Control Tower 규정 준수 검증을 보장하기 위해 중앙 클라우드 관리자는 로그 아카이브 계정에서 로그 아카이브를 검토할 수 있으며 지정된 타사 감사자는 보안 OU의 멤버인 감사(공유) 계정에서 감사 정보를 검토할 수 있습니다.
- AWS Control Tower의 기능에 대한 자세한 내용은 관련 정보를 참조하세요.
- 종종 최신 백엔드 업데이트, 최신 제어를 얻고 랜딩 존을 최신 상태로 유지하기 위해 랜딩 존을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 구성 업데이트 관리 섹션을 참조하세요.
- AWS Control Tower 사용 중에 문제가 발생하면 문제 해결 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 계정의 루트 사용자에 대해 MFA를 아직 활성화하지 않은 경우 지금 활성화하세요. 루트 사용자 관련 모범 사례에 대한 자세한 내용은 계정의 루트 사용자를 보호하기 위한 모범 사례를 참조하세요.

AWS Control Tower의 제한 사항 및 할당량

이 장에서는 AWS Control Tower를 사용할 때 염두에 두어야 할 AWS 서비스 제한 사항 및 할당량을 다룹니다. 서비스 할당량 문제로 랜딩 존을 설정하지 못하는 경우 AWS Support에 문의하세요.

제어와 관련된 제한 사항에 대한 자세한 정보는 제어 제한 사항 섹션을 참조하세요.

> **제어 참조 가이드**
>
> AWS Control Tower 제어에 대한 자세한 정보는 AWS Control Tower 제어 참조 가이드로 이동되었습니다.

AWS Control Tower의 알려진 제한 사항

이 섹션에서는 AWS Control Tower에서 알려진 제한 사항과 지원되지 않는 사용 사례에 대해 설명합니다.

- AWS Control Tower에는 전반적인 동시성 제한이 있습니다. 일반적으로 한 번에 하나의 작업이 허용됩니다. 이 제한에 대한 두 가지 예외가 허용됩니다.
  - 선택적 제어는 비동기 프로세스를 통해 동시에 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 콘솔에서 직접 호출하든 API에서 직접 호출하든 관계없이 한 번에 최대 100개의 제어 관련 작업을 진행할 수 있습니다.
  - Account Factory에서는 비동기 프로세스를 통해 최대 5개의 계정 관련 작업을 동시에 진행하면서 계정을 동시에 프로비저닝, 업데이트 및 등록할 수 있습니다. 계정 관리 중지는 한 번에 하나의 계정에 대해 수행해야 합니다.
    - 자동 등록을 활성화하면 대상 OU에서 단일 계정 이동 작업만 수행할 수 있으며 동일한 OU에서 추가 계정 관련 작업은 계정 이동 작업이 완료될 때까지 충돌하는 것으로 간주됩니다.
  - Account Factory for Terraform(AFT)에는 배포 중에 구성된 추가 동시성 파라미터가 있습니다. AWS는 다음과 같은 기본값으로 AFT를 테스트했습니다.
    - `concurrent_account_factory_actions`: 5(계정 프로비저닝)
    - `maximum_concurrent_customizations`: 5(사용자 지정 파이프라인)

    이러한 제한을 테스트된 기본값을 초과하여 늘리면 안정성이 저하될 수 있습니다.
- 코어 OU에 있는 공유 계정의 이메일 주소는 변경할 수 있지만 AWS Control Tower 콘솔에서 이러한 변경 사항을 확인하려면 랜딩 존을 업데이트해야 합니다.

- AWS Control Tower 랜딩 존의 OUs에는 OU당 십(10) SCPs 제한이 적용됩니다.
- AWS Control Tower는 랜딩 존의 조직에서 모든 OU로 나눈 최대 10,000개의 계정을 지원합니다.
- 1,000개가 넘는 직접 중첩 계정이 있는 기존 OU는 AWS Control Tower에 등록하거나 재등록할 수 없습니다. OU 등록 제한에 대한 자세한 내용은 기본 AWS 서비스에 따른 제한 사항 섹션을 참조하세요.
- 일부 종속성을 사용할 수 AWS 리전없으므로 AWS Control Tower(CfCT)에 대한 사용자 지정을 사용할 수 없습니다.
  - 유럽(취리히), eu-central-2
  - 유럽(스페인), eu-south-2
  - 캐나다 서부(캘거리), ca-west-1
  - 아시아 태평양(멜버른), ap-southeast-4
  - 아시아 태평양(말레이시아), ap-southeast-5
  - 아시아 태평양(태국), ap-southeast-7
  - 멕시코(중부), mx-central-1
  - 아시아 태평양(뉴질랜드), ap-southeast-6
  - 아시아 태평양(타이베이), ap-east-2
  - AWS European Sovereign Cloud(독일), eusc-de-east-1

  AWS Control Tower 홈 리전에 CfCT를 배포하는 경우 CfCT를 사용하여 이러한 리전에서 리소스를 배포하고 관리할 수 있지만 CfCT를 구축할 수는 없습니다.
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)은 일부 종속성을 사용할 수 AWS 리전없으므로 다음에서는 사용할 수 없습니다.
  - 유럽(취리히), eu-central-2
  - 유럽(스페인), eu-south-2
  - 캐나다 서부(캘거리), ca-west-1
  - 아시아 태평양(멜버른), ap-southeast-4
  - 아시아 태평양(말레이시아), ap-southeast-5
  - 아시아 태평양(태국), ap-southeast-7
  - 멕시코(중부), mx-central-1
  - 아시아 태평양(뉴질랜드), ap-southeast-6
  - 아시아 태평양(타이베이), ap-east-2

  - AWS European Sovereign Cloud(독일), eusc-de-east-1

- AWS CodeConnections를 타사 버전 관리 시스템(VCS)에 연결할 수 없으므로 다음 리전의 새 AFT 고객은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 배포할 수 없습니다.
  - 아시아 태평양(홍콩), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 유럽(취리히), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(오사카), 아시아 태평양(멜버른), 이스라엘(텔아비브), 유럽(스페인), 중동(UAE), 아시아 태평양(태국), 멕시코(중부)
- 다음 리전은 AWS Service Catalog를 지원하지 않습니다.
  - 캐나다 서부(캘거리), ca-west-1
  - 아시아 태평양(말레이시아), ap-southeast-5
  - 아시아 태평양(태국), ap-southeast-7
  - 멕시코(중부), mx-central-1
  - 아시아 태평양(뉴질랜드), ap-southeast-6
  - 아시아 태평양(타이베이), ap-east-2
  - AWS European Sovereign Cloud(독일), eusc-de-east-1

  > **Note**
  >
  > Service Catalog를 지원하지 않는 리전은 AWS Control Tower(AFC)에 대한 Account Factory 사용자 지정을 지원하지 않습니다.

  에서 지원하지 않는 리전의 AWS Control Tower 기능에 대한 자세한 내용은 섹션을 AWS Service Catalog참조하세요AWS 캐나다 서부(캘거리)에서 AWS Control Tower 사용 가능.
- 제어 API를 호출하여 제어를 활성화 또는 비활성화할 때 AWS Control Tower에서 `EnableControl` 및 `DisableControl` 업데이트의 동시 작업 제한은 100개입니다. 10개의 작업을 동시에 진행하고 나머지 작업은 대기열에 둘 수 있습니다. 완료될 때까지 기다리려면 코드를 조정해야 할 수 있습니다.
- Terraform에 기반한 블루프린트를 사용하여 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 통해 계정을 프로비저닝하는 경우, 해당 블루프린트를 하나의 AWS 리전에만 배포할 수 있습니다. 기본적으로 AWS Control Tower는 홈 리전에 배포합니다.

할당량 증가 요청

Service Quotas 콘솔은 AWS Control Tower 할당량에 대한 정보를 제공합니다. Service Quotas 콘솔을 사용하면 기본 서비스 할당량을 확인하고 조정 가능한 할당량에 대한 할당량 증가를 요청할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 새로 생성된 계정 및 조직의 경우 할당량이 기본값인 계정 10개 미만일 수 있습니다.

Service Quotas 콘솔을 통해 다음 할당량을 볼 수 있습니다.

- 동시 계정 작업 할당량: 동시에 수행할 수 있는 동시 계정 작업의 최대 수입니다. 기본값: 5, 최대값: 10, 조정 가능
- 단일 OU의 계정 수: 한 OU에 존재할 수 있는 AWS Control Tower 관리형 계정의 최대 수입니다. 이 한도를 초과하는 계정을 추가하는 경우 AWS Control Tower에서 OU 등록 프로세스를 수행할 수 없습니다. OU당 계정 수에 대해 자세히 알아보려면 AWS Control Tower 설명서에서 기본 AWS 서비스에 따른 제한 사항 섹션을 검토하세요. 기본값: 1000, 조정 불가.
- 조직 단위(OU)에 대한 동시 작업: 동시에 수행할 수 있는 OU 관련 작업의 최대 수입니다. 기본값: 1, 조정 불가.

예를 들어, 최대 10개의 계정 관련 동시 작업 중 5개에서 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 일부 AWS Control Tower 성능 특성은 할당량 증가 후 변경될 수 있습니다. 예를 들어 OU에 계정이 많으면 OU를 업데이트하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 또한 SCP가 3개인 경우보다 SCP가 5개인 OU에서 작업을 완료하는 데 시간이 더 필요할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 서비스 할당량 증가 요청은 적용되기까지 최대 2일이 걸릴 수 있습니다. AWS Control Tower 홈 리전에서 할당량 증가를 요청해야 합니다.

또는 AWS Support에 문의하여 AWS Control Tower의 일부 리소스에 대한 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 또는 다음 비디오를 보고 특정 서비스 할당량 증가를 자동화하는 방법을 알아볼 수 있습니다.

비디오: AWS Control Tower와 관련된 서비스에서 서비스 할당량 증가 요청 자동화

이 동영상(7:24)에서는 AWS Control Tower의 배포를 기반으로 관련 통합 AWS 서비스에 대한 서비스 할당량 증가를 자동화하는 방법을 설명합니다. 또한 조직에 대한 AWS 엔터프라이즈 지원에 새 계정을 자동으로 등록하는 방법을 보여줍니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower의 할당량 증가에 대한 비디오 안내.

이 환경에서 새 계정을 프로비저닝할 때 수명 주기 이벤트를 사용하여 지정된 AWS 리전에서 서비스 할당량 증가에 대한 자동 요청을 트리거할 수 있습니다.

AWS 할당량에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조에서 확인할 수 있습니다.

제어 제한 사항

AWS Control Tower는 서비스 제어 정책(SCPs), AWS Config 규칙 및 CloudFormation 후크와 같은 다양한 형식으로 구현되는 제어를 AWS 통해에서 안전한 다중 계정 환경을 유지할 수 있도록 지원합니다.

> **제어 참조 가이드**
>
> AWS Control Tower 제어에 대한 자세한 정보는 AWS Control Tower 제어 참조 가이드로 이동되었습니다.

SCP와 같은 AWS Control Tower 리소스를 수정하거나 Config 레코더 또는 애그리게이터와 같은 AWS Config 리소스를 제거하는 경우 AWS Control Tower는 더 이상 제어가 설계된 대로 작동하는지 보장할 수 없습니다. 따라서 다중 계정 환경의 보안이 손상될 수 있습니다. AWS 공동 책임 보안 모델은 이러한 변경 사항에 적용됩니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 랜딩 존을 업데이트할 때 예방 제어의 SCP를 표준 구성으로 재설정하여 환경의 무결성을 유지하는 데 도움을 줍니다. SCP에 변경한 내용은 표준 버전의 제어로 대체되도록 설계되어 있습니다.

리전별 제한 사항

AWS Control Tower의 일부 제어는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 특정에서 작동하지 않습니다. 해당 리전은 필요한 기본 기능을 지원하지 않기 때문입니다. 따라서 해당 제어을 배포

할 때 제어가 AWS Control Tower로 관리하는 모든 리전에서 작동하지 않을 수 있습니다. 이 제한은 Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 특정 탐지 제어, 특정 사전 예방적 제어 및 특정 제어에 영향을 미칩니다. 리전 가용성에 대한 자세한 내용은 Security Hub 제어를 참조하세요. 또한 리전 서비스 목록 설명서 및 Security Hub CSPM 제어 참조 설명서를 참조하세요.

제어 동작은 혼합 거버넌스의 경우에도 제한됩니다. 자세한 내용은 리전 구성 시 혼합 거버넌스 방지 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower가 리전 및 제어의 제한을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 옵트인 리전 활성화 시 고려 사항 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 제어 및 리전 지원에 대한 최신 정보를 알려면 `GetControl` 및 `ListControls` API 작업을 호출할 것을 권장합니다.

사용 가능한 제어 및 리전 찾기

AWS Control Tower 콘솔에서 각 제어에 대해 사용 가능한 리전을 볼 수 있습니다. AWS Control Catalog의 `GetControl` 및 `ListControls` APIs를 사용하여 프로그래밍 방식으로 사용 가능한 리전을 볼 수 있습니다.

특정에서 지원되지 않는 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 AWS Security Hub CSPM 제어에 대한 자세한 내용은 Security Hub CSPM 표준의 "지원되지 않는 리전"을 AWS 리전참조하세요.

기본 AWS 서비스에 따른 제한 사항

이 페이지에서는 다른 AWS 서비스의 제한으로 인해 발생할 수 있는 제한 사항과 AWS Control Tower가 이러한 서비스와 작동하는 방식을 설명합니다.

일반 지침

일반적으로 OU를 등록할 때 지원되는 계정 수는 해당 OU의 관리되는 리전 수와 활성화된 제어 수가 늘어날수록 감소합니다. 이러한 일반 지침은 15개의 선택적 제어가 활성화되어 있다고 가정합니다. OU에 대해 활성화된 제어가 많거나 적으면 등록 시 OU당 계정 한도가 달라집니다.

- 15개의 관리형 리전에서는 최대 1,000개 계정의 OU가 지원됩니다.

- 16~21개의 관리형 리전에서 지원되는 최대 OU 크기는 600~1,000개 계정입니다.
- 22개의 관리형 리전에서는 최대 680개 계정의 OU가 지원됩니다.
- 23개 이상의 관리형 리전에서 지원되는 최대 OU 크기는 680개 계정 미만입니다.

오류 발생 시

등록에 실패하면 OU 재등록을 시도할 수 있습니다. 또한 중첩된 OU를 사용하거나 계정을 다른 OU로 이동하여 OU를 더 작게 만들 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower가 항상 적용하는 필수 제어는 등록 목적으로 OU에서 활성화한 제어 수에 포함되지 않습니다.

CloudFormation 스택 세트 제한 사항

여러에 걸쳐 많은 수의 계정을 등록하려는 경우 조직의 전체 크기에 대해 CloudFormation 스택 세트로 생성된 제한이 발생할 AWS 리전수 있습니다. 다음 공식을 사용하여 제한을 추정할 수 있습니다.

조직 내 관리형 계정 수 x 관리형 리전 수 <= 150,000

이러한 제한은 OU 등록 프로세스 중에 명백해집니다. 예를 들어 15개의 리전이 관리되고 15개의 선택적 제어가 활성화된 경우 OU 등록 제한은 1,000개의 계정입니다. 그러나 계정 수가 1,000개 이상인 OU를 등록해야 하거나 활성화된 선택적 제어의 수가 많은 경우 관리형 리전의 수를 15개 미만으로 줄여야 합니다. 이러한 감소는 스택 세트 제한으로 인한 것입니다.

AWS Config 제한 사항

많은 수의 계정에 OUs를 등록하려는 경우 모든 집계자에서 매주 AWS Config 를 생성하거나 삭제할 수 있는 최대 계정 수에 제한이 발생할 수 있습니다. 등록된 계정은 이 제한에 포함되지 않습니다. 매주 AWS Control Tower에 최대 1,000개의 새 계정을 등록할 수 있습니다.

계정 및 옵트인 리전에 대한 최초 제한

여러 옵트인 리전에 걸쳐 다수의 계정이 포함된 OU를 처음 등록하려는 경우 계정 관리 할당량으로 인해 제한이 발생하여 지연 시간이 길어질 수 있습니다. 지연 시간으로 인해 OU 등록 중에 오류가 발생할 수 있습니다.

AWS Control Tower 기능의 리전별 차이점

AWS Control Tower는 다른 AWS 서비스의 동작을 오케스트레이션 AWS 리전하기 때문에 AWS Control Tower의 동작에는 특정 차이가 있습니다. 예제:

- AWS Service Catalog 는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있는 것은 아니며, 이로 인해 해당 리전에서 Account Factory의 동작이 변경됩니다.
- 특정 리전에서는 블루프린트의 기본 기능을 지원하는 Service Catalog를 사용할 수 없으므로 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용할 수 없습니다.
- 기본 기능 부족 AWS 리전 으로 인해 일부 에서는 특정 제어를 사용할 수 없습니다.
- 기본 기능 부족 AWS 리전 으로 인해 AFT 및 CfCT를 모든에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

AWS Control Tower 환경의 동작을 가장 잘 결정하려면 홈 리전을 확인합니다. 그런 후에 다음 항목을 평가합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제한 사항 및 할당량을 참조하세요.

- 원하는 홈 리전에서 AWS Service Catalog 사용할 수 있습니까?
- 필요한 제어 기능을 사용할 수 있나요? 제어 제한 사항을 참조하세요.
- 원하는 홈 리전에서 IAM Identity Center를 사용할 수 있나요?

제어를 배포할 수 있는 리전

AWS Control Tower는 기본 종속성이 없기 때문에 특정 리전에 제어를 배포할 때 특정 제어를 활성화할 수 없습니다. 제어를 배포할 수 있는 리전에 대한 최신 정보는 `ListControls` 및 `GetControl` API를 직접적으로 호출하여 찾을 수 있습니다. AWS Control Tower 콘솔에서 배포 가능한 리전을 볼 수도 있습니다.

AWS Control Tower에서 관리하는 OU에서 제어를 활성화하면 제어의 유효 영역은 AWS Control Tower에서 관리하는 리전과 제어를 배포할 수 있는 리전의 교차 영역이 됩니다.

예를 들어, 어떤 제어를 관리되는 리전 X, Y, Z에서 작동하는 OU에서 활성화할 수 있습니다. 그러나 이 제어 자체가 리전 Y를 지원하지 않기 때문에 활성화된 후에는 동일한 제어가 리전 X 및 Z에만 배포됩니다.

AWS 리소스 보호에 격차가 발생하지 않도록 배포하는 제어와 AWS Control Tower에서 워크로드를 운영하는 리전 간의 관계를 모니터링하는 것이 중요합니다.

보호된 리전을 확인하는 방법

- AWS Control Tower 콘솔의 활성화된 제어 섹션에서 활성화된 제어 및 리전을 볼 수 있습니다.
- `GetEnabledControl` API를 직접적으로 호출하면 targetRegions 파라미터에는 제어를 배포할 수 없는 리전이 아니라 실제로 배포할 수 있는 리전만 표시됩니다.

AWS Control Tower 제어 참조 안내서

AWS Control Tower의 제어에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 제어 참조 안내서로 이동되었습니다.

AWS Control Tower 관리자를 위한 모범 사례

이 주제에서는 주로 관리 계정 관리자에 대해 설명합니다.

관리 계정 관리자는 AWS Control Tower 제어에서 멤버 계정 관리자가 수행하지 못하도록 제한한 몇 가지 태스크에 대해 설명할 책임이 있습니다. 이 주제에서는 이러한 지식을 전달하기 위한 몇 가지 모범 사례 및 절차에 대해 설명하고 AWS Control Tower 환경을 효율적으로 설정하고 유지 관리하기 위한 기타 팁을 제공합니다.

사용자에 대한 액세스 설명

AWS Control Tower 콘솔은 관리 계정 관리자 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다. 이러한 사용자만 랜딩 존 내에서 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 모범 사례에 따라 대부분의 사용자 및 멤버 계정 관리자가 AWS Control Tower 콘솔을 볼 수 없음을 의미합니다. 관리 계정 관리자 그룹의 멤버는 멤버 계정의 사용자 및 관리자에게 다음 정보를 적절하게 설명해야 합니다.

- 사용자와 관리자가 랜딩 존 내에서 액세스할 수 있는 AWS 리소스를 설명합니다.
- 다른 관리자가 그에 따라 AWS 워크로드를 계획하고 실행할 수 있도록 각 조직 단위(OU)에 적용되는 예방 제어를 나열합니다.

리소스 액세스 설명

일부 관리자 및 다른 사용자는 랜딩 존 내에서 액세스할 수 있는 AWS 리소스에 대한 설명이 필요할 수 있습니다. 이 액세스에는 프로그래밍 방식 액세스와 콘솔 기반 액세스가 포함될 수 있습니다. 일반적으로 AWS 리소스에 대한 읽기 액세스 및 쓰기 액세스가 허용됩니다. 내에서 작업을 수행하려면 AWS사용자가 작업을 수행하는 데 필요한 특정 서비스에 일정 수준의 액세스 권한이 필요합니다.

AWS 개발자와 같은 일부 사용자는 엔지니어링 솔루션을 생성할 수 있도록 액세스 권한이 있는 리소스에 대해 알아야 할 수 있습니다. AWS 서비스에서 실행되는 애플리케이션의 최종 사용자와 같은 다른 사용자는 랜딩 존 내의 AWS 리소스에 대해 알 필요가 없습니다.

AWS 는 사용자의 AWS 리소스 액세스 범위를 식별하는 도구를 제공합니다. 사용자 액세스 범위를 식별한 후에는 조직의 정보 관리 정책에 따라 해당 정보를 사용자와 공유할 수 있습니다. 이 도구에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요.

- AWS 액세스 어드바이저 - AWS Identity and Access Management (IAM) 액세스 어드바이저 도구를 사용하면 사용자, 역할 또는 그룹과 같은 IAM 엔터티가 AWS 서비스를 호출할 때 마지막 타임스탬프

를 분석하여 개발자가 보유한 권한을 확인할 수 있습니다. 서비스 액세스를 감사하고 불필요한 권한을 제거할 수 있으며, 필요한 경우 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 보안 블로그 게시물을 참조하세요.

- IAM 정책 시뮬레이터 – IAM 정책 시뮬레이터를 통해 IAM 기반 및 리소스 기반 정책을 테스트하고 문제를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 정책 시뮬레이터로 IAM 정책 테스트를 참조하세요.
- AWS CloudTrail 로그 - AWS CloudTrail 로그를 검토하여 사용자, 역할 또는가 수행한 작업을 볼 수 있습니다 AWS 서비스. CloudTrail에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용자 안내서를 참조하세요.

  AWS Control Tower 랜딩 존 관리자가 수행한 작업은 랜딩 존 관리 계정에서 볼 수 있습니다. 멤버 계정 관리자와 사용자가 수행한 작업은 공유 로그 아카이브 계정에서 볼 수 있습니다.

  활동 페이지에서 AWS Control Tower 이벤트의 요약 테이블을 볼 수 있습니다.

예방 제어 설명

예방 제어는 조직의 계정이 회사 정책을 계속 준수하도록 보장합니다. 예방 제어의 상태는 적용 또는 활성화되지 않음입니다. 예방 제어는 서비스 제어 정책(SCP), 리소스 제어 정책(RCP) 또는 선언적 정책을 사용하여 정책 위반을 방지합니다. 이에 비해 탐지 제어는 정의된 AWS Config 규칙을 통해 기존의 다양한 이벤트 또는 상태를 알려줍니다.

AWS 개발자와 같은 일부 사용자는 엔지니어링 솔루션을 생성할 수 있도록 사용하는 모든 계정 및 OUs에 적용되는 예방 제어에 대해 알아야 할 수 있습니다. 다음 절차에서는 조직의 정보 관리 정책에 따라 적합한 사용자에게 이 정보를 제공하는 방법에 대한 몇 가지 지침을 제공합니다.

> **Note**
>
> 이 절차에서는 랜딩 존 내에 하나 이상의 하위 OU와 하나 이상의 AWS IAM Identity Center 사용자를 이미 생성했다고 가정합니다.

예제: 정보를 알아야 할 사용자를 위해 예방 제어를 표시하는 방법

1. https://console.aws.amazon.com/controltower/에서 AWS Control Tower 콘솔에 로그인합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 조직을 선택합니다.
3. 표에서 해당 제어에 대한 정보가 필요한 사용자를 위해 OU 중 하나의 이름을 선택합니다.
4. OU의 이름과 이 OU에 적용되는 제어를 적어둡니다.

5. 사용자가 정보를 알아야 하는 각 OU에 대해 앞의 두 단계를 반복합니다.

제어 및 그 기능에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제어 정보를 참조하세요.

AWS Control Tower 랜딩 존 계획

설정 프로세스를 진행할 때 AWS Control Tower는 조직과 해당 계정의 홈으로 사용되는 랜딩 존이라고 하는, 계정과 연결된 주요 리소스를 시작합니다.

> **Note**
>
> 조직당 하나의 랜딩 존을 가질 수 있습니다.

랜딩 존을 계획하고 설정할 때 따라야 할 몇 가지 모범 사례에 대한 자세한 내용은 AWS AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 다중 계정 전략 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower를 설정하는 방법

기존 조직에서 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하거나 AWS Control Tower 랜딩 존이 포함된 새 조직을 생성하여 시작할 수 있습니다.

- 기존 조직에서 AWS Control Tower 시작:이 섹션은 AWS Control Tower에서 거버넌스를 시작할 AWS Organizations 준비가 된 고객을 위한 것입니다.
- 새 조직에서 AWS Control Tower 시작:이 섹션은 기존 AWS Organizations, OUs 및 계정이 없는 고객을 위한 것입니다.

> **Note**
>
> 이미 AWS Organizations 랜딩 존이 있는 경우 AWS Control Tower 거버넌스를 기존 랜딩 존에서 조직 내 기존 OUs 및 계정의 일부 또는 전부로 확장할 수 있습니다. 기존 조직 및 계정 관리를 참조하세요.

기능 비교

다음은 AWS Control Tower를 기존 조직에 추가하는 것과 AWS Control Tower 거버넌스를 OU 및 계정으로 확장하는 것의 차이점을 간략하게 비교한 것입니다. 또한 AWS 랜딩 존 솔루션에서 AWS Control Tower로 이동하는 경우 몇 가지 특별한 고려 사항이 적용됩니다.

기존 조직에 추가: 기존 조직에 AWS Control Tower를 추가하는 것은 AWS Console 내에서 수행할 수 있는 작업입니다. 이 경우 AWS Organizations 서비스에서 생성한 조직이 이미 있고, 해당 조직이 현재 AWS Control Tower에 등록되어 있지 않으며, 나중에 랜딩 존을 추가하려고 합니다.

기존 조직에 랜딩 존을 추가하면 AWS Control Tower는 AWS Organizations 수준에서 병렬 구조를 설정합니다. 기존 조직 내의 OU와 계정은 변경되지 않습니다.

거버넌스 확장: 거버넌스 확장은 AWS Control Tower에 이미 등록된 단일 조직 내의 특정 OU 및 계정에 적용됩니다. 즉, 해당 조직에 대한 랜딩 존이 이미 존재합니다. 거버넌스 확장이란 AWS Control Tower 제어가 확장되어 해당 등록된 조직 내의 특정 OU 및 계정에 제약 조건이 적용된다는 의미입니다. 이 경우 새 랜딩 존을 시작하지 않고 조직의 현재 랜딩 존만 확장합니다.

> **Important**
>
> 특별 고려 사항: 현재 용 AWS 랜딩 존 솔루션(ALZ)을 사용하는 경우 조직에서 AWS Control Tower를 활성화하기 전에 AWS 솔루션 아키텍트에게 AWS Organizations문의하십시오. AWS Control Tower는 AWS Control Tower가 현재 랜딩 존 배포를 방해할 수 있는지 여부를 확인하는 사전 확인을 수행할 수 없습니다. 자세한 내용은 연습: ALZ에서 AWS Control Tower로 이동 섹션을 참조하세요. 또한 한 랜딩 존에서 다른 랜딩 존으로 계정을 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 계정이 사전 조건을 충족하지 않는 경우 섹션을 참조하세요.

기존 조직에서 AWS Control Tower 시작

기존 조직에서 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하면 기존 AWS Organizations 환경과 함께 즉시 작업을 시작할 수 있습니다. 내에 생성된 다른 OUs AWS Organizations 는 AWS Control Tower에 등록되지 않았으므로 변경되지 않습니다. 이러한 OU 및 계정은 그대로 계속 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower는 기존 조직의 관리 계정을 해당 관리 계정으로 사용하여 통합합니다. 새 관리 계정이 필요하지 않습니다. 기존 관리 계정에서 AWS Control Tower 랜딩 존을 시작할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 기존 조직에 AWS Control Tower를 설정하려면 조직의 서비스 한도가 이러한 두 개의 추가 계정을 만들 수 있도록 허용해야 합니다.

기존 조직에 AWS Control Tower를 추가했을 때의 영향

AWS Control Tower는 조직에 감사 계정과 로깅 계정이라는 두 개의 계정을 생성합니다. 이러한 계정은 개별 최종 사용자 계정에서 팀이 수행한 작업에 대한 기록을 유지합니다. 감사 및 로그 아카이브 계정은 AWS Control Tower 랜딩 존 내의 보안 OU에 표시됩니다.

랜딩 존을 설정하면 AWS Control Tower에서 추가한 계정이 기존 계정의 일부가 되므로 기존 조직의 결제에 AWS Organizations포함됩니다.

기능 요약

기존 AWS Organizations 조직에서 AWS Control Tower를 활성화하면 조직에 몇 가지 주요 개선 사항이 제공됩니다.

- AWS Control Tower에서 추가한 계정이 기존 조직의 일부가 되므로 조직 그룹 전체에 대한 통합 청구가 가능합니다.
- OU의 한 관리 계정에서 모든 계정을 관리할 수 있습니다.
- 기존 및 신규 계정에 대한 보안과 규정 준수를 포괄하는 제어를 간편하게 적용하고 시행할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 기존 AWS Organizations 조직에서 AWS Control Tower 랜딩 존을 시작해도 AWS Control Tower 거버넌스를 해당 조직에서 AWS Control Tower에 등록되지 않은 다른 OUs 또는 계정으로 확장할 수 없습니다.

기존 조직에서 AWS Control Tower를 시작하려면 AWS Control Tower 시작하기에 설명된 프로세스를 따릅니다.

AWS Control Tower가 기존 AWS Organizations 조직과 상호 작용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AWS Control Tower로 조직 및 계정 관리.

새 조직에서 AWS Control Tower 시작

AWS Control Tower를 처음 사용하고 작업하지 않은 경우 가장 AWS Organizations좋은 시작점은 설정 문서입니다.

AWS Control Tower는 조직이 설정되지 않은 경우 자동으로 조직을 설정합니다.

AWS AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 다중 계정 전략

AWS Control Tower 고객은 최상의 결과를 위해 AWS 환경 및 계정을 설정하는 방법에 대한 지침을 찾는 경우가 많습니다. AWS 는 AWS Control Tower 랜딩 존을 포함한 AWS 리소스를 최대한 활용할 수 있도록 다중 계정 전략이라고 하는 통합 권장 사항 세트를 만들었습니다.

기본적으로 AWS Control Tower는 AWS 계정 및에 대한 AWS 다중 계정 권장 사항을 구현하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스와 함께 작동하는 오케스트레이션 계층 역할을 합니다 AWS Organizations. 랜딩 존이 설정되면 AWS Control Tower는 여러 계정 및 워크로드에서 기업 정책 및 보안 관행을 유지하도록 계속 지원합니다.

대부분의 랜딩 존은 시간 경과에 따라 고도화됩니다. AWS Control Tower 랜딩 존의 조직 단위(OU) 및 계정 수가 증가하면 워크로드를 효과적으로 구성하는 데 도움이 되는 방식으로 AWS Control Tower 배포를 확장할 수 있습니다. 이 장에서는 AWS 다중 계정 전략에 따라 AWS Control Tower 랜딩 존을 계획 및 설정하고 시간 경과에 따라 확장하는 방법에 대한 규범적 지침을 제공합니다.

조직 단위의 모범 사례에 대한 일반적인 설명은 를 사용한 조직 단위의 모범 사례를 참조하세요 AWS Organizations.

AWS 다중 계정 전략: 모범 사례 지침

AWS 잘 설계된 환경의 모범 사례에서는 리소스와 워크로드를 여러 AWS 계정으로 분리하는 것이 좋습니다. AWS 계정을 격리된 리소스 컨테이너로 생각할 수 있습니다. 이는 워크로드 분류뿐만 아니라 문제가 발생했을 때 폭발 반경을 줄여줍니다.

AWS 계정의 정의

AWS 계정은 리소스 컨테이너 및 리소스 격리 경계 역할을 합니다.

> **Note**
>
> AWS 계정은 페더레이션 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 통해 설정된 사용자 계정과 동일하지 않습니다.

AWS 계정에 대한 추가 정보

AWS 계정은 리소스를 격리하고 AWS 워크로드에 대한 보안 위협을 억제할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 이 계정은 워크로드 환경의 결제 및 거버넌스를 위한 메커니즘을 제공합니다.

AWS 계정은 워크로드에 리소스 컨테이너를 제공하는 기본 구현 메커니즘입니다. 환경이 잘 설계된 경우 여러 AWS 계정을 효과적으로 관리할 수 있으므로 여러 워크로드와 환경을 관리할 수 있습니다.

AWS Control Tower는 Well-Architected 환경을 설정합니다. 여러 AWS 계정에 걸쳐 확장 AWS Organizations할 수 있는 환경의 변경 사항을 관리하는 데 도움이 되는와 함께 계정에 의존합니다.

Well-Architected 환경의 정의

AWS 는 잘 설계된 환경을 랜딩 존으로 시작하는 환경으로 정의합니다.

AWS Control Tower는 자동으로 설정된 랜딩 존을 제공합니다. 이는 환경의 여러 계정에서 기업 지침을 준수하도록 제어 기능을 적용합니다.

랜딩 존의 정의

랜딩 존은 기본 계정, 계정 구조, 네트워크 및 보안 레이아웃 등을 포함하여 권장 시작 지점을 제공하는 클라우드 환경입니다. 랜딩 존에서 솔루션과 애플리케이션을 활용하는 워크로드를 배포할 수 있습니다.

Well-Architected 환경 설정 지침

다음 섹션에서는 Well-Architected 환경의 세 가지 주요 구성 요소를 다음과 같이 설명합니다.

- 여러 AWS 계정
- 여러 조직 단위(OU)
- 잘 계획된 구조

여러 AWS 계정 사용

하나의 계정만으로는 Well-Architected 환경을 설정할 수 없습니다. 여러 계정을 사용하면 보안 목표와 비즈니스 프로세스를 효과적으로 지원할 수 있습니다. 다중 계정 접근 방식을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 이점이 있습니다.

- 보안 제어 - 애플리케이션마다 보안 프로필이 다르기 때문에 서로 다른 제어 정책과 메커니즘이 필요합니다. 예를 들면 감사자와 상담하여 결제 카드 산업(PCI) 워크로드를 호스팅하는 단일 계정을 추천하는 것이 더 쉽습니다.
- 격리 – 계정은 보안 보호의 단위입니다. 다른 계정이 영향받지 않도록 잠재적 위험과 보안 위협을 특정 계정 내에서 억제할 수 있습니다. 따라서 보안 요구에 따라 계정을 서로 격리해야 할 수 있습니다. 예를 들어 보안 프로필이 다른 팀이 있을 수 있습니다.
- 다양한 팀 - 팀마다 책임과 리소스 요구 사항이 다릅니다. 여러 개의 계정을 설정하면 같은 계정을 사용할 때처럼 팀에서 서로 간섭할 수 없습니다.
- 데이터 격리 – 데이터 저장소를 하나의 계정으로 격리하면 데이터에 액세스하고 데이터 저장소를 관리할 수 있는 사람의 수가 제한됩니다. 이러한 격리는 민감한 데이터의 무단 노출을 방지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 데이터 격리는 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 준수를 지원하는 데 도움이 됩니다.
- 비즈니스 프로세스 – 사업부 또는 제품마다 목적 및 프로세스가 완전히 다를 수 있습니다. 개별 계정을 설정하여 비즈니스별 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- 청구 – 송금 수수료 등을 포함하여 청구 수준에서 항목을 구분할 수 있는 유일한 방법은 계정입니다. 여러 계정을 사용하면 사업부, 직무 팀 또는 개별 사용자 간에 별도의 청구 가능한 항목을 만들 수 있습니다.
- 할당량 할당 - AWS 할당량은 계정별로 설정됩니다. 워크로드를 서로 다른 계정으로 분리하면 각 계정(예: 프로젝트)에 잘 정의된 개별 할당량이 부여됩니다.

여러 조직 단위 사용

AWS Control Tower 및 기타 계정 오케스트레이션 프레임워크는 계정 경계를 넘어 변경할 수 있습니다. 따라서 AWS 모범 사례는 교차 계정 변경을 해결하며, 이는 잠재적으로 환경을 손상시키거나 보안을 손상시킬 수 있습니다. 경우에 따라 변경 사항이 정책을 넘어 전체 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 프로덕션 및 스테이징이라는 두 개 이상의 필수 계정을 설정하는 것이 좋습니다.

또한 AWS 계정은 거버넌스 및 제어 목적으로 OUs(조직 단위)로 그룹화되는 경우가 많습니다. OU는 여러 계정에서 정책 적용을 처리하도록 설계되었습니다.

최소한 프로덕션 환경과는 다른 사전 프로덕션(또는 스테이징) 환경을 생성하고, 별도의 제어 및 정책을 적용하는 것이 좋습니다. 프로덕션 환경과 스테이징 환경은 별도의 OU로 생성 및 관리할 수 있으며 별도의 계정으로 청구할 수 있습니다. 또한 코드 테스트를 위해 샌드박스 OU를 설정할 수도 있습니다.

랜딩 존의 OU에 대해 잘 계획된 구조 사용

AWS Control Tower는 자동으로 몇 개의 OU를 설정합니다. 시간 경과에 따라 워크로드와 요구 사항이 확장되면 필요에 맞게 원래의 랜딩 존 구성을 확장할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 예제에 제공된 이름은 다중 계정 AWS 환경을 설정하기 위해 제안된 AWS 이름 지정 규칙을 따릅니다. OU 세부 정보 페이지에서 편집을 선택하여 랜딩 존을 설정한 후 OU의 이름을 바꿀 수 있습니다.

권장 사항

AWS Control Tower를 통해 첫 번째 필수 OU인 보안 OU가 자동으로 설정되면 랜딩 존에 몇 가지 추가 OU를 생성하는 것을 권장합니다.

AWS Control Tower에서 샌드박스 OU라고 하는 추가 OU를 하나 이상 생성하도록 허용하는 것이 좋습니다. 이 OU는 소프트웨어 개발 환경을 위한 것입니다. 랜딩 존 생성 중에 샌드박스 OU를 선택하면 AWS Control Tower가 이를 설정할 수 있습니다.

직접 설정할 수 있는 다른 권장 OU에는 공유 서비스 및 네트워킹 계정을 포함하는 인프라 OU와 프로덕션 워크로드를 포함하는 워크로드 OU의 두 가지가 있습니다. 조직 단위 페이지의 AWS Control Tower 콘솔을 통해 랜딩 존에 OU를 추가할 수 있습니다.

자동으로 설정되는 OU 이외의 권장 OU

- 인프라 OU - 공유 서비스 및 네트워킹 계정을 포함합니다.

  > **Note**
  >
  > AWS Control Tower는 인프라 OU를 자동으로 설정하지 않습니다.

- 샌드박스 OU - 소프트웨어 개발 OU입니다. 예를 들어, 이 OU는 지출 한도가 고정되어 있거나 프로덕션 네트워크에 연결되어 있지 않을 수 있습니다.

  > **Note**
  >
  > AWS Control Tower에서는 샌드박스 OU를 설정할 것을 권장하지만 선택 사항입니다. 랜딩 존 구성의 일부로 자동으로 설정할 수 있습니다.

- 워크로드 OU - 워크로드를 실행하는 계정이 포함되어 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 워크로드 OU를 자동으로 설정하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS Control Tower가 다중 계정 환경을 설정하는 방법을 참조하세요.

OU 구조를 AWS 다중 계정 전략에 맞게 조정

AWS Control Tower는 중첩된 OU 계층 구조를 지원합니다. 즉, 조직의 요구 사항을 충족하는 계층적 OU 구조를 생성할 수 있습니다. AWS 다중 계정 전략 지침에 맞게 AWS Control Tower 환경을 구축할 수 있습니다.

AWS Control Tower가 중첩된 OU 구조에서 작동하는 방식에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 중첩된 OU 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower가 기본적으로 설정한 것 이외의 권장 OUs 및 계정은 AWS 백서의 권장 OUs 및 계정을 참조하세요.

루트 정보

루트는 OU가 아닙니다. 루트는 관리 계정과 조직의 모든 OU 및 계정의 컨테이너입니다. 개념적으로 루트에는 모든 OU가 포함됩니다. 삭제할 수는 없습니다. AWS Control Tower 내의 루트 수준에서는 등록된 계정을 관리할 수 없습니다. 대신 OU 내에서 등록된 계정을 관리합니다. 유용한 다이어그램은 AWS Organizations 설명서를 참조하세요.

랜딩 존 설정을 위한 관리 팁

다음은 랜딩 존을 설정하고 구성하는 몇 가지 팁입니다.

- 가장 많은 작업을 수행하는 AWS 리전은 홈 리전이어야 합니다.
- 랜딩 존을 설정하고 홈 리전 내에서 Account Factory 계정을 배포합니다.
- 여러 AWS 리전에 투자하는 경우 클라우드 리소스가 대부분의 클라우드 관리 작업을 수행하고 워크로드를 실행할 리전에 있는지 확인합니다.
- 워크로드와 로그를 동일한 AWS 리전에 보관하면 리전 간 로그 정보 이동 및 검색과 관련된 비용을 줄일 수 있습니다.

- 감사 및 기타 Amazon S3 버킷은 AWS Control Tower를 시작하는 리전과 동일한 AWS 리전에 생성됩니다. 이러한 버킷은 이동하지 않는 것이 좋습니다.
- 로그 아카이브 계정에서 자체 로그 버킷을 만들 수 있지만 권장하지는 않습니다. AWS Control Tower에서 생성한 버킷을 그대로 두어야 합니다.
- Amazon S3 액세스 로그는 소스 버킷과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다.
- 시작할 때 AWS Control Tower에서 지원하는 모든 리전에 대해 관리 계정에서 AWS 보안 토큰 서비스(STS) 엔드포인트를 활성화해야 합니다. 그러지 않으면 구성 프로세스 중간에 시작이 실패할 수 있습니다.
- AWS Control Tower는 활성화된 제어에 대해서만 태그 지정을 지원합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제어 태그 지정 API 섹션을 참조하세요.
- AWS Control Tower가 관리하는 모든 계정에 대해 다중 인증(MFA)을 활성화하는 것이 좋습니다.
- 또는 AWS 루트 액세스 관리 기능을 사용하면 멤버 계정에서 루트 작업을 수행할 수 있으며 모든 계정에 대해 MFA를 활성화할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations를 사용하는 고객의 루트 액세스를 중앙에서 관리를 참조하세요.

VPC에 대한 고려 사항

- AWS Control Tower에서 생성한 VPC는 AWS Control Tower를 사용할 수 있는 AWS 리전 로 제한됩니다. 해당 워크로드가 지원되지 않는 리전에서 실행되는 일부 고객은 Account Factory 계정으로 생성된 VPC를 비활성화할 수 있습니다. Service Catalog 포트폴리오를 사용하여 새 VPC를 생성하거나 필요한 리전에서만 실행되는 사용자 지정 VPC를 생성할 수 있습니다.
- AWS Control Tower에서 생성된 VPC는 모든 AWS 계정에 대해 생성된 기본 VPC와 다릅니다. AWS Control Tower가 지원되는 리전에서는 AWS Control Tower가 AWS Control Tower VPC를 생성할 때 기본 VPC를 삭제합니다.
- 홈 AWS 리전에서 기본 VPC를 삭제하는 경우 다른 모든 AWS 리전에서 삭제하는 것이 가장 좋습니다.

랜딩 존 v4.0 마이그레이션 가이드

AWS Control Tower 랜딩 존 4.0은 랜딩 존 아키텍처의 주요 점검을 도입하여 유연한 전용 제어 환경과 완전한 선택적 서비스 통합을 제공합니다. 주요 개선 사항에는 격리 개선을 위해 및 AWS Config AWS CloudTrail 전용 리소스를 사용하여 , AWS CloudTrail, SecurityRoles AWS Config 및 AWS Backup 통합을 선택적으로 활성화하는 기능이 포함됩니다.

이 릴리스는 필수 조직 구조 요구 사항을 제거하여 고객이 자체적으로 정의할 수 있도록 하는 동시에 포괄적인가 필요 없는 탐지 제어 지원을 ConfigBaseline 위한 새로운를 도입합니다AWSControlTowerBaseline. 서비스 연결 Config Aggregator는 이전 집계 방법을 대체하여 규정 준수 데이터 수집을 간소화합니다.

또한 매니페스트 필드는 선택 사항이 되어 통합 및 제어 활성화에만 AWS Organizations 초점을 맞춘 미니멀한 랜딩 존 배포가 가능합니다. 이러한 변경 사항은 강력한 거버넌스 기능을 유지하면서 더 큰 사용자 지정 옵션을 제공하므로 고객은 AWS Control Tower를 특정 요구 사항에 더 효과적으로 조정할 수 있습니다.

주제

- 주요 변경 사항
- AWS Config 업데이트
- AWS Config 통합 유무에 따른 기능 비교

주요 변경 사항

Note

- 이 새 버전의 AWS Control Tower에서는 “등록됨” 및 “등록됨”의 정의가 바뀌었습니다. 계정/OU에 활성화된 AWS Control Tower 리소스(예: 제어 또는 기준)가 있는 경우 해당 리소스는 관리형 리소스로 간주됩니다. 정의는 더 이상 AWSControlTowerBaseline 기준의 존재에 의해 구동되지 않습니다.
- 서비스 연결 역할은 모든 랜딩 존 버전에서 유지되며 OUs될 때 더 이상 삭제되지 않습니다.
- 서비스 연결 역할은 랜딩 존 폐기 후 고객이 수동으로만 삭제할 수 있습니다.

버전 3.3 이하에서 버전 4.0으로 업그레이드

버전 업그레이드의 일환으로 서비스 통합(AWS Config, SecurityRoles)을 비활성화하지 마십시오. 랜딩 존 버전 3.3 이하에서는 AWS Config SecurityRoles가 항상 묵시적으로 활성화되었습니다. 버전 4.0에서는 이러한 통합을 구성 가능한 옵션으로 처음으로 표시합니다. 버전 4.0으로 성공적으로 업그레이드한 후 원하는 대로 서비스 통합을 비활성화할 수 있습니다.

- 랜딩 영역 4.0의 사전 조건: API를 통해 버전 4.0으로 업그레이드할 때 `AWSControlTowerCloudTrailRole` 서비스 역할이 기존 인라인 정책 `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` 대신 새 관리형 정책을 사용하는지 확인합니다. 설명서에 설명된 대로 현재 인라인 정책을 분리하고 새 관리형 정책을 연결합니다.
- 선택적 매니페스트: 랜딩 존 API의 매니페스트 필드는 이제 선택 사항입니다. 고객은 서비스 통합 없이 랜딩 존을 생성할 수 있습니다. 이미 매니페스트 필드를 사용하고 있는 기존 고객에게는 영향이 없습니다.
- 선택적 조직 구조: AWS Control Tower는 더 이상 보안 OU 생성을 적용하거나 관리하지 않으므로 고객이 자체 조직 구조를 정의하고 관리할 수 있습니다. 그러나 AWS Control Tower에서는 각 AWS 서비스 통합에 대해 구성된 모든 계정이 동일한 상위 OU에 있어야 합니다. AWS Control Tower를 이미 설정하고 보안 OU가 있는 고객에게는 영향이 없습니다. AWS Control Tower는 보안 OU에서 서비스 통합 계정을 관리하는 데 필요한 리소스와 제어를 자동으로 배포합니다. 예를 들어 AWS Config 통합이 활성화되면 모든 서비스 통합 계정에서 AWS Config 기록이 활성화됩니다. AWS Control Tower 기준 및 AWS Config 기준은 보안 OU 및 서비스 통합 계정에 적용되지 않습니다. 서비스 통합을 변경하려면 랜딩 존 설정을 업데이트합니다.

  > **Note**
  >
  > - AWS Control Tower 랜딩 존 4.0에 대한 조직 구조 설정이 이전 랜딩 존 버전에서 변경되었습니다. AWS Control Tower는 더 이상 지정된 보안 OU를 생성하지 않습니다. 서비스 통합 계정이 있는 OU는 지정된 보안 OU가 됩니다.
  > - 멤버 계정이 각 통합의 계정이 있는 OU로 이동하는 경우 자동 등록이 켜져 있는지 여부에 관계없이 해당 OU에서 활성화된 제어가 드리프트됩니다.

  보안 OU의 기준 상태: AWS Control Tower 기준 및 AWS Config 기준을 보안 OU에 적용할 수 없습니다. 보안 OU에는 이러한 기준에 대한 기준 상태가 “해당 사항 없음”으로 표시됩니다. 이 상태는 예상입니다. BackupBaseline을 보안 OU에 적용할 수 있습니다.

  AWS Control Tower는 OU 수준 기준이 아닌 랜딩 존을 통해 서비스 통합 계정을 관리합니다. 서비스 통합 계정에 기준 상태가 "활성화되지 않음"으로 표시되고 연결된 서비스 통합이 비활성화된 경우 AWS Control Tower는 더 이상 해당 계정을 관리하지 않습니다.

  서비스 통합 계정으로 지정되지 않은 보안 OU의 계정은 기준 리소스를 받지 않습니다. 이러한 계정을 관리하려면 관리형 OU로 이동하고 거버넌스를 확장합니다.

서비스 통합 계정에 대한 IAM Identity Center 권한 세트: AWS Control Tower는 로깅 계정 및 SecurityRoles 계정에 대한 IAM Identity Center 권한 세트를 프로비저닝합니다. AWS Control Tower는 Config 계정 또는 Backup 계정에 대한 권한 세트를 프로비저닝하지 않습니다. IAM Identity Center를 통해 Config 또는 Backup 계정에 액세스하려면 AWS Control Tower가 배포한 IAM Identity Center 리소스를 사용하여 권한 세트를 수동으로 생성합니다.

- 드리프트 알림: AWS Control Tower는 랜딩 존 4.0 이상의 모든 고객에 대해 SNS 주제로 드리프트 알림 전송을 중지하고 대신 관리 계정의 EventBridge로 드리프트 알림 전송을 시작합니다. 이러한 알림을 받으려면 관리 계정에서 EventBridge 규칙을 생성합니다. 그런 다음 SNS 주제 또는 Lambda 함수와 같은 대상을 구성합니다. 드리프트 알림 및 샘플 EventBridge 이벤트에 대한 자세한 내용은 거버넌스 드리프트 유형을 참조하세요.
- 선택적 서비스 통합: 이제 AWS CloudTrail AWS Config, SecurityRoles 및를 포함한 모든 AWS Control Tower 통합을 활성화/비활성화할 수 있습니다 AWS Backup. 이러한 통합에는 이제 API에 필요한 `enabled` 플래그도 있습니다. 랜딩 존 또는 공유 계정에 적용될 수 있는 기준은 이제 서로 종속됩니다. 통합별 종속성은 다음과 같습니다.
  - 활성화:
    - `CentralSecurityRolesBaseline` → `CentralConfigBaseline`를 활성화해야 함
    - `IdentityCenterBaseline` → `CentralSecurityRolesBaseline`를 활성화해야 함
    - `BackupCentralVaultBaseline` → `CentralSecurityRolesBaseline`를 활성화해야 함
    - `BackupAdminBaseline` → `CentralSecurityRolesBaseline`를 활성화해야 함
    - `LogArchiveBaseline` → 독립(종속성 없음)
    - `CentralConfigBaseline` → 독립(종속성 없음)
  - 비활성화:
    - `CentralConfigBaseline` `CentralSecurityRolesBaseline`, `IdentityCenterBaseline` `BackupAdminBaseline` 및 `BackupCentralVaultBaseline` 기준을 먼저 비활성화한 경우에만를 비활성화할 수 있습니다.
    - `CentralSecurityRolesBaseline` `IdentityCenterBaseline`, `BackupAdminBaseline` 및 `BackupCentralVaultBaseline` 기준이 먼저 비활성화된 경우에만를 비활성화할 수 있습니다.
    - `IdentityCenterBaseline`는 독립적으로 비활성화할 수 있습니다.
    - `BackupAdminBaseline` 및 `BackupCentralVaultBaseline` 기준을 독립적으로 비활성화할 수 있습니다.
    - `LogArchiveBaseline` 독립적으로 비활성화할 수 있음

⚠ AWS Config 서비스 통합 활성화 범위

랜딩 존 수준에서 AWS Config 서비스 통합을 활성화하면 Config 레코딩 리소스가 서비스 통합 계정에만 배포됩니다. 멤버 계정에 AWS Config 리소스(Config Recorder, 전송 채널)를 배포하려면 각 관리형 OU에서 AWS Config 기준을 개별적으로 활성화합니다.
랜딩 존 수준에서 Config 통합을 활성화하려면 OUs. 랜딩 존 수준 설정만으로는 멤버 계정에 Config 리소스를 배포하지 않습니다.
자세한 내용은 AWS Config 업데이트 섹션을 참조하세요.

⚠ 버전 4.0의 CentralizedLogging 동작 변경

랜딩 존 버전 3.3 이하에서 CentralizedLogging을 비활성화하면 Organization CloudTrail이 꺼지고 배포된 모든 리소스가 보존되었습니다. 버전 4.0에서는 CentralizedLogging을 비활성화하면 로깅 계정에서 연결된 모든 리소스가 삭제됩니다. 이러한 리소스에는 Config Recorder, 전송 채널 및 CloudTrail 관련 스택 인스턴스가 포함됩니다. 비활성화 후 AWS Control Tower는 더 이상 로깅 계정을 관리하지 않습니다.
로깅 계정의 관리를 복원하려면 CentralizedLogging을 다시 활성화하거나 계정을 관리형 OU로 이동하고 거버넌스를 확장합니다.

AWS Config 업데이트

- AWS Config 및 AWS CloudTrail 전용 리소스: AWS Config 및 AWS CloudTrail은 이제 공유 리소스 대신 별도의 전용 S3 버킷 및 SNS 주제를 사용합니다. 고객은 여러 통합에 단일 또는 개별 계정을 사용할 수 있는 유연성이 제한됩니다.
  - AWS Control Tower 랜딩 존 버전 4.0으로 업그레이드할 때 기존 데이터와 S3 버킷은 이동되지 않습니다. AWS CloudTrail 통합은 접두사가 인 기존 S3 버킷을 계속 사용합니다`aws-controltower-logs`. 업데이트 작업 후 새 AWS Config 데이터는 AWS Control Tower`aws-controltower-config`가 CentralConfigBaseline에 지정된 계정에 생성하는 접두사가 있는 새 S3 버킷에 저장됩니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 4.0에서 AWS CloudTrail 통합을 처음 활성화하면 접두사가 붙을 때마다 새 S3 버킷이 생성됩니다. `aws-controltower-cloudtrail`

- 데이터 위치 변경: 이전에 공유된에서 전용 리소스로 업그레이드하는 기존 고객은 서로 다른 S3 버킷에 AWS Config 및 AWS CloudTrail 데이터를 갖게 됩니다. 설정된 고객 워크플로 및 도구에서 새 버킷 위치의 데이터에 액세스하려면 업데이트가 필요할 수 있습니다.
- AWS CloudTrail은 동일한 기존 버킷에 계속 남아 있지만 AWS Config 데이터는 AWS Control Tower에서 생성한 새 S3 버킷에 있습니다.
- 고객은 서로 다른 로그를 단일 버킷으로 중앙 집중화하려는 경우 교차 버킷 복제를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 S3 설명서를 참조하세요.
- AWS Control Tower에서 관리하는 리전에서 AWS Control Tower에서 생성하지 않은 기존 AWS Config 전송 채널이 있는 계정을 등록한 경우 랜딩 존 4.0의 AWS Control Tower 구성과 일치하도록 전송 채널의 S3 버킷 이름을 AWS Config 통합 계정`aws-controltower-config-logs-`의 접두사가 있는 새 S3 버킷으로 업데이트합니다. 자세한 내용은 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록 단원을 참조하십시오.

- AWS Config 랜딩 존 버전 4.0의 통합: AWS Config 통합이 활성화된 상태에서 랜딩 존 4.0으로 마이그레이션하면 고객에게 다음과 같은 변경 사항이 표시됩니다.

  1. 기존 감사 계정은에 대한 위임된 관리자로 등록됩니다 AWS Config.
  2. 서비스 연결 Config 집계자는 감사 계정(신규 고객의 경우AWS Config 중앙 집계자 계정, 기존 고객의 경우 감사 계정)에 배포됩니다. 새 집계자는 비Control Tower 관리형 계정을 포함하여 조직의 모든 AWS Config 레코더에서 데이터를 집계할 수 있습니다.
  3. 기존 집계자가 삭제됩니다 - 관리 계정의 조직 집계자(`aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations`)와 감사 계정의 계정 집계자(`aws-controltower-GuardRailsComplianceAggregator`)가 삭제됩니다.
  4. 구성 집계자는 서비스 연결이므로 삭제된 집계자와 연결된 제어가 자동으로 제거됩니다.

     a. AWS Config 리소스에 대해 AWS Control Tower에서 생성한 태그에 대한 변경 허용 안 함

     b. AWS Control Tower에서 생성한 AWS Config 집계 권한 부여의 삭제 허용 안 함

- 새로운 **`ConfigBaseline`** 기준: 이제 포괄적인를 요구하지 않고 탐지 제어 지원을 위한 별도의 OU가 OU `ConfigBaseline` 수준에서 제공됩니다`AWSControlTowerBaseline`. 자세한 내용은 OU 수준의 기준 유형 목록을 참조하세요. 기본 랜딩 존을 사용하는 기존 고객의 경우 이제 모든 서비스 통합은 선택 사항이며에 설명된 종속성 요구 사항에 유의해야 합니다주요 변경 사항.

- 서비스 연결 구성 집계자: AWS Config 중앙 집계자 계정의 조직 및 계정 집계자를 대체합니다.
  - AWS Config 통합이 활성화된 상태에서 랜딩 존 4.0으로 업그레이드하는 경우 고객에게 `organizations:ListDelegatedAdministrators` 권한이 있어야 합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
           "backup:UpdateGlobalSettings",
           "controltower:CreateLandingZone",
           "controltower:UpdateLandingZone",
           "controltower:ResetLandingZone",
           "controltower:DeleteLandingZone",
           "controltower:GetLandingZoneOperation",
           "controltower:GetLandingZone",
           "controltower:ListLandingZones",
           "controltower:ListLandingZoneOperations",
           "controltower:ListTagsForResource",
           "controltower:TagResource",
           "controltower:UntagResource",
            "servicecatalog:*",
            "organizations:*",
            "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
            "organizations:EnableAWSServiceAccess",
            "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
            "organizations:ListDelegatedAdministrators",
            "sso:*",
            "sso-directory:*",
            "logs:*",
            "cloudformation:*",
            "kms:*",
            "iam:GetRole",
            "iam:CreateRole",
            "iam:GetSAMLProvider",
            "iam:CreateSAMLProvider",
            "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "iam:ListRolePolicies",
            "iam:PutRolePolicy",
            "iam:ListAttachedRolePolicies",
            "iam:AttachRolePolicy",
```

```
            "iam:DeleteRole",
            "iam:DeleteRolePolicy",
            "iam:DetachRolePolicy"
        ],
        "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Important

랜딩 존 버전 4.0으로 업그레이드하고 AWS Config 통합을 활성화한 후에는 활성화 프로세스를 완료해야 합니다. AWS Config 리소스를 배포하려는 모든 OUs`ConfigBaseline`에서를 업데이트하거나 활성화합니다. 이 프로세스를 완료할 때까지 AWS Config 집계자는 레코더에서 데이터를 수신하지 않습니다. 각 계정은 데이터를 계속 기록하고 저장합니다. 업데이트가 완료되면 `ConfigBaseline`기록된 데이터가 자동으로 집계자로 채워집니다.
AWS Config 통합을 활성화한 후 가능한 `ConfigBaseline` 한 빨리 OUs 다시 등록하거나를 활성화하는 것이 좋습니다. 랜딩 존 업데이트는 이전 S3 버킷 정책에서 전송 권한을 제거 AWS Config 하지만 재등록을 완료한 후에만 전송 채널이 새 버킷으로 리디렉션됩니다. 그때까지는 구성 스냅샷과 구성 기록이 S3로 전송되지 않습니다.
재등록이 지연되면 재등록이 완료된 후이 데이터 중 일부가 S3로 전송되지 않을 수 있습니다. `config:GetResourceConfigHistory` API를 사용하여 구성된 보존 기간 내에 기록된 모든 데이터를 검색할 수 있습니다.

AWS Config 통합 유무에 따른 기능 비교

랜딩 존 4.0을 사용하면 AWS Config 통합을 비활성화할 수 있습니다. 다음 표에는 랜딩 존에서 AWS Config 통합을 활성화하거나 활성화하지 않고 사용할 수 있는 AWS Control Tower 기능이 요약되어 있습니다.

특성	AWS Config 통합 활성화됨	AWS Config 통합 비활성화됨
예방 제어	✓	✓
사전 예방적 제어	✓	✓

특성	AWS Config 통합 활성화됨	AWS Config 통합 비활성화됨
OUs에 적용된 리전 거부 제어	✓	✓
랜딩 존에 적용된 리전 거부 제어	✓	
탐지 제어	✓	
Account Factory	✓	대체 항목 보기
Account Factory for Terraform(AFT)	✓	
Account Factory Customizations(AFC)	✓	
Account Factory와 AWS Service Catalog 통합	✓	
AWS Control Tower(CfCT)에 대한 사용자 지정	✓	
OUs에 적용된 기준	✓	
AWS CloudTrail 통합 및 기준	✓	✓
AWS Backup 통합 및 기준	✓	
AWS IAM Identity Center 통합 및 기준	✓	
드리프트 알림을 위한 AWS SNS 통합	✓	
드리프트 알림을 위한 Amazon EventBridge 통합	✓	✓
OU 등록	✓	대체 항목 보기

대안

Account Factory

AWS Config 통합을 비활성화한 경우 자동 등록을 활성화하고 AWS Organizations 를 사용하여 계정을 생성하고 이동할 수 있습니다. 계정은 상위 OU에 적용된 컨트롤을 상속합니다.

OU 등록

AWS Config 통합을 비활성화한 경우를 사용하여 OU AWS Organizations 를 생성할 수 있습니다. OUs 그런 다음 AWS Control Tower 콘솔의 Control Catalog 페이지를 통해 제어를 활성화하거나, 조직 페이지에서 제어를 재설정하거나, AWS Control Tower APIs 사용합니다.

그룹, 역할 및 정책 설정에 대한 권장 사항

랜딩 존을 설정할 때 특정 계정에 액세스해야 하는 사용자와 그 이유에 대해 미리 결정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 보안 계정은 보안 팀만 액세스할 수 있어야 하고 관리 계정은 클라우드 관리자 팀만 액세스할 수 있어야 합니다.

이 주제에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에서 ID 및 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

권장 제한 사항

관리자가 AWS Control Tower 작업만 관리할 수 있도록 허용하는 IAM 역할 또는 정책을 설정하여 조직에 대한 관리 액세스 범위를 제한할 수 있습니다. 권장 방법은 IAM 정책 `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`를 사용하는 것입니다. `AWSControlTowerServiceRolePolicy` 역할이 활성화된 경우 관리자는 AWS Control Tower만 관리할 수 있습니다. 각 계정에서 예방 제어 및 SCPs를 관리하기 AWS Organizations 위한에 대한 적절한 액세스 권한과 탐지 제어를 관리하기 AWS Config위한에 대한 액세스 권한을 포함해야 합니다.

랜딩 존에서 공유 감사 계정을 설정할 때 해당 `AWSSecurityAuditors` 그룹을 계정의 서드파티 감사자에게 할당하는 것이 좋습니다. 이 그룹은 멤버에게 읽기 전용 권한을 부여합니다. 감사자의 업무 분리 요구 사항 준수를 위반할 수 있으므로 계정에는 감사 중인 환경에 대한 쓰기 권한이 없어야 합니다.

역할 신뢰 정책에 조건을 부과하여 AWS Control Tower의 특정 역할과 상호 작용하는 계정 및 리소스를 제한할 수 있습니다. `AWSControlTowerAdmin` 역할은 광범위한 액세스 권한을 허용하므로 이 역할에 대한 액세스를 제한하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 역할 신뢰 관계에 대한 선택적 조건 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 리소스 생성 및 수정 지침

AWS Control Tower에서 리소스를 만들고 수정할 때 다음 모범 사례를 권장합니다. 서비스가 업데이트될 경우 이 지침이 변경될 수 있습니다. 공동 책임 모델은 AWS Control Tower 환경에 적용됩니다.

일반 지침

- 관리 계정, 공유 계정 및 멤버 계정의 리소스를 포함하여 AWS Control Tower에서 생성된 리소스를 수정하거나 삭제하지 마세요. 이러한 리소스를 수정하면 랜딩 존을 업데이트하거나 OU를 재등록해야 할 수 있으며, 수정하면 규정 준수 보고가 부정확해질 수 있습니다.

  중요 사항:

  - 활성 AWS Config 레코더를 유지합니다. 구성 레코더를 삭제하면 탐지 제어가 드리프트를 탐지 및 보고할 수 없습니다. 불충분한 정보로 인해 규정을 준수하지 않는 리소스가 규정 준수로 보고될 수 있습니다.
  - 보안 조직 단위 AWS Identity and Access Management (OU)의 공유 계정 내에서 생성된 (IAM) 역할을 수정하거나 삭제하지 마십시오. 이러한 역할을 수정하려면 랜딩 존을 업데이트해야 합니다.
  - 멤버 계정(등록되지 않은 계정인 경우도 포함)에서 `AWSControlTowerExecution` 역할을 삭제하지 마세요. 그러는 경우 AWS Control Tower에 이러한 계정을 등록하거나 해당 계정의 직계 상위 OU를 등록할 수 없습니다.
- SCPs 또는 AWS Security Token Service ()를 AWS 리전 통한 사용을 허용하지 마십시오AWS STS. 그러면 AWS Control Tower가 정의되지 않은 상태로 전환됩니다. 에서 리전을 허용하지 않으면 해당 리전에서 인증을 사용할 수 없으므로 해당 리전에서 AWS STS기능이 실패합니다. 대신 제어에 표시된 대로 AWS Control Tower 리전 거부 기능, 랜딩 존 수준에서 작동하는 요청된에 AWS 따라에 대한 액세스 거부 AWS 리전 또는 리전에 대한 액세스를 제한하기 위해 OU 수준에서 작동하는 OU에 적용된 제어 리전 거부 제어에 의존합니다.
- SCP를 AWS Organizations `FullAWSAccess` 적용해야 하며 다른 SCPs. 이 SCP에 대한 변경 사항은 드리프트로 보고되지 않지만 일부 변경 사항은 특정 리소스에 대한 액세스가 거부되는 경우 예측할 수 없는 방식으로 AWS Control Tower 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 SCP가 분리되거나 수정되는 경우 계정이 AWS Config 레코더에 대한 액세스 권한을 잃거나 CloudTrail 로깅에 누락이 발생할 수 있습니다.
- API를 AWS Organizations `DisableAWSServiceAccess` 사용하여 랜딩 존을 설정한 조직에 대한 AWS Control Tower 서비스 액세스를 끄지 마십시오. 이렇게 하면 AWS Organizations의 메시징 지원 없이는 특정 AWS Control Tower 드리프트 탐지 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 드리프트 탐지 기능은 AWS Control Tower가 조직 내 조직 단위, 계정 및 제어의 규정 준수 상태를 정확하게 보고할 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 API_DisableAWSServiceAccessAWS Organizations API 참조의 섹션을 참조하세요.
- 일반적으로 AWS Control Tower는 한 번에 한 개의 작업을 수행하므로 다른 작업을 시작하기 전에 수행 중인 작업이 완료되어야 합니다. 예를 들어 제어 활성화 프로세스가 이미 사용 중일 때 계정을 프로비저닝하려고 시도하면 계정 프로비저닝이 실패합니다.

예외:

- AWS Control Tower를 사용하면 동시 작업을 통해 선택적 제어를 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 선택적 제어를 위한 동시 배포를 참조하세요.
- AWS Control Tower에서는 Account Factory를 통해 계정에 대한 생성, 업데이트, 등록 작업을 최대 10개까지 동시에 수행할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower에서 생성된 리소스에 대한 자세한 내용은 공유 계정이란? 섹션을 참조하세요.

계정 및 OU에 대한 팁

- 거버넌스를 위한 새 리전을 구성하는 등 계정 업데이트가 필요할 때마다 OU 재등록 기능을 사용하여 해당 계정을 업데이트할 수 있도록 등록된 각 OU의 계정 수를 최대 1000개로 유지하는 것을 권장합니다.
- OU를 등록할 때 필요한 시간을 줄이려면 OU당 계정 수 한도가 1000개인 경우에도 OU당 계정 수를 약 680개로 유지하는 것이 좋습니다. 일반적으로 OU를 등록하는 데 필요한 시간은 OU가 운영 중인 리전 수에 OU의 계정 수를 곱한 값으로 결정됩니다.
- 대략적으로 계정이 680개인 OU는 제어를 등록하고 활성화하는 데 최대 2시간이 걸릴 수 있고 재등록하는 데 최대 1시간이 걸릴 수 있습니다. 또한 제어의 수가 많은 OU는 제어의 수가 적은 OU보다 등록하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
- OU 등록에 더 긴 기간을 허용하는 것에 대한 한 가지 우려 사항은 이 프로세스가 다른 작업을 차단한다는 것입니다. 일부 고객은 각 OU에 더 많은 계정을 허용하려고 하므로 OU를 등록하거나 재등록하기 위한 시간을 더 늘리고 싶어합니다.

루트 사용자로 로그인할 시기

특정 관리 작업을 수행하려면 루트 사용자로 로그인해야 합니다. AWS Control Tower의 계정 팩토리에서 AWS 계정 생성한에 루트 사용자로 로그인할 수 있습니다.

다음 작업을 수행하려면 루트 사용자로 로그인해야 합니다.

- 계정 이름, 루트 사용자 암호 또는 이메일 주소를 비롯한 특정 계정 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower를 사용하여 계정 업데이트 및 이동 섹션을 참조하세요.
- 를 닫습니다 AWS 계정.
- 루트 로그인 자격 증명이 필요한 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Account Management 참조 안내서의 루트 사용자 자격 증명이 필요한 태스크를 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS 지원 계획을 변경하거나 활성화하려면 루트 사용자로 로그인하거나 적절한 IAM 권한이 있는 사용자여야 합니다.

루트 사용자로 로그인하는 방법

1. AWS 로그인 페이지를 엽니다.

   액세스 AWS 계정 가 필요한의 이메일 주소가 없는 경우 AWS Control Tower에서 가져올 수 있습니다. 관리 계정의 콘솔을 열고 계정을 선택한 다음 이메일 주소를 찾습니다.
2. 액세스 AWS 계정 가 필요한의 이메일 주소를 입력한 후 다음을 선택합니다.
3. 암호 찾기를 선택하여 암호 재설정 지침을 루트 사용자 이메일 주소로 보냅니다.
4. 루트 사용자 메일박스에서 암호 재설정 이메일 메시지를 열고 지침에 따라 암호를 재설정합니다.
5. AWS 로그인 페이지를 연 다음 재설정된 암호로 로그인합니다.

또는 AWS 루트로 로그인할 필요 없이 멤버 계정에서 루트 작업을 수행할 수 있는 루트 액세스 관리 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations를 사용하는 고객의 루트 액세스를 중앙에서 관리를 참조하세요.

AWS Organizations 지침

AWS Control Tower는와 밀접하게 연결되어 있습니다 AWS Organizations. 다음은 AWS 환경을 보호하기 위해 가장 잘 협력하는 방법에 대한 몇 가지 구체적인 지침입니다.

- AWS Organizations 설명서에서 AWS Control Tower 관리 계정 및 멤버 계정의 보안을 보호하기 위한 모범 사례에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.

  - 관리 계정의 모범 사례
  - 멤버 계정의 모범 사례
- AWS Control Tower가 등록된 OU에 대해 생성하는 서비스 제어 정책(SCPs)을 수정하거나 분리하지 마십시오. 이러한 SCPs를 수정하거나 분리하면 제어가 알 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 이 경우 랜딩 존을 재설정하거나 AWS Control Tower에 OU를 다시 등록해야 합니다. 대신 AWS Organizations 를 사용하여 새 SCPs 생성하고 OU에 연결합니다.
- 이미 등록된 개별 계정을 등록된 OU 외부에서 AWS Control Tower로 이동하면 해결이 필요한 드리프트가 발생합니다. 거버넌스 드리프트 유형 섹션을 참조하세요.
- AWS Organizations 를 사용하여 AWS Control Tower에 등록된 조직 내에서 계정을 생성, 초대 또는 이동하는 경우 해당 계정은 AWS Control Tower에 등록되지 않으며 이러한 변경 사항은 기록되지 않습니다. SSO를 통해 이러한 계정에 액세스해야 하는 경우 멤버 계정 액세스를 참조하세요.
- AWS Organizations 를 사용하여 AWS Control Tower에서 생성한 조직으로 OU를 이동하는 경우 외부 OU는 AWS Control Tower에 등록되지 않습니다.
- AWS Control Tower는 권한 필터링을 AWS Organizations 처리하는 것과 다르게 처리합니다. 계정이 AWS Control Tower 계정 팩토리로 프로비저닝된 경우 최종 사용자는 AWS Control Tower 콘솔에서 모든 OUs의 이름과 상위를 볼 수 있습니다. 이러한 이름과 상위를에서 AWS Organizations 직접 검색할 권한이 없더라도 마찬가지입니다.
- AWS Control Tower는 조직에 대한 혼합 권한(예: OU의 상위는 볼 수 있지만 OU 이름은 볼 수 없는 권한)을 지원하지 않습니다. 이러한 이유로 AWS Control Tower 관리자에게는 전체 권한이 있어야 합니다.
- SCP를 AWS Organizations `FullAWSAccess` 적용해야 하며 다른 SCPs. 이 SCP에 대한 변경 사항은 드리프트로 보고되지 않지만 일부 변경 사항은 특정 리소스에 대한 액세스가 거부되는 경우 예측할 수 없는 방식으로 AWS Control Tower 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 SCP가 분리되거나 수정되는 경우 계정이 AWS Config 레코더에 대한 액세스 권한을 잃거나 CloudTrail 로깅에 누락이 발생할 수 있습니다.
- API를 AWS Organizations `DisableAWSServiceAccess` 사용하여 랜딩 존을 설정한 조직에 대한 AWS Control Tower 서비스 액세스를 끄지 마세요. 이렇게 하면 AWS Organizations의 메시징 지원 없이는 특정 AWS Control Tower 드리프트 탐지 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 드리프트 탐지 기능은 AWS Control Tower가 조직 내 조직 단위, 계정 및 제어의 규정 준수 상태를 정확하게 보고할 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 API_DisableAWSServiceAccessAWS Organizations API 참조의 섹션을 참조하세요.

IAM Identity Center 지침

AWS Control Tower는 AWS Identity and Access Management (IAM)을 사용하여에 대한 액세스를 규제할 것을 권장합니다 AWS 계정. 그러나 AWS Control Tower를 통해 IAM Identity Center를 자동으로 설정할지 또는 비즈니스 요구 사항을 가장 효과적으로 충족할 수 있는 방식으로 IAM Identity Center를 직접 설정할지 아니면 계정 액세스를 위한 다른 방법을 선택할지 선택할 수 있습니다.

> **Note**
>
> SSO는 기술 업계에서 Single Sign-On을 나타내는 데 사용되는 약어입니다. 일반적으로 SSO는 세션 및 사용자 인증 서비스입니다. 이 서비스를 사용하면 하나의 로그인 자격 증명 세트를 사용하여 여러 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. 에서 Single Sign On 기능을 참조할 때 이라는 AWS 서비스를 지칭하며AWS Identity and Access Management, 약어 AWS는 IAM 또는 IAM Identity Center입니다.

기본적으로 AWS Control Tower는 여러 계정을 사용하여 AWS 환경 구성에 정의된 모범 사례 지침에 따라 랜딩 존에 대한 AWS IAM Identity Center를 설정합니다. 대부분의 고객은 기본값을 선택합니다. 특정 산업 또는 국가의 규정 준수를 위해 또는 AWS IAM Identity Center를 사용할 수 없는 AWS 리전 경우 대체 액세스 방법이 필요할 수 있습니다.

옵션 선택

콘솔에서, AWS Control Tower가 IAM Identity Center를 설정하도록 허용하는 대신 랜딩 존 설정 프로세스 중에 이를 자체 관리하도록 선택할 수 있습니다. 나중에 언제든지 랜딩 존 설정을 수정하고 랜딩 존 설정 페이지에서 랜딩 존을 업데이트하는 방식으로 이 선택을 변경할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 AWS IAM Identity Center를 중단하거나 AWS IAM Identity Center 사용을 시작하려면

1. 랜딩 존 설정 페이지로 이동합니다.
2. 구성 탭을 선택합니다.
3. 그런 다음 적절한 라디오 버튼을 선택하여 AWS IAM Identity Center에 대한 선택을 변경합니다.

AWS IAM Identity Center를 IdP로 자체 관리하도록 선택하면 AWS Control Tower는 `AWSControlTowerAdmin` 및와 같이 AWS Control Tower를 관리하는 데 필요한 역할과 정책만 생성합니다`AWSControlTowerAdminPolicy`. 자체 관리하는 랜딩 존의 경우 AWS Control Tower는 고객

의 특정 사용을 위해 더 이상 IAM 역할 및 그룹을 생성하지 않습니다. 이것은 랜딩 존 설정 프로세스 동안뿐만 아니라 Account Factory를 사용한 계정 프로비저닝 동안에도 동일합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존에서 AWS IAM Identity Center를 제거하면 AWS Control Tower가 생성한 사용자, 그룹 및 권한 세트가 제거되지 않습니다. 이러한 리소스를 제거하는 것이 좋습니다.

Azure AD, Ping 또는 Okta와 같은 대체 ID 제공업체(IdPs)가 있는 Account Factory 고객은 AWS IAM Identity Center 프로세스에 따라 외부 ID 제공업체에 연결하고 IdP를 온보딩할 수 있습니다. 랜딩 존 설정을 수정하여 AWS Control Tower가 언제든지 그룹화 및 역할을 생성하도록 되돌릴 수 있습니다.

- AWS Control Tower가 ID 소스를 기반으로 IAM Identity Center와 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은이 사용 설명서의 시작하기 페이지의 시작 전 검사 섹션에서 AWS IAM Identity Center 고객을 위한 고려 사항을 참조하세요.
- AWS Control Tower의 동작이 IAM Identity Center 및 다양한 ID 소스와 상호 작용하는 방법에 대한 추가 정보는 IAM Identity Center 사용자 안내서의 ID 소스 변경 시 고려 사항을 참조하세요.
- AWS Control Tower 및 IAM Identity Center 작업에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 및 AWS Control Tower 작업 섹션을 참조하세요.

Account Factory 지침

> **Note**
>
> 단일 계정 프로비저닝, 업데이트 및 사용자 지정은 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 조직 단위(OU)를 대상으로 해야 합니다. OU에 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있지 않은 경우 계정 자동 등록을 활성화하거나 해당 OU의 EnabledBaselines 및 EnabledControls에서 ResetEnabledBaseline 및 ResetEnabledControl EnabledControls APIs를 사용하여 계정을 등록할 수 있습니다. EnabledBaselines AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

Account Factory를 사용하여 AWS Control Tower에서 새 계정을 프로비저닝할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 사용자 안내서의 문제 해결에서 새 계정 프로비저닝 실패 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 대신 페더레이션 사용자 또는 IAM 역할을 생성하는 것이 좋습니다. 페더레이션 사용자 및 IAM 역할은 임시 자격 증명을 제공합니다. IAM 사용자는 관리가 쉽지 않은 장기 자격 증명을 가지고 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 IAM ID(사용자, 사용자 그룹 및 역할)를 참조하세요.

Account Factory에서 새 계정을 프로비저닝하거나 계정 등록 기능 AWS Control Tower를 사용할 때 IAM 사용자 또는 IAM Identity Center 사용자로 인증된 경우 사용자가 AWS Service Catalog 포트폴리오에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 Service Catalog에서 오류 메시지를 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 사용자 안내서의 문제 해결에서 AWS Control Tower Account Factory 포트폴리오 오류 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 자동 등록이 비활성화된 경우: 최대 5개의 계정을 동시에 프로비저닝할 수 있습니다.
> 자동 등록이 활성화된 경우: 최대 5개의 계정을 동시에 프로비저닝할 수 있지만 대상 OU에 대한 활성 계정 이동 작업은 완료될 때까지 동일한 OU의 모든 프로비저닝을 차단합니다.

SNS 주제 구독에 대한 지침

SNS 주제를 구독하면 AWS Control Tower 환경에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 LZ4.0+의 모든 고객에 대해 SNS 주제로 드리프트 알림 전송을 중지합니다.

- `aws-controltower-AllConfigNotifications` SNS 주제는 규정 준수 알림 및 Amazon CloudWatch 이벤트 알림을 AWS Config포함하여에서 게시한 모든 이벤트를 수신합니다. 예를 들어 이 주제에서는 제어 위반이 발생했는지 여부를 알려줍니다. 또한 다른 유형의 이벤트에 대한 정보도 제공합니다. (이 주제가 구성될 때 게시되는 내용에 대해서는 AWS Config에서 자세히 알아보세요.)
- `aws-controltower-BaselineCloudTrail` 추적의 데이터 이벤트는 `aws-controltower-AllConfigNotifications` SNS 주제에도 게시하도록 설정되어 있습니다.
- 자세한 규정 준수 알림을 받으려면 `aws-controltower-AllConfigNotifications` SNS 주제를 구독하는 것이 좋습니다. 이 주제에서는 모든 하위 계정의 규정 준수 알림을 집계합니다.

- 규정 준수 알림을 비롯하여 드리프트 알림 및 기타 알림을 받으면서도 전체적으로 알림의 수를 줄이고 싶다면 `aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` SNS 주제를 구독하는 것이 좋습니다.
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 오류에 대한 알림을 받으려는 경우에는 AFT 리포지토리에 표시된 aft_failure_notifications라는 SNS 주제를 구독하면 됩니다. 예제:

```
resource "aws_sns_topic" "aft_failure_notifications" {
    name = "aft-failure-notifications"
    kms_master_key_id = "alias/aws/sns"
}
```

- 모든 SNS 주제는 디스크 암호화로 저장 시 암호화됩니다. 자세한 내용은 데이터 암호화 섹션을 참조하세요.

SNS 주제 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 방지 및 알림 섹션을 참조하세요.

KMS 키에 대한 지침

AWS Control Tower는 AWS Key Management Service ()와 함께 작동합니다AWS KMS. 선택적으로, 관리 중인 암호화 키로 AWS Control Tower 리소스를 암호화하고 복호화하려는 경우 AWS KMS keys를 생성하고 구성할 수 있습니다. 랜딩 존을 업데이트할 때마다 KMS 키를 추가하거나 변경할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 자체 KMS 키를 사용하고 수시로 변경하는 것입니다.

AWS KMS 를 사용하면 다중 리전 KMS 키와 비대칭 키를 생성할 수 있습니다. 그러나 AWS Control Tower는 다중 리전 키 또는 비대칭 키를 지원하지 않습니다. AWS Control Tower는 기존 키에 대한 사전 확인을 수행합니다. 다중 리전 키 또는 비대칭 키를 선택하면 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 AWS Control Tower 리소스와 함께 사용할 다른 키를 생성합니다.

AWS CloudHSM 클러스터를 운영하는 고객의 경우: CloudHSM 클러스터와 연결된 사용자 지정 키 스토어를 생성합니다. 그런 다음 생성한 CloudHSM 사용자 지정 키 저장소에 있는 KMS 키를 생성할 수 있습니다. 이 KMS 키를 AWS Control Tower에 추가할 수 있습니다.

KMS 키를 AWS Control Tower에서 작동하려면 KMS 키의 권한 정책을 구체적으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 KMS 키 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

랜딩 존 업데이트 모범 사례

이 섹션에서는 AWS Control Tower에서 랜딩 존 버전 업그레이드를 고려할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 고려 사항과 모범 사례를 제공합니다. 2.0 랜딩 존 버전 시리즈에서 3.0 랜딩 존 버전 시리즈로 변경

하는 것이 특히 중요합니다. 랜딩 존을 업그레이드하면 AWS Control Tower가 자동으로 사용 가능한 최신 버전으로 사용자를 안내합니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존의 최신 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

이 섹션에 설명된 모범 사례 요약

- 모범 사례: 보안 및 감사를 위해 모든 계정에 대해 전체적으로 로깅을 활성화하고 로깅 정보를 중앙 위치로 보내는 것이 좋습니다. AWS Control Tower에서 이 중앙 위치는 Amazon S3 로깅 버킷을 제공하는 로그 아카이브 계정입니다.
- 모범 사례: AWS Control Tower에서 조직 수준 CloudTrail 추적을 옵트아웃하는 경우 자체 추적을 설정하고 관리합니다.
- 모범 사례: AWS Control Tower 환경을 운영할 때 테스트 환경을 설정합니다.

2.x 랜딩 존 버전에서 3.x 랜딩 존 버전으로 이동 시의 이점

- 홈 리전에만 AWS Config 리소스를 기록하여 글로벌 리소스를 관리할 때 비용 절감
- 자체 KMS 키로 AWS CloudTrail 추적 암호화
- 로그 보존 기간 사용자 지정
- 향상된 필수 제어
- 사용 가능한 제어 수 증가
- 와 통합 AWS Security Hub CSPM
- Python 런타임 업데이트

2.x 랜딩 존 버전에서 3.x 랜딩 존 버전으로 이동 시의 경고 사항

- 랜딩 존 3.0 이상에서는 AWS Control Tower가 더 이상를 AWS 관리하는 계정 수준 AWS CloudTrail 추적을 지원하지 않습니다.
- AWS Control Tower에서 관리하는 조직 수준 추적을 선택하거나 이를 옵트아웃하고 자체 CloudTrail 추적을 관리할 수 있습니다.
- 특히 OU 내의 일부 계정이 AWS Control Tower에 등록되어 있지 않고 유지하려는 자체 계정 수준 추적이 있는 경우 중복 비용의 가능성이 있습니다.

조직 수준의 CloudTrail 추적 선택에 대한 고려 사항

- 3.0 이상으로 업그레이드하면 AWS Control Tower는 24시간 후에 처음에 생성했던 계정 수준 추적을 삭제합니다. [예외]
- 이러한 추적의 데이터는 손실되지 않습니다. 추적이 제거되더라도 기존 로그는 보존됩니다.
- AWS Control Tower는 동일한 Amazon S3 버킷에 추적을 위한 새 경로를 생성하여 계정 수준 추적을 조직 수준 추적과 구분합니다.
  - 계정 추적 로그 경로 형식: `/orgId/AWSLogs/...`
  - 조직 추적 로그 경로 형식: `/orgId/AWSLogs/orgId/...`
- AWS Control Tower에서 배포하지 않은, 사용자가 추가로 배포한 CloudTrail 추적은 변경되지 않습니다.
- 등록되지 않은 계정이 등록된 OU의 일부인 경우 AWS Control Tower에 등록되지 않은 계정을 포함하여 모든 계정이 조직 수준 추적에 포함됩니다.
- 연결된 계정의 Amazon CloudWatch 경보는 트리거되지 않습니다.
- 조직 수준 추적을 옵트아웃해도 AWS Control Tower는 여전히 추적을 생성하지만 상태는 꺼짐으로 설정됩니다.
- 가장 좋은 방법은, AWS Control Tower의 조직 수준 추적을 옵트아웃하는 경우 자체 CloudTrail 추적을 설정하고 관리하는 것입니다.

조직 수준 추적의 이점

- 조직 추적은 OU의 모든 계정에서 작동합니다.
- 로깅된 항목은 표준화되며 계정 사용자가 수정할 수 없습니다.

테스트 환경 고려

랜딩 존을 업그레이드하면 AWS Control Tower는 공유 계정과 기본 OU만 변경합니다. 워크로드 계정 또는 OU는 변경되지 않습니다. 하지만 AWS Control Tower 환경을 운영할 때에는 테스트 환경을 설정하는 것이 좋습니다. 격리된 테스트 환경 내에서 AWS Control Tower 랜딩 존 업그레이드와 서비스 제어 정책(SCP)에 적용된 변경 사항을 테스트할 수 있으며 환경에 적용하려는 제어를 테스트할 수 있습니다. 이 권장 사항은 규제 대상 산업에서 운영하는 경우 특히 유용합니다.

업데이트 시 일반적인 오류 체크리스트

다음은 AWS Control Tower 랜딩 존을 2.x 버전에서 3.x 버전으로 업데이트할 때 발생하는 일반적인 오류를 방지하기 위해 수행할 수 있는 간단한 작업 목록입니다.

기본 업데이트 체크리스트

- 랜딩 존을 확인합니다.

  - AWS Control Tower 서비스로 이동하여 조직 단위 및 계정 페이지를 검토한 다음 계정 상태가 등록됨으로 설정되어 있는지 확인합니다.

  - 해당하는 경우 사용자 지정 파이프라인의 마지막 실행이 성공했는지 확인합니다.

  - 이전에 버킷 정책에 적용된 변경 사항이 덮어쓰기 되므로 감사 계정에서 Amazon S3 중앙 집중식 로깅 버킷을 확인합니다.
- 업데이트를 수행하는 관리 역할에 대해 멤버 계정의 작업 또는 관리 계정의 작업을 `AWSControlTowerExecution` 역할이 수행하지 못하도록 AWS Control Tower에 소유되지 않은 SCP가 제한하지 않는지 확인합니다.

AI 기반 서비스 및 AWS Control Tower

AWS에서 AI 기반 서비스가 데이터를 저장하지 않도록 옵트아웃할 수 있는 서비스 제어 정책(SCP)을 생성할 수 있습니다. 이러한 SCP 정책은 Amazon Rekognition 또는 Amazon CodeWhisperer와 같은 AI 기반 서비스가 다른 AI 기반 AWS 서비스를 개선하기 위해 데이터를 저장하고 사용할 수 없도록 지정합니다.

이러한 AI 옵트아웃 SCP 정책은 전체 조직, OU 또는 특정 계정에 적용될 수 있습니다. 이러한 정책은 전역적으로 적용됩니다. 이러한 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 설명서의 AI 서비스 옵트아웃 정책에서 확인할 수 있습니다.

정책 예제와 함께 AI를 사용하는 AWS 서비스 목록은 AWS Organizations 사용 설명서의 AI 서비스 옵트아웃 정책 구문 및 예제를 참조하세요.

AWS Control Tower의 구성 업데이트 관리

랜딩 존을 최신 상태로 유지하는 것은 중앙 클라우드 관리자 팀의 책임입니다. 랜딩 존을 업데이트하면 AWS Control Tower가 패치되고 업데이트됩니다. 또한 잠재적인 규정 준수 문제로부터 랜딩 존을 보호하기 위해 중앙 클라우드 관리자 팀 멤버는 드리프트 문제가 감지되고 보고되는 즉시 이를 해결해야 합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 콘솔은 랜딩 존을 업데이트해야 하는 시기를 알려줍니다. 업데이트 옵션이 표시되지 않으면 랜딩 존이 이미 최신 상태인 것입니다.

다음 표에는 AWS Control Tower 랜딩 존 업데이트 릴리스 목록과 각 릴리스에 대한 설명 링크가 포함되어 있습니다.

버전	릴리스 날짜	설명
4.0	11-17-2025	랜딩 존 버전 4.0
3.3	12-12-2023	랜딩 존 버전 3.3
3.2	6-09-2023	랜딩 존 버전 3.2
3.1	2-09-2023	랜딩 존 버전 3.1
3.0	7-26-2022	랜딩 존 버전 3.0
2.9	4-22-2022	랜딩 존 버전 2.9
2.8	2-10-2022	랜딩 존 버전 2.8
2.7	4-8-2021	랜딩 존 버전 2.7
2.6	12-29-2020	랜딩 존 버전 2.6
2.5	11-18-2020	랜딩 존 버전 2.5
2.4	없음	없음

버전	릴리스 날짜	설명
2.3	3-5-2020	랜딩 존 버전 2.3
2.2	11-13-19	랜딩 존 버전 2.2
2.1	6-24-19	랜딩 존 버전 2.1

랜딩 존을 업데이트할 때마다 랜딩 존 설정을 수정할 수 있습니다.

업데이트의 이점

- 관리되는 리전을 변경할 수 있습니다.
- 로그 보존 정책을 변경할 수 있습니다.
- 리전 거부 제어를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
- AWS KMS 암호화 키를 적용할 수 있습니다.
- 조직 수준 CloudTrail 추적을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- 랜딩 존 드리프트를 확인할 수 있습니다.

랜딩 존을 업데이트하면 AWS Control Tower에 대한 최신 기능이 자동으로 수신됩니다. 랜딩 존 설정 페이지에서 현재 랜딩 존 버전을 확인합니다.

업데이트에 실패하면 AWS Control Tower가 이전 랜딩 존 버전으로 롤백되지 않습니다. 랜딩 존이 불확정 상태일 수 있습니다. 그렇다면 AWS 지원팀에 문의하십시오. 업데이트 실패 문제 해결에 대한 자세한 내용은 랜딩 존을 업데이트할 수 없음 섹션을 참조하세요.

랜딩 존을 업데이트할 때 사용하지 않는 AWS Identity Center(이전 AWS SSO) 매핑을 지울 수 있습니다. 자세한 내용은 Field Notes: Clear Unused IAM Identity Center Mappings Automatically During AWS Control Tower Upgrades를 참조하세요.

> **업데이트 및 재설정을 위한 전제 조건 - 요청자 지불 비활성화**
>
> 랜딩 존을 업데이트하거나 재설정하기 전에 로그 아카이브 계정의 Amazon S3 로깅 버킷에 요청자 지불 기능이 비활성화된 상태인지 확인합니다. 업데이트 또는 재설정 프로세스를 시작하기 전에 해당 기능을 비활성화해야 합니다. AWS Control Tower에서 로깅 버킷을 설정할 때 이 기능은 활성화되지 않습니다. 따라서 이후에 요청자 지불 기능을 활성화한 고객만 비활성화

해야 합니다. 자세한 내용은 CloudTrail에 대한 Amazon S3 버킷 정책 및 요청자 지불 버킷 사용을 참조하세요.

랜딩 존 업데이트 정보

거버넌스 드리프트를 수정하거나 AWS Control Tower의 새 버전으로 전환하려면 업데이트가 필요합니다. AWS Control Tower의 전체 업데이트를 수행하려면 먼저 랜딩 존을 업데이트한 다음 등록된 계정을 개별적으로 업데이트해야 합니다. 경우에 따라 다음 세 가지 유형의 업데이트를 수행해야 할 수 있습니다.

- 랜딩 존 업데이트: 이러한 유형의 업데이트는 대부분 랜딩 존 설정 페이지에서 업데이트를 선택하여 수행합니다. 특정 유형의 드리프트를 해결하려면 랜딩 존 업데이트를 수행해야 할 수 있으며 필요한 경우 재설정을 선택할 수 있습니다.
- 하나 이상의 개별 계정 업데이트: 연결된 정보가 변경되거나 특정 유형의 드리프트가 발생한 경우 계정을 업데이트해야 합니다. 계정에 업데이트가 필요한 경우 계정 페이지에 계정 상태가 업데이트 사용 가능으로 표시됩니다.

  단일 계정을 업데이트하려면 계정 세부 정보 페이지로 이동하여 계정 업데이트를 선택합니다. 계정은 수동 프로세스를 사용하거나 OU 재등록 선택 또는 이 페이지의 뒷부분에 설명된 자동 스크립팅 접근 방식을 사용하여 업데이트할 수도 있습니다.
- 전체 업데이트: 전체 업데이트에서는 먼저 랜딩 존을 업데이트한 후 등록된 OU에 있는 등록된 모든 계정을 업데이트합니다. 3.0, 3.2와 같은 새 AWS Control Tower 릴리스에서 전체 업데이트가 필요합니다. 전체 업데이트 프로세스를 더 쉽게 만들려면 계정이 1,000개 이하인 OU의 경우 OU 재등록을 선택하여 해당 OU 내의 모든 계정을 업데이트하고 각 OU에 대해 OU 재등록 명령을 반복할 수 있습니다.

랜딩 존 업데이트에 대한 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 모범 사례를 참조하세요.

> **Note**
>
> 랜딩 존 업데이트를 완료한 후에는 업데이트를 실행 취소하거나 이전 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다.

랜딩 존 업데이트

AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트하는 가장 쉬운 방법은 랜딩 존 설정 페이지를 사용하는 것입니다. 이 페이지에 액세스하려면 AWS Control Tower 대시보드의 왼쪽 탐색 창에서 랜딩 존 설정을 선택하면 됩니다.

랜딩 존 설정 페이지에는 랜딩 존의 현재 버전이 표시되며 사용 가능한 업데이트된 버전이 나열됩니다. 버전을 업데이트해야 하는 경우 업데이트 버튼을 이용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 또는 랜딩 존을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 업데이트 버튼을 사용하든 수동 프로세스를 사용하든 업데이트에 소요되는 시간은 거의 동일합니다. 랜딩 존의 수동 업데이트만 수행하려면 아래 1단계와 2단계를 참조하세요.

표준 업데이트 절차

다음 절차에서는 콘솔에서 AWS Control Tower의 전체 업데이트를 수행하는 단계를 안내합니다. 개별 계정을 업데이트하려면 콘솔에서 계정 업데이트 섹션을 참조하세요.

OU당 계정 수에 관계없이 랜딩 존을 업데이트하려면

1. 웹 브라우저를 열고 AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower/home/update)로 이동합니다.
2. 마법사의 정보를 검토하고 업데이트를 선택합니다. 이렇게 하면 랜딩 존의 백엔드와 공유 계정이 업데이트됩니다. 이 과정은 30분 이상 걸릴 수 있습니다.
3. 멤버 계정을 업데이트합니다(1,000개 이상의 계정을 포함하는 OU의 경우 이 절차를 따라야 함).
4. 왼쪽 탐색 창에서 조직을 선택합니다.
5. 각 계정을 업데이트하려면 콘솔에서 계정 업데이트에 설명된 단계를 따릅니다.

> **선택적으로 OU를 재등록하여 계정 업데이트**
>
> 계정이 1,000개 미만인 등록된 AWS Control Tower OU의 경우 대시보드의 OU 페이지로 이동하고 OU 재등록을 선택하여 해당 OU의 계정을 업데이트할 수 있습니다.

랜딩 존 버전 선택

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1 이상을 실행하는 경우, 랜딩 존 구성에서 업데이트 또는 재설정 작업을 수행할 때 현재 버전을 유지하거나 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 재설정 작업은 대부분의 상황에서 드리프트를 복구하는 가장 좋은 방법입니다.

랜딩 존 버전은 AWS Control Tower 콘솔에서 선택하거나 AWS Control Tower API를 통해 선택할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 예를 들어 3.1에서 3.3으로 이동하는 경우와 같이 중간 버전을 건너뛰는 식으로 랜딩 존 버전을 배포하면, AWS Control Tower는 업데이트 작업의 일부로 중간 버전을 자동으로 배포합니다. 일반적으로 최신 버전으로 이동하는 것은 단순히 업데이트가 아닌 업그레이드라고 부르는 경우가 많습니다. 이 두 개념은 별개의 개념입니다. 예를 들어 관리하는 리전을 변경하여 새 버전으로 업그레이드하지 않고 단순히 랜딩 존 설정을 업데이트할 수 있기 때문입니다. 콘솔에서 업데이트 버튼은 현재 랜딩 존 버전과 배포하도록 선택한 랜딩 존 버전에 따라 인플레이스 업데이트 또는 업그레이드 작업을 수행합니다.

랜딩 존 버전 선택 - 콘솔 절차

1. AWS Control Tower 콘솔에서 랜딩 존 설정 페이지로 이동합니다. 사용 가능한 랜딩 존 테이블에서 새 버전을 선택합니다. 버전 3.1 이상을 선택할 수 있습니다. 3.1 이전 버전은 이 기능과 호환되지 않습니다.
2. 테이블에서 버전을 선택하면 사용 가능한 작업을 볼 수 있습니다. 현재 버전이 선택한 버전보다 이전 버전인 경우 업데이트를 사용할 수 있습니다. 현재 버전이 3.1 이상인 경우 재설정을 사용할 수 있습니다.
3. 버전을 선택한 후 화면 오른쪽 상단에서 업데이트 버튼 또는 재설정 버튼을 선택합니다.
4. 배포를 위해 선택한 랜딩 존 버전을 보여주는 확인 화면이 표시됩니다. 계속하려면 오른쪽 하단에서 다음을 선택합니다. 업데이트 작업에 몇 분 이상이 걸릴 수 있습니다.
5. 랜딩 존이 업데이트된 후 등록된 OUs 업데이트해야 할 수 있습니다. OU를 업데이트하려면 OU 재등록 프로세스를 사용하여 다시 등록해야 합니다. OU를 다시 등록하면 업데이트된 기준이 해당 OU의 모든 계정에 적용됩니다.

계정 업데이트, 랜딩 존 버전 및 기준

AWS Control Tower 랜딩 존은 기준 구성 세트에 해당하는 AWS 리소스입니다. 기준 및 랜딩 존 버전에 대한 일대일 매핑은 없습니다. OU 기준 및 랜딩 존 버전의 호환성을 보여주는 테이블을 볼 수 있습니다.

기준 버전을 건너뛸 때는 랜딩 존 업데이트 후 계정을 업데이트해야 합니다. 예를 들어 3.1에서 3.2로 업그레이드할 때 이러한 랜딩 존 버전은 동일한 기준을 공유하므로 계정을 업데이트할 필요가 없습니다.

반면 3.1에서 3.3으로 업그레이드하는 경우 기준 버전은 3.2~3.3을 포함하는 4.0이므로 계정을 업데이트해야 합니다.

랜딩 존 버전과 기준 간의 관계에 대한 자세한 내용은 OU 기준 및 랜딩 존 버전의 호환성 섹션을 참조하세요.

랜딩 존 업데이트 중 AWS CloudTrail 추적 유지

AWS Control Tower 랜딩 존 버전을 업그레이드할 때 계정 수준 AWS CloudTrail 추적을 유지하도록 선택할 수 있습니다.

사전 조건

- 사용 중인 랜딩 존 버전이 3.0 미만입니다.
- 최근 생성 또는 업데이트 작업이 성공했습니다.

계정 수준 추적을 유지하고 조직 수준 CloudTrail 추적에 옵트인하는 방법

1. AWS Support에 문의하여 허용 목록에 계정을 추가해 줄 것을 요청합니다.
2. 대상 계정이 허용 목록에 등록되면 Support가 이를 확인해 줍니다.
3. 확인을 받은 후 랜딩 존을 버전 3.1 이상으로 업데이트하고 AWS CloudTrail 구성 - 활성화됨을 선택합니다.

계정 수준 추적을 유지하고 AWS Control Tower에서 관리하는 CloudTrail 추적을 옵트아웃하는 방법

1. AWS Support에 문의하여 허용 목록에 계정을 추가해 줄 것을 요청합니다.
2. 대상 계정이 허용 목록에 등록되면 Support가 이를 확인해 줍니다.

3. 확인을 받은 후 랜딩 존을 버전 3.1 이상으로 업데이트하고 AWS CloudTrail 구성 - 비활성화됨을 선택합니다.

> **Important**
>
> 계정 수준 CloudTrail 추적이 유지된 후에는 추적을 제거하거나 허용 목록에서 계정을 제거할 수 없습니다.

계정 수준 추적을 유지하기 위해 지원 요청을 하는 방법

랜딩 존 업데이트 중에 계정 수준 추적을 유지해야 하는 경우 AWS Support에 문의하여 AWS Control Tower 허용 목록에 계정을 추가해야 합니다. 다음 단계에 따라 지원 티켓을 제출합니다.

1. AWS Management Console에 로그인합니다.
2. AWS Support Center로 이동합니다.
3. 사례 생성을 선택합니다.
4. 사례 유형에서 기술 지원을 선택합니다.
5. 서비스에서 AWS Control Tower를 선택합니다.
6. 범주에서 일반 지침을 선택합니다.
7. 제목 줄에 다음 문구를 포함합니다.

   ```
   Allow retention of account-level trails during Landing Zone update
   ```

8. 설명에 다음 세부 정보를 제공합니다.
   - AWS 관리 계정 번호
   - AWS Control Tower 환경용으로 선택한 홈 리전
9. 지원 사례 양식의 다른 필수 필드를 작성합니다.
10. 제출을 선택하여 지원 사례를 생성합니다.

티켓을 제출하면 AWS Support에서 요청을 검토하고 적절한 경우 허용 목록에 계정을 추가합니다. 지원 사례 커뮤니케이션 채널을 통해 추가 지침과 확인을 받습니다.

> **Note**
>
> 계정이 허용 목록에 등록된 후 계정 수준 추적을 삭제하려면 관리 계정을 사용하여 CloudFormation 스택 세트 또는 특정 스택 인스턴스를 삭제합니다. 스택의 모든 리소스가 삭제됩니다.

재설정 및 재등록으로 드리프트 해결

드리프트는 사용자와 조직 멤버가 랜딩 존을 사용할 때 자주 발생합니다.

AWS Control Tower에서는 드리프트 감지가 자동으로 이루어집니다. SCP 자동 스캔은 드리프트 해결을 위해 수행해야 하는 변경 또는 구성 업데이트가 필요한 리소스를 식별하는 데 도움이 됩니다.

대부분의 드리프트 유형을 복구하려면 콘솔의 랜딩 존 설정 페이지에서 재설정을 선택합니다. 또한 콘솔에서 OU 재등록을 선택하여 일부 유형의 드리프트를 해결할 수도 있습니다. 제어의 경우 ResetEnabledControl API를 직접 호출하여 프로그래밍 방식으로 드리프트를 해결할 수 있습니다. 드리프트 유형 및 드리프트 해결 방법에 대한 자세한 내용은 거버넌스 드리프트 유형 및 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결 섹션을 참조하세요.

드리프트 해결의 한 가지 특별한 경우가 역할 드리프트에서 발생합니다. 필요한 역할을 사용할 수 없는 경우 콘솔에 경고 페이지와 역할 복원 방법에 대한 몇 가지 지침이 표시됩니다. 역할 드리프트가 해결될 때까지 랜딩 존을 사용할 수 없습니다. 이 드리프트 재설정은 전체 랜딩 존 재설정과 동일하지 않습니다. 자세한 내용은 즉시 해결해야 할 드리프트 유형 섹션에서 필수 역할 삭제 금지를 참조하세요.

> **⚠** 랜딩 존 버전의 드리프트를 해결하기 위한 조치를 취할 때 동작은 현재 버전에 따라 달라집니다.
>
> - 랜딩 존 버전 3.1 이상을 사용하는 경우 업데이트를 선택하여 버전을 업그레이드하지 않고 랜딩 존 구성을 변경하거나 재설정을 선택하여 저장된 구성을 드리프트된 랜딩 존 리소스에 다시 적용할 수 있습니다. 드리프트는 업데이트 프로세스의 일부로 해결됩니다.
> - 3.1 이전 랜딩 존 버전을 사용하는 경우 재설정을 선택할 수 없습니다. 랜딩 존 업데이트를 선택하고 버전 3.1 이상으로 업그레이드해야 합니다.

자동화를 사용하여 계정 프로비저닝 및 업데이트

> **Note**
>
> 단일 계정 프로비저닝, 업데이트 및 사용자 지정은 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 조직 단위(OU)를 대상으로 해야 합니다. OU에 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있지 않은 경우 계정 자동 등록을 활성화하거나 해당 OU의 EnabledBaselines 및 EnabledControls에서 ResetEnabledBaseline 및 ResetEnabledControl EnabledControls APIs를 사용하여 계정을 등록할 수 있습니다. EnabledBaselines AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

AWS Control Tower에서 다음과 같은 몇 가지 방법으로 개별 계정을 프로비저닝하거나 업데이트할 수 있습니다.

- AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 계정을 프로비저닝하고 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 개요 섹션을 참조하세요.
- Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 사용하여 계정을 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 Customizations for AWS Control Tower(CfCT) 개요 섹션을 참조하세요.
- 스크립트 자동화: API 접근 방식을 사용하려는 경우 Service Catalog의 API 프레임워크와 AWS CLI로 계정을 업데이트하여 배치 프로세스에서 계정을 업데이트할 수 있습니다. 각 계정에 대해 Service Catalog의 `UpdateProvisionedProduct` API를 직접 호출합니다. 이 API를 사용하여 계정을 하나씩 업데이트하는 스크립트를 작성할 수 있습니다. 거버넌스를 위해 리전을 추가할 때이 접근 방식에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물 새 AWS 리전에서 가드레일 활성화에서 확인할 수 있습니다.

  한 번에 최대 5개의 계정을 업데이트할 수 있습니다. 최소 하나의 계정 업데이트가 성공할 때까지 기다렸다가 다음 계정 업데이트를 시작해야 합니다. 따라서 계정이 많은 경우 프로세스가 오래 걸릴 수 있지만 복잡하지는 않습니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 Service Catalog API를 통해 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 자동화 섹션을 참조하세요.

> **비디오 시연**
>
> 비디오 안내는 스크립트를 사용한 자동 계정 프로비저닝을 위해 설계되었지만 이 단계는 계정 업데이트에도 적용됩니다. `UpdateProvisionedProduct` API를 `ProvisionProduct` API 대신 사용합니다.

스크립트에 의한 자동화의 추가 단계는 AWS Control Tower `UpdateLandingZone` 수명 주기 이벤트의 성공 상태를 확인하는 것입니다. 이를 트리거로 사용하여 비디오에 설명된 대로 개별 계정 업데이트를 시작합니다. 수명 주기 이벤트는 일련의 활동이 완료되었음을 나타내므로 이 이벤트가 발생한다는 것은 랜딩 존 업데이트가 완료되었음을 의미합니다. 계정 업데이트를 시작하기 전에 랜딩 존 업데이트를 완료해야 합니다. 수명 주기 이벤트 작업에 대한 자세한 내용은 수명 주기 이벤트를 참조하세요.

다음 섹션도 참조하세요.

- AWS CloudShell 를 사용하여 작업 AWS Control Tower.
- AWS Control Tower에서 작업 자동화.

AWS Control Tower에서 작업 자동화

많은 고객은 계정 프로비저닝, 제어 할당 및 감사와 같은 AWS Control Tower의 작업을 자동화하는 것을 선호합니다. 다음에 대한 직접 호출을 통해 이러한 자동화된 작업을 설정할 수 있습니다.

- AWS Service Catalog API
- AWS Organizations API
- AWS Control Tower API
- AWS CLI
- 수명 주기 이벤트

추가 정보 및 링크 페이지에는 AWS Control Tower의 작업을 자동화하는 데 도움이 될 수 있는 여러 유용한 기술 블로그 게시물에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 다음 섹션에서는 작업 자동화에 도움이 될 수 있는 이 AWS Control Tower 사용자 안내서의 영역에 대한 링크를 제공합니다.

제어 작업 자동화

AWS Control Tower API를 통해 제어(가드레일이라고도 함) 적용 및 제거와 관련된 작업을 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요.

AWS Control Tower API를 사용하여 제어 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물 AWS Control Tower의 API 릴리스를 통해 사전 정의된 제어를 조직 단위에 제공을 참조하세요.

랜딩 존 작업 자동화

AWS Control Tower 랜딩 존 API는 랜딩 존과 관련된 특정 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요.

OU 등록 자동화

AWS Control Tower 기준 API는 OU 등록과 같은 특정 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요.

자동 계정 해지

AWS Organizations API를 사용하여 AWS Control Tower 멤버 계정의 해지를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 통해 AWS Control Tower 멤버 계정 닫기 AWS Organizations 단원을 참조하십시오.

자동 계정 프로비저닝 및 업데이트

AWS Control Tower Account Factory Customization(AFC)을 사용하면 청사진이라고 하는 사용자 지정 CloudFormation 템플릿을 사용하여 AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 생성할 수 있습니다. 이 프로세스는 파이프라인을 유지 관리하지 않고도 하나의 블루프린트를 설정한 후 새 계정을 생성하고 계정을 반복적으로 업데이트할 수 있다는 점에서 자동화되어 있습니다.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)은 GitOps 모델을 따라 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 및 계정 업데이트 프로세스를 자동화합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 계정 프로비저닝 단원을 참조하십시오.

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 사용하면 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정하고 AWS 모범 사례에 맞게 조정할 수 있습니다. 사용자 지정은 AWS CloudFormation 템플릿, 서비스 제어 정책(SCPs) 및 리소스 제어 정책(RCPs. 자세한 내용은 Customizations for AWS Control Tower(CfCT) 개요 단원을 참조하십시오.

자동 계정 프로비저닝에 대한 자세한 내용과 동영상은 연습: AWS Control Tower의 자동 계정 프로비저닝 및 IAM 역할을 사용한 자동 프로비저닝을 참조하세요.

스크립트로 계정 업데이트도 참조하세요.

계정의 프로그래밍 방식 감사

프로그래밍 방식으로 계정을 감사하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 감사 계정에 대한 프로그래밍 방식 역할 및 신뢰 관계를 참조하세요.

다른 작업 자동화

자동 요청 방법을 사용하여 특정 AWS Control Tower 서비스 할당량을 늘리는 방법에 대한 자세한 내용은 동영상 Automate Service Limit Increases를 참조하세요.

자동화 및 통합 사용 사례를 다루는 기술 블로그는 자동화 및 통합을 참조하세요.

보안과 관련된 특정 자동화 작업에 도움이 되도록 GitHub에서 두 개의 오픈 소스 샘플을 사용할 수 있습니다.

- aws-control-tower-org-setup-sample이라는 샘플은 보안 관련 서비스의 위임된 관리자로 감사 계정 설정을 자동화하는 방법을 보여줍니다.
- aws-control-tower-account-setup-using-step-functions라는 샘플은 새 계정을 프로비저닝하고 구성할 때 Step Functions를 사용하여 보안 모범 사례를 자동화하는 방법을 보여줍니다. 이 샘플에는 조직 공유 AWS Service Catalog 포트폴리오에 보안 주체를 추가하고 조직 전체 AWS 의 IAM Identity

Center 그룹을 새 계정에 자동으로 연결하는 작업이 포함됩니다. 또한 모든 리전에서 기본 VPC를 삭제하는 방법도 보여줍니다.

AWS 보안 참조 아키텍처에는 AWS Control Tower와 관련된 작업을 자동화하기 위한 코드 예제가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 AWS 권장 가이드 페이지 및 관련 GitHub 리포지토리를 참조하세요.

AWS CLI에서 작업을 용이하게 하는 AWS 서비스인 AWS CloudShell과 함께 AWS Control Tower를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudShell 및 AWS CLI를 참조하세요.

AWS Control Tower는 오케스트레이션 계층이므로 APIs 및 AWS CLI를 통해 다른 AWS Organizations 많은 AWS 서비스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 AWS 서비스를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 내보내는 수명 주기 이벤트를 사용하여 자동화를 확장할 수 있습니다. 이러한 이벤트는 Amazon EventBridge 규칙을 통해 모니터링할 수 있습니다. 그러면 랜딩 존에서 특정 계정 또는 제어 관련 이벤트가 발생할 때 태그를 적용하거나 리소스를 구성하거나 팀에 알리는 AWS Lambda 함수 호출과 같은 사용자 지정 자동화를 트리거할 수 있습니다.

수명 주기 이벤트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 수명 주기 이벤트를 참조하세요.

AWS CloudShell 를 사용하여 작업 AWS Control Tower

AWS CloudShell 는 AWS CLI에서 쉽게 작업할 수 있는 AWS 서비스입니다.에서 직접 시작할 수 있는 사전 인증된 브라우저 기반 셸입니다 AWS Management Console. 명령줄 도구를 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다. 원하는 쉘(Bash, PowerShell 또는 Z 쉘)에서 AWS Control Tower 및 기타 AWS 서비스에 대한 AWS CLI 명령을 실행할 수 있습니다.

에서 시작 AWS CloudShellAWS Management Console하면 콘솔에 로그인하는 데 사용한 AWS 자격 증명을 새 쉘 세션에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower 및 기타 AWS 서비스와 상호 작용할 때 구성 자격 증명 입력을 건너뛸 수 있으며, 쉘의 컴퓨팅 환경에 사전 설치된 AWS CLI 버전 2를 사용합니다.는 사전 인증됩니다 AWS CloudShell.

에 대한 IAM 권한 획득 AWS CloudShell

AWS Identity and Access Management 는 관리자가 IAM 사용자 및 IAM Identity Center 사용자에게 액세스 권한을 부여할 수 있는 액세스 관리 리소스를 제공합니다 AWS CloudShell.

관리자가 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 가장 빠른 방법은 AWS 관리형 정책을 사용하는 것입니다. AWS 관리형 정책은 AWS에서 생성 및 관리하는 독립 실행형 정책입니다. CloudShell에 대한 다음 AWS 관리형 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

- `AWSCloudShellFullAccess`: 모든 기능에 대한 전체 액세스 권한 AWS CloudShell 과 함께를 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

IAM 사용자 또는 IAM Identity Center 사용자가 수행할 수 있는 작업 범위를 제한하려면 `AWSCloudShellFullAccess` 관리형 정책을 템플릿으로 사용하는 사용자 지정 정책을 생성할 AWS CloudShell수 있습니다. CloudShell에서 사용자가 사용할 수 있는 작업을 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudShell 사용 설명서의 IAM 정책을 사용한 AWS CloudShell 액세스 및 사용 관리를 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM ID에는 AWS Control Tower에 대한 호출 권한을 부여하는 정책도 필요합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 콘솔을 사용하는 데 필요한 권한을 참조하세요.

시작 AWS CloudShell

에서 탐색 모음에서 사용할 AWS Management Console수 있는 다음 옵션을 선택하여 CloudShell을 시작할 수 있습니다.

- CloudShell 아이콘을 선택합니다.
- 검색 상자에 'cloudshell'을 입력하고 CloudShell 옵션을 선택합니다.

이제 CloudShell을 시작했으므로 작업에 필요한 모든 AWS CLI 명령을 입력할 수 있습니다 AWS Control Tower. 예를 들어 AWS Config 상태를 확인할 수 있습니다.

를 AWS Control Tower 통해와 상호 작용 AWS CloudShell

AWS CloudShell 에서 시작한 후 명령줄 interface. AWS CLI commands AWS Control Tower 에서 즉시 CloudShell의 표준 방식으로와 상호 작용할 AWS Management Console수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS CLI 에서를 사용하는 AWS CloudShell경우 추가 리소스를 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다. 또한 쉘 내에서 이미 인증되었기 때문에 직접 호출을 하기 전에 자격 증명을 구성하지 않아도 됩니다.

AWS CloudShell 를 사용하여 설정 지원 AWS Control Tower

이러한 절차를 수행하기 전에 달리 명시되지 않는 한 랜딩 존의 홈 리전 AWS Management Console 에 있는에 로그인해야 하며 랜딩 존이 포함된 관리 계정에 대한 관리 권한이 있는 IAM Identity Center 사용자 또는 IAM 사용자로 로그인해야 합니다.

1. 랜 AWS Control Tower 딩 존 구성을 시작하기 전에에서 AWS Config CLI 명령을 사용하여 구성 레코더 및 전송 채널의 상태를 AWS CloudShell 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

   예: AWS Config 상태 확인

   보기 명령:

   - `aws configservice describe-delivery-channels`
   - `aws configservice describe-delivery-channel-status`
   - `aws configservice describe-configuration-recorders`
   - 일반적인 응답은 `"name": "default"`와 같습니다.

2. AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하기 전에 삭제해야 하는 기존 AWS Config 레코더 또는 전송 채널이 있는 경우 입력할 수 있는 몇 가지 명령은 다음과 같습니다.

   예: 기존 AWS Config 리소스 관리

   삭제 명령:

   - `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name` *`NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`*
   - `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name` *`NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`*
   - `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name` *`NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`*

   > **Important**
   >
   > 에 대한 AWS Control Tower 리소스를 삭제하지 마십시오 AWS Config. 이러한 리소스가 손실되면가 일관되지 않은 상태로 전환될 수 AWS Control Tower 있습니다.

자세한 내용은 AWS Config 설명서를 참조하세요.

- 구성 레코더 관리(AWS CLI)
- 전송 채널 관리

3. 이 예제는 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화하거나 비활성화 AWS CloudShell 하기 위해에서 입력하는 AWS CLI 명령을 보여줍니다 AWS Organizations. 에 대해 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화하거나 비활성화 AWS Control Tower 할 필요가 없으며 AWS Organizations, 이는 예시일 뿐입니다. 그러나 작업을 자동화하거나 사용자 지정하는 경우 다른 AWS 서비스에 대해 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화하거나 비활성화해야 할 수 있습니다 AWS Control Tower.

   예제: 신뢰할 수 있는 서비스 액세스 활성화 또는 비활성화

   - `aws organizations enable-aws-service-access`
   - `aws organizations disable-aws-service-access`

예:를 사용하여 Amazon S3 버킷 생성 AWS CloudShell

다음 예제에서는 AWS CloudShell 를 사용하여 Amazon S3 버킷을 생성한 다음 PutObject 메서드를 사용하여 코드 파일을 해당 버킷의 객체로 추가할 수 있습니다.

1. 지정된 AWS 리전에서 버킷을 생성하려면 CloudShell 명령줄에 다음 명령을 입력합니다.

   ```
   aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1
   ```

   직접 호출이 성공하면 명령줄에 다음 출력과 비슷한 서비스의 응답이 표시됩니다.

   ```
   {
       "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
   }
   ```

   > **Note**
   >
   > 버킷 이름 지정 규칙(예: 소문자만 사용)을 준수하지 않으면 다음 오류가 표시됩니다. 'CreateBucket 작업을 호출하는 동안 오류가 발생했습니다(InvalidBucketName). 지정된 버킷이 유효하지 않습니다.'

2. 파일을 업로드하고 방금 생성한 버킷에 해당 파일을 객체로 추가하려면 PutObject 메서드를 직접 호출합니다.

```
aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body
 add_prog.py
```

객체가 Amazon S3 버킷에 성공적으로 업로드되면 명령줄에 다음 출력과 비슷한 서비스의 응답이 표시됩니다.

```
{
            "ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebeea56\""}
```

ETag는 저장된 객체의 해시입니다. Amazon S3에 업로드된 객체의 무결성을 확인하는 데 이 해시를 사용할 수 있습니다.

를 사용하여 AWS Control Tower 리소스 생성 AWS CloudFormation

AWS Control Tower 는 AWS 리소스 및 인프라를 생성하고 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 리소스를 모델링하고 설정하는 데 도움이 되는 AWS CloudFormation서비스인와 통합됩니다. control. CloudFormation provisions`AWS::ControlTower::EnabledControl`와 같이 원하는 모든 AWS 리소스를 설명하는 템플릿을 생성하고 해당 리소스를 구성합니다.

를 사용할 때 템플릿을 재사용하여 AWS Control Tower 리소스를 일관되고 반복적으로 설정할 CloudFormation수 있습니다. 리소스를 한 번 설명한 다음 여러 AWS 계정 및 리전에서 동일한 리소스를 반복적으로 프로비저닝합니다.

AWS Control Tower 및 CloudFormation 템플릿

AWS Control Tower 및 관련 서비스에 대한 리소스를 프로비저닝하고 구성하려면 CloudFormation 템플릿을 이해해야 합니다. 템플릿은 JSON 또는 YAML로 서식 지정된 텍스트 파일입니다. 이러한 템플릿은 CloudFormation 스택에서 프로비저닝하려는 리소스를 설명합니다. JSON 또는 YAML에 익숙하지 않은 경우 AWS Infrastructure Composer를 사용하여 CloudFormation 템플릿을 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Infrastructure Composer란 무엇입니까?를 참조하세요. AWS Infrastructure Composer 사용 설명서의 .

AWS Control Tower 는에서 `AWS::ControlTower::EnabledControl` (리소스 제어), `AWS::ControlTower::LandingZone` (랜딩 존) 및 `AWS::ControlTower::EnabledBaseline`

(기준) 생성을 지원합니다 CloudFormation. 이러한 리소스 유형에 대한 JSON 및 YAML 템플릿의 예제를 포함한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용자 안내서의 AWS Control Tower를 참조하세요.

> **Note**
>
> 의 `EnableControl`및 `DisableControl` 업데이트 제한은 동시 작업 100개 AWS Control Tower 입니다.

CLI 및 콘솔에 대한 몇 가지 AWS Control Tower 예를 보려면 를 사용하여 제어 활성화 CloudFormation를 참조하세요.

에 대해 자세히 알아보기 CloudFormation

에 대해 자세히 알아보려면 다음 리소스를 CloudFormation참조하세요.

- AWS CloudFormation
- AWS CloudFormation 사용 설명서
- CloudFormation API 레퍼런스
- AWS CloudFormation 명령줄 인터페이스 사용 설명서

AWS Control Tower 랜딩 존 사용자 지정

리전 선택, 필요에 따른 제어 등 AWS Control Tower 랜딩 존의 특정 측면을 콘솔에서 구성할 수 있습니다. 다른 변경은 자동화를 통해 콘솔 외부에서 수행하면 됩니다.

예를 들어 AWS CloudFormation 템플릿 및 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트와 함께 작동하는 GitOps 스타일 사용자 지정 프레임워크인 Customizations for AWS Control Tower 기능을 사용하여 랜딩 존을 보다 광범위하게 사용자 지정할 수 있습니다. GitOps

AWS Control Tower 콘솔에서 사용자 지정

랜딩 존을 사용자 지정하려면 AWS Control Tower 콘솔에서 제공하는 단계를 따르세요.

설정 중 사용자 지정 이름 선택

- 설정 중에 최상위 OU 이름을 선택할 수 있습니다. AWS Organizations 콘솔을 사용하여 언제든지 OUs의 이름을 바꿀 수 있지만에서 OUs를 변경하면 복구 가능한 드리프트가 발생할 AWS Organizations 수 있습니다.
- 공유 감사 및 로그 아카이브 계정의 이름을 선택할 수 있지만, 설정 후에는 이름을 변경할 수 없습니다. (이는 일회성 선택입니다.)

> 도움말
>
> 에서 OU의 이름을 변경 AWS Organizations 해도 Account Factory에서 해당 프로비저닝된 제품은 업데이트되지 않습니다. 프로비저닝된 제품을 자동으로 업데이트하고 드리프트를 방지하려면 OU 생성, 삭제 또는 재등록을 포함하여 AWS Control Tower를 통해 OU 작업을 수행해야 합니다.

AWS 리전 선택

- 거버넌스를 위해 특정 AWS 리전을 선택하여 랜딩 존을 사용자 지정할 수 있습니다. AWS Control Tower 콘솔의 단계를 따릅니다.
- 랜딩 존을 업데이트할 때 거버넌스를 위한 AWS 리전을 선택하고 선택 취소할 수 있습니다.
- 리전 거부 제어를 활성화됨 또는 활성화되지 않음으로 설정하고 관리되지 않는 AWS 리전의 대부분의 AWS 서비스에 대한 사용자 액세스를 제어할 수 있습니다.

CfCT에 배포 제한이 있는 AWS 리전 위치에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요제어 제한 사항.

선택적 제어를 추가하여 사용자 지정

- 권장 제어 및 선택적 제어는 필요에 따라 지정하면 됩니다. 따라서 무엇을 활성화할지 선택하여 랜딩 존의 적용 수준을 사용자 지정할 수 있습니다. 선택 사항인 제어는 기본적으로 비활성 상태입니다.
- 선택적 데이터 레지던시 제어를 사용하면 데이터를 저장하고 데이터에 대한 액세스를 허용하는 리전을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 통합 Security Hub CSPM 표준의 일부인 선택적 제어를 사용하면 AWS Control Tower 환경을 스캔하여 보안 위험을 확인할 수 있습니다.
- 선택적 사전 예방적 제어를 사용하면 CloudFormation 리소스를 프로비저닝하기 전에 확인하여 새 리소스가 환경의 제어 목표를 준수하는지 확인할 수 있습니다.

AWS CloudTrail 추적 사용자 지정

- 랜딩 존을 버전 3.0 이상으로 업데이트하면 AWS Control Tower에서 관리하는 조직 수준의 CloudTrail 추적을 옵트인하거나 옵트아웃할 수 있습니다. 랜딩 존을 업데이트할 때마다 선택을 변경할 수 있습니다. AWS Control Tower는 관리 계정에 조직 수준 추적을 생성하며, 해당 추적은 선택에 따라 활성 또는 비활성 상태로 전환됩니다. 랜딩 존 3.0은 계정 수준 CloudTrail 추적을 지원하지 않지만, 필요한 경우 자체 추적을 구성하고 관리할 수 있습니다. 중복 추적 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

콘솔에서 사용자 지정 멤버 계정 생성

- 사용자 지정된 AWS Control Tower 멤버 계정을 만들고 AWS Control Tower 콘솔에서 기존 멤버 계정을 업데이트하여 사용자 지정을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정 단원을 참조하세요.

AWS Control Tower 콘솔 외부에서 사용자 지정 자동화

일부 사용자 지정은 AWS Control Tower 콘솔을 통해 설정할 수 없지만, 다른 방식으로 구현할 수 있습니다. 예제:

- 프로비저닝 중에 Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 GitOps 스타일 워크플로에서 계정을 사용자 지정할 수 있습니다.

  AFT는 AFT 리포지토리에서 사용할 수 있는 Terraform 모듈과 함께 배포됩니다.

- AWS CloudFormation 템플릿 및 서비스 제어 정책(SCP)을 기반으로 구축된 기능 패키지인 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정할 수 있습니다.CfCT SCPs 사용자 지정 템플릿과 정책을 조직 내 개별 계정 및 조직 단위(OU)에 배포할 수 있습니다.

  CfCT의 소스 코드는 GitHub 리포지토리에 있습니다.

- Landing Zone Accelerator(LZA) on AWS를 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정할 수 있습니다. LZA 솔루션은 AWS 모범 사례에 부합하고 여러 글로벌 규정 준수 프레임워크를 준수하도록 설계되었습니다. AWS Control Tower를 기본 랜딩 존으로 배포한 다음, 필요에 따라 LZA를 사용하여 랜딩 존 기능을 개선하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower and Landing zone accelerator를 참조하세요.

AWS Control Tower 및 Landing Zone Accelerator

이 섹션에서는 AWS Control Tower와 Landing Zone Accelerator(LZA) 솔루션을 함께 사용할 때 얻을 수 있는 이점을 설명합니다.

Landing Zone Accelerator(LZA) on AWS 를 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정할 수 있습니다.

LZA는 AWS 모범 사례 및 여러 글로벌 규정 준수 프레임워크에 맞게 설계된 기본 기능 세트를 배포하여 다중 계정 환경을 관리하고 관리하는 데 도움이 되는 솔루션입니다. LZA는 AWS 클라우드 개발 키트(CDK)를 사용하여 빌드됩니다.

LZA는 보안 워크로드 호스팅에 적합한 클라우드 환경을 자동으로 설정합니다. 이 솔루션은 운영 및 거버넌스의 일관성을 유지하는 AWS 리전데 도움이 되도록 모든에 배포할 수 있습니다. LZA 솔루션은 AWS 모범 사례에 부합하고 여러 글로벌 규정 준수 프레임워크를 준수하도록 설계되었습니다.

AWS Control Tower를 기본 랜딩 존으로 배포한 다음 필요에 따라 LZA를 사용하여 랜딩 존 기능을 개선하는 것이 좋습니다. LZA와 AWS Control Tower의 조합은 다중 계정 환경을 관리하고 제어하는 데 도움이 되는 포괄적인 노코드 솔루션을 제공합니다. 이는 고도로 규제되는 워크로드와 복잡한 규정 준수 요구 사항을 지원하도록 구축되었습니다. AWS Control Tower와 Landing Zone Accelerator를 함께 사용하면 보안, 규정 준수 및 운영 기능을 비롯한 플랫폼 준비 상태를 설정하는 데 도움이 됩니다.

LZA의 소스 코드는 GitHub 리포지토리에 있습니다.

LZA와 AWS Control Tower를 결합하는 방법에 대한 자세한 내용은 LZA 구현 가이드를 참조하세요.

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)의 이점

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)라고 하는 기능 패키지는 AWS Control Tower 콘솔에서 만들 수 있는 것보다 랜딩 존에 대해 더 광범위한 사용자 지정을 만드는 데 도움이 됩니다. GitOps 스타일의 자동화된 프로세스를 제공합니다. 비즈니스 요구 사항에 맞게 랜딩 존을 재구성할 수 있습니다.

이 infrastructure-as-code 사용자 지정 프로세스는 AWS CloudFormation 템플릿을 AWS 서비스 제어 정책(SCPs), 리소스 제어 정책(RCPs) 및 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트와 통합하여 리소스 배포가 랜딩 존과 동기화된 상태로 유지됩니다. 예를 들어, Account Factory로 새 계정을 만들면 계정에 연결된 리소스와 OU를 자동으로 배포할 수 있습니다.

> **Note**
>
> Account Factory 및 AFT와 달리 CfCT는 새 계정을 생성하는 것보다는 지정한 리소스를 배포하여 랜딩 존의 계정과 OU를 사용자 지정하는 것을 목표로 합니다.

> **Note**
>
> CfCT에 구성된 대상 조직 단위(OU)는 AWS Control Tower에서 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있어야 합니다. AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

이점

- 사용자 지정되고 안전한 AWS 환경 확장 - 다중 계정 AWS Control Tower 환경을 더 빠르게 확장하고 AWS 모범 사례를 반복 가능한 사용자 지정 워크플로에 통합할 수 있습니다.
- 요구 사항 인스턴스화 - 정책 의도를 나타내는 AWS CloudFormation 템플릿 및 서비스 제어 정책을 사용하여 비즈니스 요구 사항에 맞게 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정할 수 있습니다.
- AWS Control Tower 수명 주기 이벤트로 추가 자동화 - 수명 주기 이벤트를 사용하면 완료한 일련의 이전 이벤트를 기반으로 리소스를 배포할 수 있습니다. 수명 주기 이벤트에 의존하여 계정 및 OU에 리소스를 자동으로 배포할 수 있습니다.
- 네트워크 아키텍처 확장 - 전송 게이트웨이와 같이 연결을 개선하고 보호하는 사용자 지정 네트워크 아키텍처를 배포할 수 있습니다.

추가 CfCT 예제

- Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 사용한 네트워킹 사용 사례의 예는 AWS 아키텍처 블로그 게시물, 서비스 카탈로그를 사용하여 일관된 DNS 배포 및 AWS Control Tower 사용자 지정에 나와 있습니다.
- CfCT 및 Amazon GuardDuty와 관련된 특정 예제는 `aws-samples` 리포지토리의 GitHub에서 사용할 수 있습니다.
- CfCT에 대한 추가 코드 예제는 `aws-samples` 리포지토리에서 AWS Security Reference Architecture의 일부로 사용할 수 있습니다. 이러한 예제 중 다수에는 `customizations_for_aws_control_tower`라는 디렉터리에 샘플 `manifest.yaml` 파일이 포함되어 있습니다.

AWS 보안 참조 아키텍처에 대한 자세한 내용은 AWS 권장 가이드 페이지를 참조하세요.

Customizations for AWS Control Tower(CfCT) 개요

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 사용하면 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정하고 AWS 모범 사례에 맞게 조정할 수 있습니다. 사용자 지정은 AWS CloudFormation 템플릿, 서비스 제어 정책(SCPs) 및 리소스 제어 정책(RCPs.

이 CfCT 기능은 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트와 통합되어 리소스 배포가 랜딩 존과 동기화된 상태로 유지됩니다. 예를 들어, Account Factory를 통해 새 계정을 생성하면 계정에 연결된 모든 리소스가 자동으로 배포됩니다. 사용자 지정 템플릿과 정책을 조직 내 개별 계정 및 조직 단위(OU)에 배포할 수 있습니다.

> **Note**
>
> CfCT에 구성된 대상 조직 단위(OU)는 AWS Control Tower에서 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있어야 합니다. AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

다음 비디오에서는 확장 가능한 CfCT 파이프라인 및 일반적인 CfCT 사용자 지정을 배포하는 모범 사례를 설명합니다.

다음 섹션에서는 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 배포하기 위한 아키텍처 고려 사항 및 구성 단계를 제공합니다. 여기에는 보안 및 가용성 모범 AWS 사례에 따라 필요한 AWS 서비스를 시작, 구성 및 실행하는 AWS CloudFormation 템플릿에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

이 주제는 AWS 클라우드에서 아키텍처를 설계한 실무 경험이 있는 IT 인프라 설계자 및 개발자를 대상으로 합니다.

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)의 최신 업데이트 및 변경 사항에 대한 자세한 내용은 GitHub 리포지토리의 CHANGELOG.md 파일을 참조하세요.

아키텍처 개요

CfCT를 배포하면 Amazon S3 버킷을 구성 소스로 사용하여 AWS 클라우드에 다음 환경이 빌드됩니다.



그림 1: Customizations for AWS Control Tower 아키텍처

CfCT에는 AWS Control Tower 관리 계정에 배포하는 AWS CloudFormation 템플릿이 포함되어 있습니다. 이 템플릿은 워크플로를 구축하는 데 필요한 모든 구성 요소를 시작하므로 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> CfCT는 AWS Control Tower 홈 리전과 AWS Control Tower 관리 계정에 배포해야 합니다. 여기에 AWS Control Tower 랜딩 존이 배포되기 때문입니다. AWS Control Tower 랜딩 존 설정에 대한 자세한 내용은 시작하기 섹션을 참조하세요.

CfCT를 배포하면 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)를 통해 사용자 지정 리소스가 패키징되고 코드 파이프라인 소스에 업로드됩니다. 업로드 프로세스는 서비스 제어 정책(SCPs) 상태 시스템, 리소스 제어 정책(RCPs) 상태 시스템 및 AWS CloudFormation StackSets 상태 시스템을 자동으로 호출하여 OU 수준에서 SCPs 및 RCPs를 배포하거나 OU 또는 계정 수준에서 스택 인스턴스를 배포합니다.

> **Note**
>
> 기본적으로 CfCT는 파이프라인 소스를 저장할 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 기존 AWS CodeCommit 리포지토리가 있는 경우 위치를 CodeCommit 리포지토리로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 소스로 Amazon S3 설정을 참조하세요.

CfCT는 두 가지 워크플로를 배포합니다.

- AWS CodePipeline 워크플로
- 및 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트 워크플로.

AWS CodePipeline 워크플로

AWS CodePipeline 워크플로는 조직의 AWS CloudFormation StackSets AWS CodePipeline, SCPs 및 RCP 관리를 오케스트레이션AWS Step Functions하는 , AWS CodeBuild 프로젝트 및를 구성합니다. RCPs

구성 패키지를 업로드하면 CfCT는 코드 파이프라인을 호출하여 4단계를 실행합니다.

- 빌드 스테이지 - AWS CodeBuild를 사용하여 구성 패키지의 내용을 검증합니다.
- SCP 단계 -는 AWS Organizations API를 호출하여 SCPs.
- RCP 단계 -는 AWS Organizations API를 호출하여 RCPs.
- CloudFormation 단계 - 스택 세트 상태 시스템을 호출하여 매니페스트 파일에 제공한 계정 또는 OUs 목록에 지정된 리소스를 배포합니다.

각 단계에서 코드 파이프라인은 스택 세트, SCP 및 RCP 단계 함수를 호출하여 대상 개별 계정 또는 전체 조직 단위에 사용자 지정 스택 세트, SCPs 및 RCPs를 배포합니다.

> **Note**
>
> 구성 패키지 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 CfCT 사용자 지정 가이드 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 수명 주기 이벤트 워크플로

AWS Control Tower에서 새 계정이 생성되면 수명 주기 이벤트가 AWS CodePipeline 워크플로를 호출할 수 있습니다. Amazon EventBridge 이벤트 규칙, Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 선입선출(FIFO) 대기열 및 AWS Lambda 함수로 구성된 이 워크플로를 통해 구성 패키지를 사용자 지정할 수 있습니다.

Amazon EventBridge 이벤트 규칙은 일치하는 수명 주기 이벤트를 감지하면 이벤트를 Amazon SQS FIFO 대기열에 전달하고, AWS Lambda 함수를 호출하고, 코드 파이프라인을 호출하여 스택 세트, SCPs 및 RCPs의 다운스트림 배포를 수행합니다.

비용

CfCT 실행 비용은 AWS CodePipeline 실행 횟수, AWS CodeBuild 실행 기간, AWS Lambda 함수 수 및 기간, 게시된 Amazon EventBridge 이벤트 수에 따라 달라집니다. 예를 들어 각 빌드가 5분 동안 실행되는 build.general1.small을 사용하여 한 달에 100개의 빌드를 실행하는 경우 CfCT 실행에 드는 대략적인 비용은 월 $3.00입니다. 자세한 내용은 실행 중인 각 AWS 서비스의 요금 웹 페이지를 참조하세요.

Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷 및 AWS CodeCommit Git 기반 리포지토리 리소스는 구성 정보를 보호하기 위해 템플릿을 삭제한 후에도 유지됩니다. 선택한 옵션에 따라 Amazon S3 버킷에 저장된 데이터의 양과 Git 요청 수를 기반으로 요금이 부과됩니다(Amazon S3 리소스에는 적용되지 않음). 자세한 내용은 Amazon S3 및 AWS CodeCommit 요금을 참조하세요.

구성 요소 서비스

다음 AWS 서비스는 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)의 구성 요소입니다.

AWS CodeCommit

기존 AWS CodeCommit 리포지토리가 있는 경우 Amazon S3의 대안으로 파이프라인의 소스로 구성할 수 있습니다.

CloudFormation 템플릿에 대한 입력에 따라 CfCT는 Amazon Simple Storage Service 섹션에 설명된 것과 동일한 샘플 구성으로 AWS CodeCommit리포지토리를 생성할 수 있습니다.

CfCT AWS CodeCommit 리포지토리를 로컬 컴퓨터에 복제하려면 AWS CodeCommit 사용 설명서에 설명된 대로 리포지토리에 대한 임시 액세스 권한을 부여하는 자격 증명을 생성해야 합니다. 버전 호환성에 대한 자세한 내용은 AWS CodeCommit설정을 참조하세요.

> **Note**
>
> CodeCommit를 아직 사용하지 않은 경우 유일한 옵션은 Amazon S3 버킷을 구성 패키지의 스토리지 위치로 설정하는 것입니다. CfCT를 처음으로 배포하는 경우 CodeCommit을 사용할 수 없습니다.

AWS CodePipeline

AWS CodePipeline 는 기본 Amazon S3 버킷 또는 AWS CodeCommit 리포지토리에서 수행할 구성 패키지 업데이트를 기반으로 변경 사항을 검증, 테스트 및 구현합니다. 구성 소스 제어에 대한 자세한 내용은 Amazon S3를 구성 소스로 사용을 참조하세요. 파이프라인에는 구성 파일 및 템플릿, 코어 계정, AWS Organizations 서비스 제어 정책 및 AWS CloudFormation StackSets. 파이프라인 단계에 대한 자세한 내용은 CfCT 사용자 지정 가이드 섹션을 참조하세요.

AWS Key Management Service

CfCT는 AWS Key Management Service(AWS KMS) `CustomControlTowerKMSKey` 암호화 키를 생성합니다. 이 키는 Amazon S3 구성 버킷의 객체, Amazon SQS 대기열 및 AWS Systems Manager Parameter Store의 민감한 파라미터를 암호화하는 데 사용됩니다. 기본적으로 CfCT에서 프로비저닝한 역할만 이 키로 암호화 또는 복호화 작업을 수행할 수 있는 권한이 있습니다. 구성 파일, FIFO 대기열 또는 Parameter Store `SecureString` 값에 액세스하려면 관리자를 `CustomControlTowerKMSKey` 정책에 추가해야 합니다. 기본적으로 자동 키 교체는 활성화되지 않습니다.

AWS Lambda

CfCT는 AWS Lambda 함수를 사용하여 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트 중에 AWS CloudFormation StackSets 또는 AWS Organizations SCPs 중에 설치 구성 요소를 호출합니다.

Amazon Simple Notification Service

CfCT는 워크플로 중에 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 파이프라인 승인과 같은 알림을 게시할 수 있습니다. Amazon SNS는 파이프라인 승인 알림을 수신하도록 선택한 경우에만 시작됩니다.

Amazon Simple Storage Service

CfCT를 배포하는 경우 CfCT는 고유한 이름을 가진 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷을 생성합니다.

예제: Amazon S3 버킷 이름

`custom-control-tower-configuration-`*`accountID`*`-`*`region`*

버킷에 `_custom-control-tower-configuration.zip`이라는 샘플 구성 파일이 포함되어 있습니다.

파일 이름 맨 앞에 밑줄이 있는 것을 주목하세요.

이 zip 파일은 필요한 폴더 구조를 설명하는 샘플 매니페스트와 관련 샘플 템플릿을 제공합니다. 이러한 예제는 AWS Control Tower 랜딩 존을 사용자 지정하는 구성 패키지를 개발하는 데 도움이 됩니다. 샘플 매니페스트는 사용자 지정을 구현할 때 필요한 스택 세트 및 서비스 제어 정책(SCP)에 대한 필수 구성을 식별합니다.

이 샘플 구성 패키지를 모델로 사용하여 CfCT 구성 파이프라인을 자동으로 트리거하는 사용자 지정 패키지를 개발하고 업로드할 수 있습니다.

구성 파일 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 CfCT 사용자 지정 가이드 섹션을 참조하세요.

Amazon Simple Queue Service

CfCT는 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) FIFO 대기열을 사용하여 Amazon EventBridge에서 수명 주기 이벤트를 캡처합니다. 함수를 트리거하여 AWS CloudFormation StackSets 또는 SCP를 배포 AWS CodePipeline 하도록 AWS Lambda 호출합니다. SCPs SCP에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 섹션을 참조하세요.

AWS Step Functions

CfCT는 Step Functions를 생성하여 사용자 지정 배포를 오케스트레이션합니다. 이러한 Step Functions는 구성 파일을 변환하여 필요에 따라 환경 전체에 사용자 지정을 배포합니다.

AWS Systems Manager 파라미터 스토어

AWS Systems Manager Parameter Store는 CfCT 구성 파라미터를 저장합니다. 이러한 파라미터를 사용하면 관련 구성 템플릿을 통합할 수 있습니다. 예를 들어 중앙 집중식 Amazon S3 버킷에 AWS CloudTrail 데이터를 로깅하도록 각 계정을 구성할 수 있습니다. 또한 Systems Manager Parameter Store는 관리자가 CfCT 입력 및 파라미터를 볼 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.

배포 고려 사항

AWS Control Tower 랜딩 존이 배포된 동일한 계정 및 리전에서 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 시작해야 합니다. 즉, AWS Control Tower 홈 리전의 AWS Control Tower 관리 계정에 배포해야 합니다. 기본적으로 CfCT는 해당 계정 및 리전에 구성 파이프라인을 설정하여 랜딩 존 구성 패키지를 생성하고 실행합니다.

배포 준비

초기 배포를 위해 CloudFormation 템플릿을 준비할 때 몇 가지 옵션이 있습니다. 구성 소스를 선택하고 파이프라인 배포에 대한 수동 승인을 허용할 수 있습니다. 다음 두 섹션에서는 이러한 옵션에 대해 자세히 설명합니다.

구성 소스 선택

기본적으로 템플릿은 샘플 구성 패키지를 `_custom-control-tower-configuration.zip`이라는 `.zip` 파일로 저장하는 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷을 생성합니다. Amazon S3 버킷은 버전이 관리되며, 필요에 따라 구성 패키지를 업데이트할 수 있습니다. 구성 패키지 업데이트에 대한 자세한 내용은 구성 소스로 Amazon S3 사용을 참조하세요.

> **밑줄을 제거하세요**
>
> 샘플 구성 패키지 파일 이름은 밑줄(_)로 시작되므로 AWS CodePipeline 가 자동으로 시작되지 않습니다. 구성 패키지 사용자 지정을 완료했으면 밑줄(_) 없이 `custom-control-tower-configuration.zip`을 업로드하여 AWS CodePipeline에서 배포를 시작해야 합니다.

기존 AWS CodeCommit Git 리포지토리가 있는 경우 구성 패키지의 스토리지 위치를 Amazon S3 버킷에서 AWS CodeCommit Git 리포지토리로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하려면 CloudFormation 파라미터에서 `CodeCommit` 옵션을 선택합니다.

> **압축 사용 여부**
>
> 기본 S3 버킷을 사용하는 경우 구성 패키지를 `.zip` 파일로 사용할 수 있는지 확인합니다. AWS CodeCommit 리포지토리를 사용하는 경우 파일을 압축하지 않고 리포지토리에 구성 패키지를 배치해야 합니다. 구성 패키지를 생성하고에 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 단원을 AWS CodeCommit참조하십시오CfCT 사용자 지정 가이드.

샘플 구성 패키지를 사용하여 사용자 지정 구성 소스를 생성할 수 있습니다. 사용자 지정 구성을 배포할 준비가 되면 Amazon S3 버킷 또는 AWS CodeCommit 리포지토리에 구성 패키지를 수동으로 업로드합니다. 구성 파일을 업로드하면 파이프라인이 자동으로 시작됩니다.

파이프라인 구성 승인 파라미터 선택

AWS CloudFormation 템플릿은 구성 변경 사항의 배포를 수동으로 승인하는 옵션을 제공합니다. 기본적으로 수동 승인은 활성화되지 않습니다. 자세한 정보는 1단계. 스택 시작을 참조하세요.

수동 승인이 활성화되면 구성 파이프라인은 AWS Control Tower 파일 매니페스트 및 템플릿에 대한 사용자 지정을 검증한 다음 수동 승인이 부여될 때까지 프로세스를 일시 중지합니다. 승인 후 배포는 필요에 따라 나머지 파이프라인 단계를 실행하여 Customizations for AWS Control Tower(CfCT) 기능을 구현합니다.

수동 승인 파라미터를 사용하면 파이프라인을 통한 첫 번째 실행 시도를 거부하여 AWS Control Tower 구성에 대한 사용자 지정이 실행되지 않도록 할 수 있습니다. 또한 이 파라미터를 사용하면 구현하기 전 최종 제어로 AWS Control Tower 구성 변경에 대한 사용자 지정을 수동으로 검증할 수 있습니다.

AWS Control Tower에 대한 사용자 지정을 업데이트하려면

이전에 CfCT를 배포한 경우 최신 버전의 CfCT 프레임워크를 가져오도록 CloudFormation 스택을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 스택 업데이트를 참조하세요.

템플릿 및 소스 코드

AWS CloudFormation 템플릿을 시작한 후 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)가 관리 계정에 배포됩니다. GitHub에서 템플릿을 다운로드한 다음 AWS CloudFormation에서 시작할 수 있습니다.

customs-for-aws-control-tower.template은 다음을 배포합니다.

- AWS CodeBuild 프로젝트
- AWS CodePipeline 프로젝트
- Amazon EventBridge 규칙
- AWS Lambda 함수
- Amazon Simple Queue Service 대기열
- 샘플 구성 패키지가 있는 Amazon Simple Storage Service 버킷
- AWS Step Functions

> **Note**
>
> 특정 요구 사항에 따라 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다.

소스 코드 리포지토리

GitHub 리포지토리를 방문하여 CfCT용 템플릿과 스크립트를 다운로드하고 랜딩 존 사용자 지정을 다른 사람들과 공유할 수 있습니다.

자동 배포

자동 배포를 시작하기 전에 고려 사항을 검토합니다. 이 섹션의 단계별 지침에 따라 솔루션을 구성하고 AWS Control Tower 관리 계정에 배포합니다.

배포에 소요되는 시간: 약 15분

사전 조건

CfCT는 AWS Control Tower 관리 계정과 AWS Control Tower 홈 리전에 배포해야 합니다. 랜딩 존을 설정하지 않은 경우 시작하기 섹션을 참조하세요.

배포 단계

CfCT 배포 절차는 두 가지 주요 단계로 구성됩니다. 자세한 지침은 각 단계에 대한 링크를 따르세요.

1단계. 스택 시작

- 관리 계정으로 CloudFormation 템플릿을 시작합니다.
- 템플릿 파라미터를 검토하고 필요한 경우 조정합니다.

2단계. 사용자 지정 패키지 생성

- 사용자 지정 구성 패키지를 생성합니다.

> **Important**
>
> 올바른 AWS CloudFormation 템플릿을 다운로드하고 CfCT를 시작하려면 이 섹션에 제공된 GitHub 링크를 따르세요. 이전에 지정된 S3 버킷으로 연결되는 이전 링크를 따르지 마세요.

1단계. 스택 시작

이 섹션의 CloudFormation 템플릿은 계정에 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 배포합니다.

> **참고**
>
> CfCT를 실행하는 동안 사용한 AWS 서비스 비용에 대한 책임은 귀하에게 있습니다. 자세한 내용은 비용 섹션을 참조하세요.

1. Customizations for AWS Control Tower를 시작하려면 GitHub에서 템플릿을 다운로드한 다음 AWS CloudFormation에서 시작합니다.
2. 이 템플릿은 기본적으로 미국 동부(버지니아 북부) 리전에서 시작됩니다. 다른 AWS 리전에서 CfCT를 시작하려면 콘솔 탐색 표시줄의 리전 선택기를 사용하세요.

   > **Note**
   >
   > CfCT는 홈 리전인 AWS Control Tower 랜딩 존을 배포한 리전과 동일한 리전 및 계정에서 실행해야 합니다.

3. 스택 생성 페이지에서 URL 텍스트 상자에 올바른 템플릿 URL이 표시되는지 확인하고 다음을 선택합니다.
4. 스택 세부 정보 지정 페이지에서 CfCT 스택 이름을 할당합니다.
5. 파라미터에서 다음 파라미터를 검토하고 필요한 경우 템플릿에서 수정합니다.

파이프라인 구성		
파라미터	기본값	설명
파이프라인 승인 단계	No	파이프라인 구성을 기본 자동 승인 단계에서 수동 승인 단계로 변경할지 여부를 선택합니다. 자세한 내용은 the section called “CfCT 사용자 지정 가이드” 섹션을 참조하세요.
파이프라인 승인 이메일 주소	<선택적 입력>	승인 알림을 위한 이메일 주소입니다. 이 파라미터를 사용하려면 파이프라인 승인 단계 파라미터를 Yes로 설정해야 합니다.
AWS CodePipeline 소스	Amazon S3	CfCT 사용자 지정을 저장하고 구성할 위치를 선택하는 데 도움이 되는 AWS CodePipeline의 소스입니다.
AWS CodeCommit 설정		
파라미터	기본값	설명
기존 CodeCommit 리포지토리?	No	기존 CodeCommit Git 리포지토리를 사용할지 여부를 선택합니다. Yes를 선택하는 경우 CodePipeline 소스 파라미터를 AWS CodeCommit 으로 설정해야 합니다.

AWS CodeCommit 설정		
파라미터	기본값	설명
CodeCommit 리포지토리 이름	`custom-control-tower-configuration`	기존 Git 리포지토리의 이름을 제공하는 경우 기존 CodeCommit 리포지토리? 파라미터를 `Yes`로 설정하고 해당 리포지토리의 정확한 이름을 입력해야 합니다.
CodeCommit 브랜치 이름	`main`	사용자 지정 패키지가 저장되는 Git 브랜치입니다. 이 파라미터를 사용하려면 CodePipeline 소스 파라미터를 `AWS CodeCommit` 으로 설정해야 합니다.
CloudFormation StackSets 구성		
파라미터	기본값	설명
리전 동시성 유형	`PARALLEL`	리전의 StackSets 작업 배포에 대한 동시성 유형을 선택합니다. 이 설정은 워크플로를 생성, 업데이트 및 삭제하는 데 적용됩니다. 기타 허용되는 값은 `SEQUENTIAL` 입니다.
최대 동시 비율	`100`	한 번에 이 작업을 수행할 최대 계정 백분율입니다. 허용되는 최대값은 100입니다. 자세한 내용은 스택 세트 작업 옵션을 참조하세요.

CloudFormation StackSets 구성		
파라미터	기본값	설명
내결함성 비율	10	AWS CloudFormation이 해당 리전에서 작업을 중지하기 전에 이 스택 작업이 실패할 수 있는 리전별 계정 백분율입니다. 허용되는 최소값은 0이고 최대값은 100입니다. 자세한 내용은 스택 세트 작업 옵션을 참조하세요.

6. 다음을 선택합니다.
7. 스택 옵션 구성 페이지에서 다음을 선택합니다.
8. 검토 페이지에서 설정을 검토하고 확인합니다. 템플릿이 AWS Identity and Access Management(IAM) 리소스를 생성한다는 것을 확인하는 확인란을 선택해야 합니다.
9. 스택 생성을 선택하여 스택을 배포합니다.

   CloudFormation 콘솔의 상태 열에서 스택의 상태를 볼 수 있습니다. 약 15분 후에 CREATE_COMPLETE 상태를 확인할 수 있습니다.

2단계. 사용자 지정 패키지 생성

시작된 스택을 사용하면 포함된 구성 패키지를 사용자 지정하여 AWS Control Tower 랜딩 존 및 서비스 제어 정책(SCP)에 사용자 지정을 추가할 수 있습니다. 사용자 지정 패키지 생성에 대한 자세한 지침은 CfCT 사용자 지정 가이드 섹션을 참조하세요.

> **참고**
>
> 파이프라인은 사용자 지정 구성 패키지를 업로드하지 않으면 실행되지 않습니다.

스택 업데이트

이전에 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 배포한 경우 절차에 따라 최신 버전의 CfCT 프레임워크에 대한 AWS CloudFormation 스택을 업데이트합니다.

> **Important**
>
> 다음 절차를 완료하려면 먼저 GitHub의 최신 템플릿을 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷에 업로드해야 합니다. Amazon S3를 시작하는 방법에 대한 지침은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Getting started with Amazon S3를 참조하세요.

1. AWS CloudFormation 콘솔에 로그인합니다.
2. 기존 Customizations for AWS Control Tower(CfCT) CloudFormation 스택을 선택한 다음 업데이트를 선택합니다.
3. 사전 조건 - 템플릿 준비에서 현재 템플릿 교체를 선택합니다.
4. 템플릿 지정에서 다음을 수행합니다.
   a. 템플릿 소스의 경우 현재 템플릿 교체를 선택합니다.
   b. Amazon S3 URL의 경우 이전에 GitHub에서 Amazon S3로 업로드한 템플릿의 템플릿 URL을 입력한 다음 다음을 선택합니다.
   c. 템플릿 URL이 올바른지 확인합니다. 다음을 선택한 후 다음을 다시 한 번 선택합니다.
5. 파라미터에서 템플릿의 파라미터를 검토하고 필요에 따라 수정합니다. 1단계. 스택 시작에서 파라미터에 대한 세부 정보를 참조할 수 있습니다.
6. 다음을 선택합니다.
7. 스택 옵션 구성 페이지에서 다음을 선택합니다.
8. 검토 페이지에서 설정을 검토하고 확인합니다. 템플릿이 AWS Identity and Access Management(IAM) 리소스를 생성할 수 있음을 확인하는 상자를 선택합니다.
9. 변경 세트 보기를 선택하고 변경 사항을 확인합니다.
10. 스택 생성을 선택하여 스택을 배포합니다.

    AWS CloudFormation 콘솔의 상태 열에서 스택의 상태를 볼 수 있습니다. 약 15분 후에 UPDATE_COMPLETE 상태를 확인할 수 있습니다.

스택 세트 삭제

매니페스트 파일에서 스택 세트 삭제를 활성화한 경우 스택 세트를 삭제할 수 있습니다. 기본적으로 `enable_stack_set_deletion` 파라미터는 `false`로 설정됩니다. 이 구성에서는 CfCT 매니페스트 파일에서 리소스를 제거할 때 연결된 스택 세트를 삭제하는 작업이 수행되지 않습니다.

매니페스트 파일에서 enable_stack_set_deletion의 값을 true로 변경하면 매니페스트 파일에서 연결된 리소스를 제거할 때 CfCT가 스택 세트와 모든 해당 리소스를 삭제합니다.

이 기능은 매니페스트 파일의 v2에서 지원됩니다.

> **Important**
>
> enable_stack_set_deletion의 값을 true로 처음 설정하면 다음에 CfCT를 간접 호출할 때 연결된 키 태그 Key:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet가 있고 매니페스트 파일에 선언되지 않은, 접두사 CustomControlTower-로 시작하는 모든 리소스가 삭제를 위해 준비됩니다.

다음은 manifest.yaml 파일에서 이 파라미터를 설정하는 방법의 예제입니다.

```
version: 2021-03-15
region: us-east-1
enable_stack_set_deletion: true   #New opt-in functionality


resources:
  - name: demo_resource_1
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
    deployment_targets:
      accounts:
        - 012345678912
    deploy_method: stack_set
    ...
    regions:
    - us-east-1
    - us-west-2

  - name: demo_resource_2
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
    deployment_targets:
      accounts:
        - 012345678912
    deploy_method: stack_set
    ...
    regions:
    - us-east-1
    - eu-north-1
```

구성 소스로 Amazon S3 설정

Customizations for AWS Control Tower를 설정하면 `_custom-control-tower-configuration.zip`이라는 초기 구성 파일이 `custom-control-tower-configuration-account-ID-region`이라는 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷에 저장됩니다.

> **Note**
>
> 이 파일을 다운로드하여 수정하는 경우 변경 사항을 압축하여 `custom-control-tower-configuration.zip`이라는 새 파일로 저장한 다음 동일한 Amazon S3 버킷에 다시 업로드해야 합니다.
> Amazon S3 버킷은 파이프라인의 기본 소스입니다. 기본 설정이 적용된 경우 파일 이름에 밑줄 접두사가 없는 구성 zip 파일을 S3 버킷에 업로드하면 파이프라인이 자동으로 시작됩니다.

zip 파일은 AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용한 서버 측 암호화(SSE)와 KMS 키 사용 거부로 보호됩니다. zip 파일에 액세스하려면 KMS 키 정책을 업데이트하여 액세스 권한이 부여되어야 하는 역할을 지정해야 합니다. 역할은 관리자 역할, 사용자 또는 둘 다일 수 있습니다. 이 절차를 따릅니다.

1. AWS Key Management Service 콘솔로 이동합니다.
2. 고객 관리형 키에서 CustomControlTowerKMSKey를 선택합니다.
3. 키 정책 탭을 선택합니다. 그런 다음 편집을 선택합니다.
4. 키 정책 편집 페이지에서 코드의 키 사용 허용 섹션을 찾아 다음 권한 중 하나를 추가합니다.
   - 관리 역할을 추가하려면:

     `arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>`
   - 사용자를 추가하려면:

     `arn:aws:iam::<account-ID>:user/<username>`
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.
6. Amazon S3 콘솔로 이동하여 구성 zip 파일이 포함된 S3 버킷을 찾은 다음 다운로드를 선택합니다.

7. 매니페스트 파일 및 템플릿 파일에 필요한 구성을 변경합니다. 매니페스트 및 템플릿 파일 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 the section called “CfCT 사용자 지정 가이드” 섹션을 참조하세요.
8. 변경 사항 업로드:
   a. 수정된 구성 파일을 압축하고 파일 이름을 `custom-control-tower-configuration.zip`으로 지정합니다.
   b. AWS KMS 마스터 키(`CustomControlTowerKMSKey`)와 함께 SSE를 사용하여 Amazon S3에 파일을 업로드합니다.

구성 소스로 GitHub 설정

이 섹션에서는 GitHub를 소스로 사용하여 AWS Control Tower(CfCT)에 대한 사용자 지정을 배포하는 방법을 설명합니다. 프로세스에는 세 가지 주요 단계가 있습니다.

- GitHub 리포지토리를 준비합니다.
- GitHub 코드 연결을 생성합니다.
- CloudFormation 스택 배포

GitHub 리포지토리 준비

GitHub 계정 내에 리포지토리를 생성합니다. 템플릿에 사용되는 기본 이름은 `custom-control-tower-configuration`입니다. 대상 리포지토리를 비공개로 설정하는 것이 좋습니다. CfCT 리포지토리의 배포 폴더에 있는 `manifest.yaml`이라는 `yaml` 파일에서 사용자 지정을 정의합니다.

CfCT 사용자 지정 가이드는 `manifest.yaml`을 생성하여 사용자 지정을 구성하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다.

GitHub 연결 생성

GitHub용 개발자 도구 - 연결 인스턴스에서 다음 단계를 수행합니다.

1. 연결 생성을 선택하고 GitHub를 공급자로 선택합니다.
2. GitHub 앱 연결 생성을 선택하고 연결 이름 필드에 GitHub CfCT 또는 선택한 이름을 입력합니다.
3. GitHub에 연결을 선택한 다음 새 앱 설치를 선택합니다.
4. 리포지토리의 GitHub 사용자 또는 조직을 선택합니다.
5. 리포지토리 액세스에서 리포지토리만 선택을 선택한 다음 이전에 생성한 리포지토리를 선택하고 작업을 저장합니다.

6. 코드 연결 ARN - CloudFormation 스택을 배포할 때 필요합니다.

CloudFormation 스택 배포

- 리포지토리에서 `custom-control-tower-initiation.template` 파일을 다운로드합니다.
- `custom-control-tower-initiation.template` 파일을 사용하여 새 CloudFormation 스택을 생성합니다.
- AWS CodePipeline 소스에서 GitHub(코드 연결을 통해)를 선택합니다.
- GitHub 설정에서 다음 필드를 지정합니다.
  - 코드 연결의 ARN에 코드 연결 ARN을 입력합니다.
  - GitHub 사용자 또는 조직에 리포지토리가 생성되어 있는 GitHub 사용자 또는 조직의 이름을 입력합니다.
  - GitHub 리포지토리 이름에 리포지토리 이름(기본값은 `custom-control-tower-configuration`)을 입력합니다.
  - GitHub 브랜치 이름에 브랜치 이름(기본값은 `main`)을 입력합니다.

운영 지표 모음

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)에는 익명 운영 지표를 AWS로 전송하는 옵션이 포함되어 있습니다. AWS는 이 데이터를 사용하여 고객이 CfCT를 사용하는 방식과 기타 관련 서비스 및 제품을 이해합니다. 데이터 수집이 활성화되면 다음 정보가 AWS로 전송됩니다.

- 솔루션 ID: AWS 솔루션 식별자
- 고유 ID(UUID): 각 배포에 대해 무작위로 생성되는 고유 식별자
- 타임스탬프: 데이터 수집 타임스탬프
- 상태 시스템 실행 횟수: 이 상태 시스템이 실행되는 횟수를 증분식으로 계산합니다.
- 매니페스트 버전: 구성에 사용되는 매니페스트 버전

> **Note**
>
> AWS는 수집한 데이터를 소유합니다. 데이터 수집에는 AWS 개인정보 보호정책이 적용됩니다.

익명 운영 지표를 AWS로 전송하지 않으려면 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.

- AWS CloudFormation 템플릿 매핑 섹션을 다음과 같이 업데이트합니다.

  시작

  ```
  AnonymousData:
       SendAnonymousData:
          Data: Yes
  ```

  끝

  ```
  AnonymousData:
       SendAnonymousData:
          Data: No
  ```

- CfCT를 배포한 후 Parameter Store 콘솔에서 **/org/primary/metrics_flag** SSM 파라미터 키를 찾아 값을 **No**로 업데이트합니다.

CfCT 사용자 지정 가이드

Customizations for AWS Control Tower(CfCT) 가이드는 회사 및 고객을 위해 AWS Control Tower 환경을 사용자 지정하고 확장하려는 관리자, DevOps 전문가, 독립 소프트웨어 개발 판매 회사, IT 인프라 아키텍트 및 시스템 통합 사업자를 위한 것입니다. 이 가이드는 CfCT 사용자 지정 패키지를 사용하여 AWS Control Tower 환경을 사용자 지정하고 확장하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

> **Note**
>
> (CfCT)를 배포하고 구성하려면를 통해 구성 패키지를 배포하고 처리해야 합니다 AWS CodePipeline. 다음 섹션에서는 이 프로세스를 자세히 설명합니다.

코드 파이프라인 개요

구성 패키지에는 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 및가 필요합니다 AWS CodePipeline. 구성 패키지에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

- 매니페스트 파일
- 함께 제공되는 템플릿 세트

- AWS Control Tower 환경 사용자 지정을 설명하고 구현하기 위한 기타 JSON 파일

기본적으로 `_custom-control-tower-configuration.zip` 구성 패키지는 다음과 같은 이름 지정 규칙을 사용하여 Amazon S3 버킷에 로드됩니다.

`custom-control-tower-configuration-`*`accountID`*`-`*`region`*.

> **Note**
>
> 기본적으로 CfCT는 파이프라인 소스를 저장할 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 대부분의 고객은 이 기본값을 유지합니다. 기존 AWS CodeCommit 리포지토리가 있는 경우 소스 위치를 AWS CodeCommit 리포지토리로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 AWS CodePipeline 사용 설명서의 Edit a pipeline in CodePipeline 섹션을 참조하세요.

매니페스트 파일은 랜딩 존을 사용자 지정하기 위해 배포할 수 있는 AWS 리소스를 설명하는 텍스트 파일입니다. CodePipeline은 다음과 같은 태스크를 수행합니다.

- 매니페스트 파일, 함께 제공되는 템플릿 세트 및 기타 JSON 파일을 추출합니다.
- 매니페스트 및 템플릿 검증을 수행합니다.
- CfCT 매니페스트 파일의 섹션을 간접적으로 호출하여 특정 파이프라인 단계를 실행합니다.

매니페스트 파일을 사용자 지정하고 구성 패키지 파일 이름에서 밑줄(_)을 제거하여 구성 패키지를 업데이트하면 자동으로 AWS CodePipeline이 시작됩니다.

> **밑줄에 유의하세요**
>
> 샘플 구성 패키지 파일 이름은 밑줄(_)로 시작되므로 AWS CodePipeline 이 자동으로 트리거되지 않습니다. 구성 패키지의 사용자 지정을 완료했으면 밑줄(_) 없이 `custom-control-tower-configuration.zip` 파일을 업로드하여 AWS CodePipeline에서 배포를 트리거합니다.

AWS CodePipeline 스테이지

CfCT 파이프라인은 AWS Control Tower 환경을 구현하고 업데이트하기 위해 여러 AWS CodePipeline 단계가 필요합니다.

1. 소스 스테이지

   소스 스테이지는 초기 스테이지입니다. 사용자 지정 구성 패키지가 이 파이프라인 스테이지를 시작합니다. 의 소스는 구성 패키지를 호스팅할 AWS CodePipeline 수 있는 Amazon S3 버킷 또는 AWS CodeCommit 리포지토리일 수 있습니다.

2. 빌드 스테이지

   빌드 단계에서는가 구성 패키지의 내용을 검증 AWS CodeBuild 해야 합니다. 이러한 검사에는 및를 사용하여 패키지에 포함되거나 원격으로 호스팅되는 모든 CloudFormation 템플릿과 함께 `manifest.yaml` 파일 구문 CloudFormation `validate-template` 및 스키마 테스트가 포함됩니다`cfn_nag`. 매니페스트 파일과 CloudFormation 템플릿이 테스트를 통과하면 파이프라인은 다음 단계로 계속 진행합니다. 테스트가 실패하면 CodeBuild 로그를 검토하여 문제를 식별하고 필요에 따라 구성 소스 파일을 편집할 수 있습니다.

3. 수동 승인 스테이지(선택 사항)

   수동 승인 스테이지는 선택 사항입니다. 이 스테이지를 활성화하면 구성 파이프라인을 추가로 제어할 수 있습니다. 배포 중에 승인을 받을 때까지 파이프라인을 일시 중지합니다. 스택을 시작할 때 파이프라인 승인 스테이지 파라미터를 예로 편집하여 수동 승인을 옵트인할 수 있습니다.

4. 서비스 제어 정책 단계

   서비스 제어 정책 단계는 서비스 제어 정책(SCP) 상태 시스템을 호출하여 SCP를 생성하는 AWS Organizations APIs 호출합니다. SCPs

5. 리소스 제어 정책 단계

   리소스 제어 정책 단계는 리소스 제어 정책(RCP) 상태 시스템을 호출하여 RCP를 생성하는 AWS Organizations APIs 호출합니다. RCPs

6. CloudFormation 리소스 단계

   CloudFormation 리소스 단계는 스택 세트 상태 시스템을 호출하여 매니페스트 파일에 제공한 계정 또는 조직 단위(OUs) 목록에 지정된 리소스를 배포합니다. 상태 시스템은 매니페스트 파일에 지정된 순서대로 CloudFormation 리소스를 생성합니다. 리소스 종속성을 지정하려면 매니페스트 파일에 리소스가 지정되는 순서를 정렬합니다. 매니페스트 파일 내의 리소스 순서는 종속성을 지정하는 유일한 방법입니다.

사용자 지정 구성 정의

CfCT 매니페스트 파일, 함께 제공되는 템플릿 세트 및 기타 JSON 파일을 사용하여 사용자 지정 AWS Control Tower 구성을 정의합니다. 다음 코드 예제와 같이 이러한 파일을 폴더 구조로 패키징하고 Amazon S3 버킷에 `.zip` 파일로 배치합니다.

사용자 지정 구성 폴더 구조

```
- manifest.yaml
- policies/                                                  [optional]
   - service control policies files (*.json)
- templates/                                                 [optional]
   - template files for AWS CloudFormation Resources (*.template)
```

앞의 예제는 사용자 지정 구성 폴더의 구조를 보여줍니다. Amazon S3 또는 AWS CodeCommit 리포지토리를 소스 스토리지 위치로 선택하더라도 폴더 구조는 동일하게 유지됩니다. 소스 스토리지로 Amazon S3를 선택한 경우 모든 폴더와 파일을 `custom-control-tower-configuration.zip` 파일로 압축하고 `.zip` 파일만 지정된 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.

> **Note**
>
> AWS CodeCommit를 사용하는 경우 파일을 압축하지 않고 리포지토리에 배치합니다.

CfCT 매니페스트 파일

CfCT `manifest.yaml` 파일은 AWS 리소스를 설명하는 텍스트 파일입니다. 다음 예제는 CfCT 매니페스트 파일의 구조를 보여줍니다.

```
---
region: String
version: 2021-03-15

resources:
  #set of CloudFormation resources, SCP policies, or RCP policies
...
```

앞의 코드 예제에서 볼 수 있듯이 매니페스트 파일의 처음 두 줄은 리전 값과 버전 키워드를 지정합니다. 다음은 이러한 키워드의 정의입니다.

리전 - AWS Control Tower 기본 리전의 텍스트 문자열입니다. 이 값은 유효한 AWS 리전 이름(예: `us-east-1`, `eu-west-1`또는)이어야 합니다`ap-southeast-1`. 리소스별 리전을 지정하지 않는 한 AWS Control Tower 홈 리전은 사용자 지정 AWS Control Tower 리소스(예: CloudFormation StackSets)를 생성할 때 기본값입니다.

```
region:your-home-region
```

버전 - 매니페스트 스키마 버전 번호입니다. 지원되는 최신 버전은 2021-03-15입니다.

```
version: 2021-03-15
```

> **Note**
>
> 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 최신 버전의 매니페스트 속성을 업데이트하려면 CfCT 매니페스트의 버전 업그레이드 섹션을 참조하세요.

앞의 예제에 표시된 다음 키워드는 리소스 키워드입니다. 매니페스트 파일의 리소스 섹션은 체계적으로 구성되어 있습니다. 여기에는 CfCT 파이프라인에 의해 자동으로 배포되는 AWS 리소스의 세부 목록이 포함되어 있습니다. 리소스 및 사용 가능한 파라미터에 대한 이러한 설명은 다음 섹션에 나와 있습니다.

CfCT 매니페스트 파일의 리소스 섹션

이 주제에서는 사용자 지정에 필요한 리소스를 정의하는 CfCT 매니페스트 파일의 리소스 섹션에 대해 설명합니다. CfCT 매니페스트 파일의 이 섹션은 키워드 리소스에서 시작되어 파일의 끝까지 계속됩니다.

매니페스트 파일의 리소스 섹션은 CfCT가 CloudFormation 코드 파이프라인을 통해 자동으로 배포하는 StackSets, 또는 AWS Organizations SCPs 및 RCPs를 지정합니다. OU, 계정 및 리전을 나열하여 스택 인스턴스를 배포할 수 있습니다.

스택 인스턴스는 OU 수준 대신 계정 수준에서 배포됩니다. SCP 및 RCP는 OU 수준에서 배포됩니다. 자세한 내용은 자체 사용자 지정 구축을 참조하세요.

다음 예제 템플릿은 매니페스트 파일의 리소스 섹션에 사용할 수 있는 가능한 항목을 설명합니다.

```
resources: # List of resources
```

```
- name: [String]
  resource_file: [String] [Local File Path, S3 URI, S3 URL]
  deployment_targets: # account and/or organizational unit names
    accounts: # array of strings, [0-9]{12}
      - 012345678912
      - AccountName1
    organizational_units: #array of strings
      - OuName1
      - OuName2
  deploy_method: scp | stack_set | rcp
  parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values]
    - parameter_key: [String]
      parameter_value: [String]
  export_outputs: # list of ssm parameters to store output values
    - name: /org/member/test-ssm/app-id
      value: $[output_ApplicationId]
  regions: #list of strings
  - [String]
```

이 주제의 나머지 부분은 이전 코드 예제에 표시된 키워드에 대한 자세한 정의를 제공합니다.

name - CloudFormation StackSets와 연결된 이름입니다.
제공하는 문자열은 스택 세트에 보다 사용자 친화적인 이름을 할당합니다.

- 유형: 문자열
- 필수 항목 여부: 예
- 유효한 값: a-z, A-Z, 0-9 및 하이픈(-). 이름은 알파벳 문자로 시작해야 합니다.

description - 리소스에 대한 설명입니다.

- 유형: 문자열
- 필수 항목 여부: 아니요

resource_file -이 파일은 매니페스트 파일의 상대 위치, CloudFormation 리소스, SCPs 또는 RCP를 생성하기 위해 JSON의 CloudFormation 템플릿 또는 AWS Organizations 서비스 제어 정책을 가리키는 Amazon S3 URI 또는 URL로 지정할 수 있습니다. RCPs

- 유형: 문자열
- 필수 항목 여부: 예

1. 다음 예제는 구성 패키지 내의 리소스 파일에 대한 상대 위치로 지정된 `resource_file`을 보여줍니다.

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: templates/custom-security.template
```

2. 다음 예제는 Amazon S3 URI로 지정된 리소스 파일을 보여줍니다.

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: s3://amzn-s3-demo-bucket/[key-name]
```

3. 다음 예제는 Amazon S3 HTTPS URL로 지정된 리소스 파일을 보여줍니다.

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-name
```

> **Note**
>
> Amazon S3 URL을 제공하는 경우 버킷 정책에서 CfCT를 배포하는 AWS Control Tower 관리 계정에 대한 읽기 액세스를 허용하는지 확인합니다. Amazon S3 HTTPS URL을 제공하는 경우 경로가 점 표기법을 사용하는지 확인합니다. 예를 들어 `S3.us-west-1`입니다. CfCT는 `S3-us-west-2`와 같이 S3와 리전 사이에 대시가 포함된 엔드포인트를 지원하지 않습니다.

4. 다음 예제는 Amazon S3 버킷 정책과 리소스가 저장되는 ARN을 보여줍니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
       {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root"},
        "Action": "s3:GetObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*”
       }
   ]
}
```

예제에 표시된 *AccountId* 변수를 CfCT를 배포하는 관리 AWS 계정의 계정 ID로 바꿉니다. 추가 예제는 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 버킷 정책 예시를 참조하세요.

parameters - CloudFormation 파라미터의 이름과 값을 지정합니다.

- 유형: MapList
- 필수 항목 여부: 아니요

파라미터 섹션에는 키/값 파라미터 페어가 포함되어 있습니다. 다음 가상 템플릿에는 parameters 섹션이 요약되어 있습니다.

```
parameters:
  - parameter_key: [String]
    parameter_value: [String]
```

- parameter_key – 파라미터와 연결된 키입니다.
  - 유형: 문자열
  - 필수 항목 여부: 예(파라미터 속성 아래)
  - 유효한 값: a-z, A-Z 및 0-9
- parameter_value – 파라미터와 연결된 입력 값입니다.
  - 유형: 문자열
  - 필수 항목 여부: 예(파라미터 속성 아래)

deploy_method – 리소스를 계정에 배포하기 위한 배포 방법입니다. 현재 deploy_method는 CloudFormation StackSets를 통한 리소스 배포 `stack_set` 옵션, SCPs를 배포하는 경우 `scp` 옵션 또는 RCPs를 배포하는 경우 `rcp` 옵션을 사용하여 리소스 배포를 지원합니다.

- 유형: 문자열
- 유효한 값: `stack_set` | `scp` | `rcp`
- 필수 항목 여부: 예

deployment_targets - CfCT가 계정 또는 organization_units로 지정된 CloudFormation 리소스를 배포할 계정 또는 조직 단위(OUs) 목록입니다.

> **Note**
>
> SCP 또는 RCP를 배포하려는 경우 대상은 계정이 아닌 OU여야 합니다.

- 유형: 이 리소스가 지정된 계정 목록에 배포될 것임을 나타내는 문자열 `account name` 또는 `account number` 목록이거나 이 리소스가 지정된 OU 목록에 배포될 것임을 나타내는 `OU names`입니다.
- 필수 항목 여부: accounts 또는 organizational_units 중 하나 이상
  - accounts:

    유형: 이 리소스가 지정된 계정 목록에 배포될 것임을 나타내는 문자열 `account name` 또는 `account number` 목록입니다.
  - organizational_units:

    유형: 이 리소스가 지정된 OU 목록에 배포될 것임을 나타내는 문자열 `OU names` 목록입니다. 계정이 포함되지 않은 OU를 제공하고 accounts 속성이 추가되지 않은 경우 CfCT는 스택 세트만 생성합니다.

    > **Note**
    >
    > 조직의 관리 계정 ID는 허용되는 값이 아닙니다. CfCT는 조직의 관리 계정에 스택 인스턴스를 배포하는 것을 기본적으로 지원하지 않습니다. 특별한 사용 사례가 있는 경우 Root OU를 참조하세요.

export_outputs - SSM 파라미터 키를 나타내는 이름/값 쌍의 목록입니다. 이러한 SSM 파라미터 키를 사용하면 템플릿 출력을 SSM Parameter Store에 저장할 수 있습니다. 출력은 매니페스트 파일의 앞부분에 정의된 다른 리소스에서 참조하기 위한 것입니다.

```
export_outputs: # List of SSM parameters
  - name: [String]
    value: [String]
```

- 유형: name 및 value 키 페어 목록입니다. name에는 SSM Parameter Store 키의 name 문자열이 포함되며 value에는 파라미터의 value 문자열이 포함됩니다.
- 유효한 값: 임의의 문자열 또는 $[output_*CfnOutput-Logical-ID*] 변수입니다(여기서 *CfnOutput-Logical-ID*는 템플릿 출력 변수에 해당). CloudFormation 템플릿의 출력 섹션에 대한 자세한 내용은 CloudFormation 사용 설명서의 출력을 참조하세요.
- 필수 항목 여부: 아니요

예를 들어 다음 코드 조각은 템플릿 VPCID 출력 변수를 이름이 /org/member/audit/vpc_id인 SSM 파라미터 키에 저장합니다.

```
export_outputs: # List of SSM parameters
  - name: /org/member/audit/VPC-ID
    value: $[output_VPCID]
```

> **Note**
>
> export_outputs 키 이름에는 output 이외의 값이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 name이 /org/environment-name인 경우 value는 production일 수 있습니다.

리전 - CfCT가 CloudFormation 스택 인스턴스를 배포할 리전 목록입니다.

- 유형:이 리소스가 지정된 리전 목록에 배포될 것임을 나타내는 모든 AWS 상용 리전 이름 목록입니다. 매니페스트 파일에 이 키워드가 없는 경우 리소스는 홈 리전에만 배포됩니다.
- 필수 항목 여부: 아니요

Root OU

CfCT는 매니페스트 V2 버전(2021-03-15)에서 organizational_units 아래의 조직 단위(OU) 값으로 Root를 지원합니다.

- scp 또는 rcp의 배포 방법을 선택하면 organizational_units에 Root를 추가할 때 AWS Control Tower는 Root 아래의 모든 OU에 정책을 적용합니다. stack_set의 배포 방법을 선택하면 organizational_units에 Root를 추가할 때 CfCT는 관리 계정을 제외하고 AWS Control Tower에 등록된 Root 아래의 모든 계정에 스택 세트를 배포합니다.

- AWS Control Tower 모범 사례에 따라 관리 계정은 회원 계정 관리 및 결제 목적으로만 사용됩니다. AWS Control Tower 관리 계정에서 프로덕션 워크로드를 실행하지 마세요.

  모범 사례 지침에 따라 AWS Control Tower 배포는 관리 계정을 Root OU에 배치하여 전체 액세스 권한을 가지고 추가 리소스를 실행하지 않도록 합니다. 따라서 AWSControlTowerExecution 역할은 관리 계정에 배포되지 않습니다.
- 관리 계정에 대해 다음 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다. 관리 계정에 StackSets를 배포해야 하는 특정 사용 사례가 있는 경우 accounts를 배포 대상으로 포함하고 관리 계정을 지정합니다. 그렇지 않으면 accounts를 배포 대상으로 포함하지 마세요. 필요한 IAM 역할을 포함하여 누락된 리소스를 관리 계정에서 생성해야 합니다.

관리 계정에 StackSets를 배포하려면 `accounts`를 배포 대상으로 포함하고 관리 계정을 지정합니다. 그렇지 않으면 accounts를 배포 대상으로 포함하지 마세요.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:

  …truncated…

    deployment_targets:
      organizational_units:
        - Root
```

> **Note**
>
> Root OU 기능은 매니페스트 파일(2021-03-15)의 V2 버전에서만 지원됩니다. `organizational_units` 아래에 Root를 OU로 추가하는 경우 다른 OU를 추가하지 마세요.

중첩된 OU

CfCT는 매니페스트 V2 버전(2021-03-15)의 `organizational_units` 키워드 아래에 중첩된 OU를 하나 이상 나열하는 것을 지원합니다.

중첩된 OU에 대한 전체 경로(Root 제외)가 필요합니다(OU 간 구분자로 콜론 사용). 배포 방법 `scp` 또는 `rcp`의 경우 AWS Control Tower는 중첩된 OU 경로의 마지막 OU에 SCP 또는 RCP를 배포합니다.

배포 방법 stack_set의 경우 AWS Control Tower는 중첩된 OU 경로의 마지막 OU에 있는 모든 계정에 스택 세트를 배포합니다.

예를 들어 OUName1:OUName2:OUName3이라는 경로가 있다고 가정하면, 경로의 마지막 OU는 OUName3입니다. CfCT는 SCP 또는 RCP를 OUName3에 배포하고 스택 세트를 OUName3 바로 아래의 모든 계정에 배포합니다.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:

  …truncated…

    deployment_targets:
      organizational_units:
        - OuName1:OUName2:OUName3
```

> **Note**
>
> 중첩된 OU 기능은 매니페스트 파일(2021-03-15)의 V2 버전에서만 지원됩니다.

자체 사용자 지정 구축

자체 사용자 지정을 구축하려면 서비스 제어 정책(SCPs), 리소스 제어 정책(RCPs) 및 CloudFormation 리소스를 추가하거나 업데이트하여 CfCT manifest.yaml 파일을 수정할 수 있습니다. 배포해야 하는 리소스의 경우 계정 및 OU를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 패키지 폴더의 템플릿을 추가하거나 수정하고, 자체 폴더를 생성하고, manifest.yaml 파일의 템플릿 또는 폴더를 참조할 수 있습니다.

이 섹션에서는 자체 사용자 지정을 구축하는 두 가지 주요 부분을 설명합니다.

- 서비스 제어 정책에 대한 자체 구성 패키지를 설정하는 방법
- AWS CloudFormation 스택 세트에 대한 자체 구성 패키지를 설정하는 방법

SCP 또는 RCP에 대한 구성 패키지 설정

이 섹션에서는 서비스 제어 정책(SCP) 또는 리소스 제어 정책(RCP)에 대한 구성 패키지를 생성하는 방법을 설명합니다. 이 프로세스의 두 가지 주요 부분은 (1) CfCT 매니페스트 파일 준비와 (2) 폴더 구조 준비입니다.

1단계: manifest.yaml 파일 편집

샘플 `manifest.yaml` 파일을 시작점으로 사용합니다. 필요한 모든 구성을 입력합니다. `resource_file` 및 `deployment_targets` 세부 정보를 추가합니다.

다음 조각은 기본 매니페스트 파일을 보여줍니다.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: []
```

`region` 값은 배포 중에 자동으로 추가됩니다. CfCT를 배포한 리전과 일치해야 합니다. 이 리전은 AWS Control Tower 리전과 동일해야 합니다.

Amazon S3 버킷에 저장된 zip 패키지의 `example-configuration` 폴더에 사용자 지정 SCP 또는 RCP를 추가하려면 `example-manifest.yaml` 파일을 열고 편집을 시작합니다.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:
  - name: test-preventive-controls
    description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts
    resource_file: policies/preventive-controls.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - OUName1
        - OUName2

…truncated…
```

다음 코드 조각은 사용자 지정 매니페스트 파일의 예제를 보여줍니다. 한 번의 변경으로 정책을 두 개 이상 추가할 수 있습니다.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:
  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - OUName1
        - OUName2
```

2단계: 폴더 구조 생성

리소스 파일에 Amazon S3 URL을 사용하고 키/값 페어가 있는 파라미터를 사용하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

매니페스트 파일은 JSON 파일을 참조하기 때문에 매니페스트를 지원하려면 JSON 형식의 SCP 또는 RCP 정책을 포함해야 합니다. 파일 경로가 매니페스트 파일에 제공된 경로 정보와 일치하는지 확인합니다.

- 정책 JSON 파일에는 OU에 배포할 SCP 또는 RCP가 포함되어 있습니다.

다음 코드 조각은 샘플 매니페스트 파일의 폴더 구조를 보여줍니다.

```
- manifest.yaml
- policies/
   - block-s3-public.json
```

다음 코드 조각은 `block-s3-public.json` 정책 파일의 예제입니다.

JSON

```
{
```

```
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"GuardPutAccountPublicAccessBlock",
         "Effect":"Deny",
         "Action":"s3:PutAccountPublicAccessBlock",
         "Resource":"arn:aws:s3:::*"
      }
   ]
}
```

CloudFormation StackSets에 대한 구성 패키지 설정

이 섹션에서는 CloudFormation StackSets에 대한 구성 패키지를 설정하는 방법을 설명합니다. 이 프로세스의 두 가지 주요 부분은 (1) 매니페스트 파일 준비와 (2) 폴더 구조 업데이트입니다.

1단계: 기존 매니페스트 파일 편집

이전에 편집한 매니페스트 파일에 new CloudFormation StackSets 정보를 추가합니다.

검토를 위해 다음 코드 조각에는 이전에 SCP 또는 RCP에 대한 구성 패키지를 설정하기 위해 표시된 것과 동일한 사용자 지정 매니페스트 파일이 포함되어 있습니다. 이제 리소스에 대한 세부 정보를 포함하도록 이 파일을 추가로 편집할 수 있습니다.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:

  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
    organizational_units: #array of strings
    - OUName1
    - OUName2
```

다음 코드 조각은 resources 세부 정보가 포함된 편집된 샘플 매니페스트 파일을 보여줍니다. resources의 순서는 resources 종속성을 생성하기 위한 실행 순서를 결정합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 다음 예제 매니페스트 파일을 편집할 수 있습니다.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

…truncated…

resources:
  - name: stackset-1
    resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template
    parameters:
      - parameter_key: parameter-1
        parameter_value: value-1
    deploy_method: stack_set
    deployment_targets:
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - account number or account name
        - 123456789123
      organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx
        - OuName1
        - OUName2
    export_outputs:
      - name: /org/member/test-ssm/app-id
        value: $[output_ApplicationId]
    regions:
      - region-name

  - name: stackset-2
    resource_file: s3://bucket-name/key-name
    parameters:
      - parameter_key: parameter-1
        parameter_value: value-1
    deploy_method: stack_set
    deployment_targets:
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - account number or account name
        - 123456789123
      organizational_units: #array of strings
        - OuName1
        - OUName2
```

```
regions:
  - region-name
```

다음 예제는 매니페스트 파일에 둘 이상의 CloudFormation 리소스를 추가할 수 있음을 보여줍니다.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:
  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - Custom
        - Sandbox

  - name: transit-network
    resource_file: templates/transit-gateway.template
    parameter_file: parameters/transit-gateway.json
    deploy_method: stack_set
    deployment_targets:
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - Prod
        - 123456789123 #Network
      organizational_units: #array of strings
        - Custom
    export_outputs:
      - name: /org/network/transit-gateway-id
        value: $[output_TransitGatewayID]
    regions:
      - us-east-1
```

2단계: 폴더 구조 업데이트

폴더 구조를 업데이트할 때 모든 지원 CloudFormation 템플릿 파일과 매니페스트 파일에 있는 SCP 또는 RCP 정책 파일을 포함할 수 있습니다. 파일 경로가 매니페스트 파일에 제공된 것과 일치하는지 확인합니다.

- 템플릿 파일에는 OU 및 계정에 배포할 AWS 리소스가 포함되어 있습니다. OUs

- 정책 파일에는 템플릿 파일에 사용되는 입력 파라미터가 포함됩니다.

다음 예제는 1단계에서 생성된 샘플 매니페스트 파일의 폴더 구조를 보여줍니다.

```
- manifest.yaml
- policies/
   - block-s3-public.json
- templates/
   - transit-gateway.template
```

'alfred' 헬퍼 및 CloudFormation 파라미터 파일

CfCT는 CloudFormation 템플릿에 정의된 SSM 파라미터 스토어 키의 값을 가져오는 alfred 헬퍼라는 메커니즘을 제공합니다. alfred 헬퍼를 사용하면 CloudFormation 템플릿을 업데이트하지 않고도 SSM 파라미터 스토어 및에 저장된 값을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudFormation 템플릿이란 무엇입니까?를 참조하세요. CloudFormation 사용 설명서의 .

> **Important**
>
> alfred 헬퍼에는 두 가지 제한 사항이 있습니다. 파라미터는 AWS Control Tower 관리 계정의 홈 리전에서만 사용할 수 있습니다. 스택 인스턴스별로 변경되지 않는 값을 사용하는 것이 좋습니다. 'alfred' 헬퍼가 파라미터를 검색할 때 변수를 내보내는 스택 세트에서 무작위로 스택 인스턴스를 선택합니다.

예제

CloudFormation 스택 세트가 두 개 있다고 가정합니다. 스택 세트 1에는 스택 인스턴스가 하나 있으며 한 리전의 계정 하나에 배포됩니다. 이는 가용 영역에 Amazon VPC 및 서브넷을 생성하고 `VPC ID` 및 `subnet ID`는 파라미터 값으로 스택 세트 2에 전달되어야 합니다. `VPC ID` 및 `subnet ID`를 스택 세트 2에 전달하려면 먼저 `AWS:::SSM::Parameter`를 사용하여 `VPC ID` 및 `subnet ID`를 스택 세트 1에 저장해야 합니다. 자세한 내용은CloudFormation 사용 설명서의 `AWS:::SSM::Parameter`를 참조하세요.

CloudFormation 스택 세트 1:

다음 코드 조각에서 alfred 헬퍼는 Parameter Store에서 `VPC ID` 및 `subnet ID`에 대한 값을 가져와 StackSet 상태 시스템에 입력으로 전달할 수 있습니다.

```
VpcIdParameter:
    Type: AWS::SSM::Parameter
    Properties:
      Name: '/stack_1/vpc/id'
      Description: Contains the VPC id
      Type: String
      Value: !Ref MyVpc

SubnetIdParameter:
    Type: AWS::SSM::Parameter
    Properties:
      Name: '/stack_1/subnet/id'
      Description: Contains the subnet id
      Type: String
      Value: !Ref MySubnet
```

CloudFormation 스택 세트 2:

코드 조각은 CloudFormation 스택 2 `manifest.yaml` 파일에 지정된 파라미터를 보여줍니다.

```
parameters:
      - parameter_key: VpcId
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id]
      - parameter_key: SubnetId
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/subnet/id]
```

CloudFormation 스택 세트 2.1:

다음 코드 조각은 CommaDelimitedList 유형의 파라미터를 지원하는 `alfred_ssm` 속성을 나열할 수 있음을 보여줍니다. 자세한 내용은CloudFormation 사용 설명서의 Parameters를 참조하세요.

```
parameters:
      - parameter_key: VpcId # Type: String
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id']
      - parameter_key: SubnetId # Type: String
        parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id']
      - parameter_key: AvailablityZones # Type: CommaDelimitedList
        parameter_value:
  - "$[alfred_ssm_/availability_zone_1]"
 - "$[alfred_ssm_/availability_zone_2]"
```

사용자 지정 패키지의 JSON 스키마

CfCT용 사용자 지정 패키지의 JSON 스키마는 GitHub의 소스 코드 리포지토리에 있습니다. 이 스키마는 자주 사용하는 여러 개발 도구와 함께 사용할 수 있으며 자체 CfCT `manifest.yaml` 파일을 빌드할 때 오류를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

CfCT 매니페스트의 버전 업그레이드

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)의 최신 버전에 대한 자세한 내용은 GitHub 리포지토리에서 `CHANGELOG.md` 파일을 참조하세요.

Warning

Customizations for AWS Control Tower(CfCT) 버전 2.2.0에는 관련 AWS 서비스 API에 맞게 CfCT 매니페스트 스키마(버전 2021-03-15)가 도입되었습니다. APIs 매니페스트 스키마를 사용하면 단일 manifest.yaml 파일이 분리된 DevOps 워크플로를 통해 지원되는 리소스(CloudFormation 템플릿, SCPs 및 RCPs)를 관리할 수 있습니다.
CfCT 매니페스트 스키마를 버전 2020-01-01에서 버전 2021-03-15 이상으로 업데이트하는 것이 좋습니다.
CfCT는 `manifest.yaml` 파일의 버전 2021-03-15 및 2020-01-01을 계속 지원합니다. 기존 구성을 변경할 필요가 없습니다. 그러나 버전 2020-01-01은 지원 종료 상태입니다. 버전 2020-01-01에 대해서는 업데이트나 기능 개선이 더 이상 제공되지 않습니다. Root OU 및 중첩된 OU 기능은 버전 2020-01-01에서 지원되지 않습니다.

CfCT 매니페스트 버전 2021-03-15에서 더 이상 사용되지 않는 속성:

```
organization_policies
policy_file
apply_to_accounts_in_ou

cloudformation_resources
template_file
deploy_to_account
deploy_to_ou
ssm_parameters
```

필수 CfCT 업그레이드 단계

CfCT 매니페스트 스키마 버전 2021-03-15 버전으로 업그레이드할 때 파일을 업데이트하기 위해 변경해야 하는 사항은 다음과 같습니다. 다음 섹션에서는 전환에 대한 필수 및 권장 변경 사항을 간략하게 설명합니다.

조직 정책

1. SCP 또는 RCP를 organization_policies 아래에서 새 속성 resources 아래로 이동합니다.
2. policy_file 속성을 새 속성 resource_file로 변경합니다.
3. apply_to_accounts_in_ou를 새 속성 deployment_targets로 변경합니다. OU 목록은 하위 속성 organization_units 아래에 정의되어야 합니다. accounts 하위 속성은 조직 정책에 대해 지원되지 않습니다.
4. 값이 scp 또는 rcp.인 새 속성 deploy_method를 추가합니다.

CloudFormation 리소스

1. CloudFormation 리소스를 cloudformation_resources 아래에서 새 속성 resources 아래로 이동합니다.
2. template_file 속성을 새 속성 resource_file로 변경합니다.
3. deploy_to_ou를 새 속성 deployment_targets로 변경합니다. OU 목록은 하위 속성 organization_units 아래에 정의되어야 합니다.
4. deploy_to_accounts를 새 속성 deployment_targets로 변경합니다. 계정 목록은 하위 속성 accounts 아래에 정의되어야 합니다.
5. ssm_parameters 속성을 새 속성 export_outputs로 변경합니다.

권장 CfCT 업그레이드 단계

CloudFormation 파라미터

1. parameter_file 속성을 새 속성 파라미터로 변경합니다.
2. parameter_file 속성의 값에서 파일 경로를 제거합니다.
3. 기존 파라미터 JSON 파일의 파라미터 키와 파라미터 값을 parameters 속성의 새 형식으로 복사합니다. 이렇게 하면 매니페스트 파일에서 이들을 관리하는데 도움이 됩니다.

> **Note**
>
> parameter_file 속성은 CfCT 매니페스트 버전 2021-03-15에서 지원됩니다.

AWS Control Tower의 네트워킹

AWS Control Tower는 VPC를 통한 네트워킹에 대한 기본 지원을 제공합니다.

AWS Control Tower VPC의 기본 구성 또는 기능이 요구 사항을 충족하지 않는 경우 다른 AWS 서비스를 사용하여 VPC를 구성할 수 있습니다. VPCs 및 AWS Control Tower를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 확장 가능하고 안전한 다중 VPC AWS 네트워크 인프라 구축을 참조하세요.

AWS Control Tower는 듀얼 스택 IP 주소를 통해 IPv4 및 IPv6 프로토콜을 지원합니다. 자세한 내용은 AWS Control Catalog 엔드포인트 및 할당량과 AWS Control Tower 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

관련 주제

- 기존 VPC가 있는 계정을 등록할 때 AWS Control Tower가 작동하는 방식에 대한 자세한 내용은 VPC에 기존 계정 등록 섹션을 참조하세요.
- Account Factory를 사용하면 AWS Control Tower VPC가 포함된 계정을 프로비저닝하거나 VPC 없이 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. AWS Control Tower VPC를 삭제하거나 VPC 없이 AWS Control Tower 계정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 연습: VPC 없이 AWS Control Tower 구성 섹션을 참조하세요.
- VPC에 대한 계정 설정 변경 방법에 대한 자세한 내용은 계정 업데이트에 관한 Account Factory 설명서를 참조하세요.
- AWS Control Tower에서 네트워킹 및 VPC에 대해 작업하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 사용자 안내서의 관련 정보 페이지에서 네트워킹 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower의 VPCs 및 AWS 리전

계정 생성의 표준 부분으로는 AWS Control Tower로 관리하지 않는 리전을 포함하여 모든 리전에서 AWS기본 VPC를 AWS 생성합니다. 이 기본 VPC는 AWS Control Tower가 프로비저닝된 계정에 대해 생성하는 VPC와 동일하지 않지만, 관리되지 않는 리전의 AWS 기본 VPC는 IAM 사용자가 액세스할 수 있습니다.

관리자는 리전 거부 제어를 활성화할 수 있으므로 최종 사용자는 AWS Control Tower에서 지원하는 리전의 VPC에 연결할 권한이 없지만 관리형 리전 외부에 연결할 수 있습니다. 리전 거부 제어를 구성하려면 랜딩 존 설정 페이지로 이동하여 설정 수정을 선택합니다.

리전 거부 제어는 비관리형 AWS 리전의 대부분의 서비스에 대한 API 직접 호출을 차단합니다. 자세한 내용은 요청된에 AWS 따라에 대한 액세스 거부를 참조하세요 AWS 리전.

> **Note**
>
> 리전 거부 제어는 AWS Control Tower가 지원되지 않는 리전의 AWS 기본 VPC에 IAM 사용자가 연결하는 것을 차단하지 못할 수 있습니다.

선택적으로 비관리 리전에서 AWS 기본 VPCs를 제거할 수 있습니다. 리전의 기본 VPC를 나열하려면 이 예제와 유사한 CLI 명령을 사용할 수 있습니다.

```
aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true
```

AWS Control Tower 및 VPC 개요

AWS Control Tower VPC에 대한 몇 가지 중요한 사실은 다음과 같습니다.

- Account Factory에서 계정을 프로비저닝할 때 AWS Control Tower에서 생성한 VPC는 AWS 기본 VPC와 동일하지 않습니다.
- AWS Control Tower는 AWS Control Tower 콘솔에서 생성한 계정에 대해 선택한 관리 리전(랜딩 존에서 AWS Control Tower가 관리하는 AWS 리전)의 기본 VPC를 자동으로 삭제합니다. AWS Control Tower는 기존 계정의 기본 VPC를 삭제하지 않습니다. 여기에는 Control Tower 설정 중에 `CreateLandingZone` 매니페스트 파일에 제공하거나 AWS 조직에서 선택한 계정이 포함됩니다.
- 각 AWS Control Tower 계정에는 AWS Control Tower에서 생성한 VPC 하나가 허용됩니다. 계정에는 계정 한도 내에 추가 AWS VPCs가 있을 수 있습니다.
- 모든 AWS Control Tower VPC에는 미국 서부(캘리포니아 북부) 리전 `us-west-1`을 제외한 모든 리전에 3개의 가용 영역이 있습니다. `us-west-1`에는 2개의 가용 영역이 있습니다. 기본적으로 각 가용 영역에는 퍼블릭 서브넷 1개와 프라이빗 서브넷 2개가 할당됩니다. 따라서 미국 서부(캘리포니아 북부)를 제외한 리전에서 각 AWS Control Tower VPC에는 기본적으로 3개의 가용 영역에 걸쳐 나뉘어진 9개의 서브넷이 포함되어 있습니다. 미국 서부(캘리포니아 북부)에는 6개의 서브넷이 2개의 가용 영역으로 나뉘어 있습니다.
- AWS Control Tower VPC의 각 서브넷에는 동일한 크기의 고유한 범위가 할당됩니다.
- VPC의 서브넷 수는 구성 가능합니다. VPC 서브넷 구성을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 Account Factory 주제를 참조하세요.
- IP 주소가 중첩되지 않으므로, AWS Control Tower VPC 내의 6개 또는 9개 서브넷이 무제한으로 서로 통신할 수 있습니다.

VPC를 사용할 때 AWS Control Tower는 리전 수준에서 구분하지 않습니다. 모든 서브넷은 지정하는 정확한 CIDR 범위에서 할당됩니다. VPC 서브넷은 모든 리전에 존재할 수 있습니다.

참고

> **VPC 비용 관리**
>
> 새 계정을 프로비저닝할 때 퍼블릭 서브넷이 활성화되도록 Account Factory VPC 구성을 설정하면 Account Factory에서 NAT 게이트웨이를 생성하도록 VPC가 구성됩니다. 따라서 Amazon VPC 사용에 대한 요금이 청구됩니다.

> **VPC 및 제어 설정**
>
> VPC 인터넷 액세스 설정이 활성화된 Account Factory 계정을 프로비저닝하면 해당 Account Factory 설정이 고객이 관리하는 Amazon VPC 인스턴스에 대한 인터넷 액세스 허용 안 함 제어를 재정의합니다. 새로 프로비저닝된 계정에 대한 인터넷 액세스를 활성화하지 않으려면 Account Factory에서 설정을 변경해야 합니다. 자세한 내용은 연습: VPC 없이 AWS Control Tower 구성을 참조하세요.

VPC 및 AWS Control Tower용 CIDR 및 피어링

이 섹션은 주로 네트워크 관리자용입니다. 회사의 네트워크 관리자는 일반적으로 AWS Control Tower 조직에 대한 전체 CIDR 범위를 선택하는 사람입니다. 네트워크 관리자는 특정한 목적에 맞게 해당 범위 내에서 서브넷을 할당합니다.

VPC에 대한 CIDR 범위를 선택하면 AWS Control Tower는 RFC 1918 사양에 따라 IP 주소 범위를 검증합니다. Account Factory는 다음 범위에서 최대 /16의 CIDR 블록을 허용합니다.

- `10.0.0.0/8`
- `172.16.0.0/12`
- `192.168.0.0/16`
- `100.64.0.0/10`(인터넷 공급자가 이 범위의 사용을 허용하는 경우에만 해당)

/16 구분 기호는 최대 65,536개의 고유 IP 주소를 허용합니다.

다음 범위에서 유효한 IP 주소를 할당할 수 있습니다.

- 10.0.x.x to 10.255.x.x
- 172.16.x.x - 172.31.x.x
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255(192.168 범위를 벗어난 IP 없음)

지정한 범위가 이를 벗어나는 경우, AWS Control Tower가 오류 메시지를 표시합니다.

기본 CIDR 범위는 172.31.0.0/16입니다.

AWS Control Tower가 선택한 CIDR 범위를 사용하여 VPC를 생성할 때 동일한 CIDR 범위를 조직 단위(OU) 내에서 생성한 모든 계정에 대한 모든 VPC에 할당합니다. IP 주소의 기본 중복으로 인해 이 구현에서는 처음에 OU의 AWS Control Tower VPC 간에 피어링을 허용하지 않습니다.

서브넷

각 VPC 내에서 AWS Control Tower는 지정된 CIDR 범위를 9개의 서브넷에 균등하게 나눕니다(서브넷이 6개인 미국 서부(캘리포니아 북부) 제외). VPC 내의 서브넷은 중첩되지 않습니다. 따라서 모두 VPC 내에서 서로 통신할 수 있습니다.

요약하자면 기본적으로 VPC 내에서 서브넷 통신은 무제한입니다. VPC 서브넷 간의 통신을 제어하는 모범 사례는 필요한 경우 허용된 트래픽 흐름을 정의하는 규칙으로 액세스 제어 목록을 설정하는 것입니다. 특정 인스턴스 간의 트래픽을 제어하기 위해 보안 그룹을 사용합니다. AWS Control Tower에서 보안 그룹 및 방화벽을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 연습: AWS Firewall Manager를 사용하여 AWS Control Tower에서 보안 그룹 설정을 참조하세요.

피어링

AWS Control Tower는 여러 VPC 간의 통신을 위한 VPC 간 피어링을 제한하지 않습니다. 그러나 기본적으로 모든 AWS Control Tower VPC의 기본 CIDR 범위는 동일합니다. 피어링을 지원하기 위해 Account Factory 설정에서 CIDR 범위를 수정하여 IP 주소가 겹치지 않도록 할 수 있습니다.

Account Factory의 설정에서 CIDR 범위를 변경하면 이후 AWS Control Tower에서 생성(Account Factory 사용)하는 모든 새 계정에 새 CIDR 범위가 할당됩니다. 이전 계정은 업데이트되지 않습니다. 예를 들어 계정을 생성한 다음 CIDR 범위를 변경하고 새 계정을 생성하면 두 계정에 할당된 VPC를 피어링할 수 있습니다. IP 주소 범위가 동일하지 않으므로 피어링이 가능합니다.

인터페이스 엔드포인트(AWS PrivateLink)를 사용하여 AWS Control Tower에 액세스

AWS PrivateLink 를 사용하여 VPC와 AWS Control Tower 간에 프라이빗 연결을 생성할 수 있습니다. 인터넷 게이트웨이, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct Connect 연결을 사용하지 않고 VPC에 있는 것처럼 AWS Control Tower에 액세스할 수 있습니다. VPC의 인스턴스에서 AWS Control Tower에 액세스하는 데는 퍼블릭 IP 주소가 필요하지 않습니다.

AWS PrivateLink에서 제공되는 인터페이스 엔드포인트를 생성하여 이 프라이빗 연결을 설정합니다. 인터페이스 엔드포인트에 대해 사용 설정하는 각 서브넷에서 엔드포인트 네트워크 인터페이스를 생성합니다. 이는 AWS Control Tower로 향하는 트래픽의 진입점 역할을 하는 요청자 관리형 네트워크 인터페이스입니다.

자세한 내용은 AWS PrivateLink 가이드의를 AWS 서비스 통한 액세스를 AWS PrivateLink 참조하세요.

AWS Control Tower에 대한 고려 사항

AWS Control Tower에 대한 인터페이스 엔드포인트를 설정하려면 먼저 AWS PrivateLink 안내서의 고려 사항을 검토합니다.

AWS Control Tower는 인터페이스 엔드포인트를 통해 모든 API 작업에 대한 직접 호출을 지원합니다.

AWS Control Tower용 인터페이스 엔드포인트 생성

Amazon VPC 콘솔 또는 AWS Command Line Interface ()를 사용하여 AWS Control Tower에 대한 인터페이스 엔드포인트를 생성할 수 있습니다AWS CLI. 자세한 내용은 AWS PrivateLink 안내서의 인터페이스 엔드포인트 생성을 참조하세요.

다음 서비스 이름을 사용하여 AWS Control Tower용 인터페이스 엔드포인트를 생성합니다.

```
com.amazonaws.region.controltower
com.amazonaws.region.controltower-fips
```

인터페이스 엔드포인트에 프라이빗 DNS를 사용하도록 설정하는 경우, 기본 리전 DNS 이름을 사용하여 AWS Control Tower에 API 요청을 할 수 있습니다. 예를 들어 `controltower.us-east-1.amazonaws.com`입니다.

엔드포인트의 엔드포인트 정책 생성

엔드포인트 정책은 인터페이스 엔드포인트에 연결할 수 있는 IAM 리소스입니다. 기본 엔드포인트 정책을 사용하면 인터페이스 엔드포인트를 통해 AWS Control Tower에 완전히 액세스할 수 있습니다. VPC에서 AWS Control Tower에 허용되는 액세스를 제어하려면 사용자 지정 엔드포인트 정책을 인터페이스 엔드포인트에 연결합니다.

엔드포인트 정책은 다음 정보를 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 위탁자(AWS 계정, IAM 사용자, IAM 역할)
- 수행할 수 있는 작업
- 작업을 수행할 수 있는 리소스.

자세한 내용은 AWS PrivateLink 안내서의 엔드포인트 정책을 사용하여 서비스에 대한 액세스 제어를 참조하세요.

예: AWS Control Tower 작업에 대한 VPC 엔드포인트 정책

다음은 사용자 지정 엔드포인트 정책의 예입니다. 이 정책을 인터페이스 엔드포인트에 연결하면 모든 리소스에서 나열된 AWS Control Tower 작업에 대한 액세스 권한을 모든 위탁자에게 부여할 수 있습니다.

```
{
   "Statement": [
      {
         "Principal": "*",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "controltower:ListEnabledControls",
            "controltower:ListLandingZones"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

> **Note**
>
> AWS Control Tower API 작업의 전체 목록은 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요.

필요한 역할 및 권한

AWS Control Tower는 IAM 역할을 사용하여 리소스에 대한 액세스를 관리합니다.

역할에 대한 일반 정보는 사용자 그룹, 역할 및 권한 세트를 참조하세요.

권한 정보

- AWS Control Tower의 IAM 그룹 및 권한에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 IAM Identity Center 그룹을 참조하세요.
- 계정을 프로비저닝하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 계정에 필요한 권한을 참조하세요.
- AWS Control Tower에 필요한 콘솔 권한에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 콘솔을 사용하는 데 필요한 권한을 참조하세요.

역할 정보

- 프로그래밍 방식 액세스를 위해 설계된 권한을 포함하여 역할을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 생성 및 권한 할당, AWS Control Tower 감사 계정에 대한 프로그래밍 방식 역할 및 신뢰 관계를 참조하세요.
- AWS Control Tower가 계정을 관리하는 데 사용하는 다른 역할에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에 대한 ID 기반 정책(IAM 정책) 사용 및 AWS Control Tower에 대한 관리형 정책을 참조하세요.
- AWS Control Tower 및 AWS Config 역할에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower ConfigRecorderRole을 참조하세요.
- AWS Control Tower가 계정에 대한 AWS Config 정보를 집계하는 데 사용하는 역할에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower가 비관리형 OUs 및 계정의 AWS Config 규칙을 집계하는 방법을 참조하세요.
- 역할 및 권한을 할당할 때 리소스를 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 신뢰 관계를 위한 선택적 조건, 선택적으로 AWS KMS 키 구성 및 교차 서비스 위장 방지를 참조하세요.
- IAM 역할을 사용하는 AWS Control Tower의 자동 계정 프로비저닝에 대한 자세한 내용은 IAM 역할을 사용한 자동화된 계정 프로비저닝을 참조하세요.
- AWS Config SNS 주제를 보호하는 정책을 보려면 AWS Config SNS 주제 정책을 참조하세요.

AWS Control Tower가 역할을 사용하여 계정을 생성 및 관리하는 방식

일반적으로 역할은 AWS에서 Identity and Access Management(IAM)의 일부입니다. 의 IAM 및 역할에 대한 일반적인 정보는 IAM 사용 설명서의 IAM 역할 주제를 AWS참조하세요. AWS

역할 및 계정 생성

AWS Control Tower는 AWS Organizations의 `CreateAccount` API를 직접 호출하여 고객의 계정을 생성합니다. AWS Organizations 는이 계정을 생성할 때 해당 계정 내에 역할을 생성합니다. 이 계정은 파라미터를 API에 전달하여 AWS Control Tower의 이름을 지정합니다. 역할의 이름은 `AWSControlTowerExecution`입니다.

AWS Control Tower는 Account Factory에서 생성한 모든 계정의 `AWSControlTowerExecution` 역할을 맡습니다. 이 역할을 사용하여 AWS Control Tower는 계정을 기준으로 설정하고 필수(및 기타 활성화된) 제어를 적용하여 다른 역할을 생성합니다. 이러한 역할은 AWS Config와 같은 다른 서비스에서 사용됩니다.

> **Note**
>
> 계정을 기준으로 지정하려면 리소스를 설정해야 합니다. 여기에는 블루프린트 및 제어라고도 하는 Account Factory 템플릿이 포함됩니다. 또한 기준 설정 프로세스는 템플릿 배포의 일환으로 중앙 집중식 로깅 및 보안 감사 역할을 설정합니다. AWS Control Tower 기준은 등록된 모든 계정에 적용하는 역할에 포함됩니다.

계정 및 리소스에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower AWS 계정 의 정보 섹션을 참조하세요.

AWSControlTowerExecution 역할 설명

등록된 모든 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할이 있어야 합니다. 이를 사용하면 AWS Control Tower에서 개별 계정을 관리하고 해당 계정에 대한 정보를 감사 및 로그 아카이브 계정에 보고할 수 있습니다.

`AWSControlTowerExecution` 역할은 다음과 같이 여러 가지 방법으로 계정에 추가할 수 있습니다.

- 보안 OU의 계정(코어 계정이라고도 함)인 경우 AWS Control Tower는 초기 AWS Control Tower 설정 시 역할을 생성합니다.

- AWS Control Tower 콘솔을 통해 생성된 Account Factory 계정의 경우 AWS Control Tower는 계정 생성 시 이 역할을 생성합니다.
- 단일 계정 등록의 경우 고객에게 역할을 수동으로 생성한 다음 AWS Control Tower에 계정을 등록하도록 요청합니다.
- 거버넌스를 OU로 확장할 때 AWS Control Tower는 StackSet -AWSControlTowerExecutionRole을 사용하여 해당 OU의 모든 계정에 역할을 생성합니다.

> **Note**
>
> 계정을 등록 취소하면 계정이 수동으로 생성되었든 AWS Control Tower 자체에 의해 생성되었든 관계없이 AWS Control Tower는 `AWSControlTowerExecution` 역할을 제거합니다.

`AWSControlTowerExecution` 역할의 목적:

- `AWSControlTowerExecution`을 사용하면 스크립트 및 Lambda 함수를 사용하여 계정을 자동으로 생성하고 등록할 수 있습니다.
- `AWSControlTowerExecution`을 통해 전체 계정의 모든 로그가 로깅 계정으로 전송되도록 조직의 로깅을 구성할 수 있습니다.
- `AWSControlTowerExecution`을 사용하면 AWS Control Tower에 개별 계정을 등록할 수 있습니다. 먼저 해당 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할을 추가해야 합니다. 역할을 추가하는 방법에 대한 단계는 필요한 IAM 역할을 기존에 수동으로 추가 AWS 계정 하고 등록합니다. 섹션을 참조하세요.

`AWSControlTowerExecution` 역할이 OU와 작동하는 방식:

이 `AWSControlTowerExecution` 역할은 선택한 AWS Control Tower 제어가 조직의 각 OU의 모든 개별 계정과 AWS Control Tower에서 생성한 모든 새 계정에 자동으로 적용되도록 합니다. 결과:

- AWS Control Tower 제어에서 구현한 감사 및 로깅 기능을 기반으로 규정 준수 및 보안 보고서를 더 쉽게 제공할 수 있습니다.
- 보안 및 규정 준수 팀은 모든 요구 사항이 충족되었는지 그리고 조직 드리프트가 발생하지 않았는지 확인할 수 있습니다.

드리프트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결을 참조하세요.

요약하면 AWSControlTowerExecution 역할 및 관련 정책을 통해 조직 전체에서 보안 및 규정 준수를 유연하게 제어할 수 있습니다. 따라서 보안 또는 프로토콜 침해가 발생할 가능성이 낮아집니다.

역할 신뢰 관계를 위한 선택적 조건

추가 보안 계층을 AWS Control Tower 환경에 추가하려면 역할 신뢰 정책에 조건을 부과하여 AWS Control Tower의 특정 역할과 상호 작용하는 계정 및 리소스를 제한하면 됩니다. 예를 들어, AWSControlTowerAdmin 역할은 광범위한 액세스 권한을 허용하므로 이 역할에 대한 액세스를 추가로 제한할 수 있습니다.

공격자가 리소스에 액세스하지 못하도록 하려면 AWS Control Tower 신뢰 정책을 수동으로 편집하여 정책 설명에 하나 이상의 aws:SourceArn 또는 aws:SourceAccount 조건부를 추가합니다. 추가적인 보안 모범 사례로, aws:SourceArn 조건은 aws:SourceAccount보다 더 구체적이며, 특정 계정 및 특정 리소스에 대한 액세스를 제한하기 때문에 이 조건을 추가하는 것이 좋습니다.

리소스의 전체 ARN을 모를 경우 또는 여러 리소스를 지정하는 경우, ARN의 알 수 없는 부분에 대해 와일드카드(*)를 사용하여 aws:SourceArn 조건을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 리전을 지정하지 않으려는 경우 arn:aws:controltower:*:123456789012:*를 사용하면 됩니다.

다음 예제에서는 aws:SourceArn IAM 역할 신뢰 정책과 함께 IAM 조건을 사용하는 방법을 보여줍니다. AWS Control Tower 서비스 보안 주체가 AWSControlTowerAdmin 역할과 상호 작용하므로 이 역할에 대한 신뢰 관계에 조건을 추가합니다.

예제와 같이 소스 ARN의 형식은 다음과 같습니다.
arn:aws:controltower:*${HOME_REGION}*:*${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}*:*

${HOME_REGION} 및 ${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id} 문자열을 호출 계정의 자체 홈 리전 및 계정 ID로 바꿉니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
        ]
```

```
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

이 예제에서 arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*로 지정된 소스 ARN은 sts:AssumeRole 작업을 수행할 수 있는 유일한 ARN입니다. 즉, us-west-2 리전에서 계정 ID 012345678901로 로그인할 수 있는 사용자만 controltower.amazonaws.com으로 지정된 AWS Control Tower 서비스에 대해 이 특정 역할과 신뢰 관계가 필요한 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 예제에서는 역할 신뢰 정책에 적용된 aws:SourceAccount 및 aws:SourceArn 조건을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "012345678901"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

이 예제는 `aws:SourceAccount` 조건 문이 추가된 `aws:SourceArn` 조건 문을 보여줍니다. 자세한 내용은 교차 서비스 가장 방지 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower의 권한 정책에 대한 일반 정보는 리소스에 대한 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

권장 사항:

AWS Control Tower가 생성하는 역할에 조건을 추가하는 것이 좋습니다. 이러한 역할은 다른 AWS 서비스에서 직접 수임하기 때문입니다. 자세한 내용은 이 섹션의 앞부분에 표시된 AWSControlTowerAdmin의 예시를 참조하세요. AWS Config 레코더 역할의 경우 `aws:SourceArn` 조건을 추가하고 Config 레코더 ARN을 허용된 소스 ARN으로 지정하는 것이 좋습니다.

AWSControlTowerExecution과 같은 역할 또는 모든 관리형 계정의 AWS Control Tower Audit 계정에서 수임할 수 있는 기타 프로그래밍 역할의 경우 이러한 역할에 대한 신뢰 정책에 `aws:PrincipalOrgID` 조건을 추가하는 것이 좋습니다. 이 정책은 리소스에 액세스하는 보안 주체가 올바른 AWS Organizations의 계정에 속해 있는지 확인합니다. `aws:SourceArn` 조건문은 예상대로 작동하지 않으므로 추가하지 마세요.

> **Note**
>
> 드리프트의 경우 특정 상황에서 AWS Control Tower 역할이 재설정될 수 있습니다. 역할을 사용자 지정한 경우 주기적으로 역할을 다시 확인하는 것이 좋습니다.

AWS Control Tower가 비관리형 OUs 및 계정에서 AWS Config 규칙을 집계하는 방법

- AWS Control Tower 관리 계정은 외부 AWS Config 규칙을 감지하는 데 도움이 되는 조직 수준 집계자를 생성하므로 AWS Control Tower는 관리되지 않는 계정에 액세스할 필요가 없습니다. AWS Control Tower 콘솔에는 지정된 계정에 대해 외부에서 생성한 AWS Config 규칙 수가 표시됩니다. 계정 세부 정보 페이지의 외부 Config 규칙 준수 탭에서 이러한 외부 규칙에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 애그리게이터를 생성하기 위해 AWS Control Tower는 조직을 설명하고 그 아래에 계정을 나열하는 데 필요한 권한을 가진 역할을 추가합니다. `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` 역할에는

AWSConfigRoleForOrganizations 관리형 정책 그리고 config.amazonaws.com과의 신뢰 관계가 필요합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower가 기존 조직 수준 구성 애그리게이터에서 서비스 연결 구성 애그리게이터로 마이그레이션했기 때문에 랜딩 존 버전 4.0을 사용하는 고객은이 역할이 필요하지 않습니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존이 포함된 조직에서 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화하면 AWS Control Tower는 역할을 생성하고 리소스를 관리하며 조직의 모든 계정에 대한 데이터를 읽을 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 액세스를 통해 등록 및 등록 여부와 관계없이 조직의 모든 계정 또는 OU를 AWS Control Tower에서 사용할 수 있습니다.

역할에 연결된 IAM 정책(JSON 아티팩트)은 다음과 같습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
       {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "organizations:ListAccounts",
          "organizations:DescribeOrganization",
          "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
         ],
       "Resource": "*"
      }
    ]
  }
```

다음은 AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations 신뢰 관계입니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }
}
```

관리 계정에이 기능을 배포하기 위해 관리형 정책에 다음 권한이 추가됩니다. `AWSControlTowerServiceRolePolicy`이 정책은 AWS Config 애그리게이터를 생성할 때 `AWSControlTowerAdmin` 역할이 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "config:PutConfigurationAggregator",
          "config:DeleteConfigurationAggregator",
          "iam:PassRole"
          ],
        "Resource": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations",
          "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-aggregator/"
          ]
        },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "Resource": "*"
      }
    ]
```

```
}
```

생성된 새 리소스: `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` 및 `aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations`

준비가 되면 계정을 개별적으로 등록하거나 OU를 등록하여 그룹으로 등록할 수 있습니다. 계정을 등록하면에서 규칙을 생성하면 AWS Config AWS Control Tower가 새 규칙을 감지합니다. 애그리게이터는 외부 규칙 수를 표시하고 계정에 대한 각 외부 규칙의 세부 정보를 볼 수 있는 AWS Config 콘솔 링크를 제공합니다. AWS Config 콘솔 및 AWS Control Tower 콘솔의 정보를 사용하여 계정에 대해 적절한 제어가 활성화되어 있는지 확인합니다.

AWS Control Tower 감사 계정에 대한 프로그래밍 역할 및 신뢰 관계

감사 계정에 로그인하고 역할을 수임하여 다른 계정을 프로그래밍 방식으로 검토할 수 있습니다. 감사 계정을 이용해 다른 계정에 수동으로 로그인할 수 없습니다.

감사 계정은 AWS Lambda 함수에만 부여된 일부 역할을 통해 다른 계정에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다. 보안을 위해 이러한 역할은 다른 역할과 신뢰 관계가 있으므로 역할을 사용할 수 있는 조건이 엄격하게 정의됩니다.

AWS Control Tower 스택은 Config 애그리게이터 계정(이전 감사 계정)을 포함하여 각 관리형 계정에 이러한 프로그래밍 전용 교차 계정 IAM 역할을 `StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES` 생성합니다. Config 애그리게이터 계정은 이러한 실행 역할을 수임하여 프로그래밍 방식으로 다른 계정에 액세스합니다.

- aws-controltower-AdministratorExecutionRole
- aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole

AWS Control Tower 스택 `StackSet-AWSControlTowerSecurityResources`는 감사 계정에서 다음과 같은 프로그래밍 전용 교차 계정 IAM 역할을 생성합니다.

- aws-controltower-AuditAdministratorRole
- aws-controltower-AuditReadOnlyRole

`ReadOnlyExecutionRole:` 이 역할을 사용하면 감사 계정이 조직 전체에서 Amazon S3 버킷의 객체를 읽을 수 있습니다(메타데이터 액세스만 허용하는 `SecurityAudit` 정책과 대조적임).

aws-controltower-AdministratorExecutionRole:

- 관리자 권한이 있음
- 콘솔에서 수임할 수 없음
- 감사 계정의 역할(aws-controltower-AuditAdministratorRole)만 수임할 수 있음

다음 아티팩트는 aws-controltower-AdministratorExecutionRole에 대한 신뢰 관계를 보여 줍니다. 자리 표시자 번호 012345678901은 감사 계정의 Audit_acct_ID 번호로 대체됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditAdministratorRole"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

aws-controltower-AuditAdministratorRole:

- AWS Lambda 서비스에서만 수임할 수 있습니다.
- 문자열 log로 시작하는 이름이 있는 Amazon S3 객체에 대해 읽기(가져오기) 및 쓰기(입력) 작업을 수행할 수 있는 권한이 있습니다.

연결된 정책:

1. AWSLambdaExecute AWS 관리형 정책

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditAdministratorRole – 인라인 정책 – AWS Control Tower에서 생성, 아티팩트는 다음과 같습니다.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
 {
 "Action": [
   "sts:AssumeRole"
   ],
 "Resource": [
   "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-AdministratorExecutionRole"
   ],
 "Effect": "Allow"
 }
   ]
}
```

다음 아티팩트는 aws-controltower-AuditAdministratorRole에 대한 신뢰 관계를 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole:

- 콘솔에서 수임할 수 없음
- 감사 계정의 다른 역할(AuditReadOnlyRole)만 수임할 수 있음

다음 아티팩트는 aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole에 대한 신뢰 관계를 보여줍니다. 자리 표시자 번호 012345678901은 감사 계정의 Audit_acct_ID 번호로 대체됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditReadOnlyRole "
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

aws-controltower-AuditReadOnlyRole:

- AWS Lambda 서비스에서만 수임할 수 있습니다.
- 문자열 log로 시작하는 이름이 있는 Amazon S3 객체에 대해 읽기(가져오기) 및 쓰기(입력) 작업을 수행할 수 있는 권한이 있습니다.

연결된 정책:

1. AWSLambdaExecute AWS 관리형 정책

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditReadOnlyRole – 인라인 정책 – AWS Control Tower에서 생성, 아티팩트는 다음과 같습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
 {
 "Action": [
  "sts:AssumeRole"
 ],
 "Resource": [
  "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole"
 ],
 "Effect": "Allow"
   }
  ]
}
```

다음 아티팩트는 aws-controltower-AuditReadOnlyRole에 대한 신뢰 관계를 보여줍니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

IAM 역할을 사용한 자동화된 계정 프로비저닝

보다 자동화된 방식으로 Account Factory 계정을 구성하려면 AWS Control Tower 관리 계정에서 Lambda 함수를 만들면 됩니다. 이는 멤버 계정에서 AWSControlTowerExecution 역할을 수임합니다. 그러면 관리 계정에서 이 역할을 사용하여 각 멤버 계정에서 원하는 구성 단계를 수행합니다.

Lambda 함수를 사용하여 계정을 프로비저닝하는 경우 이 작업을 수행할 ID에는 AWSServiceCatalogEndUserFullAccess 외에도 다음 IAM 권한 정책이 있어야 합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSControlTowerAccountFactoryAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sso:GetProfile",
                "sso:CreateProfile",
                "sso:UpdateProfile",
                "sso:AssociateProfile",
                "sso:CreateApplicationInstance",
                "sso:GetSSOStatus",
                "sso:GetTrust",
                "sso:CreateTrust",
                "sso:UpdateTrust",
                "sso:GetApplicationInstance",
                "sso:ListDirectoryAssociations",
```

```
                "sso:ListPermissionSets",
                "sso:GetPermissionSet",
                "sso:ListProfileAssociations",
                "sso-directory:ListMembersInGroup",
                "sso-directory:AddMemberToGroup",
                "sso-directory:SearchGroups",
                "sso-directory:SearchUsers",
                "sso-directory:CreateUser",
                "sso-directory:DescribeGroups",
                "sso-directory:DescribeDirectory",
                "sso-directory:GetUserPoolInfo",
                "controltower:CreateManagedAccount",
                "controltower:DescribeManagedAccount",
                "controltower:DeregisterManagedAccount",
                "s3:GetObject",
                "organizations:describeOrganization",
                "sso:DescribeRegisteredRegions"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS Control Tower의 리소스

- AWS Control Tower의 리소스 소유권에 대한 일반 정보는 AWS Control Tower 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요 섹션을 참조하세요.
- AWS Control Tower가 공유 계정에서 생성하는 리소스에 대한 자세한 내용은 서비스 통합 계정 섹션을 참조하세요.
- Account Factory를 통해 계정을 프로비저닝할 때 AWS Control Tower가 생성하는 리소스에 대한 자세한 내용은 Account Factory에 대한 리소스 고려 사항 섹션을 참조하세요.
- AWS Control Tower에서 정의한 AWS 리소스 유형에 대한 세부 정보를 보려면 사용 AWS CloudFormation 설명서의 AWS Control Tower 리소스 유형 참조를 참조하세요. APIs

AWS 리전이 AWS Control Tower와 작동하는 방식

AWS Control Tower는 다음 AWS 리전에서 지원됩니다.

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 동부(오하이오)
- 미국 서부(오리건)
- 캐나다(중부)
- 아시아 태평양(시드니)
- 아시아 태평양(싱가포르)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 유럽(아일랜드)
- 유럽(런던)
- 유럽(스톡홀름)
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 아시아 태평양(서울)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 유럽(파리)
- 남아메리카(상파울루)
- 미국 서부(캘리포니아 북부)
- 아시아 태평양(홍콩)
- 아시아 태평양(자카르타)
- 아시아 태평양(오사카)
- 유럽(밀라노)
- 아프리카(케이프타운)
- Middle East (Bahrain)
- 이스라엘(텔아비브)
- 중동(UAE)
- 유럽(스페인)
- 아시아 태평양(하이데라바드)

- 유럽(취리히)
- 아시아 태평양(멜버른)
- 캐나다 서부(캘거리)
- 말레이시아(쿠알라룸푸르)
- 아시아 태평양(태국)
- 멕시코(중부)
- 아시아 태평양(타이베이)

홈 리전 정보

랜딩 존을 생성하면 AWS 관리 콘솔에 액세스하는 데 사용 중인 리전이 AWS Control Tower의 홈 AWS 리전이 됩니다. 생성 프로세스 중에 일부 리소스가 홈 리전에 프로비저닝됩니다. OU 및 AWS 계정과 같은 기타 리소스는 글로벌 리소스입니다.

홈 리전을 선택한 후에는 변경할 수 없습니다.

제어 및 리전

현재 모든 예방 제어는 전역적으로 작동합니다. 그러나 탐지 제어와 선제적 제어는 AWS Control Tower가 지원되는 리전에서만 작동합니다. 새 리전에서 AWS Control Tower를 활성화할 때 제어의 동작에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 리전 구성 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 리전 구성

이 섹션에서는 AWS Control Tower 랜딩 존을 새 AWS 리전으로 확장하거나 랜딩 존 구성에서 리전을 제거할 때 예상할 수 있는 동작을 설명합니다. 일반적으로 이 작업은 AWS Control Tower 콘솔의 업데이트 기능을 통해 수행됩니다.

> **Note**
>
> 따라서 워크로드를 실행할 필요가 없는 AWS 리전으로 AWS Control Tower 랜딩 존을 확장하지 않는 것이 좋습니다. 특정 리전을 옵트아웃한다고 해서 해당 리전에 리소스를 배포할 수 없는 것은 아니지만 해당 리소스는 AWS Control Tower 거버넌스 밖에 유지됩니다.

새 리전을 구성하는 동안 AWS Control Tower는 랜딩 존을 업데이트합니다. 즉, 해당 랜딩 존을 기준으로 설정하여 다음을 수행합니다.

- 새로 선택한 모든 리전에서 랜딩 존이 정상적으로 작동하도록 합니다.
- 선택 취소된 리전의 리소스 관리를 중지합니다.

AWS Control Tower에서 관리하는 조직 단위(OU) 내의 개별 계정은 이 랜딩 존 업데이트 프로세스의 일부로 업데이트되지 않습니다. 따라서 OU 재등록을 통해 계정을 업데이트해야 합니다.

AWS Control Tower 리전을 구성할 때는 다음 권장 사항 및 제한 사항에 유의하세요.

- AWS 리소스 또는 워크로드를 호스팅하려는 리전을 선택합니다.
- 특정 리전을 옵트아웃한다고 해서 해당 리전에 리소스를 배포할 수 없는 것은 아니지만 해당 리소스는 AWS Control Tower 거버넌스 밖에 유지됩니다.

새 리전에 대해 랜딩 존을 구성할 때 AWS Control Tower 탐지 제어는 다음 규칙을 준수합니다.

- 기존 제어는 동일하게 유지됩니다. 기존 계정, 기존 OU 및 기존 리전의 탐지 및 예방 제어 동작은 변경되지 않습니다.
- 업데이트되지 않은 계정이 포함된 기존 OU에는 새 탐지 제어를 적용할 수 없음. 랜딩 존을 업데이트하여 AWS Control Tower 랜딩 존을 새 리전으로 구성한 경우 기존 OU의 기존 계정을 업데이트해야 해당 OU와 계정에 새 탐지 제어를 활성화할 수 있습니다.
- 계정을 업데이트하는 즉시 기존 탐지 제어가 새로 구성된 리전에서 작동하기 시작함. AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트하여 새 리전을 구성한 다음 계정을 업데이트하면 OU에서 이미 활성화되어 있는 탐지 제어가 새로 구성된 리전의 해당 계정에서 작동하기 시작합니다.

AWS Control Tower 리전 구성

1. AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)에 로그인합니다.
2. 왼쪽 창 탐색 메뉴에서 랜딩 존 설정을 선택합니다.
3. 랜딩 존 설정 페이지의 세부 정보 섹션에서 오른쪽 상단의 설정 수정 버튼을 선택합니다. 업데이트 랜딩 존 워크플로로 이동합니다.
4. 추가 관리 리전에서 관리하려는 리전을 검색합니다(또는 관리 중지).
5. 관리할 각 추가 리전의 확인란을 선택합니다. 거버넌스를 제거하려는 각 리전의 확인란을 선택 취소합니다.

> **Note**
>
> 리전을 관리하지 않기로 선택하는 경우에도 해당 리전에 리소스를 배포할 수 있지만 해당 리소스는 AWS Control Tower 거버넌스 밖에 유지됩니다.

6. 워크플로의 나머지 부분을 완료한 다음 랜딩 존 업데이트를 선택합니다.
7. 랜딩 존 설정이 완료되면 OU를 재등록하여 새 리전의 계정을 업데이트합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower OU 및 계정을 업데이트해야 하는 경우 섹션을 참조하세요.

새 리전을 구성한 후 개별 계정을 프로비저닝하거나 업데이트하는 다른 방법은 Service Catalog의 API 프레임워크와 AWS CLI를 사용하여 배치 프로세스에서 계정을 업데이트하는 것입니다. 자세한 내용은 자동화를 사용하여 계정 프로비저닝 및 업데이트 섹션을 참조하세요.

리전 구성 시 혼합 거버넌스 방지

AWS Control Tower 거버넌스를 새 로 확장 AWS 리전하고 리전에서 AWS Control Tower 거버넌스를 제거한 후에는 OU의 모든 계정을 업데이트하는 것이 중요합니다.

혼합 거버넌스는 OU를 관리하는 제어가 OU 내의 각 계정을 관리하는 제어와 완전히 일치하지 않는 경우 발생할 수 있는 바람직하지 않은 상황입니다. AWS Control Tower가 거버넌스를 새 로 확장 AWS 리전하거나 거버넌스를 제거한 후 계정이 업데이트되지 않으면 OU에서 혼합 거버넌스가 발생합니다.

이 경우 OU 내의 특정 계정은 OU의 다른 계정과 비교할 때 또는 랜딩존의 전체 거버넌스 상태와 비교할 때 리전마다 서로 다른 제어가 적용될 수 있습니다.

혼합 거버넌스가 있는 OU에서 새 계정을 프로비저닝하는 경우 새 계정은 랜딩 존과 동일한(업데이트된) 리전 및 OU 거버넌스 상태를 수신합니다. 그러나 아직 업데이트되지 않은 기존 계정은 업데이트된 리전 거버넌스 상태를 수신하지 않습니다.

일반적으로 혼합 거버넌스는 AWS Control Tower 콘솔에서 모순되거나 부정확한 상태 표시기를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 혼합 거버넌스 동안에는 등록된 OU에서 아직 업데이트되지 않은 계정의 옵트인 리전이 비관리형 상태로 표시됩니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 혼합 거버넌스 상태에서 제어를 활성화하는 것을 허용하지 않습니다.

혼합 거버넌스 중 제어 동작

- OU의 일부 계정이 업데이트되지 않았으므로 혼합 거버넌스 중에 AWS Control Tower는 OU가 이미 관리형으로 표시된 리전에서 AWS Config 규칙을 기반으로 하는 제어(즉, 탐지 제어)를 일관되게 배포할 수 없습니다. `FAILED_TO_ENABLE` 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 혼합 거버넌스 중에 OU의 계정이 아직 업데이트되지 않은 상태에서 랜딩 존의 거버넌스를 옵트인 리전으로 확장하면 탐지 및 선제적 제어를 위해 OU의 `EnableControl` API 작업이 실패합니다. OU 내의 업데이트되지 않은 멤버 계정이 아직 해당 리전에 옵트인되지 않았기 때문에 `FAILED_TO_ENABLE` 오류 메시지가 수신됩니다.
- 혼합 거버넌스 중에 Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준의 일부인 제어: AWS Control Tower는 랜딩 존 구성과 업데이트되지 않은 계정 간에 불일치가 있는 리전에서 규정 준수를 정확하게 보고할 수 없습니다.
- 혼합 거버넌스는 SCP 기반 제어(예방 제어)의 동작을 변경하지 않으며, 이는 모든 관리형 리전의 OU에 있는 모든 계정에 균일하게 적용됩니다.

> **Note**
>
> 혼합 거버넌스는 드리프트와 동일하지 않으며 드리프트로 보고되지 않습니다.

혼합 거버넌스를 해결하려면

- 이제 고객은 리전별 제어를 재설정하여 혼합 거버넌스를 복구할 수 있습니다. 모든 비글로벌 제어는 리전별(탐지적 및 선제적 제어)입니다. 알림 배너를 통해 OU가 혼합 거버넌스에 있음을 알립니다.

AWS 옵트인 리전 활성화 시 고려 사항

대부분의 AWS 리전 는 기본적으로에 대해 활성화되어 있지만 AWS 계정특정 리전은 수동으로 선택한 경우에만 활성화됩니다. 이 문서에서는 그러한 리전을 옵트인 리전이라고 합니다. 반대로가 생성되는 즉시 기본적으로 활성 상태인 리전 AWS 계정 을 상용 리전, 기본 리전 또는 간단히 리전이라고 합니다.

옵트인이라는 용어에는 역사적 기준이 있습니다. 2019년 3월 20일 이후에 도입된 모든 AWS 리전 은 옵트인 리전으로 간주됩니다. 옵트인 리전에서는 해당 리전을 사용하도록 선택하지 않는 한 해당 리전 내에서 계정이 활성화되지 않으며 자격 증명이 리전에 복제되지 않습니다. 사용자, 그룹, 역할, 정책, ID 공급자, 관련 데이터(예: X.509 서명 인증서 또는 컨텍스트별 자격 증명), 기타 계정 수준 설정(예: 암호 정책, 계정 별칭)을 포함하여 IAM 서비스를 통해 관리되는 모든 데이터는 ID 데이터로 간주됩니다.

랜딩존 설정 중에 옵트인 리전을 선택하여 자동으로 활성화할 수 있습니다. 선택한 모든 리전에서 랜딩존이 활성화됩니다.

옵트인 리전을 AWS Control Tower 홈 리전으로 선택하는 경우 AWS Management Console에 로그인할 때 리전 활성화의 단계에 따라 먼저 활성화합니다. 옵트인 리전에서 기존 로그 아카이브 및 감사 계정을 가져오려면 먼저 해당 리전을 수동으로 활성화합니다.

AWS 옵트인 리전에는 AWS Control Tower를 사용할 수 있는 여러 리전이 포함됩니다.

- 아시아 태평양(홍콩) 리전, ap-east-1
- 아시아 태평양(자카르타) 리전, ap-southeast-3
- 유럽(밀라노) 리전, eu-south-1
- 아프리카(케이프타운) 리전, af-south-1
- 중동(바레인) 리전, me-south-1
- 이스라엘(텔아비브), il-central-1
- 중동(UAE) 리전, me-central-1
- 유럽(스페인) 리전, eu-south-2
- 아시아 태평양(하이데라바드) 리전, ap-south-2
- 유럽(취리히) 리전, eu-central-2
- 아시아 태평양(멜버른) 리전, ap-southeast-4
- 캐나다 서부(캘거리) 리전, ca-west-1
- 아시아 태평양(태국), ap-southeast-7
- 멕시코(중부), mx-central-1
- 아시아 태평양(타이베이), ap-east-2
- 아시아 태평양(뉴질랜드), ap-southeast-6

AWS Control Tower에는 옵트인 리전에서 기본 리전(기타 상용 리전)과 다르게 작동하는 몇 가지 제어가 있습니다. 자세한 내용은 제어 제한 사항 단원을 참조하십시오. 다음은 옵트인 리전에 워크로드를 배포할 때 유의해야 할 몇 가지 고려 사항입니다.

> **관리 또는 활성화?**
>
> 리전 관리는 리전에 제어를 적용할 수 있도록 AWS Control Tower 콘솔에서 선택할 수 있는 작업입니다. 옵트인 리전을 활성화하거나 비활성화하는 것은 AWS 콘솔에서 선택할 수 있는 다

른 작업으로, 계정에서 리전을 활성화하여 해당 리전에 리소스와 워크로드를 배포할 수 있습니다.

동작 고려 사항

- 옵트인 리전을 관리하도록 선택한 경우 워크로드 실패로 이어질 수 있으므로 관리되는 옵트인 리전을 비활성화(옵트아웃)하지 않는 것이 좋습니다. AWS Control Tower는 AWS Control Tower 콘솔 내에서 관리형 리전의 비활성화를 허용하지 않지만 결제 AWS 콘솔 또는 AWS SDK와 같은 AWS Control Tower 외부 소스에서 관리형 리전을 비활성화하지 않아야 합니다.
- AWS Control Tower가 거버넌스를 옵트인 리전으로 확장하면 모든 멤버 계정에서 해당 리전이 활성화(옵트인)됩니다. 거버넌스에서 리전을 제거하면 AWS Control Tower는 멤버 계정에서 리전을 비활성화(옵트아웃)하지 않습니다.
- 리전 선택 취소 중에 해당 리전이 AWS Billing 콘솔 또는 AWS SDK와 같은 AWS Control Tower 외부의 소스에서 계정에 대해 수동으로 비활성화된 경우 AWS Control Tower는 옵트인 리전에서 리소스 제거를 건너뜁니다. 비활성화한 리전에서 리소스를 제거하는 것이 좋습니다. 그러지 않으면 해당 리소스에 대해 예상치 못한 청구 요금이 부과될 수 있습니다.
- 랜딩 존 서비스가 해제되면 AWS Control Tower는 옵트인 리전을 포함하여 모든 관리형 리전의 리소스를 정리합니다. 그러나 AWS Control Tower는 옵트인 리전을 비활성화하지 않습니다. 서비스 해제 후 추가 단계로 옵트인 리전을 비활성화할 수 있습니다.
- 홈 리전이 옵트인 리전이고 기존 계정을 로그 아카이브 및 감사 계정으로 등록하려는 경우 옵트인 리전을 수동으로 활성화해야 랜딩 존의 홈 리전으로 선택할 수 있습니다. 리전 활성화를 참조하세요.
- AWS Control Tower가 옵트인 리전을 홈 리전으로 설정하고 다른 리전의 AWS 콘솔에서 AWS Control Tower 서비스를 방문하는 경우 콘솔은 사용자를 자동으로 홈 리전으로 리디렉션하지 않습니다.
- 기본 API에는 용량 제한이 있으므로 리전, 계정 및 서비스 로드 수에 따라 지연 시간이 몇 분에서 몇 시간으로 늘어날 수 있습니다. 워크로드를 실행할 에만 옵트인하고 한 번에 한 리전만 옵트인 AWS 리전 하는 것이 가장 좋습니다.

거버넌스 및 계정에 대한 중요 제한 사항

- 옵트인 리전을 포함하여 AWS Control Tower를 사용할 수 있는 16개 이상의 상용 리전이 관리되는 경우 조직 단위(OU) 등록 시 OU당 계정 수의 상한이 줄어듭니다. 자세한 내용은 기본 AWS 서비스에 기반한 제한을 참조하세요.

리전 거부 제어 구성

AWS Control Tower는 두 가지 리전 거부 제어를 제공합니다. 하나의 제어 AWS-GR_REGION_DENY는 활성화될 경우 전체 랜딩 존에 적용됩니다. 또 다른 제어인 CT.MULTISERVICE.PV.1은 활성화될 경우 지정한 특정 OU에 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 요청된 및 OU에 적용된 리전 거부 제어를 AWS 기반으로에 대한 액세스 AWS 리전 거부를 참조하세요. https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/ou-region-deny.html

랜딩 존에 대한 리전 거부 제어 고려 사항

리전 거부 제어 AWS-GR_REGION_DENY는 특정 OU가 아닌 전체 랜딩 존에 적용되므로 고유합니다. 리전 거부 제어를 구성하려면 랜딩 존 설정 페이지로 이동하여 설정 수정을 선택합니다.

- 이 설정은 나중에 변경할 수 있습니다.
- 활성화되면이 제어는가 AWSControlTowerBaseline 활성화된 모든 OUs에 적용됩니다.
- 개별 OU에 대해 이 제어를 구성할 수 없습니다.

> **Note**
>
> 리전 거부 제어를 활성화하기 전에 이러한 리전에 기존의 리소스가 없는지 확인하세요. 제어를 적용한 후에는 리소스에 액세스할 수 없기 때문입니다. 제어가 활성화되어 있는 동안에는 거부된 리전에 리소스를 배포할 수 없습니다.

제어를 활성화하면가 AWSControlTowerBaseline 활성화된 모든 최상위 OUs에 적용되며 조직 계층 구조의 하위 OUs에 의해 상속됩니다. 제어를 제거하면 이전에 적용된 모든 OUs에서 제거되고, AWS Control Tower의 모든 비관리 리전은 관리 되지 않음 상태로 유지 되며, AWS Control Tower 가용성 이외의 리전에 리소스를 배포할 수 있습니다.

> **예외**
>
> 홈 리전에 대한 액세스는 거부할 수 없습니다. IAM 및와 같은 특정 글로벌 AWS 서비스는 리전 거부 제어에서 AWS Organizations제외됩니다. 자세한 내용은 요청된 AWS 리전을 기반으로 AWS 에 대한 액세스 거부를 참조하세요.

- 전체 제어 이름: 랜딩 존에 대해 요청 AWS 된 리전을 AWS 기반으로에 대한 액세스 거부

- 제어 설명: 랜딩 존에 대해 지정된 리전 외부의 글로벌 및 리전 서비스에서 나열되지 않은 작업에 대한 액세스를 허용하지 않습니다.
- 이 제어는 예방 지침이 있는 선택적 제어입니다.

리전 거부 제어 SCP에 대한 템플릿을 보려면 AWS Control Tower 제어 참조에서 요청된 AWS 리전을 기반으로 AWS 에 대한 액세스 거부를 참조하세요. AWS Control Tower SCP는 의 SCP AWS Organizations와 비슷하지만 동일하지는 않습니다.

리전 서비스 페이지에서 리전 서비스 엔드포인트를 확인할 수 있습니다.

OU 수준 리전 거부 제어에 대한 고려 사항

OU 수준 리전 거부 제어의 주요 고려 사항은 두 제어가 모두 활성화되는 경우 랜딩 존 리전 거부 제어와 상호 작용하는 방식을 결정하는 것입니다. 자세한 내용은 OU에 적용된 리전 거부 제어를 참조하세요.

리전 거부 제어 구성을 검토할 수도 있습니다.

AWS Control Tower AWS 계정 의 정보

AWS 계정 는 소유한 모든 리소스의 컨테이너입니다. 이러한 리소스에는 해당 계정에 액세스할 수 있는 사용자를 결정하는 계정에서 수락한 AWS Identity and Access Management (IAM) 자격 증명이 포함됩니다. IAM 자격 증명은 사용자, 그룹, 역할 등을 포함할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 IAM, 사용자, 역할 및 정책을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Identity and access management in AWS Control Tower를 참조하세요.

리소스 및 계정 생성 시간

AWS Control Tower는 계정을 생성하거나 등록할 때 계정에 필요한 최소 리소스 구성을 배포합니다. 예를 들어 Account Factory 템플릿 형태의 리소스와 IAM 역할, AWS CloudTrail 추적, 서비스 카탈로그 프로비저닝 제품, IAM Identity Center 사용자와 같은 랜딩 존의 기타 리소스가 포함될 수 있습니다. 또한 AWS Control Tower는 새 계정이 멤버 계정이 될 조직 단위(OU)에 대해 제어 구성에 필요한 대로 리소스를 배포합니다.

AWS Control Tower는 사용자를 대신하여 이러한 리소스의 배포를 오케스트레이션합니다. 배포를 완료하는 데 리소스당 몇 분 정도 걸릴 수 있으므로 계정을 생성하거나 등록하기 전에 총 시간을 고려하세요. 계정의 리소스 관리에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 리소스 생성 및 수정 지침 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower가 계정을 생성할 때 발생하는 상황

AWS Control Tower의 새 계정은 AWS Control Tower, AWS Organizations및 간의 상호 작용에 의해 생성 및 프로비저닝됩니다 AWS Service Catalog. AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 생성하고 기존 계정을 등록할 수 있습니다. AWS Control Tower 콘솔을 AWS 계정 사용하여 기존를 등록하는 자세한 단계는 섹션을 참조하세요AWS Control Tower 콘솔에서 기존 계정 등록.

계정 생성의 내부 작동 원리

1. 예를 들어 AWS Control Tower Account Factory 페이지에서 또는 AWS Service Catalog 콘솔에서 직접 또는 Service Catalog `ProvisionProduct` API를 호출하여 요청을 시작합니다.
2. AWS Service Catalog 는 AWS Control Tower를 호출합니다.
3. AWS Control Tower는 첫 번째 단계로 `CreateAccount` API를 호출하는 워크플로를 AWS Organizations 시작합니다.
4. 에서 계정을 AWS Organizations 생성한 후 AWS Control Tower는 블루프린트 및 제어를 적용하여 프로비저닝 프로세스를 완료합니다.

5. Service Catalog는 프로비저닝 프로세스가 완료되었는지 확인하기 위해 AWS Control Tower를 계속 폴링합니다.
6. AWS Control Tower의 워크플로가 완료되면 Service Catalog는 계정의 상태를 최종 확정하고 사용자(요청자)에게 결과를 알립니다.

기존 보안 또는 로깅 계정을 가져올 때의 고려 사항

를 AWS 계정 보안(기본 이름: Config 애그리게이터) 또는 로깅(기본 이름: CloudTrail 관리자) 계정으로 수락하기 전에 AWS Control Tower는 계정에 AWS Control Tower 요구 사항과 충돌하는 리소스가 있는지 확인합니다. 예를 들어 AWS Control Tower에서 요구하는 것과 동일한 이름의 로깅 버킷이 있을 수 있습니다. 또한 AWS Control Tower는 계정이 리소스를 프로비저닝할 수 있는지 확인합니다. 예를 들어, AWS Security Token Service (AWS STS)가 활성화되어 있고, 계정이 일시 중지되지 않았으며, AWS Control Tower가 계정 내에서 리소스를 프로비저닝할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.

AWS Control Tower는 사용자가 제공하는 로깅 및 보안 계정에서 기존 리소스를 제거하지 않습니다. 그러나 제거하도록 선택하면 AWS Control Tower 리전 거부 제어가 거부된 리전의 리소스에 대한 액세스를 차단합니다.

> **계정 보안**
>
> AWS Organizations 설명서에서 AWS Control Tower 관리 계정 및 멤버 계정의 보안을 강화하는 모범 사례에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.
>
> - 관리 계정의 모범 사례
> - 멤버 계정의 모범 사례

서비스 통합 계정

AWS Control Tower는 관리 계정, Config 애그리게이터 계정, CloudTrail 관리자 계정 AWS 계정의 세 가지 특수 기능을 사용합니다. AWS Control Tower는 Config 애그리게이터 계정과 CloudTrail 관리자 계정을 서비스 통합 계정이라고 합니다.

> **레거시 계정 이름**
>
> 4.0 이전의 랜딩 존 버전에서는 이러한 계정을 공유 계정(또는 코어 계정)이라고 했습니다.

- 랜딩 존을 설정할 때 서비스 통합 계정의 사용자 지정 이름을 선택할 수 있습니다. 계정 이름 변경에 대한 자세한 내용은 외부에서 AWS Control Tower 리소스 이름 변경을 참조하세요.
- 초기 랜딩 존 설정 프로세스 중에 기존 AWS 계정 를 AWS Control Tower 서비스 통합 계정으로 지정할 수도 있습니다. 이 옵션을 사용하면 AWS Control Tower에서 새 계정을 생성할 필요가 없습니다. (이는 일회성 선택입니다.)

서비스 통합 계정 및 관련 리소스에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요서비스 통합 계정에서 생성된 리소스.

관리 계정

그러면 AWS Control Tower가 AWS 계정 시작됩니다. 기본적으로 이 계정의 루트 사용자와 이 계정의 IAM 사용자 또는 IAM 관리자 사용자는 랜딩 존 내의 모든 리소스에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 콘솔 내에서 관리 기능을 수행할 때는 이 계정의 루트 사용자 또는 IAM 관리자 사용자로 로그인하는 대신 관리자 권한이 있는 IAM Identity Center 사용자로 로그인하는 것이 좋습니다.

관리 계정에서 사용할 수 있는 역할 및 리소스에 대한 자세한 내용은 서비스 통합 계정에서 생성된 리소스 섹션을 참조하세요.

CloudTrail 관리자 계정

중앙 AWS CloudTrail 집중식 로깅 통합을 활성화하면 AWS Control Tower가 CloudTrail 관리자 계정을 설정합니다. 또는 기존 AWS 계정을 CloudTrail 관리자 계정으로 사용할 수 있습니다. 이전 이름인 로그 아카이브 계정으로이 계정을 알 수 있습니다.

이 계정에는 랜딩 존의 다른 모든 계정에 대한 로그 파일을 저장하는 중앙 Amazon S3 버킷이 포함되어 있습니다. 4.0 이전의 랜딩 존 버전에서이 버킷은 AWS CloudTrail 및 AWS Config 로그 파일을 모두 저장합니다. 랜딩 존 버전 4.0 이상에서이 버킷은 AWS CloudTrail 로그 파일만 저장합니다.는 로그 파일을 Config 애그리게이터 계정의 전용 버킷에 AWS Config 저장합니다.

가장 좋은 방법은이 계정에 대한 액세스를 규정 준수 및 조사를 담당하는 팀과 관련 보안 또는 감사 도구로 제한하는 것입니다. 자동 보안 감사에이 계정을 사용할 수 있습니다. Lambda 함수 AWS Config 규칙와 같은 사용자 지정를 호스팅하여 문제 해결 작업을 수행할 수도 있습니다.

> **Amazon S3 버킷 정책**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3 이상의 경우 계정은 감사 버킷에 대한 모든 쓰기 권한에 대해 `aws:SourceOrgID` 조건을 충족해야 합니다. 이 조건은 CloudTrail만 조직 내 계정을 대신하여 S3 버킷에 로그를 쓸 수 있도록 보장하며, 조직 외부의 CloudTrail 로그가 AWS Control Tower S3 버킷에 기록되지 않도록 방지합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3 섹션을 참조하세요.

로그 아카이브 계정에서 사용할 수 있는 역할 및 리소스에 대한 자세한 내용은 CloudTrail 관리자 계정 리소스 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이러한 로그는 변경할 수 없습니다. 모든 로그는 계정 활동과 관련된 감사 및 규정 준수 조사를 위해 저장됩니다.

Config 애그리게이터 계정

AWS Control Tower는 AWS Config 서비스 통합을 활성화할 때 Config 애그리게이터 계정을 설정합니다. 또는 기존 AWS 계정을 Config 애그리게이터 계정으로 사용할 수 있습니다. 이전 이름인 감사 계정으로이 계정을 알 수 있습니다.

Config 애그리게이터 계정은 랜딩 존의 모든 계정에 대한 감사자(읽기 전용) 및 관리자(전체 액세스) 교차 계정 역할이 있는 보안 및 규정 준수 팀으로 제한되어야 합니다. 이러한 역할은 보안 및 규정 준수 팀이 다음 작업을 수행할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

- 사용자 지정 AWS Config 규칙 Lambda 함수 호스팅과 같은 AWS 메커니즘을 통해 감사를 수행합니다.
- 문제 해결 작업과 같은 자동 보안 작업을 수행합니다.

또한 Config 애그리게이터 계정은 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 서비스를 통해 알림을 수신합니다. 다음 세 가지 범주의 알림을 받을 수 있습니다.

- 모든 구성 이벤트 -이 주제에서는 랜딩 존의 모든 계정에서 모든 CloudTrail 및 AWS Config 알림을 집계합니다.

- 보안 알림 집계 - 이 주제는 특정 CloudWatch 이벤트, AWS Config 규칙 규정 준수 상태 변경 이벤트 및 GuardDuty 조사 결과의 모든 보안 알림을 집계합니다.
- 드리프트 알림 - 이 주제는 랜딩 존의 모든 계정, 사용자, OU 및 SCP에서 검색된 모든 드리프트 경고를 집계합니다. 드리프트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결 섹션을 참조하세요.

멤버 계정 내에서 트리거되는 감사 알림도 로컬 Amazon SNS 주제에 알림을 보낼 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 계정 관리자가 개별 멤버 계정과 관련된 감사 알림을 구독할 수 있습니다. 따라서 관리자는 중앙 집중식 Config 애그리게이터 계정으로 모든 계정 알림을 집계하면서 개별 계정에 영향을 미치는 문제를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서를 참조하세요.

Config 애그리게이터 계정에서 사용할 수 있는 역할 및 리소스에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요Config 애그리게이터 계정 리소스.

프로그래밍 방식 감사에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 감사 계정에 대한 프로그래밍 방식 역할 및 신뢰 관계를 참조하세요.

> **Important**
>
> Config 애그리게이터 계정에 제공한 이메일 주소는 AWS Control Tower에서 AWS 리전 지원하는 모든에서 AWS 알림 - 구독 확인 이메일을 수신합니다. Config 애그리게이터 계정에서 규정 준수 이메일을 수신하려면 AWS Control Tower에서 AWS 리전 지원하는 각의 각 이메일 내에서 구독 확인 링크를 선택해야 합니다.

서비스 통합 계정에서 생성된 리소스

이 섹션에서는 랜딩 존을 설정할 때 AWS Control Tower가 서비스 통합 계정에서 생성하는 리소스를 보여줍니다.

멤버 계정 리소스에 대한 자세한 내용은 Account Factory에 대한 리소스 고려 사항 섹션을 참조하세요.

관리 계정 리소스

랜딩 존을 설정하면 관리 계정 내에 다음 AWS 리소스가 생성됩니다.

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Organizations	계정	Config aggregator (audit) CloudTrail administrator (log archive)
AWS Organizations	OU	Security Sandbox
AWS Organizations	서비스 제어 정책	aws-guardrails-*
AWS CloudFormation	스택	AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG-MASTER (랜딩 존 버전 2.6 이상, 랜딩 존 버전 4.0 이상에 배포되지 않음)
AWS CloudFormation	StackSets	AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL (랜딩 존 버전 3.0 이상에는 배포되지 않음) AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
		AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-LINKED-ROLE (랜딩 존 버전 3.2 이상에서 배포됨) AWSControlTowerBP-SECURITY-TOPICS AWSControlTowerLoggingResources AWSControlTowerSecurityResources AWSControlTowerExecutionRole AWSControlTowerBP-CONFIG-CENTRAL-S3-BUCKET (랜딩 존 버전 4.0 이상에서 배포됨)
AWS Service Catalog	제품	AWS Control Tower Account Factory
AWS Config	애그리게이터	aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations (랜딩 존 버전 4.0 이상에는 배포되지 않음)
AWS CloudTrail	추적	aws-controltower-BaselineCloudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Logs	aws-controltower/CloudTrailLogs

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	AWSControlTowerAdmin AWSControlTowerStackSetRole AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
AWS Identity and Access Management	정책	AWSControlTowerServiceRolePolicy AWSControlTowerAdminPolicy AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy AWSControlTowerStackSetRolePolicy
AWS IAM Identity Center	디렉터리 그룹	AWSAccountFactory AWSAuditAccountAdmins AWSControlTowerAdmins AWSLogArchiveAdmins AWSLogArchiveViewers AWSSecurityAuditors AWSSecurityAuditPowerUsers AWSServiceCatalogAdmins

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS IAM Identity Center	권한 세트	AWSAdministratorAccess AWSPowerUserAccess AWSServiceCatalogAdminFullAccess AWSServiceCatalogEndUserAccess AWSReadOnlyAccess AWSOrganizationsFullAccess

> **Note**
>
> CloudFormation StackSetBP_BASELINE_CLOUDTRAIL는 랜딩 존 버전 3.0 이상에 배포되지 않습니다. 그러나 랜딩 존을 업데이트할 때까지 이전 버전의 랜딩 존에는 계속 존재합니다. 2025년 6월부터 AWS Control Tower는 스택 세트 대신 등록된 계정에 직접 탐지 제어를 서비스 연결 AWS Config 규칙으로 배포합니다. CloudFormation StackSets StackSets `AWSControlTowerGuardrailAWS-GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-READ-PROHIBITED` `AWSControlTowerGuardrailAWS-GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-WRITE-PROHIBITED` 및 관련 스택 인스턴스는 더 이상 배포되지 않습니다. 자세한 내용은 서비스 연결 AWS Config 규칙으로 배포된 탐지 제어 지원을 참조하세요.

CloudTrail 관리자 계정 리소스

랜딩 존을 설정하면 CloudTrail 관리자 계정 내에 다음 AWS 리소스가 생성됩니다.

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS CloudFormation	스택	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG- StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL- StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES- StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-LINKED-ROLE-(In landing zone version 3.2 and later) StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES- StackSet-AWSControlTowerLoggingResources-
AWS Config	AWS Config 규칙	AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
AWS CloudTrail	추적	aws-controltower-BaselineCloudTrail

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
Amazon CloudWatch	CloudWatch Events 규칙	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Logs	/aws/lambda/aws-controltower-NotificationForwarder
AWS Identity and Access Management	역할	aws-controltower-AdministratorExecutionRole aws-controltower-CloudWatchLogsRole aws-controltower-ConfigRecorderRole aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole AWSControlTowerExecution AWSServiceRoleForAWSControlTower
AWS Identity and Access Management	정책	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	주제	aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	애플리케이션	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-*
AWS Lambda	함수	aws-controltower-NotificationForwarder

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
Amazon Simple Storage Service	버킷	aws-controltower-logs-* aws-controltower-s3-access-logs-*

Config 애그리게이터 계정 리소스

랜딩 존을 설정하면 Config 애그리게이터 계정 내에 다음 AWS 리소스가 생성됩니다.

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS CloudFormation	스택	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH- StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG- StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL- StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES- StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-LINKED-ROLE-(In landing zone version 3.2 and later) StackSet-AWSControlTowerBP-SECURITY-TOPICS-

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES- StackSet-AWSControlTowerSecurityResources-* StackSet-AWSControlTowerBP-CONFIG-CENTRAL-S3-BUCKET- (랜딩 존 버전 4.0 이상에서 배포됨)
AWS Config	애그리게이터	aws-controltower-GuardrailsComplianceAggregator (랜딩 존 버전 4.0 이상에는 배포되지 않음)
AWS Config	애그리게이터	aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations (랜딩 존 버전 4.0 이상에서 배포됨)
AWS Config	AWS Config 규칙	AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
AWS CloudTrail	추적	aws-controltower-BaselineCloudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Events 규칙	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Logs	/aws/lambda/aws-controltower-NotificationForwarder

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	aws-controltower-AdministratorExecutionRole aws-controltower-CloudWatchLogsRole aws-controltower-ConfigRecorderRole aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole aws-controltower-AuditAdministratorRole aws-controltower-AuditReadOnlyRole AWSControlTowerExecution AWSServiceRoleForAWSControlTower
AWS Identity and Access Management	정책	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	주제	aws-controltower-AggregateSecurityNotifications aws-controltower-AllConfigNotifications aws-controltower-SecurityNotifications

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Lambda	함수	aws-controltower-NotificationForwarder
Amazon Simple Storage Service	버킷	aws-controltower-config-logs-* (랜딩 존 버전 4.0 이상에서 배포됨) aws-controltower-config-access-logs-* (랜딩 존 버전 4.0 이상에서 배포됨)

멤버 계정 정보

멤버 계정은 사용자가 AWS 워크로드를 수행하는 계정입니다. AWS Control Tower 멤버 계정은 자동화된 방법을 비롯한 다양한 방법으로 생성하고 사용자 지정할 수 있습니다. 경우에 따라 기존를 AWS Control Tower AWS 계정 로 가져올 수 있습니다. 멤버 계정이 생성되거나 등록될 경우, AWS Control Tower 콘솔에서 생성되었거나 AWS Control Tower에 등록된 조직 단위(OU)에 해당 계정이 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음과 같은 관련 주제를 참조하세요.

- 프로비저닝 방법
- Account Factory로 계정 프로비저닝 및 관리
- AWS Control Tower에서 작업 자동화
- 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 계정 프로비저닝
- AWS Organizations 사용자 안내서의 AWS Organizations 용어 및 개념.

> **계정 및 제어**
>
> 멤버 계정은 AWS Control Tower에 등록하거나 등록을 취소할 수 있습니다. 제어는 등록된 계정과 등록 취소된 계정에 다르게 적용되며 상속에 따라 중첩된 OU의 계정에 제어가 적용될 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 할당하는 멤버 계정 리소스에 대한 자세한 내용은 Account Factory에 대한 리소스 고려 사항 섹션을 참조하세요.

에서 AWS Control Tower 계정과 상호 작용 AWS Service Catalog

이 섹션에서는의 기능을 사용하여 AWS Control Tower 계정을 처리하는 방법을 설명합니다 AWS Service Catalog.

주제

- Account Factory를 사용하여 Service Catalog 콘솔에서 계정 프로비저닝
- Service Catalog API를 통해 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 자동화
- Service Catalog에서 프로비저닝된 제품 업데이트
- Service Catalog에서 계정 등록 취소

Account Factory를 사용하여 Service Catalog 콘솔에서 계정 프로비저닝

다음 절차에서는를 통해 IAM Identity Center에서 사용자로 계정을 생성하고 프로비저닝하는 방법을 설명합니다 AWS Service Catalog. 이 절차를 고급 계정 프로비저닝 또는 수동 계정 프로비저닝이라고도 합니다. 선택적으로 AWS CLI, Service Catalog APIs 또는 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 프로그래밍 방식으로 AWS Control Tower 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. 이전에 사용자 지정 블루프린트를 설정한 경우 콘솔에서 사용자 지정 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정을 참조하세요.

> **Note**
>
> 랜딩 존 설정에서 IAM Identity Center를 비활성화한 경우 SSO 사용자 파라미터 (`SSOUserEmail`, `SSOUserFirstName`및 `SSOUserLastName`)는 계정 프로비저닝 중에 사용되지 않습니다. 원하는 경우 이러한 필수 파라미터에 대한 자리 표시자 값을 제공하고 나중에의 지침에 따라 수정할 수 있습니다Service Catalog에서 프로비저닝된 제품 업데이트.

Account Factory에서 사용자로 계정을 개별적으로 프로비저닝하려면

1. 사용자 포털 URL에서 로그인합니다.
2. 애플리케이션에서 AWS 계정을 선택합니다.

3. 계정 목록에서 관리 계정의 계정 ID를 선택합니다. 이 ID에는 (관리)와 같은 레이블이 있을 수도 있습니다.
4. AWSServiceCatalogEndUserAccess에서 관리 콘솔을 선택합니다. 그러면이 계정의이 사용자에 AWS Management Console 대한가 열립니다.
5. AWS Control Tower 리전이어야 하는 프로비저닝 계정에 AWS 리전 대해 올바른를 선택했는지 확인합니다.
6. Service Catalog를 검색하고 선택하여 Service Catalog 콘솔을 엽니다.
7. 탐색 창에서 제품을 선택합니다.
8. AWS Control Tower Account Factory를 선택한 다음 제품 시작 버튼을 선택합니다. 선택하면 마법사가 시작되어 새 계정을 프로비저닝합니다.
9. 정보를 입력합니다. 이때 다음 사항에 유의하세요.

    - SSOUerEmail은 새 이메일 주소이거나 기존 IAM Identity Center 사용자와 연결된 이메일 주소일 수 있습니다. 어떤 주소를 선택하든 이 사용자는 프로비저닝 중인 계정에 대한 관리 액세스 권한을 갖습니다.
    - AccountEmail은 기존에 AWS 계정에 연결되지 않은 이메일 주소여야 합니다. SSOUserEmail에서 새 이메일 주소를 사용한 경우 여기에서 해당 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.
10. TagOptions를 정의하지 말고 알림을 활성화하지 마세요. 계정 프로비저닝에 실패할 수 있습니다. 작업을 마쳤으면 제품 시작을 선택합니다.
11. 계정 설정을 검토한 다음 시작을 선택합니다. 리소스 계획을 생성하지 마세요. 생성하면 계정 프로비저닝에 실패합니다.
12. 이제 계정이 프로비저닝됩니다. 이 작업은 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 페이지를 새로 고쳐 표시된 상태 정보를 업데이트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 한 번에 최대 5개의 계정을 프로비저닝할 수 있습니다.

Service Catalog API를 통해 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 자동화

AWS Control Tower는와 같은 여러 다른 AWS 서비스와 통합됩니다 AWS Service Catalog. APIs를 사용하여 AWS Control Tower에서 멤버 계정을 생성 및 프로비저닝하거나 기존 멤버 계정을 등록할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 설정에서 IAM Identity Center를 비활성화한 경우 SSO 사용자 파라미터(`SSOUserEmail`, `SSOUserFirstName`및 `SSOUserLastName`)는 계정 프로비저닝 중에 사용되지 않습니다. 원하는 경우 이러한 필수 파라미터에 대한 자리 표시자 값을 제공하고 나중에 의 지침에 따라 수정할 수 있습니다Service Catalog에서 프로비저닝된 제품 업데이트.

이 비디오에서는 AWS Service Catalog API를 직접 호출하여 자동화된 배치 방식으로 계정을 프로비저닝하는 방법을 보여줍니다. 프로비저닝의 경우 AWS 명령줄 인터페이스(CLI)에서 `ProvisionProduct` API를 호출하고 설정하려는 각 계정에 대한 파라미터가 포함된 JSON 파일을 지정합니다. 이 비디오에서는 AWS Cloud9 개발 환경을 설치하고 사용하여 이 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. AWS Cloud9 대신 AWS Cloudshell을 사용하는 경우 CLI 명령은 동일합니다.

> **Note**
>
> 또한 각 계정에 대해의 `UpdateProvisionedProduct` API를 호출하여 계정 업데이트를 자동화하기 AWS Service Catalog 위해이 접근 방식을 조정할 수 있습니다. 계정을 하나씩 업데이트하는 스크립트를 작성할 수 있습니다.

완전히 다른 자동화 방법으로, Terraform에 익숙하다면 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 계정을 프로비저닝할 수 있습니다.

샘플 자동화 관리 역할

다음은 관리 계정에서 자동화 관리 역할을 구성하는 데 사용할 수 있는 샘플 템플릿입니다. 관리 계정에서 이 역할을 구성하여 대상 계정에서 관리자 액세스 권한으로 자동화를 수행할 수 있습니다.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the SampleAutoAdminRole

Resources:
  AdministrationRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: SampleAutoAdminRole
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
```

```
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: cloudformation.amazonaws.com
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: /
      Policies:
        - PolicyName: AssumeSampleAutoAdminRole
          PolicyDocument:
            Version: 2012-10-17
            Statement:
              - Effect: Allow
                Action:
                  - sts:AssumeRole
                Resource:
                  - "arn:aws:iam::*:role/SampleAutomationExecutionRole"
```

샘플 자동화 실행 역할

다음은 자동화 실행 역할을 설정하는 데 사용할 수 있는 샘플 템플릿입니다. 대상 계정에서 이 역할을 구성합니다.

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create automation execution role for creating Sample Additional Role."

Parameters:
  AdminAccountId:
    Type: "String"
    Description: "Account ID for the administrator account (typically management,
 security or shared services)."
  AdminRoleName:
    Type: "String"
    Description: "Role name for automation administrator access."
    Default: "SampleAutomationAdministrationRole"
  ExecutionRoleName:
    Type: "String"
    Description: "Role name for automation execution."
    Default: "SampleAutomationExecutionRole"
  SessionDurationInSecs:
    Type: "Number"
    Description: "Maximum session duration in seconds."
    Default: 14400
```

```
Resources:
  # This needs to run after AdminRoleName exists.
  ExecutionRole:
    Type: "AWS::IAM::Role"
    Properties:
      RoleName: !Ref ExecutionRoleName
      MaxSessionDuration: !Ref SessionDurationInSecs
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: "Allow"
            Principal:
              AWS:
                - !Sub "arn:aws:iam::${AdminAccountId}:role/${AdminRoleName}"
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
      Path: "/"
      ManagedPolicyArns:
        - "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
```

이러한 역할을 구성한 후 AWS Service Catalog APIs를 호출하여 자동화된 작업을 수행합니다. CLI 명령은 비디오에서 제공됩니다.

Service Catalog API에 대한 샘플 프로비저닝 입력

다음은 `ProvisionProduct` API를 사용하여 새 AWS Control Tower 계정을 프로비저닝하거나 기존 멤버 계정을 등록하는 경우 Service Catalog API에 제공할 수 있는 입력의 샘플입니다.

> **Note**
>
> `ProvisionProduct` API를 사용하여 기존 멤버 계정을 등록하려면 API를 호출하기 전에 대상 계정에 `AWSControlTowerExecution` IAM 역할이 있어야 합니다. 새 계정 프로비저닝과 기존 계정 등록 모두에 대해 다음 예제에 표시된 것과 동일한 입력 파라미터를 사용할 수 있습니다.

```
{
  pathId: "lpv2-7n2o3nudljh4e",
  productId: "prod-y422ydgjge2rs",
  provisionedProductName: "Example product 1",
  provisioningArtifactId: "pa-2mmz36cfpj2p4",
  provisioningParameters: [
```

```
    {
      key: "AccountEmail",
      value: "abc@amazon.com"
    },
    {
      key: "AccountName",
      value: "ABC"
    },
    {
      key: "ManagedOrganizationalUnit",
      value: "Custom (ou-xfe5-a8hb8ml8)"
    },
    {
      key: "SSOUserEmail",
      value: "abc@amazon.com"
    },
    {
      key: "SSOUserFirstName",
      value: "John"
    },
    {
      key: "SSOUserLastName",
      value: "Smith"
    }
  ],
  provisionToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"
}
```

자세한 내용은 Service Catalog API 참조를 확인하세요.

> **Note**
>
> `ManagedOrganizationalUnit` 값의 입력 문자열 형식이 `OU_NAME`에서 `OU_NAME (OU_ID)`으로 변경되었습니다. 다음 비디오에서는 이 변경 사항을 언급하지 않습니다.

비디오 안내

이 비디오(6:58)에서는 AWS Control Tower에서 계정 배포를 자동화하는 방법을 설명합니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower의 자동 계정 프로비저닝에 대한 비디오 안내.

Service Catalog에서 프로비저닝된 제품 업데이트

다음 절차는 Service Catalog에서 계정의 프로비저닝된 제품을 업데이트하여 Account Factory에서 계정을 업데이트하거나 계정을 새 OU로 이동하는 방법을 안내합니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 설정에서 IAM Identity Center를 비활성화한 경우 SSO 사용자 파라미터(`SSOUserEmail`, `SSOUserFirstName`및 `SSOUserLastName`)는 계정 프로비저닝 중에 사용되지 않습니다. 원하는 경우이 섹션의 지침에 따라 이러한 필수 파라미터에 대한 자리 표시자 값을 제공하고 나중에 수정할 수 있습니다.

Service Catalog를 통해 Account Factory 계정을 업데이트하거나 해당 OU를 변경하는 방법

1. AWS Management Console에 로그인하고 https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/ AWS Service Catalog 콘솔을 엽니다.

   > **Note**
   >
   > Service Catalog에서 새 제품을 프로비저닝할 권한이 있는 사용자(예: `AWSAccountFactory` 또는 `AWSServiceCatalogAdmins` 그룹의 IAM Identity Center 사용자)로 로그인해야 합니다.

2. 탐색 창에서 프로비저닝을 선택한 다음 프로비저닝된 제품을 선택합니다.
3. 나열된 각 멤버 계정에 대해 다음 단계를 수행하여 모든 멤버 계정을 업데이트합니다.

   a. 멤버 계정을 선택합니다. 해당 계정에 대한 프로비저닝된 제품 세부 정보 페이지로 이동합니다.

   b. 프로비저닝된 제품 세부 정보 페이지에서 이벤트 탭을 선택합니다.

   c. 다음 파라미터를 기록해 둡니다.

   - SSOUserEmail(프로비저닝된 제품 세부 정보에서 사용 가능)
   - AccountEmail(프로비저닝된 제품 세부 정보에서 사용 가능)
   - SSOUerFirstName(IAM Identity Center에서 사용 가능)
   - SSOUSerLastName(IAM Identity Center에서 사용 가능)

- AccountName(IAM Identity Center에서 사용 가능)

d. 작업에서 업데이트를 선택합니다.

e. 업데이트하려는 제품의 버전 옆에 있는 버튼을 선택하고 다음을 선택합니다.

f. 앞서 언급한 파라미터 값을 제공합니다.

- 기존 OU를 유지하려면 ManagedOrganizationalUnit에서 계정이 이미 배치되어 있던 OU를 선택합니다.
- 계정을 새 OU로 마이그레이션하려면 ManagedOrganizationalUnit에서 계정의 새 OU를 선택합니다.

중앙 클라우드 관리자는 AWS Control Tower 콘솔의 조직 페이지에서 이 정보를 찾을 수 있습니다.

g. 다음(Next)을 선택합니다.

h. 변경 사항을 검토한 다음 업데이트를 선택합니다. 이 프로세스는 계정당 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Service Catalog에서 계정 등록 취소

프로비저닝된 제품을 종료하여 `AWSAccountFactory` 그룹의 IAM Identity Center 사용자가 Service Catalog 콘솔에서 계정 등록을 취소할 수 있습니다. IAM Identity Center 사용자 또는 그룹에 대한 자세한 내용은 사용자 관리 및를 통한 액세스를 AWS IAM Identity Center 참조하세요. 다음 절차에서는 Service Catalog에서 멤버 계정의 등록을 취소하는 방법을 설명합니다.

Service Catalog를 통해 등록된 계정의 등록을 취소하는 방법

1. 웹 브라우저에서 Service Catalog 콘솔(https://console.aws.amazon.com/servicecatalog)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 프로비저닝된 제품 목록을 선택합니다.
3. 프로비저닝된 계정 목록에서 AWS Control Tower에서 더 이상 관리하지 않을 계정의 이름을 선택합니다.
4. 프로비저닝된 제품 세부 정보 페이지의 작업 메뉴에서 종료를 선택합니다.
5. 나타나는 대화 상자에서 종료를 선택합니다.

> **Important**
>
> 종료라는 단어는 Service Catalog에만 한정된 것입니다. Service Catalog Account Factory에서 계정을 종료하면 계정이 해지되지 않습니다. 이 작업은 해당 OU 및 랜딩 존에서 계정을 제거합니다.

6. 계정이 등록 취소되면 상태가 활성화되지 않음으로 변경됩니다.
7. 계정이 더 이상 필요하지 않은 경우 계정을 해지합니다. AWS 계정 해지에 대한 자세한 내용은 AWS Billing 사용 설명서의 계정 해지를 참조하세요.

> **Note**
>
> 계정 상태가 활성화되지 않음으로 표시될 때까지 기다립니다.

AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 및 관리

이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- AWS Control Tower에서 새 멤버 계정을 프로비저닝하고 관리하기 위한 개요와 절차.
- AWS Control Tower에 기존 AWS 계정을 등록하기 위한 개요 및 절차입니다.

AWS Control Tower의 계정에 대한 일반 정보는 AWS Control Tower AWS 계정 의 정보 섹션을 참조하세요. AWS Control Tower에 여러 계정을 등록하는 방법에 대한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 단일 계정 프로비저닝, 업데이트 및 사용자 지정은 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 조직 단위(OU)를 대상으로 해야 합니다. OU에 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있지 않은 경우 계정 자동 등록을 활성화하거나 해당 OU의 EnabledBaselines 및 EnabledControls에서 ResetEnabledBaseline 및 ResetEnabledControl EnabledControls APIs를 사용하여 계정을 등록할 수 있습니다. EnabledBaselines AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

> **Note**
>
> 프로비저닝, 업데이트 및 등록을 포함하여 최대 5개의 계정 관련 작업을 동시에 수행할 수 있습니다.

계정 프로비저닝에 필요한 권한

프로비저닝 담당자는 적절한 사용자 그룹 권한을 사용하여 조직의 모든 계정에 대해 표준화된 기준 및 네트워크 구성을 지정할 수 있습니다.

Account Factory를 사용하여 AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 생성할 때는 AWS Control Tower 콘솔을 사용할 수 있는 권한과 함께 `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` 정책이 활성화된 IAM 사용자의 계정으로 로그인해야 하며 루트 사용자로 로그인할 수 없습니다.

> **Note**
>
> 계정을 프로비저닝할 때 계정 요청자에게는 항상 `CreateAccount` 권한과 `DescribeCreateAccountStatus` 권한이 있어야 합니다. 이 권한 세트는 관리자 역할의 일부이며 요청자가 관리자 역할을 맡으면 자동으로 부여됩니다. 계정을 프로비저닝할 권한을 위임하는 경우 계정 요청자에 대해 이러한 권한을 직접 추가해야 할 수 있습니다.

AWS Control Tower에 필요한 권한에 대한 일반 정보는 AWS Control Tower를 위한 ID 기반 정책(IAM 정책) 사용 섹션을 참조하세요. AWS Control Tower의 역할 및 계정에 대한 내용은 역할 및 계정 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 내에서 계정 프로비저닝

AWS Control Tower는 멤버 계정을 생성하고 업데이트하는 몇 가지 방법을 제공합니다. 어떤 방법은 기본적으로 콘솔 기반이며, 어떤 방법은 기본적으로 자동화 기반입니다.

개요

AWS Control Tower에서 멤버 계정을 생성하는 일반적인 방법은 Service Catalog에 속하는 콘솔 기반 제품인 Account Factory를 사용하는 것입니다. 또한, 랜딩 존이 드리프트 상태가 아닌 경우 AWS Control Tower 콘솔에서 계정 생성을 사용하여 새 계정을 프로비저닝할 수 있으며 계정 등록을 통해 AWS Control Tower에 기존 AWS 계정을 등록할 수 있습니다.

Account Factory를 사용하면 AWS Control Tower 기본 설정에 따라 기본 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. 특수 사용 사례에 대한 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 계정을 프로비저닝할 수도 있습니다.

Account Factory 사용자 지정(AFC)은 AWS Control Tower 콘솔에서 사용자 지정 계정을 프로비저닝하는 방법으로, 계정의 사용자 지정 및 배포를 자동화합니다. 일부 일회성 설정 단계 후 콘솔 기반 자동 프로비저닝이 가능하므로 스크립트를 작성하거나 파이프라인을 설정할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정 단원을 참조하십시오.

> **자동 등록**
>
> 또한 랜딩 존 설정의 자동 계정 등록 기능을 옵트인하는 경우 상속 드리프트를 생성하지 않고 AWS 계정 외부 AWS Control Tower를 생성하고 AWS Control Tower에 등록된 OU로 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록 단원을 참조하십시오.

콘솔 기반 방법:

- 기본 또는 사용자 지정 계정에 AWS Service Catalog대한의 일부인 Account Factory 콘솔을 통해. 세부 정보 및 지침은 Account Factory로 계정 프로비저닝 및 관리 섹션을 참조하세요.
- 자동 등록을 통해 콘솔에서 계정을 OU로 이동. 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록 섹션을 참조하세요.
- 랜딩 존이 드리프트 상태가 아닌 경우 AWS Control Tower의 계정 등록 기능을 통해. AWS Control Tower 콘솔에서 기존 계정 등록 섹션을 참조하세요.
- AWS Control Tower 콘솔에서 Account Factory를 사용하여 동시에 최대 5개의 계정을 생성, 업데이트 또는 등록할 수 있습니다.

자동화된 메서드:

- Lambda 코드: AWS Control Tower 랜딩 존의 관리 계정에서 Lambda 코드와 적절한 IAM 역할 사용. IAM 역할을 사용한 자동화된 계정 프로비저닝을 참조하세요.
- Terraform: 계정 프로비저닝 및 업데이트를 자동화할 수 있도록 Account Factory 및 GitOps 모델에 의존하는 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)에서. AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 계정 프로비저닝 섹션을 참조하세요.
- 자동 등록을 통해 API를 사용하여 기존 계정을 OU로 이동. 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록 섹션을 참조하세요.
- AWS Control Tower 콘솔의 Account Factory 사용자 지정: 설정 단계 후 사용자 지정 계정을 나중에 프로비저닝할 때 추가 구성이나 파이프라인 유지 관리가 필요하지 않습니다. 계정은 블루프린트라는 AWS Service Catalog 제품을 통해 프로비저닝됩니다. 블루프린트는 CloudFormation 템플릿 또는 Terraform 템플릿을 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> CloudFormation 블루프린트는 리소스를 여러 리전에 배포할 수 있습니다. Terraform 블루프린트는 리소스를 단일 리전에만 배포할 수 있습니다. 기본적으로 이 리전은 홈 리전입니다.

AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝

다음 절차에서는 AWS Control Tower를 통해 IAM Identity Center에서 사용자로 계정을 생성하고 프로비저닝하는 방법을 설명합니다. 이 절차를 수동 계정 프로비저닝이라고도 합니다. 선택적으로AWS CLI, Service Catalog APIs 또는 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여

프로그래밍 방식으로 AWS Control Tower 계정을 프로비저닝하거나 기존 계정을 등록된 OU에 자동으로 등록할 수 있습니다. 이전에 사용자 지정 블루프린트를 설정한 경우 콘솔에서 사용자 지정 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정을 참조하세요.

AWS Control Tower 콘솔에서 사용자로 계정을 개별적으로 프로비저닝하는 방법

1. 에 로그인AWS하고 AWS Control Tower 콘솔로 이동합니다.
2. 왼쪽 탐색에서 조직을 선택하여 조직 페이지를 확인합니다.
3. 오른쪽 상단에서 리소스 생성을 선택합니다.
4. 드롭다운 메뉴에서 계정 생성을 선택합니다.
5. 페이지에서 정보를 입력합니다. 이때 다음 사항에 유의하세요.
   - 계정 이메일은 기존에AWS 계정에 연결되지 않은 이메일 주소여야 합니다.
   - 표시 이름은 이 계정에 대해 보려는 이름입니다.
6. 필드를 입력하여 IAM Identity Center 이메일 주소 및 사용자 이름으로 액세스 구성을 정의합니다.
7. 드롭다운 목록에서 등록된 OU를 선택하여 계정을 프로비저닝하려는 OU를 표시합니다.
8. 선택적으로 사전 정의된 블루프린트를 사용하여 사용자 지정 리소스를 이용하여 계정을 프로비저닝합니다. 이 작업을 나중에 수행할 수도 있습니다.
9. 계정 선택을 검토한 다음 오른쪽 하단에서 계정 생성을 선택합니다.
10. 이제 계정이 프로비저닝됩니다. 이 작업은 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 페이지를 새로 고쳐 표시된 상태 정보를 업데이트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 한 번에 최대 5개의 계정을 프로비저닝할 수 있습니다.

계정 보기

조직 페이지에는 AWS Control Tower의 OU 또는 등록 상태와 관계없이 조직의 모든 OU와 계정이 나열됩니다. 각 계정이 등록 사전 조건을 충족하는 경우 개별적으로 또는 OU 그룹별로 멤버 계정을 보고 AWS Control Tower에 등록할 수 있습니다.

특정 계정을 보는 방법

- 조직 페이지로 이동합니다.

- 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴에서 계정만을 선택할 수 있습니다.
- 그런 다음 테이블에서 계정 이름을 선택합니다.
- 또는 테이블에서 상위 OU의 이름을 선택하고 해당 OU의 세부 정보 페이지에서 해당 OU 내의 모든 계정 목록을 볼 수 있습니다.

조직 페이지와 계정 세부 정보 페이지에서 계정의 상태를 볼 수 있습니다. 상태는 다음 중 하나입니다.

- 등록되지 않음 - 계정이 상위 OU의 멤버이지만 AWS Control Tower에서 완전히 관리되지는 않습니다. 상위 OU가 등록된 경우 계정에는 등록된 상위 OU에 대해 구성된 예방 제어가 적용되지만 OU의 탐지 제어는 이 계정에 적용되지 않습니다. 상위 OU가 등록되지 않은 경우에는 이 계정에 어떤 제어도 적용되지 않습니다.
- 등록 중 - AWS Control Tower에서 계정을 거버넌스로 가져오는 중입니다. 상위 OU에 대한 제어 구성과 계정을 정렬하고 있습니다. 이 프로세스는 계정 리소스당 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 등록됨 - 계정이 상위 OU에 대해 구성된 제어의 적용을 받습니다. AWS Control Tower에서 완전히 관리됩니다.
- 등록 실패 - AWS Control Tower에 계정을 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 등록 실패의 일반적인 원인 단원을 참조하십시오.
- 업데이트 사용 가능 - 계정에 사용 가능한 업데이트가 있습니다. 이 상태의 계정은 여전히 등록됨 상태이지만 환경에 대한 최근 변경 사항을 반영하도록 계정을 업데이트해야 합니다. 단일 계정을 업데이트하려면 계정 세부 정보 페이지로 이동하여 계정 업데이트를 선택합니다.

  단일 OU에 이 상태의 계정이 여러 개 있는 경우 OU를 재등록하고 해당 계정들을 함께 업데이트하도록 선택할 수 있습니다.

기존 계정 등록 정보

AWS Control Tower 거버넌스를 AWS Control Tower에서 이미 관리하는 조직 단위(OU)에 등록할 AWS 계정 때 존재하는 개별 로 확장할 수 있습니다. 적격 계정은 AWS Control Tower OUs와 동일한 AWS Organizations 조직의 일부인 등록되지 않은 OU에 존재합니다.

AWS Control Tower에 계정을 등록하는 몇 가지 방법이 있습니다. 이 페이지의 정보는 모든 등록 방법에 적용됩니다.

> **Note**
>
> 초기 랜딩 존 설정 중에만 기존 AWS 계정을 등록하여 감사 또는 로그 아카이브 계정으로 사용할 수 있습니다.

계정 등록 중에 발생하는 일

등록 프로세스 중에 AWS Control Tower는 다음 작업을 수행합니다.

- 다음 스택 세트의 배포를 포함하여 계정에 기준을 설정합니다.
  - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL`
  - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH`
  - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG`
  - `AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES`
  - `AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES`
  - `AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-LINKED-ROLES`
  - `AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1`

  이러한 스택 세트의 템플릿을 검토하고 기존 정책과 충돌하지 않도록 하는 것이 좋습니다.
- AWS IAM Identity Center 또는를 통해 계정을 식별합니다 AWS Organizations.
- 지정한 OU에 계정을 배치합니다. 보안 상태가 일관되게 유지되도록 현재 OU에 적용된 모든 SCP를 적용해야 합니다.
- 선택한 OU 전체에 적용되는 SCP를 통해 계정에 필수 제어를 적용합니다.
- 계정의 모든 리소스를 기록하도록 활성화 AWS Config 하고 구성합니다.
- AWS Control Tower 탐지 제어를 계정에 적용하는 AWS Config 규칙을 추가합니다.

> **계정 및 조직 수준 CloudTrail 추적**
>
> 랜딩 존 버전이 3.1 이상이고 랜딩 존 설정에서 선택적 AWS CloudTrail 통합을 선택한 경우:
>
> - OU의 모든 멤버 계정은 등록 여부에 관계없이 OU의 AWS CloudTrail 추적에 의해 관리됩니다.

- AWS Control Tower에 계정을 등록하면 새 조직의 AWS CloudTrail 추적이 계정에 적용됩니다. 기존에 배포된 CloudTrail 추적이 있는 경우 AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 계정에 대한 기존 추적을 삭제하지 않으면 중복 요금이 부과될 수 있습니다.
- 예를 들어 AWS Organizations 콘솔 또는 APIs를 사용하여 계정을 등록된 OU로 이동하는 경우 계정에 대한 나머지 계정 수준 추적을 제거할 수 있습니다. CloudTrail 추적을 기존에 배포한 경우 CloudTrail 요금이 중복 부과됩니다.

랜딩 존을 업데이트하고 조직 수준 추적을 옵트아웃하도록 선택하거나 랜딩 존이 버전 3.0보다 오래된 경우 조직 수준 CloudTrail 추적이 계정에 적용되지 않습니다.

VPC에 기존 계정 등록

AWS Control Tower는 사용자가 Account Factory에서 새 계정을 프로비저닝할 때 기존 계정을 등록할 때와 다르게 VPC를 처리합니다.

- 새 계정을 만들면 AWS Control Tower에서 자동으로 AWS 기본 VPC를 제거하고 해당 계정에 대한 새 VPC를 생성합니다.
- 기존 계정을 등록하면 AWS Control Tower에서 해당 계정에 대한 새 VPC를 생성하지 않습니다.
- 기존 계정을 등록할 때 AWS Control Tower는 계정과 연결된 기존 VPC 또는 AWS 기본 VPC를 제거하지 않습니다.

Tip

Account Factory를 구성하여 새 계정의 기본 동작을 변경할 수 있으므로, AWS Control Tower에서 조직의 계정에 대해 기본적으로 VPC가 설정되지 않습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower에서 VPC 없이 계정 생성 단원을 참조하십시오.

AWS Config 리소스에 계정 등록

등록할 계정에 기존 AWS Config 리소스가 없어야 합니다. 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록을 참조하세요.

다음은 구성 레코더 및 전송 채널과 같은 기존 계정 AWS Config 리소스의 상태를 확인하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 AWS Config CLI 명령의 예입니다.

보기 명령:

- `aws configservice describe-delivery-channels`
- `aws configservice describe-delivery-channel-status`
- `aws configservice describe-configuration-recorders`

일반적인 응답은 `"name": "default"`와 같습니다.

삭제 명령:

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name` *NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT*
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name` *NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT*
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name` *NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT*

등록을 위한 사전 조건

이 섹션에서는 랜딩 존 설정 페이지에서 선택적 자동 등록 기능을 선택하지 않았거나 3.1 이전 랜딩 존 버전으로 작업하는 경우 기존 AWS 계정을 AWS Control Tower에 등록하는 방법을 설명합니다.

AWS Control Tower AWS 계정 에 기존를 등록하려면 다음 사전 조건이 필요합니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 설정 페이지에서 AWS Control Tower 자동 등록 기능을 활성화했거나 OU 등록 프로세스의 일부로 계정을 등록하는 경우 `AWSControlTowerExecution` 역할을 추가하기 위한 사전 조건은 필요하지 않습니다. 그러나 모든 경우에 등록할 계정에 기존 AWS Config 리소스가 없을 수 있습니다. 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록을 참조하세요.

1. 기존를 등록하려면 등록하려는 계정에 AWS 계정`AWSControlTowerExecution` 역할이 있어야 합니다. 계정 등록에서 세부 정보 및 지침을 확인할 수 있습니다.
2. `AWSControlTowerExecution` 역할 외에도 등록하려는 기존 AWS 계정 에는 다음과 같은 권한과 신뢰 관계가 있어야 합니다. 그러지 않으면 등록이 실패합니다.

역할 권한: `AdministratorAccess` (AWS 관리형 정책)

역할 신뢰 관계:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

3. 계정에 AWS Config 구성 레코더 또는 전송 채널이 없어야 합니다. 계정을 등록하기 전에 AWS CLI를 통해 삭제하거나 수정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 기존 AWS Config 리소스를 수정하는 방법에 대한 지침은 기존 리소스가 있는 계정 등록을 검토하세요.
4. 등록하려는 계정은 AWS Control Tower 관리 계정과 동일한 AWS Organizations 조직 내에 있어야 합니다. 존재하는 계정은 AWS Control Tower에 이미 등록된 OU의 AWS Control Tower 관리 계정과 동일한 조직에만 등록할 수 있습니다.

등록을 위한 다른 사전 조건을 확인하려면 AWS Control Tower 시작하기를 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower에 계정을 등록하면 해당 계정이 AWS Control Tower 조직의 AWS CloudTrail 추적에 의해 관리됩니다. 기존에 배포된 CloudTrail 추적이 있는 경우 AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 계정에 대한 기존 추적을 삭제하지 않으면 중복 요금이 부과될 수 있습니다.

`AWSControlTowerExecution` 역할을 사용한 신뢰할 수 있는 액세스 정보

기존를 AWS Control Tower AWS 계정 에 등록하려면 먼저 AWS Control Tower가 계정을 관리하거나 관리할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 특히 AWS Control Tower에는가 선택한 조직의 계정에 스택

을 자동으로 배포할 수 있도록 AWS CloudFormation 와 간에 AWS Organizations 사용자를 대신하여 신뢰할 CloudFormation 수 있는 액세스를 설정할 수 있는 권한이 필요합니다. 이 신뢰할 수 있는 액세스를 통해 `AWSControlTowerExecution` 역할은 각 계정을 관리하는 데 필요한 활동을 수행합니다. 따라서 등록하기 전에 각 계정에 이 역할을 추가해야 합니다.

신뢰할 수 있는 액세스가 활성화되면는 단일 작업 AWS 리전 으로 여러 계정에서 스택을 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 CloudFormation 있습니다. AWS Control Tower는 이러한 신뢰 기능을 활용하여 기존 계정에 역할과 권한을 적용한 후 계정을 등록된 조직 단위로 옮기고, 이를 통해 계정을 관리할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 액세스 및에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormationStackSets 및 AWS Organizations AWS CloudFormation StackSets섹션을 참조하세요.

자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록

계정 자동 등록 기능은 버전 3.1 이상의 랜딩 존에서 사용할 수 있습니다.

선택적으로이 기능을 활성화하면 상속 드리프트를 생성하지 않고도 AWS Organizations APIs 및 콘솔을 사용하여 계정을 AWS Control Tower로 이동할 수 있습니다. 계정은 AWS Control Tower의 대상 조직 단위(OU)로부터 기준 리소스 및 제어 구성을 자동으로 수신합니다. 또한 이 선택적 기능을 사용하면 두 OU에 동일한 기준 구성이 있고 동일한 제어가 활성화된 경우 상속 드리프트를 생성하지 않고 AWS Control Tower 내의 OU 간에 계정을 이동할 수 있습니다.

자동 등록 활성화: AWS Control Tower 콘솔의 랜딩 존 설정 페이지에서 또는 AWS Control Tower `CreateLandingZone` 또는 `UpdateLandingZone` API를 직접적으로 호출하여 계정 자동 등록을 선택할 수 있으며 `RemediationType` 파라미터 값은 상속 드리프트로 설정됩니다.

계정을 등록하려면: 자동 등록을 활성화한 후 AWS Organizations 콘솔 AWS Organizations , `MoveAccount` API 또는 AWS Control Tower 콘솔을 사용하여 계정을 등록된 OU로 이동합니다. 계정은 해당 OU로부터 기준 리소스 및 제어를 자동으로 수신합니다. 이는 기존 계정과 새로 생성된 계정(기본적으로 조직 루트에 생성됨) 모두에 적용됩니다.

계정 등록을 취소하려면: 계정을 AWS Control Tower에 등록되지 않은 OU 또는 조직의 루트로 이동합니다. AWS Control Tower는 배포된 모든 기준 리소스 및 제어를 자동으로 제거합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower의 소스 및 대상 OU 구성이 다른 경우 계정에 이동된 멤버 계정 드리프트가 표시될 수 있습니다.

사전 조건: 자동 등록을 위한 구성

- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1 이상을 실행해야 합니다.
- 콘솔의 랜딩 존 설정 페이지 또는 AWS Control Tower 랜딩 존 API를 통해 `RemediationTypes` 파라미터 값을 `Inheritance Drift`로 설정하여 AWS Control Tower 자동 등록 기능을 옵트인합니다. 옵트인하면 AWS Control Tower는에 대한 `move account` 이벤트에 반응 AWS Organizations하고 사용자를 대신하여 이동된 계정에 대한 상속 드리프트를 즉시 해결합니다.

필수 권한

`CreateAccount` API 및 `MoveAccount` API를 AWS Organizations 사용하려면 특정 역할과 권한이 필요합니다. AWS Control Tower와 AWS Organizations 함께를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 및 AWS Organizations 섹션을 참조하세요.

API 사용 예제

이러한 API에 대한 자세한 내용과 예제는 AWS Organizations API 참조의 `CreateAccount` 및 `MoveAccount` 섹션을 참조하세요.

고려 사항

- 등록 타임라인: AWS Control Tower에 등록된 OU로 이동된 계정이 최종 일관성 모델에 등록됩니다. 이 프로세스는 이동 중인 계정 수에 따라 일반적으로 몇 분, 최대 몇 시간이 걸립니다.
- AWS Service Catalog 프로비저닝 제품: 자동 등록은 AWS Service Catalog 프로비저닝 제품을 생성, 수정 또는 종료하지 않습니다. 계정이 이전에 Account Factory를 통해 등록되었고 연결된 프로비저닝된 제품이 있는 경우 계정이 등록 취소된 후에도 해당 프로비저닝된 제품은 관리 계정에 남아 있습니다. 분리된 프로비저닝된 제품을 정리하려면 AWS Service Catalog 사용 설명서의 프로비저닝된 제품 삭제를 참조하세요.

AWS Control Tower 콘솔에서 기존 계정 등록

AWS Control Tower에 개인을 등록 AWS 계정 하는 두 가지 일반적인 방법이 있습니다.

1. 설정 페이지에서 자동 등록 기능을 선택한 후 AWS Control Tower AWS 계정 외부에서를 생성하고 등록된 OU로 직접 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동으로 계정 이동 및 등록을 참조하세요. 이 옵션은 랜딩 존 버전 3.1 이상에서 사용할 수 있습니다.
2. AWS Control Tower 콘솔에서 기존 계정을 수동으로 등록할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 AWS Control Tower 환경의 이전 구성이 필요 없는 두 번째 옵션에 대해 설명합니다. 는 필수 사전 조건을 충족해야 AWS 계정 합니다.

콘솔에서 적격 계정 확인:

1. AWS Control Tower의 조직 페이지로 이동합니다.
2. 등록하려는 계정의 이름을 찾습니다. 계정 이름을 찾으려면 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴에서 계정만을 선택한 다음 필터링된 표에서 찾으면 됩니다.

다음으로, 수동 계정 등록 단계 섹션에 표시된 대로 개별 계정을 등록하는 단계를 따릅니다.

콘솔에서 등록 시 고려 사항

- AWS Control Tower 콘솔에서 사용할 수 있는 계정 등록 기능은 AWS Control Tower에서 관리 AWS 계정 하도록 기존를 등록하기 위한 것입니다. 자세한 내용은 기존 AWS 계정등록을 참조하세요.
- 콘솔 기반의 계정 등록 기능은 랜딩 존이 드리프트 상태가 아닐 때 사용할 수 있습니다. 랜딩 존이 드리프트 상태인 경우 계정 등록 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 랜딩 존 드리프트가 해결될 때까지 Account Factory 또는 다른 방법을 통해 새 계정을 프로비저닝해야 합니다.
- AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 등록할 때는 AWS Control Tower 콘솔을 사용할 수 있는 관리자 액세스 권한과 함께 `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` 정책이 활성화된 사용자로 계정에 로그인해야 하며, 루트 사용자로 로그인할 수 없습니다.
- 등록하는 계정은 다른 계정과 마찬가지로 AWS Control Tower Account Factory를 통해 업데이트될 수 있습니다. 업데이트 절차는 AWS Control Tower를 사용하여 계정 업데이트 및 이동 섹션에 나와 있습니다.

> **Note**
>
> 기존를 등록할 때는 기존 이메일 주소를 확인해야 AWS 계정합니다. 그러지 않으면 새 계정이 생성될 수 있습니다.

수동 계정 등록 단계

기존 AWS 계정 계정에 AdministratorAccess 액세스 권한(정책)이 적용되면 다음 단계에 따라 계정을 등록합니다.

AWS Control Tower에 개별 계정을 등록하는 방법

- AWS Control Tower 조직 페이지로 이동합니다.
- 조직 페이지에서 등록할 수 있는 계정의 경우 섹션 상단의 작업 드롭다운 메뉴에서 등록을 선택할 수 있습니다. 이러한 계정은 계정 세부 정보 페이지에서 볼 때 계정 등록 버튼도 표시합니다.
- 계정 등록을 선택하면 계정 등록 페이지가 나타나 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할을 추가하라는 메시지가 표시됩니다. 지침은 필요한 IAM 역할을 기존에 수동으로 추가 AWS 계정 하고 등록합니다. 섹션을 참조하세요.
- 그런 다음 드롭다운 목록에서 등록된 OU를 선택합니다. 계정이 이미 등록된 OU에 있는 경우 이 목록에 OU가 표시됩니다.
- 계정 등록을 선택합니다.
- `AWSControlTowerExecution` 역할을 추가하고 작업을 확인하는 모달 알림이 표시됩니다.
- 등록을 선택합니다.
- AWS Control Tower가 등록 프로세스를 시작하면 계정 세부 정보 페이지로 돌아갑니다.

등록 실패의 일반적인 원인

- 기존 계정을 등록하려면 등록하려는 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할이 있어야 합니다.
- IAM 위탁자에는 계정을 프로비저닝하는 데 필요한 권한이 부족할 수 있습니다.
- AWS Security Token Service (AWS STS)는 홈 리전 또는 AWS Control Tower에서 지원하는 모든 리전의 AWS 계정 에서 비활성화됩니다.
- Account Factory 포트폴리오에 추가해야 하는 IAM 사용자 또는 역할로 로그인할 수 있습니다 AWS Service Catalog. AWS Control Tower에서 계정을 생성하거나 등록할 수 있도록 Account Factory에 액세스하려면 먼저 사용자 또는 역할을 추가해야 합니다. 적절한 사용자 또는 역할이 Account Factory 포트폴리오에 추가되지 않은 경우, 계정을 추가하려고 하면 오류가 발생합니다. AWS Service Catalog 포트폴리오에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법에 대한 지침은 사용자에게 액세스 권한 부여를 참조하세요.
- 루트로 로그인되어 있을 수 있습니다.
- 등록하려는 계정에 남은 AWS Config 설정이 있을 수 있습니다. 특히, 계정에는 구성 레코더 또는 전송 채널이 있을 수 있습니다. 계정을 등록 AWS CLI 하려면 먼저를 통해 삭제하거나 수정해야 합니다. 자세한 내용은 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록 및 를 AWS Control Tower 통해와 상호 작용 AWS CloudShell 섹션을 참조하세요.

- 계정이 다른 AWS Control Tower OU를 포함하여 관리 계정이 있는 다른 OU에 속하는 경우 다른 OU에 조인하기 전에 현재 OU에서 계정을 종료해야 합니다. 기존 리소스는 원래 OU에서 제거해야 합니다. 그러지 않으면 등록이 실패합니다.
- 대상 OU의 SCP에서 해당 계정에 필요한 모든 리소스를 생성할 수 없는 경우 계정 프로비저닝 및 등록이 실패합니다. 예를 들어, 대상 OU의 SCP는 특정 태그 없이 리소스 생성을 차단할 수 있습니다. 이 경우 AWS Control Tower는 리소스 태그 지정을 지원하지 않으므로, 계정 프로비저닝 또는 등록이 실패합니다. 도움이 필요하면 계정 담당자 또는 지원에 문의하세요.

새 계정을 만들거나 기존 계정을 등록할 때 AWS Control Tower에서 역할이 작동하는 방식에 대한 자세한 내용은 역할 및 계정을 참조하세요.

> **Tip**
>
> 기존가 등록 사전 조건을 AWS 계정 충족하는지 확인할 수 없는 경우 등록 OU를 설정하고 해당 OU에 계정을 등록할 수 있습니다. 등록에 성공하면 계정을 원하는 OU로 이동할 수 있습니다. 등록이 실패해도 다른 계정이나 OU가 실패로 인해 영향을 받지 않습니다.

기존 계정 및 해당 구성이 AWS Control Tower와 호환되는지 확실하지 않은 경우 다음 섹션에서 권장하는 모범 사례를 따를 수 있습니다.

권장 사항: 계정 등록에 대한 2단계 접근 방식을 설정할 수 있습니다.

- 먼저 AWS Config 적합성 팩을 사용하여 계정이 일부 AWS Control Tower 제어의 영향을 받을 수 있는 방법을 평가합니다. AWS Control Tower 등록이 계정에 미치는 영향을 확인하려면 AWS Config 적합성 팩을 사용하여 AWS Control Tower 거버넌스 확장을 참조하세요.
- 그런 다음 계정을 등록할 수 있습니다. 규정 준수 결과가 만족스럽다면 예기치 않은 결과 없이 계정을 등록할 수 있으므로 마이그레이션 과정이 더 원활해집니다.
- 평가를 완료한 후 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하기로 결정한 경우 평가를 위해 생성된 AWS Config 전송 채널 및 구성 레코더를 제거해야 할 수 있습니다. 그러면 AWS Control Tower를 성공적으로 설정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 적합성 팩은 계정이 AWS Control Tower에 등록된 OUs에 있지만 워크로드가 AWS Control Tower가 지원되지 않는 AWS 리전 내에서 실행되는 경우에도 작동합니다. 적합성 팩을 사용하여 AWS Control Tower가 배포되지 않은 리전에 있는 계정의 리소스를 관리할 수 있습니다.

계정이 사전 조건을 충족하지 않는 경우

AWS Control Tower 거버넌스에 등록할 수 있는 계정은 동일한 전체 조직의 일부여야 한다는 사전 조건을 염두에 두세요. 계정 등록 시 이 사전 조건을 충족하려면 다음 준비 단계에 따라 계정을 AWS Control Tower와 동일한 조직으로 이동합니다.

AWS Control Tower와 동일한 조직에 계정을 가져오는 준비 단계

1. 기존 조직에서 계정을 삭제합니다. 이 접근 방식을 사용하는 경우 별도의 결제 방법을 제공해야 합니다.
2. 계정을 AWS Control Tower 조직에 조인하도록 초대합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 조직에 가입하도록 AWS 계정 초대를 참조하세요.
3. 초대를 수락합니다. 계정이 조직의 루트에 표시됩니다. 이 단계에서는 계정을 AWS Control Tower와 동일한 조직으로 이동하고 SCP 및 통합 결제를 설정합니다.

> **Tip**
>
> 계정이 이전 조직에서 삭제되기 전에 새 조직에 대한 초대를 보낼 수 있습니다. 초대는 계정이 공식적으로 기존 조직에서 삭제될 때까지 기다립니다.

나머지 사전 조건을 충족하는 단계:

1. 필요한 `AWSControlTowerExecution` 역할을 만듭니다.
2. 기본 VPC를 지웁니다. (이 부분은 선택 사항입니다. AWS Control Tower는 기존 기본 VPC를 변경하지 않습니다.)
3. AWS CLI 또는를 통해 기존 AWS Config 구성 레코더 또는 전송 채널을 삭제하거나 수정합니다 AWS CloudShell. 자세한 내용은 AWS Config 리소스에 계정 등록 및 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록 섹션을 참조하세요.

이러한 준비 단계를 완료한 후 AWS Control Tower에 계정을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은 수동 계정 등록 단계 섹션을 참조하세요. 이 단계에서는 계정을 전체 AWS Control Tower 거버넌스로 가져옵니다.

계정을 등록하고 스택을 유지할 수 있도록 계정 프로비저닝을 취소하는 선택적 단계

1. 적용된 CloudFormation 스택을 유지하려면 스택 세트에서 스택 인스턴스를 삭제하고 인스턴스에 대한 스택 유지를 선택합니다.
2. AWS Service Catalog Account Factory에서 계정 프로비저닝된 제품을 종료합니다. (이 단계는 AWS Control Tower에서 프로비저닝된 제품만 제거합니다. 계정은 삭제되지 않습니다.)
3. 조직에 속하지 않은 모든 계정에 필요한 필수 결제 세부 정보로 계정을 설정합니다. 그런 다음 조직에서 계정을 제거합니다. (이 작업을 수행하면 계정이 AWS Organizations 할당량의 합계에 포함되지 않습니다.)
4. 리소스가 남아 있는 경우 계정을 정리한 다음 계정 등록 취소의 계정 종료 단계에 따라 계정을 닫습니다.
5. 제어가 정의된 일시 중지된 OU가 있는 경우 1단계를 수행하는 대신 해당 OU로 계정을 이동할 수 있습니다.

필요한 IAM 역할을 기존에 수동으로 추가 AWS 계정 하고 등록합니다.

AWS Control Tower 랜딩 존을 설정해 둔 경우 AWS Control Tower에 등록된 OU에 조직의 계정을 등록할 수 있습니다. 랜딩 존을 설정하지 않은 경우 AWS Control Tower 사용 설명서의 Getting Started, 2단계에 설명된 단계를 따릅니다. 랜딩 존이 준비되면 다음 단계를 완료하여 AWS Control Tower에서 기존 계정을 거버넌스로 수동으로 가져옵니다.

이 장의 앞부분에서 언급한 등록을 위한 사전 조건를 반드시 검토하세요.

AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 AWS Control Tower에 해당 계정을 관리할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 단계에 표시된 대로 계정에 대한 전체 액세스 권한이 있는 역할을 추가해야 합니다. 등록하는 각 계정에 대해 이러한 단계를 수행해야 합니다.

각 계정의 경우:

1단계: 현재 등록하려는 계정이 포함된 조직의 관리 계정에 대한 관리자 액세스 권한으로 로그인합니다.

예를 들어에서이 계정을 생성하고 교차 계정 IAM 역할을 사용하여 로그인 AWS Organizations 하는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다.

1. 조직의 관리 계정에 로그인합니다.
2. AWS Organizations로 이동합니다.
3. 계정에서 등록할 계정을 선택하고 계정 ID를 복사합니다.
4. 상단 탐색 모음에서 계정 드롭다운 메뉴를 열고 역할 전환을 선택합니다.
5. 역할 전환 양식에서 다음 필드를 입력합니다.
   - 계정에서 복사한 계정 ID를 입력합니다.
   - 역할에서 이 계정에 대한 교차 계정 액세스를 활성화하는 IAM 역할의 이름을 입력합니다. 이 역할의 이름은 계정이 생성될 때 정의되었습니다. 계정을 만들 때 역할 이름을 지정하지 않은 경우 기본 역할 이름인 `OrganizationAccountAccessRole`을 입력합니다.
6. 역할 전환을 선택합니다.
7. 이제 하위 계정으로 AWS Management Console 에 로그인해야 합니다.
8. 완료되면 절차의 다음 부분을 수행하기 위해 하위 계정을 그대로 사용합니다.
9. 다음 단계에서 입력해야 하므로 관리 계정 ID를 기록해 둡니다.

2단계: AWS Control Tower에 계정을 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.

1. IAM으로 이동합니다.
2. 역할로 이동합니다.
3. 역할 생성을 선택합니다.
4. 역할이 어떤 서비스를 위한 것인지 선택하라는 메시지가 표시되면 사용자 지정 신뢰 정책을 선택합니다.
5. 여기에 표시된 코드 예제를 복사하여 정책 문서에 붙여넣습니다. *Management Account ID* 문자열을 관리 계정의 실제 관리 계정 ID로 바꿉니다. 붙여넣을 정책은 다음과 같습니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
```

```
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {}
        }
    ]
}
```

6. 정책을 연결하라는 메시지가 표시되면 AdministratorAccess를 선택합니다.
7. 다음: 태그를 선택합니다.
8. 태그 추가라는 선택적 화면이 표시될 수 있습니다. 다음:검토를 선택하여 지금 이 화면을 건너뜁니다.
9. 검토 화면에서 역할 이름 필드에 `AWSControlTowerExecution`을 입력합니다.
10. 등록을 위한 전체 계정 액세스 허용과 같은 간단한 설명을 설명 상자에 입력합니다.
11. 역할 생성을 선택합니다.

3단계: 계정을 등록된 OU로 이동하여 계정을 등록하고 등록을 확인합니다.

역할을 만들어 필요한 권한을 설정한 후 다음 단계에 따라 계정을 등록하고 등록을 확인합니다.

1. 관리자로 다시 로그인하고 AWS Control Tower로 이동합니다.
2. 계정을 등록하세요.
   - AWS Control Tower의 조직 페이지에서 계정을 선택한 다음 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴에서 등록을 선택합니다.
   - 수동 계정 등록 단계 페이지에 표시된 대로 개별 계정을 등록하는 단계를 따릅니다.
3. 등록을 확인합니다.
   - AWS Control Tower에서 왼쪽 탐색 메뉴에 있는 조직을 선택합니다.
   - 최근에 등록한 계정을 찾습니다. 초기 상태는 등록 중 상태로 표시됩니다.
   - 상태가 활성화됨으로 변경되면 이동이 성공한 것입니다.

이 프로세스를 계속하려면 AWS Control Tower에 등록하려는 조직의 각 계정에 로그인합니다. 각 계정에 대해 사전 조건 단계와 등록 단계를 반복합니다.

`AWSControlTowerExecution` 역할을 추가하는 예

다음 YAML 템플릿은 계정에서 필요한 역할을 만들어 프로그래밍 방식으로 등록할 수 있도록 지원합니다.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the AWSControlTowerExecution role to enable use of your
  account as a target account in AWS CloudFormation StackSets.
Parameters:
  AdministratorAccountId:
    Type: String
    Description: AWS Account Id of the administrator account (the account in which
      StackSets will be created).
    MaxLength: 12
    MinLength: 12
Resources:
  ExecutionRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerExecution
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              AWS:
                - !Ref AdministratorAccountId
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: /
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록

이 주제에서는 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정을 등록하는 방법에 대한 단계별 접근 방식을 제공합니다. 기존 리소스를 확인하는 방법의 예는 AWS Config 리소스에 계정 등록 섹션을 참조하세요.

AWS Config 리소스의 예

다음은 계정에 이미 있을 수 있는 몇 가지 유형의 AWS Config 리소스입니다. AWS Control Tower에 계정을 등록하려면 이러한 리소스를 수정해야 할 수 있습니다.

- AWS Config 레코더
- AWS Config 전송 채널
- AWS Config 집계 권한 부여

제한 사항

- 랜딩 존에 구성된 관리 계정 또는 서비스 통합 계정(들)에는 기존 AWS Config 리소스에 계정 등록이 지원되지 않습니다.
- 계정은를 활성화하는 OU 등록 또는 재등록 워크플로를 사용해야만 등록할 수 있습니다`AWSControlTowerBaseline`. 를 활성화하거나 재설정하여 계정을 등록할 수 없습니다`ConfigBaseline`.
- 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정은에서 지원되지 않습니다자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록.
- 리소스가 수정되고 계정에 드리프트를 생성하는 경우 AWS Control Tower는 리소스를 업데이트하지 않습니다.
- AWS Config AWS Control Tower에서 관리하지 않는 리전의 리소스는 변경되지 않습니다.

가정

- AWS Control Tower 랜딩 존을 배포했습니다.
- 계정이 AWS Control Tower에 아직 등록되지 않았습니다.
- 계정에 AWS Control Tower에서 관리하는 리전 중 하나 이상에 기존 AWS Config 리소스가 하나 이상 있습니다.
- 계정이 거버넌스 드리프트에 있지 않습니다.

> **Note**
>
> 허용 목록에 계정을 추가하지 않고 기존 Config 리소스가 있는 계정을 등록하려고 하면 등록이 실패합니다. 이후 동일한 계정을 허용 목록에 추가하려고 하면 AWS Control Tower에서 계정이 올바르게 프로비저닝되었는지 확인할 수 없습니다. 허용 목록을 요청한 다음 등록하려면 먼저 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝을 취소해야 합니다. 계정을 다른 AWS Control Tower OU로 옮기기만 하면 거버넌스 드리프트가 발생하므로, 계정이 허용 목록에 추가되지 않습니다.

기존 AWS Config 리소스로 계정을 등록하는 자동화된 접근 방식을 설명하는 블로그는 AWS Control Tower에 기존 AWS Config 리소스로 계정 등록 자동화를 참조하세요.

이 프로세스에는 5가지 주요 단계가 있습니다.

1. AWS Control Tower 허용 목록에 계정(들)을 추가합니다.
2. 계정에서 새 IAM 역할을 만듭니다.
3. 기존 AWS Config 리소스를 수정합니다.
4. 리소스가 없는 AWS 리전에서 AWS Config 리소스를 생성합니다.
5. 계정을 AWS Control Tower에 등록합니다.

계속하기 전에 이 프로세스에서 어떤 점을 기대할 수 있는지 살펴보세요.

- AWS Control Tower는 이 계정에 AWS Config 리소스를 생성하지 않습니다.
- 등록 후 AWS Control Tower 제어는 새 IAM 역할을 포함하여 생성한 AWS Config 리소스를 자동으로 보호합니다.
- 등록 후 AWS Config 리소스가 변경된 경우 계정을 다시 등록하려면 먼저 AWS Control Tower 설정에 맞게 해당 리소스를 업데이트해야 합니다.

1단계: 지원 센터에 문의하여 허용 목록에 계정(들) 추가

티켓 제목 줄에 다음 문구를 포함합니다.

기존 AWS Config 리소스가 있는 계정을 AWS Control Tower에 등록

티켓 본문에 다음 세부 정보를 포함합니다.

- 관리 계정 번호
- 기존 AWS Config 리소스가 있는 멤버 계정의 계정 번호입니다. 등록하려는 모든 계정에 대한 지원 사례를 생성할 수 있습니다.
- AWS Control Tower 설정을 위해 선택한 홈 리전

> **Note**
>
> 허용 목록에 계정을 추가하는 데 필요한 시간은 영업일 기준 2일입니다.

2단계: 멤버 계정에서 새 IAM 역할 생성

1. 멤버 계정의 CloudFormation 콘솔을 엽니다.
2. 다음 템플릿을 사용하여 새 스택을 만듭니다.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config

Resources:
  CustomerCreatedConfigRecorderRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - config.amazonaws.com
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: /
      ManagedPolicyArns:
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole
        - arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
```

3. 스택의 이름을 CustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTower로 입력합니다.
4. 스택을 생성합니다.

> **Note**
>
> 직접 만든 모든 SCP는 `aws-controltower-ConfigRecorderRole*` 역할을 제외해야 합니다. AWS Config 규칙이 평가를 수행하는 기능을 제한하는 권한을 수정하지 마십시오. Config를 직접 호출하는 `aws-controltower-ConfigRecorderRole*`을 차단하는 SCP가 있는 경우 `AccessDeniedException`을 받지 않도록 다음 지침을 따르세요.

3단계: 기존 리소스가 있는 AWS 리전 식별

계정의 각 관리형 리전(AWS Control Tower 관리형)에 대해 이전에 표시된 기존 AWS Config 리소스 예제 유형 중 하나 이상이 있는 리전을 식별하고 기록해 둡니다.

4단계: AWS Config 리소스가 없는 AWS 리전 식별

계정의 각 관리형 리전(AWS Control Tower 관리형)에 대해 이전에 표시된 예제 유형의 AWS Config 리소스가 없는 리전을 식별하고 기록해 둡니다.

5단계: 각 AWS 리전의 기존 리소스 수정

이 단계에서는 AWS Control Tower 설정에 대한 다음 정보가 필요합니다.

- `AUDIT_ACCOUNT` - AWS Config 서비스 통합 계정(이전에는 Audit 계정이라고 함) ID
- `CONFIG_BUCKET` - AWS Config가 구성 스냅샷 및 구성 기록 파일을 제공하는 AWS S3 버킷입니다. 다음 단계로 진행하기 전에 AWS S3 버킷을 찾아 확인합니다.
  - 랜딩 존 버전 3.3 이하의 경우 AWS S3 버킷의 이름은 로깅 계정에 `aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION`있는 입니다.
  - 랜딩 존 버전 4.0 이상의 경우 AWS S3 버킷의 이름은 이며`aws-controltower-config-logs-AUDIT_ACCOUNT-<SUFFIX_STRING>`, AWS Config 서비스 통합 계정(이전에는 Audit 계정이라고 함)에 있습니다.
- `IAM_ROLE_ARN` - 2단계에서 생성된 IAM 역할 ARN
- `ORGANIZATION_ID` - 관리 계정의 조직 ID
- `MEMBER_ACCOUNT_NUMBER` - 수정 중인 멤버 계정
- `HOME_REGION` - AWS Control Tower 설정을 위한 홈 리전

다음 섹션 5a~5c에 제공된 지침에 따라 각 기존 리소스를 수정합니다.

5a단계. AWS Config recorder 리소스

AWS 리전당 하나의 AWS Config 레코더만 존재할 수 있습니다. 있는 경우 그림과 같이 설정을 수정합니다. `GLOBAL_RESOURCE_RECORDING` 항목을 홈 리전에서 true로 교체합니다. AWS Config 레코더가 있는 다른 리전의 경우 항목을 false로 바꿉니다.

- 이름: 변경 금지
- RoleARN: `IAM_ROLE_ARN`

- RecordingGroup:
- AllSupported: true
- IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
- ResourceTypes: 비어 있음

이 수정은 다음 명령을 사용하여 AWS CLI를 통해 수행할 수 있습니다. 문자열을 기존 AWS Config 레코더 이름으로 바꿉RECORDER_NAME니다.

```
aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
  name=RECORDER_NAME,roleARN=arn:aws:iam::MEMBER_ACCOUNT_NUMBER:role/
aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created --recording-group
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=GLOBAL_RESOURCE_RECORDING --
region CURRENT_REGION
```

5b단계. AWS Config 전송 채널 리소스 수정

리전당 하나의 AWS Config 전송 채널만 존재할 수 있습니다. 다른 설정이 있는 경우 그림과 같이 설정을 수정합니다.

- 이름: 변경 금지
- ConfigSnapshotDeliveryProperties: TwentyFour_Hours
- S3BucketName:*CONFIG_BUCKET*
- S3KeyPrefix: *ORGANIZATION_ID*
- SnsTopicARN: 감사 계정의 SNS 주제 ARN으로, 형식은 다음과 같습니다.

  arn:aws:sns:*CURRENT_REGION*:*AUDIT_ACCOUNT*:aws-controltower-AllConfigNotifications

이 수정은 다음 명령을 사용하여 AWS CLI를 통해 수행할 수 있습니다. 문자열을 기존 AWS Config 레코더 이름으로 바꿉*DELIVERY_CHANNEL_NAME*니다.

```
aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel
 name=DELIVERY_CHANNEL_NAME,s3BucketName=CONFIG_BUCKET,s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID",configSnap
controltower-AllConfigNotifications --region CURRENT_REGION
```

5c단계. AWS Config 집계 권한 부여 리소스 수정

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전 4.0 이상에는이 단계가 필요하지 않습니다.

리전당 여러 집계 권한 부여가 존재할 수 있습니다. AWS Control Tower에는 감사 계정을 권한 있는 계정으로 지정하고 AWS Control Tower의 홈 리전을 권한 있는 리전으로 사용하는 집계 권한 부여가 필요합니다. 없는 경우 다음 설정으로 새 설정을 만듭니다.

- AuthorizedAccountId: 감사 계정 ID
- AuthorizedAwsRegion: AWS Control Tower 설정을 위한 홈 리전

이 수정은 다음 명령을 사용하여 AWS CLI를 통해 수행할 수 있습니다.

```
aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-
id AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region
CURRENT_REGION
```

6단계: AWS Control Tower에서 관리하는 리전에서 존재하지 않는 리소스 생성

다음 예제와 GLOBAL_RESOURCE_RECORDING같이 홈 리전에서 IncludeGlobalResourcesTypes 파라미터의 값이가 되도록 CloudFormation 템플릿을 수정합니다. 또한, 이 섹션에 지정된 대로 템플릿의 필수 필드를 업데이트합니다.

GLOBAL_RESOURCE_RECORDING 항목을 홈 리전에서 true로 교체합니다. AWS Config 레코더가 없는 다른 리전의 경우 항목을 false로 바꿉니다.

1. 관리 계정의 CloudFormation 콘솔로 이동합니다.
2. CustomerCreatedConfigResourcesForControlTower라는 이름으로 새 StackSets를 만듭니다.
3. 다음 템플릿을 복사하고 업데이트합니다.

> **Note**
>
> 템플릿의 CustomerCreatedAggregationAuthorization 리소스는 랜딩 존 버전 4.0 이상에는 필요하지 않습니다.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
Resources:
  CustomerCreatedConfigRecorder:
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder
    Properties:
      Name: aws-controltower-BaselineConfigRecorder-customer-created
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-controltower-
ConfigRecorderRole-customer-created
      RecordingGroup:
        AllSupported: true
        IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
        ResourceTypes: []
  CustomerCreatedConfigDeliveryChannel:
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel
    Properties:
      Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created
      ConfigSnapshotDeliveryProperties:
        DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours
      S3BucketName: CONFIG_BUCKET
      S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
      SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications
  CustomerCreatedAggregationAuthorization:
    Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization"
    Properties:
      AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
      AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION
```

필수 필드로 템플릿을 업데이트합니다.

a. S3BucketName 필드에서 *CONFIG_BUCKET*

b. S3KeyPrefix 필드에서 *ORGANIZATION_ID*를 바꿉니다.

c. SnsTopicARN 필드에서 *AUDIT_ACCOUNT*를 바꿉니다.

d. AuthorizedAccountId 필드에서 *AUDIT_ACCOUNT*를 바꿉니다.

e. AuthorizedAwsRegion 필드에서 *HOME_REGION*을 바꿉니다.

4. CloudFormation 콘솔에서 배포하는 동안 멤버 계정 번호를 추가합니다.
5. 4단계에서 식별된 AWS 리전을 추가합니다.
6. 스택 세트를 배포합니다.

7단계: AWS Control Tower에 OU 등록

AWS Control Tower 대시보드에서 OU를 등록합니다.

> **Note**
>
> 이 작업에서는 계정 등록 워크플로가 성공하지 않습니다. OU 등록 또는 OU 재등록을 선택해야 합니다.

Account Factory로 계정 프로비저닝 및 관리

> **Note**
>
> 단일 계정 프로비저닝, 업데이트 및 사용자 지정은 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 조직 단위(OU)를 대상으로 해야 합니다. OU에 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있지 않은 경우 계정 자동 등록을 활성화하거나 해당 OU의 EnabledBaselines 및 EnabledControls에서 ResetEnabledBaseline 및 ResetEnabledControl EnabledControls APIs를 사용하여 계정을 등록할 수 있습니다. EnabledBaselines AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

이 장에서는 Account Factory를 사용하여 AWS Control Tower 랜딩 존에서 새 멤버 계정을 프로비저닝하는 방법에 대한 개요와 절차를 설명합니다.

계정 구성 및 프로비저닝을 위한 권한

AWS Control Tower Account Factory를 사용하면의 클라우드 관리자와 사용자가 랜딩 존에서 계정을 프로비저닝 AWS IAM Identity Center 할 수 있습니다. 기본적으로 계정을 프로비저닝하는 IAM Identity Center 사용자는 `AWSAccountFactory` 그룹 또는 관리 그룹에 있어야 합니다.

> **Note**
>
> 조직에서 권한이 있는 계정을 사용할 때와 마찬가지로 관리 계정에서 작업할 때는 주의해야 합니다.

AWS Control Tower 관리 계정은 `AWSControlTowerExecution` 역할과 신뢰 관계가 있으며, 이를 통해 일부 자동화된 계정 설정을 포함하여 관리 계정에서 계정을 설정할 수 있습니다. `AWSControlTowerExecution` 역할에 대한 자세한 내용은 역할 및 계정 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 기존를 AWS Control Tower AWS 계정 에 등록하려면 해당 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할이 활성화되어 있어야 합니다. 기존 계정을 등록하는 방법에 대한 자세한 내용은 기존 계정 등록 정보 섹션을 참조하세요.

권한에 대한 자세한 내용은 계정 프로비저닝에 필요한 권한 섹션을 참조하세요.

Account Factory에서 계정을 관리하기 위한 고려 사항

Account Factory를 통해 생성하고 프로비저닝하는 계정을 업데이트, 등록 취소 및 해지할 수 있습니다. 용도를 변경하려는 계정의 사용자 파라미터를 업데이트하여 계정을 재활용할 수 있습니다. 계정의 조직 단위(OU)를 변경할 수도 있습니다.

> **Note**
>
> Account Factory가 제공하는 계정과 연결된 프로비저닝된 제품을 업데이트할 때 새 사용자 이메일 주소를 지정하면 AWS IAM Identity Center AWS Control Tower가 IAM Identity Center에 새 사용자를 생성합니다. 이전에 생성된 계정은 제거되지 않습니다. IAM Identity Center에서 이전 IAM Identity Center 사용자 이메일 주소를 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 비활성화를 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용하여 계정 업데이트 및 이동

등록된 계정을 업데이트하는 가장 쉬운 방법은 AWS Control Tower 콘솔을 사용하는 것입니다. 개별 계정 업데이트는 이동된 멤버 계정과 같은 드리프트를 해결하는 데 유용합니다. 또한 계정 업데이트는 전체 랜딩 존 업데이트의 일부로도 필요합니다.

콘솔에서 계정 업데이트

AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 업데이트하려면

1. AWS Control Tower에 로그인하면 조직 페이지로 이동합니다.
2. OU 및 계정 목록에서 업데이트하려는 계정의 이름을 선택합니다. 업데이트할 수 있는 계정에는 업데이트 사용 가능 상태가 표시됩니다.
3. 다음으로 선택한 계정의 계정 세부 정보 페이지가 표시됩니다.
4. 오른쪽 상단에서 계정 업데이트를 선택합니다.

한 조직 단위(OU)에서 다른 조직 단위로 계정을 이동하는 경우 새 OU에서 적용되는 제어가 이전 OU에서의 제어와 다를 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 새 OU의 제어가 계정에 대한 정책 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

AWS Control Tower 계정은 계정 자동 등록을 옵트인했는지 여부에 따라 다르게 수정됩니다. 자동 등록에 대한 자세한 내용은 선택적으로 자동 계정 등록 구성 섹션을 참조하세요.

자동 등록이 활성화된 상태에서 OU 간 계정 이동 시 제어 동작

계정을 새 OU로 이동하면 AWS Control Tower는 OU의 활성화된 기준 및 제어를 계정에 적용합니다. 이전 OU의 제어 및 기준이 제거됩니다. 등록된 OU 외부로 계정을 이동하면 AWS Control Tower는 배포된 모든 기준 및 제어를 제거합니다.

자동 등록이 비활성화된 상태에서 OU 간 계정 이동 시 제어 동작

OU 간에 계정을 이동하면 대상 OU에 대한 제어가 계정에 적용됩니다. 하지만 이전 OU에서 계정에 적용된 제어는 제거되지 않습니다. 제어의 정확한 동작은 이전 OU와 대상 OU에서 활성화된 제어의 구현에 따라 다릅니다.

- AWS Config 규칙으로 구현된 제어의 경우: 이전 OU의 제어는 제거되지 않습니다. 이러한 제어는 수동으로 제거해야 합니다.
- SCP로 구현된 제어의 경우: 이전 OU의 SCP 기반 제어가 제거됩니다. 대상 OU에 대한 SCP 기반 제어가 이 계정에 적용됩니다.
- CloudFormation 후크로 구현된 제어의 경우: 이 동작은 새 OU의 제어 상태에 따라 달라집니다.
  - 대상 OU에 활성화된 후크 기반 제어가 없는 경우: 이전 제어는 수동으로 제거하지 않는 한 이동한 계정에 대해 활성 상태로 유지됩니다.
  - 대상 OU에 활성화된 후크 제어가 있는 경우: 이전 제어가 제거되고 대상 OU의 제어가 계정에 적용됩니다.

등록된 계정의 이메일 주소 변경

등록된 AWS Control Tower 계정의 이메일 주소를 변경하려면이 섹션의 절차를 따르세요.

> **관리 계정 이메일 주소 변경**
>
> AWS 관리 계정의 이메일 주소를 변경하려면 관리자 권한이 있는 루트 사용자로 로그인합니다.

를 사용하여 이메일 주소 변경 AWS Organizations

1. 루트 사용자 이메일 주소 업데이트에 대한 지침은 AWS 계정 관리 참조 안내서의 멤버 계정의 루트 사용자 이메일 주소 업데이트를 참조하세요.
2. 이메일 주소를 업데이트한 후 AWS Control Tower에서 계정을 업데이트합니다. 이 업데이트는 새 이메일 주소를 AWS Control Tower의 계정과 연결합니다. Service Catalog 프로비저닝된 제품을 통해 계정을 업데이트하는 경우 이전 이메일 주소를 `AccountEmail` 파라미터 값으로 지정합니다.

루트 사용자 자격 증명을 사용하여 이메일 주소 변경

1. 계정의 루트 사용자 암호를 복구합니다. 분실한 암호를 복구하는 방법에 대한 지침은 분실했거나 잊어버린 AWS 암호를 복구하려면 어떻게 해야 하나요?를 참조하세요.
2. 루트 사용자 암호로 계정에 로그인합니다.
3. 다른 이메일 주소와 마찬가지로 이메일 주소를 변경 AWS 계정하고 변경 사항이 적용될 때까지 기다립니다 AWS Organizations. 이메일 주소 변경에 따른 업데이트가 완료될 때까지 지연이 발생할 수 있습니다.
4. 이메일 주소를 업데이트한 후 AWS Control Tower에서 계정을 업데이트합니다. 이 업데이트는 새 이메일 주소를 AWS Control Tower의 계정과 연결합니다. Service Catalog 프로비저닝된 제품을 통해 계정을 업데이트하는 경우 이전 이메일 주소를 `AccountEmail` 파라미터 값으로 지정합니다.

등록된 계정의 이름 변경

이 섹션의 절차에 따라 등록된 AWS Control Tower 계정의 이름을 변경합니다.

> **Note**
>
> AWS 관리자 계정의 이름을 변경하려면 관리자 권한이 있어야 하며 계정의 루트 사용자로 로그인해야 합니다.

AWS Organizations 콘솔 또는 APIs를 사용하여 AWS Control Tower에서 생성한 계정의 이름을 변경하려면

- AWS 계정 관리 참조 안내서의 지침을 따릅니다.

AWS Control Tower에서 생성된 계정의 이름을 변경하는 또 다른 방법

1. 계정의 루트 암호를 복구합니다. 이 문서의 분실하거나 잊어버린 AWS 암호를 복구하려면 어떻게 해야 합니까?에 설명된 단계를 따를 수 있습니다.
2. 루트 암호로 계정에 로그인합니다.
3. AWS Billing 콘솔에서 계정 설정 페이지로 이동합니다.
4. 다른 AWS 계정의 경우와 마찬가지로 계정 설정에서 이름을 변경합니다.
5. AWS Control Tower는 이름 변경을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다. 이 업데이트는 AWS Service Catalog의 프로비저닝된 제품에는 반영되지 않습니다.

Amazon Virtual Private Cloud 설정을 사용하여 Account Factory 구성

Account Factory를 사용하면 조직의 계정에 대해 미리 승인된 기준과 구성 옵션을 생성할 수 있습니다. AWS Service Catalog를 통해 새 계정을 구성 및 프로비저닝할 수 있습니다.

Account Factory 페이지에서 조직 단위(OU)의 목록 및 해당 허용 목록 상태를 볼 수 있습니다. 기본적으로 모든 OU는 허용 목록에 있으므로 해당 OU 아래에서 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. 를 통한 계정 프로비저닝을 위해 특정 OUs를 비활성화할 수 있습니다 AWS Service Catalog.

최종 사용자가 새 계정을 프로비저닝할 때 사용할 수 있는 Amazon VPC 구성 옵션을 볼 수 있습니다.

Account Factory에서 Amazon VPC 설정을 구성하려면

1. 중앙 클라우드 관리자는 관리 계정에서 관리자 권한으로 AWS Control Tower 콘솔에 로그인합니다.

2. 대시보드의 왼쪽에서 Account Factory를 선택하여 Account Factory 네트워크 구성 페이지로 이동합니다. 여기에 기본 네트워크 설정이 표시됩니다. 편집하려면 편집을 선택하고 Account Factory 네트워크 구성 설정의 편집 가능한 버전을 확인합니다.
3. 필요에 따라 기본 설정의 각 필드를 수정할 수 있습니다. 최종 사용자가 생성할 수 있는 모든 새로운 Account Factory 계정에 대해 설정하려는 VPC 구성 옵션을 선택하고 다음 설정을 필드에 입력합니다.

- Amazon VPC에서 퍼블릭 서브넷을 생성하려면 비활성화됨 또는 활성화됨을 선택합니다. 기본적으로 인터넷 액세스가 가능한 서브넷은 허용되지 않습니다.

> **Note**
>
> 새 계정을 프로비저닝할 때 퍼블릭 서브넷이 활성화되도록 Account Factory VPC 구성을 설정하면 Account Factory에서 Amazon VPC를 구성하여 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 따라서 Amazon VPC 사용에 대한 요금이 청구됩니다. 자세한 내용은 VPC 요금을 참조하세요.

- 목록에서 Amazon VPC에 있는 프라이빗 서브넷의 최대 수를 선택합니다. 기본적으로 1이 선택됩니다. 허용된 프라이빗 서브넷의 최대 수는 가용 영역당 2개입니다.
- 계정 VPC를 생성하기 위한 IP 주소 범위를 입력합니다. 이 값은 CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 블록 형식이어야 합니다(기본값 `172.31.0.0/16`). 이 CIDR 블록은 Account Factory가 계정에 대해 생성하는 VPC의 전체 서브넷 IP 주소 범위를 제공합니다. VPC 내에서 서브넷은 지정한 범위에서 자동으로 할당되고 크기는 동일합니다. 기본적으로 VPC 내의 서브넷은 중첩되지 않습니다. 그러나 프로비저닝한 모든 계정의 VPC에서 서브넷 IP 주소 범위는 중첩될 수 있습니다.
- 계정이 프로비저닝될 때 VPC를 생성하기 위해 한 리전 또는 모든 리전을 선택합니다. 사용 가능한 모든 리전이 기본적으로 선택되어 있습니다.
- 목록에서 각 VPC의 서브넷을 구성할 가용 영역 수를 선택합니다. 기본값으로 권장되는 수는 3개입니다.
- 저장을 선택합니다.

또한 이러한 구성 옵션을 설정하여 VPC가 포함되지 않은 새 계정을 만들 수도 있습니다. 시연을 참조하세요.

계정 등록 취소

Account Factory에서 계정을 생성했거나를 등록했는데 AWS 계정더 이상 랜딩 존의 AWS Control Tower에서 계정을 관리하지 않으려면 AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 등록 취소할 수 있습니다.

AWS Control Tower 계정의 등록을 취소하면 제어 및 블루프린트를 포함하여 AWS Control Tower에서 프로비저닝된 모든 리소스가 제거됩니다. 계정이 AWS Control Tower OU에서 루트 영역으로 이동됩니다. 계정은 더 이상 등록된 OU의 일부가 아니며 더 이상 AWS Control Tower SCP의 적용을 받지 않습니다. 계정을 닫을 수 있습니다 AWS Organizations.

AWS Control Tower 콘솔에서 등록된 계정의 등록을 취소하는 방법

1. https://console.aws.amazon.com/controltower로 이동해 웹 브라우저에서 AWS Control Tower 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 창 탐색 메뉴에서 조직을 선택합니다.
3. 조직 페이지에서 OU 근처의 + 버튼을 선택하여 계정이 포함된 OU를 펼칩니다.
4. 계정을 선택한 다음 관리 취소를 선택합니다.

> **Note**
>
> 계정 상태가 등록되지 않음으로 표시될 때까지 기다립니다.

계정이 더 이상 필요하지 않은 경우 계정을 해지합니다. AWS 계정 해지에 대한 자세한 내용은 AWS Billing 사용자 안내서에서 계정 해지를 참조하세요.

> **자동 등록이 활성화된 경우 계정 등록 취소**
>
> 설정 페이지에서 자동 등록 기능이 활성화된 경우 AWS Control Tower에 등록되지 않은 OU로 계정을 이동하여 계정 등록을 취소할 수도 있습니다. 취소하면 모든 AWS Control Tower 리소스가 제거됩니다. 이때 계정을 실수로 등록 취소하지 않도록 하세요. 물론 계정을 OU로 되돌려서 다시 등록할 수 있습니다.

사용자 지정 계정의 등록을 취소하면 AWS Control Tower는 랜딩 존이 배포한 리소스와 계정 내에서 AWS Control Tower가 생성한 기타 리소스를 제거합니다. 또한 AWS Control Tower는 수동으로 추가된 AWSControlTowerExecution 역할도 제거합니다. 서비스 실행 역할이 관리되지 않는 계정에 남아서는 안 되므로 이 역할을 제거하는 것이 최소 권한 원칙에 부합합니다.

계정 등록을 취소한 후 계정을 해지할 수 있습니다 AWS Organizations.

> **Note**
>
> 계정을 등록 취소해도 해지되거나 삭제되지 않습니다. 계정이 등록 취소된 경우에도 Account Factory에서 계정을 생성할 때 선택한 IAM Identity Center 사용자는 여전히 계정에 대한 관리 액세스 권한을 가집니다. 이 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여하지 않으려면 Account Factory에서 계정을 업데이트하고 계정의 IAM Identity Center 사용자 이메일 주소를 변경하여 IAM Identity Center에서 이 설정을 변경해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower를 사용하여 계정 업데이트 및 이동 단원을 참조하십시오.

비디오 시연

이 비디오(3:25)에서는 AWS Control Tower에서 계정을 제거하고, 계정에 대한 루트 액세스 권한을 얻고, 마지막으로 AWS 계정을 해지하는 방법을 설명합니다. AWS Organizations API를 사용하여 계정을 해지할 수도 있습니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 계정을 해지하는 방법에 대한 비디오 안내입니다.

Account Factory에서 생성된 계정 해지

Account Factory에서 생성된 계정은 입니다 AWS 계정. AWS 계정해지에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 관리 참조 안내서에서 계정 해지를 참조하세요.

> **Note**
>
> 를 닫 AWS 계정 는 것은 AWS Control Tower에서 계정을 등록 취소하는 것과 같지 않습니다. 이는 별도의 작업입니다. 계정을 해지하려면 우선 등록을 취소해야 합니다.

를 통해 AWS Control Tower 멤버 계정 닫기 AWS Organizations

루트 자격 증명으로 각 멤버 계정에 개별적으로 로그인할 필요 없이 조직의 관리 계정에서 AWS Control Tower 멤버 계정을 해지할 수 있습니다 AWS Organizations. 하지만 관리 계정은 이러한 방식으로 해지할 수 없습니다.

AWS Organizations CloseAccount API를 호출하거나 AWS Organizations 콘솔에서 계정을 닫으면 멤버 계정이 AWS 계정 90일 동안 격리됩니다. 계정은 AWS Control Tower 및 AWS Organizations에서

일시 중지됨 상태를 표시합니다. 이 90일 동안 계정에 대한 작업을 시도하면 AWS Control Tower에서 오류 메시지를 표시합니다.

> **Note**
>
> OU에 계정이 일시 중지된 경우 대상에 대한 리전별 제어에 대해 EnabledControl 작업이 실패합니다.

90일이 만료되기 전에 멤버 계정을 복원할 수 있습니다 AWS 계정. 90일이 지나면 계정의 레코드가 제거됩니다.

가장 좋은 방법은 계정을 해지하기 전에 멤버 계정의 등록을 취소하는 것입니다. 멤버 계정을 먼저 관리 해제하지 않은 상태에서 해지하면 AWS Control Tower에서 계정의 상태를 일시 중지됨으로 표시하는 동시에 등록됨으로도 표시합니다. 따라서 해당 90일 동안 계정의 OU를 재등록하려고 하면 AWS Control Tower가 오류 메시지를 생성합니다. 일시 중지된 계정은 기본적으로 사전 확인 실패와 함께 재등록 작업을 차단합니다. OU에서 계정을 제거하면 OU를 다시 등록할 수 있지만 계정에 대한 결제 방법이 누락되어 오류가 발생할 AWS 수 있습니다. 이 제약 조건을 해결하려면 재등록하기 전에 다른 OU를 생성하고 계정을 해당 OU로 이동합니다. 이 OU의 이름을 일시 중지된 OU로 지정하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> 계정을 해지하기 전에 등록을 취소하지 않으면 해당 90일이 완료된 AWS Service Catalog 후에서 계정의 프로비저닝된 제품을 삭제해야 합니다.

자세한 내용은 CloseAccount API에 대한 AWS Organizations 설명서를 참조하세요.

Account Factory에 대한 리소스 고려 사항

Account Factory로 계정을 프로비저닝하면 계정 내에 다음 AWS 리소스가 생성됩니다.

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS CloudFormation	스택	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-* (랜딩 존 버전 3.0 이상에는 배포되지 않음)

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-* StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG-* StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES-* StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES-*
AWS CloudTrail	추적	aws-controltower-BaselineCloudTrail
AWS Config	전송 채널	aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel
AWS Config	레코더	aws-controltower-BaselineConfigRecorder
Amazon CloudWatch	CloudWatch Logs	/aws/lambda/aws-controltower-NotificationForwarder

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	aws-controltower-AdministratorExecutionRole aws-controltower-CloudWatchLogsRole (랜딩 존 버전 3.0 이상에는 배포되지 않음) aws-controltower-ConfigRecorderRole (랜딩 존 버전 2.8 이상에는 배포되지 않음) aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole AWSControlTowerExecution
AWS Identity and Access Management	정책	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	주제	aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	애플리케이션	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-*
AWS Lambda	함수	aws-controltower-NotificationForwarder
Amazon EventBridge	규칙	AWSControlTowerManagedRule
Amazon EventBridge	규칙	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule

Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정

> **Note**
>
> 단일 계정 프로비저닝, 업데이트 및 사용자 지정은 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 조직 단위(OU)를 대상으로 해야 합니다. OU에 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있지 않은 경우 계정 자동 등록을 활성화하거나 해당 OU의 EnabledBaselines 및 EnabledControls에서 ResetEnabledBaseline 및 ResetEnabledControl EnabledControls APIs를 사용하여 계정을 등록할 수 있습니다. EnabledBaselines AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

AWS Control Tower를 사용하면 AWS Control Tower 콘솔에서 리소스를 프로비저닝할 AWS 계정 때 신규 및 기존를 사용자 지정할 수 있습니다. Account Factory 사용자 지정을 설정하면 향후 프로비저닝을 위해 AWS Control Tower가 이 프로세스를 자동화하므로 파이프라인을 유지 관리할 필요가 없습니다. 사용자 지정 계정은 리소스가 프로비저닝된 직후에 사용할 수 있습니다.

블루프린트를 사용하여 새 계정 프로비저닝

사용자 지정 계정은 AWS Control Tower Account Factory, CloudFormation 템플릿을 통해 또는 Terraform을 사용하여 프로비저닝됩니다. 사용자 지정 계정 블루프린트 역할을 하는 템플릿을 정의합니다. 블루프린트는 계정이 프로비저닝될 때 필요한 특정 리소스 및 구성을 설명합니다. AWS 파트너가 구축하고 관리하는 사전 정의된 블루프린트도 사용할 수 있습니다. 파트너 관리형 블루프린트에 대한 자세한 내용은 AWS Service Catalog 시작하기 라이브러리를 참조하세요.

기존 계정에 블루프린트 적용

AWS Control Tower 콘솔의 계정 업데이트 단계에 따라 기존 계정에 사용자 지정 블루프린트를 적용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 콘솔에서 계정 업데이트 섹션을 참조하세요.

정의: 허브 계정

계정 블루프린트는에 저장되며 AWS 계정, 이를 허브 계정이라고 합니다. 블루프린트는 Service Catalog 제품의 형태로 저장됩니다. 다른 Service Catalog 제품과 구분하기 위해 이 제품을 블루프린트라고 부릅니다. Service Catalog 제품을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Service Catalog 관리자 안내서의 제품 생성을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower에는 AWS Control Tower의 CloudFormation 리소스를 모니터링하는 선제적 제어가 포함되어 있습니다. 선택적으로 랜딩 존에서 이러한 제어를 활성화할 수 있습니다. 선제적 제어를 적용하면 계정에 배포하려는 리소스가 조직의 정책 및 절차를 준수하는지 확인합니다. 선제적 제어에 대한 자세한 내용은 선제적 제어를 참조하세요.

AFC 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에서 Account Factory 사용자 지정을 사용하여 계정 사용자 지정 자동화를 참조하세요.

> **사전 조건**
>
> AWS Control Tower Account Factory에서 사용자 지정 계정을 생성하려면 우선 AWS Control Tower 랜딩 존 환경이 배포되어 있어야 하며 새로 생성된 계정이 배치될 AWS Control Tower에 등록된 조직 단위(OU)가 있어야 합니다.

사용자 지정 준비

- 허브 계정 지정: 허브 계정으로 사용할 새 계정을 생성하거나 기존 계정을 사용할 수 있습니다 AWS 계정. AWS Control Tower 관리 계정을 블루프린트 허브 계정으로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 필요한 역할 추가: AWS Control Tower AWS 계정 에 등록하고 사용자 지정하려는 경우 먼저 AWS Control Tower에 등록하는 다른 계정과 마찬가지로 해당 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할을 추가해야 합니다.
- 파트너 블루프린트 구성(선택 사항): 마켓플레이스 구독 요구 사항이 있는 파트너 블루프린트를 사용하려는 경우 파트너 블루프린트를 Account Factory 사용자 지정 블루프린트로 배포하기 전에 AWS Control Tower 관리 계정에서 이를 구성해야 합니다.

주제

- 사용자 지정 설정
- 블루프린트에서 사용자 지정 계정 생성
- 계정 등록 시 AFC를 사용하여 계정을 사용자 지정
- AWS Control Tower 계정에 블루프린트 추가
- 블루프린트 업데이트

- 계정에서 블루프린트 제거
- 파트너 블루프린트
- Account Factory 사용자 지정(AFC) 고려 사항
- 블루프린트 오류가 발생할 때
- CloudFormation을 기반으로 AFC 블루프린트에 대한 정책 문서 사용자 지정
- Terraform 기반 Service Catalog 제품을 생성하는 데 필요한 추가 권한
- AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환

사용자 지정 설정

다음 섹션에서는 사용자 지정 프로세스를 위해 Account Factory를 설정하는 단계를 설명합니다. 이 단계를 시작하기 전에 허브 계정에 대한 위임된 관리자를 설정하는 것이 좋습니다.

요약

- 1단계. 필요한 역할을 생성합니다. 블루프린트라고도 하는 Service Catalog 제품이 저장되는 (허브) 계정에 액세스할 수 있는 권한을 AWS Control Tower에 부여하는 IAM 역할을 생성합니다.
- 2단계. AWS Service Catalog 제품을 생성합니다. 사용자 지정 계정의 기준을 설정하는 데 필요한 AWS Service Catalog 제품(“블루프린트 제품”이라고도 함)을 생성합니다.
- 3단계. 사용자 지정 블루프린트를 검토합니다. 생성한 AWS Service Catalog 제품(블루프린트)을 검사합니다.
- 4단계. 블루프린트를 직접 호출하여 사용자 지정 계정을 생성합니다. 계정을 생성하는 동안 AWS Control Tower 콘솔에서 Account Factory의 적절한 필드에 블루프린트 제품 정보와 역할 정보를 입력합니다.

1단계. 필요한 역할 생성

계정 사용자 지정을 시작하기 전에 AWS Control Tower와 허브 계정 간 신뢰 관계가 포함된 역할을 설정해야 합니다. 이 역할은 허브 계정의 리소스를 관리할 수 있는 액세스 권한을 AWS Control Tower에 부여합니다. 이 역할의 이름은 AWSControlTowerBlueprintAccess여야 합니다.

AWS Control Tower는이 역할을 수임하여 사용자를 대신하여 포트폴리오 리소스를 생성한 다음 AWS Service Catalog, 블루프린트를이 포트폴리오에 서비스 카탈로그 제품으로 추가한 다음, 계정 프로비저닝 중에이 포트폴리오와 블루프린트를 멤버 계정과 공유합니다.

다음 섹션에 설명된 대로 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할을 생성합니다. 등록된 계정 또는 등록되지 않은 계정에서 역할을 설정할 수 있습니다.

IAM 콘솔로 이동하여 필요한 역할을 설정합니다.

등록된 AWS Control Tower 계정에서 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할을 설정하는 방법

1. AWS Control Tower 관리 계정의 위탁자로 페더레이션하거나 로그인합니다.
2. 관리 계정의 페더레이션 위탁자에서, 블루프린트 허브 계정으로 사용하기 위해 선택한 등록된 AWS Control Tower 계정의 AWSControlTowerExecution 역할을 수임하거나 이 역할로 전환합니다.
3. 등록된 AWS Control Tower 계정의 AWSControlTowerExecution 역할을 통해 적절한 권한과 신뢰 관계를 가진 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할을 생성합니다.

Important

AWS 모범 사례 지침을 준수하려면 AWSControlTowerExecution 역할을 생성한 후 즉시 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할에서 로그아웃하는 것이 중요합니다. 리소스에 대한 의도하지 않은 변경을 방지하기 위해 AWSControlTowerExecution 역할은 AWS Control Tower에서만 사용할 수 있습니다.

블루프린트 허브 계정이 AWS Control Tower에 등록되지 않은 경우 AWSControlTowerExecution 역할은 계정에 존재하지 않으므로 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할 설정을 계속하기 전에 이를 수임할 필요가 없습니다.

등록되지 않은 멤버 계정에서 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할을 설정하는 방법

1. 원하는 방법을 사용하여 허브 계정으로 지정하려는 계정에 위탁자로 페더레이션하거나 로그인합니다.
2. 계정에 위탁자로 로그인한 경우 적절한 권한과 신뢰 관계를 포함하는 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할을 생성합니다.

AWSControlTowerBlueprintAccess 역할은 다음 두 위탁자에게 신뢰를 부여하도록 설정해야 합니다.

- AWS Control Tower 관리 계정에서 AWS Control Tower를 실행하는 위탁자(사용자)입니다.

- 이름이 AWSControlTowerAdmin인 AWS Control Tower 관리 계정의 역할입니다.

다음은 역할에 포함해야 하는 것과 유사한 신뢰 정책의 예제입니다. 이 정책은 최소 권한 액세스를 부여하는 모범 사례를 보여줍니다. 자체 정책을 만들 때 *YourManagementAccountId*라는 용어를 AWS Control Tower 관리 계정의 실제 계정 ID로 바꾸고, *YourControlTowerUserRole*이라는 용어를 관리 계정의 IAM 역할 식별자로 바꿉니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSControlTowerAdmin",
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/YourControlTowerUserRole"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

필요한 권한 정책

AWS Control Tower에서는 AWSServiceCatalogAdminFullAccess이라는 관리형 정책을 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할에 연결해야 합니다. 이 정책은 AWS Control Tower가 포트폴리오 및 AWS Service Catalog 제품 리소스를 관리할 수 있도록 허용하는 시기를 AWS Service Catalog 찾는 권한을 제공합니다. IAM 콘솔에서 역할을 생성할 때 이 정책을 연결할 수 있습니다.

추가 권한이 필요할 수 있음

- Amazon S3에 블루프린트를 저장하는 경우 AWS Control Tower에는 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할에 대한 AmazonS3ReadOnlyAccess 권한 정책도 필요합니다.

- 기본 관리자 정책을 사용하지 않는 경우 AWS Service Catalog Terraform 유형의 제품을 사용하려면 AFC 사용자 지정 IAM 정책에 몇 가지 추가 권한을 추가해야 합니다. Terraform 템플릿에서 정의하는 리소스를 생성하는 데 필요한 권한 외에도 이러한 권한이 필요합니다.

2단계. AWS Service Catalog 제품 생성

AWS Service Catalog 제품을 생성하려면 AWS Service Catalog 관리자 안내서의 제품 생성 단계를 따르세요. AWS Service Catalog 제품을 생성할 때 계정 블루프린트를 템플릿으로 추가합니다.

Important

HashiCorp의 Terraform 라이선스 업데이트로 인해 Terraform 오픈 소스 제품 및 프로비저닝된 제품에 대한 지원이 외부라는 새로운 제품 유형으로 AWS Service Catalog 변경되었습니다. 기존 계정 블루프린트를 외부 제품 유형으로 업데이트하는 방법을 포함하여 이 변경이 AFC에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보려면 외부 제품 유형으로 전환을 검토하세요.

블루프린트 생성 단계 요약

- 계정 블루프린트가 될 CloudFormation 템플릿 또는 Terraform tar.gz 구성 파일을 생성하거나 다운로드합니다. 일부 템플릿 예제는 이 섹션의 뒷부분에 나와 있습니다.
- Account Factory 블루프린트(허브 계정이라고도 함)를 저장하는 AWS 계정 에 로그인합니다.
- AWS Service Catalog 콘솔로 이동합니다. 제품 목록을 선택한 다음 새 제품 업로드를 선택합니다.
- 제품 세부 정보 창에서 이름 및 설명과 같은 블루프린트 제품의 세부 정보를 입력합니다.
- 템플릿 파일 사용을 선택한 다음 파일 선택을 선택합니다. 블루프린트로 사용하기 위해 개발하거나 다운로드한 템플릿 또는 구성 파일을 선택하거나 붙여넣습니다.
- 콘솔 페이지 하단에서 제품 생성을 선택합니다.

AWS Service Catalog 참조 아키텍처 리포지토리에서 CloudFormation 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. 해당 리포지토리의 한 가지 예제는 리소스에 대한 백업 계획을 설정하는 데 도움이 됩니다.

다음은 Best Pets라는 가상 회사에 대한 예제 템플릿입니다. 이 템플릿은 반려동물 데이터베이스에 대한 연결을 설정하는 데 도움이 됩니다.

```
Resources:
  ConnectionStringGeneratorLambdaRole:
```

```
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - lambda.amazonaws.com
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
  ConnectionStringGeneratorLambda:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      FunctionName: !Join ['-', ['ConnectionStringGenerator', !Select [4, !Split
['-', !Select [2, !Split ['/', !Ref AWS::StackId]]]]]]
      Description: Retrieves the connection string for this account to access the Pet
Database
      Role: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambdaRole.Arn
      Runtime: nodejs22.x
      Handler: index.handler
      Timeout: 5
      Code:
        ZipFile: >
           export const handler = async (event, context) => {
             const awsAccountId = context.invokedFunctionArn.split(“:”)[4]
             const connectionString= “fake connection for account ” + awsAccountId;
             const response = {
               statusCode: 200,
               body: connectionString
             };
            return response;
           };

  ConnectionString:
    Type: Custom::ConnectionStringGenerator
    Properties:
      ServiceToken: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambda.Arn

  PetDatabaseConnectionString:
    DependsOn: ConnectionString
    # For example purposes we're using SSM parameter store.
    # In your template, use secure alternatives to store
    # sensitive values such as connection strings.
```

```
    Type: AWS::SSM::Parameter
    Properties:
      Name: pet-database-connection-string
      Description: Connection information for the BestPets pet database
      Type: String
      Value: !GetAtt ConnectionString.Value
```

3단계. 사용자 지정 블루프린트 검토

AWS Service Catalog 콘솔에서 블루프린트를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Service Catalog 관리자 안내서의 제품 관리를 참조하세요.

4단계. 블루프린트를 직접 호출하여 사용자 지정 계정을 생성합니다.

AWS Control Tower 콘솔에서 계정 생성 워크플로를 따르면 계정 사용자 지정에 사용할 블루프린트에 대한 정보를 입력할 수 있는 선택적 섹션이 표시됩니다.

> **사전 조건**
>
> AWS Control Tower 콘솔에 해당 정보를 입력하고 사용자 지정 계정 프로비저닝을 시작하려면 사용자 지정 허브 계정을 설정하고 블루프린트(Service Catalog 제품)를 하나 이상 추가해야 합니다.

AWS Control Tower 콘솔에서 사용자 지정 계정을 생성하거나 업데이트합니다.

1. 블루프린트가 포함된 계정의 계정 ID를 입력합니다.
2. 해당 계정에서 기존 Service Catalog 제품(기존 블루프린트)을 선택합니다.
3. 버전이 두 개 이상인 경우 블루프린트(Service Catalog 제품)의 적절한 버전을 선택합니다.
4. (선택 사항) 프로세스의 이 시점에서 블루프린트 프로비저닝 정책을 추가하거나 변경할 수 있습니다. 블루프린트 프로비저닝 정책은 JSON으로 작성되어 IAM 역할에 연결되므로 블루프린트 템플릿에 지정된 리소스를 프로비저닝할 수 있습니다. AWS Control Tower는 멤버 계정에이 역할을 생성하여 Service Catalog가 CloudFormation 스택 세트를 사용하여 리소스를 배포할 수 있도록 합니다. 이 역할의 이름은 `AWSControlTower-BlueprintExecution-bp-`*`xxxx`*입니다. `AdministratorAccess` 정책은 기본적으로 여기에 적용됩니다.
5. 이 블루프린트를 기반으로 계정을 배포하려는 AWS 리전 또는 리전을 선택합니다.

6. 블루프린트에 파라미터가 포함된 경우 AWS Control Tower 워크플로의 추가 필드에 파라미터 값을 입력할 수 있습니다. 추가 값에는 GitHub 리포지토리 이름, GitHub 브랜치, Amazon ECS 클러스터 이름 및 리포지토리 소유자의 GitHub ID가 포함될 수 있습니다.
7. 허브 계정 또는 블루프린트가 아직 준비되지 않은 경우 계정 업데이트 프로세스에 따라 나중에 계정을 사용자 지정할 수 있습니다.

자세한 내용은 블루프린트에서 사용자 지정 계정 생성 섹션을 참조하세요.

블루프린트에서 사용자 지정 계정 생성

사용자 지정 블루프린트를 생성한 후 AWS Control Tower Account Factory에서 사용자 지정 계정 생성을 시작할 수 있습니다.

새 AWS 계정을 생성할 때 사용자 지정 블루프린트를 배포하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 에서 AWS Control Tower로 이동합니다 AWS Management Console.
2. Account Factory 및 계정 생성을 선택합니다.
3. 계정 이름, 이메일 주소와 같은 계정 세부 정보를 입력합니다.
4. 이메일 주소와 사용자 이름으로 IAM Identity Center 세부 정보를 구성합니다.
5. 계정을 추가할 등록된 OU를 선택합니다.
6. Account Factory 사용자 지정 섹션을 확장합니다.
7. Service Catalog 제품이 포함된 블루프린트 허브 계정의 계정 ID를 입력하고 검증을 선택합니다. 블루프린트 허브 계정에 대한 자세한 내용은 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정 섹션을 참조하세요.
8. Service Catalog 제품 목록의 모든 블루프린트(모든 사용자 지정 블루프린트 및 파트너 블루프린트)가 포함된 드롭다운 메뉴를 선택합니다. 배포할 블루프린트와 해당 버전을 선택합니다.
9. 블루프린트에 파라미터가 포함된 경우 입력할 수 있도록 해당 필드가 표시됩니다. 기본값은 미리 채워집니다.
10. 마지막으로 홈 리전 또는 모든 관리형 리전 중에서 블루프린트를 배포할 위치를 선택합니다. Route 53 또는 IAM과 같은 글로벌 리소스는 단일 리전에만 배포해야 할 수 있습니다. Amazon EC2 인스턴스 또는 Amazon S3 버킷과 같은 리전 리소스는 모든 관리형 리전에 배포할 수 있습니다.
11. 모든 필드를 완료한 후 계정 생성을 선택합니다.

> **Note**
>
> Terraform으로 생성된 블루프린트는 여러 리전이 아닌 한 리전에만 배포할 수 있습니다.

조직 페이지에서 계정 프로비저닝 진행 상황을 볼 수 있습니다. 계정 프로비저닝이 완료되면 블루프린트에 지정된 리소스가 이미 해당 계정 내에 배포됩니다. 계정 및 블루프린트의 세부 정보를 보려면 계정 세부 정보 페이지로 이동합니다.

계정 등록 시 AFC를 사용하여 계정을 사용자 지정

AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 등록 및 사용자 지정하려면

1. AWS Control Tower 콘솔로 이동하여 왼쪽 탐색 창에서 조직을 선택합니다.
2. 사용 가능한 계정 목록이 표시됩니다. 사용자 지정 블루프린트로 등록하려는 계정을 식별합니다. 해당 계정의 상태 열에 계정 상태가 등록되지 않음으로 표시되어야 합니다.
3. 계정 왼쪽의 라디오 버튼을 선택하고 화면 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 선택합니다. 여기서 등록 옵션을 선택합니다.
4. 계정의 IAM Identity Center 정보로 액세스 구성 섹션을 완료합니다.
5. 계정이 멤버로 포함될 등록된 OU를 선택합니다.
6. 계정 생성 절차의 7~12단계와 동일한 단계를 사용하여 Account Factory 사용자 지정 섹션을 완료합니다. 자세한 내용은 를 사용하여 Account Factory 계정 프로비저닝 AWS Service Catalog을 참조하세요.

조직 페이지에서 계정 진행 상황을 볼 수 있습니다. 계정 등록이 완료되면 블루프린트에 지정된 리소스가 이미 해당 계정 내에 배포됩니다.

AWS Control Tower 계정에 블루프린트 추가

기존 AWS Control Tower 멤버 계정에 블루프린트를 추가하려면 AWS Control Tower 콘솔에서 계정 업데이트 워크플로를 따르고 계정에 추가할 새 블루프린트를 선택합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 또는 AWS Service Catalog를 사용하여 Account Factory 계정 업데이트 및 이동을 참조하세요.

> **Note**
>
> 계정에 새 블루프린트를 추가하면 기존 블루프린트를 덮어씁니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 계정당 하나의 블루프린트를 배포할 수 있습니다.

블루프린트 업데이트

다음 절차에서는 사용자 지정 블루프린트를 업데이트하고 배포하는 방법을 설명합니다.

사용자 지정 블루프린트를 업데이트하려면

1. CloudFormation 템플릿 또는 Terraform tar.gz 파일(블루프린트)을 새 구성으로 업데이트합니다.
2. 업데이트된 블루프린트를 AWS Service Catalog에 새 버전으로 저장합니다.

업데이트된 블루프린트를 배포하려면

1. AWS Control Tower 콘솔에서 조직 페이지로 이동합니다.
2. 블루프린트 이름 및 버전으로 조직 페이지를 필터링합니다.
3. 계정 업데이트 프로세스를 따르고 계정에 최신 블루프린트 버전을 배포합니다.

블루프린트 업데이트에 실패한 경우

AWS Control Tower는 프로비저닝된 제품이 `AVAILABLE` 상태에 있을 때 블루프린트 업데이트를 허용합니다. 프로비저닝된 제품이 `TAINTED` 상태라면 업데이트가 실패합니다. 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다.

1. AWS Service Catalog 콘솔에서 `TAINTED` 프로비저닝된 제품을 수동으로 업데이트하여 상태를 로 변경합니다`AVAILABLE`. 자세한 내용은 프로비저닝된 제품 업데이트를 참조하세요.
2. 그런 다음 AWS Control Tower의 계정 업데이트 프로세스에 따라 블루프린트 배포 오류를 수정합니다.

이 수동 단계를 권장하는 이유: 블루프린트를 제거하면 멤버 계정의 리소스가 제거될 수 있으며 리소스가 제거되면 기존 워크로드에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 이유로 원래 블루프린트를 제거하고 교체하는 블루프린트 업데이트 방식보다는 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다(특히 프로덕션 워크로드를 실행하는 경우).

계정에서 블루프린트 제거

계정에서 블루프린트를 제거하려면 계정 업데이트 워크플로에 따라 블루프린트를 제거하고 계정을 AWS Control Tower 기본 구성으로 되돌립니다.

콘솔에서 계정 업데이트 워크플로로 들어가면 모든 계정 세부 정보는 채워져 있고 사용자 지정 세부 정보는 비어 있는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 AFC 세부 정보를 비워 두면 AWS Control Tower가 계정에서 블루프린트를 제거합니다. 작업이 시작되기 전에 경고 메시지가 표시됩니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 계정 생성 또는 계정 업데이트 프로세스 중에 블루프린트를 선택한 경우에만 계정에 블루프린트를 추가합니다.

파트너 블루프린트

AWS Control Tower Account Factory Customization(AFC)은 AWS 파트너가 구축하고 관리하는 사전 정의된 사용자 지정 블루프린트에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 파트너 블루프린트는 특정 사용 사례에 맞게 계정을 사용자 지정하는 데 도움이 됩니다. 각 파트너의 블루프린트는 특정 파트너의 제품 제공과 함께 작동하도록 사전 구성된 사용자 지정 계정을 구축하는 데 도움이 됩니다.

AWS Control Tower 파트너 블루프린트의 전체 목록을 보려면 콘솔에서 Service Catalog 시작하기 라이브러리로 이동합니다. 소스 유형 AWS Control Tower 블루프린트를 검색합니다.

Account Factory 사용자 지정(AFC) 고려 사항

- AFC는 단일 AWS Service Catalog 블루프린트 제품만 사용하여 사용자 지정을 지원합니다.
- AWS Service Catalog 블루프린트 제품은 허브 계정과 AWS Control Tower 랜딩 존 홈 리전과 동일한 리전에서 생성해야 합니다.
- `AWSControlTowerBlueprintAccess` IAM 역할은 적절한 이름, 권한 및 신뢰 정책을 사용하여 생성해야 합니다.
- AWS Control Tower는 블루프린트에 대해 두 가지 배포 옵션을 지원합니다. 즉, 홈 리전에만 배포하거나 AWS Control Tower가 관리하는 모든 리전에 배포할 수 있습니다. 리전을 선택할 수는 없습니다.
- 멤버 계정에서 블루프린트를 업데이트하면 블루프린트 허브 계정 ID와 AWS Service Catalog 블루프린트 제품을 변경할 수 없습니다.

- AWS Control Tower는 단일 블루프린트 업데이트 작업에서 기존 블루프린트 제거 및 새 블루프린트 추가를 지원하지 않습니다. 블루프린트를 제거한 다음 별도의 작업에 새 블루프린트를 추가할 수 있습니다.
- AWS Control Tower는 생성 또는 등록할 계정이 사용자 지정 계정인지 아니면 사용자 지정되지 않은 계정인지에 따라 동작을 변경합니다. 블루프린트를 사용하여 사용자 지정 계정을 생성 또는 등록하지 않는 경우 AWS Control Tower는 AWS Control Tower 관리 계정에서 Service Catalog를 통해 Account Factory에서 프로비저닝된 제품을 생성합니다. 블루프린트로 계정을 생성 또는 등록할 때 사용자 지정을 지정하는 경우 AWS Control Tower는 AWS Control Tower 관리 계정에서 Account Factory에서 프로비저닝된 제품을 생성하지 않습니다.

블루프린트 오류가 발생할 때

블루프린트 적용 중 오류 발생

계정에 블루프린트를 적용하는 과정에서 오류가 발생하는 경우, 해당 계정이 새 계정이든 AWS Control Tower에 등록 중인 기존 계정이든 복구 절차는 동일합니다. 계정이 존재하지만 사용자 지정되지 않았으며 AWS Control Tower에 등록되지 않았습니다. 계속하려면 단계에 따라 AWS Control Tower에 계정을 등록하고 등록 시 블루프린트를 추가합니다.

`AWSControlTowerBlueprintAccess` 역할 및 해결 방법 생성 중 오류 발생

AWS Control Tower 계정에서 `AWSControlTowerBlueprintAccess` 역할을 생성할 때는 `AWSControlTowerExecution` 역할을 사용하여 위탁자로 로그인해야 합니다. 다른 계정으로 로그인한 경우 다음 아티팩트에 표시된 것처럼 SCP에 의해 `CreateRole` 작업이 방지됩니다.

```
{
            "Condition": {
                "ArnNotLike": {
                    "aws:PrincipalArn": [
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
                        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
                    ]
                }
            },
            "Action": [
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
                "iam:DeleteRolePolicy",
```

```
                "iam:DetachRolePolicy",
                "iam:PutRolePermissionsBoundary",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
                "iam:UpdateRole",
                "iam:UpdateRoleDescription"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*",
                "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*",
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "Sid": "GRIAMROLEPOLICY"
        }
```

다음 해결 방법을 사용할 수 있습니다.

- (가장 권장됨) AWSControlTowerExecution 역할을 수임하고 AWSControlTowerBlueprintAccess 역할을 생성합니다. 이 해결 방법을 선택하는 경우 리소스에 의도하지 않은 변경 사항이 발생하지 않도록 즉시 AWSControlTowerExecution 역할에서 로그아웃해야 합니다.
- AWS Control Tower에 등록되지 않아 이 SCP의 적용을 받지 않는 계정에 로그인합니다.
- 작업을 허용하려면 이 SCP를 일시적으로 편집합니다.
- (매우 권장하지 않음) SCP의 적용을 받지 않도록 AWS Control Tower 관리 계정을 허브 계정으로 사용합니다.

CloudFormation을 기반으로 AFC 블루프린트에 대한 정책 문서 사용자 지정

Account Factory를 통해 블루프린트를 활성화하면 AWS Control Tower는 사용자를 대신하여 StackSet를 생성 CloudFormation 하도록에 지시합니다.는 StackSet에서 스택을 생성 CloudFormation 하려면 관리형 계정에 대한 액세스 권한이 CloudFormation 필요합니다. CloudFormation 는 AWSControlTowerExecution 이미 역할을 통해 관리형 계정에 관리자 권한을 가지고 있지만이 역할은에서 수임할 수 없습니다 CloudFormation.

블루프린트 활성화의 일부로 AWS Control Tower는 CloudFormation 에서 StackSet 관리 작업을 완료하기 위해 수임할 수 역할을 멤버 계정에 생성합니다. Account Factory를 통해 사용자 지정 블루프린트를 활성화하는 가장 간단한 방법은 모두 허용 정책을 사용하는 것입니다. 이러한 정책은 모든 블루프린트 템플릿과 호환되기 때문입니다.

그러나 모범 사례에서는 대상 계정 CloudFormation 에서에 대한 권한을 제한해야 한다고 제안합니다. 사용자 지정 정책을 제공할 수 있습니다.이 정책은 AWS Control Tower가가 사용하기 CloudFormation 위해 생성한 역할에 적용됩니다. 예를 들어 블루프린트에서 something-important라는 SSM 파라미터를 생성하는 경우 다음 정책을 제공할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCloudFormationActionsOnStacks",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cloudformation:*",
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
        },
        {
            "Sid": "AllowSsmParameterActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:PutParameter",
                 "ssm:DeleteParameter",
                 "ssm:GetParameter",
                 "ssm:GetParameters"
            ],
            "Resource": "arn:*:ssm:*:*:parameter/something-important"
        }
    ]
}
```

`AllowCloudFormationActionsOnStacks` 문은 모든 AFC 사용자 지정 정책에 필요합니다.는이 역할을 CloudFormation 사용하여 스택 인스턴스를 생성하므로 스택에서 CloudFormation 작업을 수행할 수 있는 권한이 필요합니다. 이 `AllowSsmParameterActions` 섹션은 활성화되는 템플릿에 따라 다릅니다.

권한 문제 해결

제한된 정책으로 블루프린트를 활성화하면 블루프린트를 활성화할 권한이 부족할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 정책 문서를 수정하고 수정된 정책을 사용하도록 멤버 계정의 블루프린트 기본

설정을 업데이트합니다. 정책이 블루프린트를 활성화하기에 충분한지 확인하려면 CloudFormation 권한이 부여되고 해당 역할을 사용하여 직접 스택을 생성할 수 있는지 확인합니다.

Terraform 기반 Service Catalog 제품을 생성하는 데 필요한 추가 권한

AFC용 Terraform 구성 파일을 사용하여 AWS Service Catalog 외부 제품을 생성할 때 AWS Service Catalog 는 템플릿에 정의된 리소스를 생성하는 데 필요한 권한 외에도 AFC 사용자 지정 IAM 정책에 특정 권한을 추가해야 합니다. 기본 전체 관리자 정책을 선택하는 경우에는 이러한 추가 권한을 추가하지 않아도 됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "resource-groups:CreateGroup",
                "resource-groups:ListGroupResources",
                "resource-groups:DeleteGroup",
                "resource-groups:Tag"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "tag:GetResources",
                "tag:GetTagKeys",
                "tag:GetTagValues",
                "tag:TagResources",
                "tag:UntagResources"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": "s3:GetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                    "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
                }
            }
        }
    ]
}
```

에서 외부 제품 유형을 사용하여 Terraform 제품을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Service Catalog 관리자 안내서의 5단계: 시작 역할 생성을 AWS Service Catalog참조하세요.

AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환

AWS Service Catalog 는 Terraform Open Source 제품 및 프로비저닝된 제품에 대한 지원을 외부라는 새 제품 유형으로 변경했습니다. 이 전환에 대해 자세히 알아보려면 AWS Service Catalog 관리자 안내서의 기존 Terraform Open Source 제품 및 프로비저닝된 제품을 외부 제품 유형으로 업데이트를 참조하세요.

이 변경 사항은 AWS Control Tower Account Factory 사용자 지정을 통해 생성하거나 등록한 기존 계정에 영향을 미칩니다. 이러한 계정을 외부 제품 유형으로 전환하려면 AWS Service Catalog 및 AWS Control Tower 모두에서 변경해야 합니다.

외부 제품 유형으로 전환하려면

1. 외부 및 Terraform 오픈 소스 제품 유형에 대한 지원을 모두 AWS Service Catalog 포함하도록 용 기존 Terraform 참조 엔진을 업그레이드합니다. Terraform 참조 엔진 업데이트에 대한 지침은 AWS Service Catalog GitHub 리포지토리를 검토하세요.
2. 에서 새 외부 제품 유형을 사용하여 AWS Service Catalog기존 Terraform 오픈 소스 제품(블루프린트)을 복제합니다. 기존 Terraform Open Source 블루프린트를 종료하지 마세요.
3. AWS Control Tower에서 Terraform Open Source 블루프린트를 사용하여 각 계정을 업데이트하고 새 외부 블루프린트를 사용합니다.

    a. 블루프린트를 업데이트하려면 먼저 Terraform Open Source 블루프린트를 완전히 제거해야 합니다. 자세한 내용은 계정에서 블루프린트 제거를 검토하세요.

    b. 새 외부 블루프린트를 동일한 계정에 추가합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 계정에 블루프린트 추가를 참조하세요.
4. Terraform Open Source 블루프린트를 사용하는 모든 계정이 외부 블루프린트로 업데이트된 후 Terraform Open Source를 제품 유형으로 사용하는 모든 제품을 로 돌아가서 AWS Service Catalog 종료합니다.

5. 앞으로 AWS Control Tower Account Factory 사용자 지정을 사용하여 생성되거나 등록된 모든 계정은 CloudFormation 또는 외부 제품 유형을 사용하여 블루프린트를 참조해야 합니다.

   외부 제품 유형을 사용하여 생성된 블루프린트의 경우 AWS Control Tower는 Terraform 템플릿과 Terraform 참조 엔진을 사용하는 계정 사용자 지정만 지원합니다. 자세한 내용은 사용자 지정 설정을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 새 계정을 생성할 때 Terraform Open Source를 제품 유형으로 지원하지 않습니다. 이러한 변경 사항에 대해 자세히 알아보려면 AWS Service Catalog 관리자 안내서의 외부 제품 유형으로 기존 Terraform 오픈 소스 제품 및 프로비저닝된 제품 업데이트를 검토하세요. AWS Service Catalog 는 필요에 따라이 제품 유형 전환을 통해 고객을 지원합니다. 지원을 요청하려면 계정 담당자에게 문의하세요.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 사용하여 계정 프로비저닝

AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)은 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 및 업데이트 프로세스를 자동화하는 GitOps 모델을 채택하고 있습니다.

AFT를 사용하면 AFT 워크플로를 호출하는 입력이 포함된 계정 요청 Terraform 파일을 생성합니다. 계정 프로비저닝 및 업데이트가 완료되면 AFT 계정 프로비저닝 프레임워크 및 계정 사용자 지정 단계를 실행하여 AFT 워크플로를 계속 진행합니다.

AFT는 AWS Control Tower의 워크플로 성능에 영향을 주지 않습니다. AFT 또는 Account Factory를 통해 계정을 프로비저닝하면 동일한 백엔드 워크플로가 발생합니다.

사전 조건

> **Note**
>
> AFT 계정 프로비저닝은 AWS Control Tower에서 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 조직 단위(OU)를 대상으로 해야 합니다. AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

AFT를 시작할 때 다음을 생성해야 합니다.

- AWS Control Tower에서 AFT 환경에 대한 OU를 생성한 다음 AFT 관리 계정을 생성합니다. Terraform 모듈로 AFT를 배포할 때 나중에 `main.tf` 파일에 입력할 수 있도록 계정 ID를 기록해 둡니다. AWS Control Tower Control 세부 정보 페이지에서 이 계정 ID를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Terraform 설명서를 참조하세요.
- 완전히 배포된 AFT 환경에 있는 하나 이상의 `git` 리포지토리. 자세한 내용은 AFT의 배포 후 단계를 참조하세요.
- 완전히 배포된 AFT 환경. 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 개요 및 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 배포를 참조하세요. Terraform 설명서도 참조하세요.

> **Tip**
>
> 계정 생성을 사용하여 AWS Control Tower 콘솔에서 AFT 관리 계정을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로비저닝 방법을 참조하세요.
> 선택적으로 aft-account-customizations 리포지토리에 계정 템플릿 폴더를 생성할 수도 있습니다.

자동 등록을 통해 등록된 계정의 경우:

- AFT를 통한 새 계정 생성은 계속 정상적으로 작동합니다.
- 기존 계정 가져오기에는 추가 단계가 필요합니다.
  - 가져오기 전에 OU를 등록하여 필요한 프로비저닝된 제품을 생성합니다.
  - OU 등록은 `CreateManagedAccount` 및 `UpdateManagedAccount` 이벤트를 생성하여 AFT 사용자 지정을 활성화합니다.

AFT에 배포 제한이 있는 AWS 리전 위치에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제한 사항 및 할당량 및 섹션을 참조하세요제어 제한 사항.

Terraform 설명서에는 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 설정하는 방법에 대한 유용한 개요가 포함되어 있습니다.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 개요

Account Factory for Terraform(AFT)은 AWS Control Tower에서 계정을 프로비저닝하고 사용자 지정하는 데 도움이 되는 Terraform 파이프라인을 설정합니다. AFT는 Terraform 기반 계정 프로비저닝의 이점을 제공하는 동시에 AWS Control Tower로 계정을 관리할 수 있도록 합니다.

AFT를 사용하여 계정 요청 Terraform 파일을 생성하고 계정 프로비저닝을 위한 AFT 워크플로를 트리거하는 입력을 가져옵니다. 계정 프로비저닝 단계가 완료되면 AFT는 계정 사용자 지정 단계가 시작되기 전에 일련의 단계를 자동으로 실행합니다. 자세한 내용은 AFT 계정 프로비저닝 파이프라인을 참조하세요.

AFT는 HCP Terraform, Terraform Enterprise 및 Terraform Community Edition을 지원합니다. AFT를 사용하면 입력 파일과 간단한 `git push` 명령을 사용하여 계정 생성을 시작하고 새 계정 또는 기존 계정을 사용자 지정할 수 있습니다. 계정 생성에는 조직의 표준 보안 절차 및 규정 준수 지침을 충족하는 데 도움이 되는 모든 AWS Control Tower 거버넌스 이점과 계정 사용자 지정이 포함됩니다.

AFT는 계정 사용자 지정 요청 추적을 지원합니다. 계정 사용자 지정 요청을 제출할 때마다 AFT는 AFT 사용자 지정 AWS Step Functions 상태 시스템을 통과하는 고유한 추적 토큰을 생성하며,이 토큰은 실행의 일부로 토큰을 로깅합니다. 그런 다음 Amazon CloudWatch Logs Insights 쿼리를 사용하여 타임스탬프 범위를 검색하고 요청 토큰을 검색할 수 있습니다. 따라서 토큰과 함께 제공되는 페이로드를 볼 수 있으므로 전체 AFT 워크플로에서 계정 사용자 지정 요청을 추적할 수 있습니다. CloudWatch Logs 및 Step Functions에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- Amazon CloudWatch Logs 사용자 안내서의 Amazon CloudWatch Logs란?
- AWS Step Functions 개발자 안내서의 AWS Step Functions란?

AFT는 다른 AWS 서비스의 기능을 로 결합하여 프레임워크구성 요소 서비스를 구축하고 Terraform 코드형 인프라(IaC)를 배포하는 파이프라인을 구축합니다. AFT를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- GitOps 모델에서 계정 프로비저닝 및 업데이트 요청 제출
- 계정 메타데이터 및 감사 기록 저장
- 계정 수준 태그 적용
- 모든 계정, 계정 집합 또는 개별 계정에 사용자 지정 추가
- 기능 옵션 활성화

AFT는 AFT 관리 계정이라는 별도의 계정을 생성하여 AFT 기능을 배포합니다. AFT를 설정하려면 먼저 기존 AWS Control Tower 랜딩 존이 있어야 합니다. AFT 관리 계정은 AWS Control Tower 관리 계정과 동일하지 않습니다.

AFT는 유연성을 제공함

- 플랫폼의 유연성: AFT는 초기 배포 및 지속적인 작업을 위한 모든 Terraform 배포, 즉 Community Edition, Cloud 및 Enterprise를 지원합니다.
- 버전 관리 시스템의 유연성: AFT는 AWS CodeCommit및를 통한 대체 버전 관리 소스를 지원합니다 AWS CodeConnections.

AFT는 기능 옵션을 제공함

모범 사례에 따라 여러 기능 옵션을 활성화할 수 있습니다.

- 데이터 이벤트를 로깅하기 위한 조직 수준 CloudTrail 생성
- 계정의 AWS 기본 VPC 삭제
- 프로비저닝된 계정을 AWS Enterprise Support 플랜에 등록

> **Note**
>
> AFT 파이프라인은 계정에서 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 Amazon EC2 인스턴스와 같은 리소스를 배포하는 데 사용할 수 없습니다. AWS Control Tower 계정의 자동 프로비저닝 및 사용자 지정 전용입니다.

비디오 안내

이 비디오(7:33)에서는 AWS Control Tower Account Factory for Terraform을 사용하여 계정을 배포하는 방법을 설명합니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower의 자동 계정 프로비저닝에 대한 비디오 안내.

AFT 아키텍처

작업 순서

AFT 관리 계정에서 AFT 작업을 실행합니다. 전체 계정 프로비저닝 워크플로의 경우 단계 순서는 다음과 같습니다(다이어그램의 왼쪽에서 오른쪽으로).

1. 계정 요청이 생성되어 파이프라인에 제출됩니다. 한 번에 두 개 이상의 계정 요청을 생성하고 제출할 수 있습니다. Account Factory는 선입선출 순서로 요청을 처리합니다. 자세한 내용은 여러 계정 요청 제출을 참조하세요.
2. 각 계정이 프로비저닝됩니다. 이 단계는 AWS Control Tower 관리 계정에서 실행됩니다.
3. 글로벌 사용자 지정은 제공된 각 계정에 대해 생성된 파이프라인에서 실행됩니다.
4. 초기 계정 프로비저닝 요청에 사용자 지정이 지정된 경우 사용자 지정은 대상 계정에서만 실행됩니다. 이미 프로비저닝된 계정이 있는 경우 계정의 파이프라인에서 수동으로 추가 사용자 지정을 시작해야 합니다.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform - 계정 프로비저닝 워크플로



그림 1: AWS Control Tower Account Factory for Terraform

비용

AFT에 대한 추가 요금은 없습니다. AFT에서 배포한 리소스, AFT에서 활성화한 AWS 서비스 및 AFT 환경에 배포한 리소스에 대해서만 비용을 지불합니다.

기본 AFT 구성에는 향상된 데이터 보호 및 보안을 위한 AWS PrivateLink 엔드포인트 할당과 AWS CodeBuild를 지원하는 데 필요한 NAT 게이트웨이가 포함됩니다. 이 인프라의 요금에 대한 자세한 내용은 AWS PrivateLink 요금 및 NAT 게이트웨이에 대한 Amazon VPC 요금을 참조하세요. 이러한 비용 관리에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 담당자에게 문의하십시오. AFT에 대한 이러한 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 배포

이 섹션은 기존 환경에서 Account Factory for Terraform(AFT)을 설정하려는 AWS Control Tower 환경의 관리자를 위한 것입니다. 여기에서는 새로운 전용 AFT 관리 계정을 사용하여 Account Factory for Terraform(AFT) 환경을 설정하는 방법을 설명합니다.

> **Note**
>
> Terraform 모듈은 AFT를 배포합니다. 이 모듈은 GitHub의 AFT 리포지토리에서 사용할 수 있으며 전체 AFT 리포지토리가 모듈로 간주됩니다.
> AFT 리포지토리를 복제하는 대신 GitHub의 AFT 모듈을 참조하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 사용 가능한 대로 모듈에 대한 업데이트를 제어하고 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 기능의 최신 릴리스에 대한 자세한 내용은 이 GitHub 리포지토리릴리스 파일을 참조하세요.

배포 사전 조건

AFT 환경을 구성하고 시작하기 전에 다음 리소스가 있어야 합니다.

- AWS Control Tower 랜딩 존의 홈 리전. 자세한 내용은 AWS 리전 이 AWS Control Tower에서 작동하는 방식을 참조하세요.
- AWS Control Tower 랜딩 존. 자세한 내용은 AWS Control Tower 랜딩 존 계획을 참조하세요.
- AWS Control Tower에서 프로비저닝하거나 다른 방법으로 프로비저닝하고 AWS Control Tower에 등록할 수 있는 AFT 관리 계정.
- Terraform 버전 및 배포. 자세한 내용은 Terraform 및 AFT 버전을 참조하세요.
- 코드 및 기타 파일의 변경 사항을 추적하고 관리하기 위한 VCS 공급자. 기본적으로 AFT는를 사용합니다 AWS CodeCommit. 자세한 내용은 란 무엇입니까 AWS CodeCommit?를 참조하세요. AWS CodeCommit 사용 설명서의 .

AFT를 처음 배포하고 기존 CodeCommit 리포지토리가 없는 경우 GitHub 또는 BitBucket과 같은 외부 VCS 공급자를 선택해야 합니다. 자세한 내용은 AFT에서 소스 코드의 버전 관리를 위한 대안을 참조하세요.

- AFT를 설치하는 Terraform 모듈을 실행할 수 있는 런타임 환경.
- AFT 기능 옵션. 자세한 내용은 기능 옵션 활성화를 참조하세요.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform 구성 및 시작

다음 단계는 사용자가 Terraform 워크플로를 잘 알고 있다고 가정합니다. AWS 워크숍 스튜디오 웹 사이트의 AFT 랩 소개를 따라 AFT 배포에 대해 자세히 알아볼 수도 있습니다.

1단계: AWS Control Tower 랜딩 존 시작

AWS Control Tower 시작하기에 대한 지침은 AWS Control Tower 시작하기를 참조하세요. 여기에서 AWS Control Tower 관리 계정을 생성하고 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정합니다.

> **Note**
>
> AdministratorAccess 자격 증명이 있는 AWS Control Tower 관리 계정에 대한 역할을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
>
> - AWS Identity and Access Management 사용자 안내서의 IAM ID(사용자, 사용자 그룹 및 역할)
> - AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AdministratorAccess

2단계: AFT에 대한 새 조직 단위 생성(매우 권장)

AWS Control Tower 랜딩 존에 별도의 OU를 생성하는 것이 좋습니다. 이 OU는 AFT 관리 계정을 프로비저닝하는 곳입니다. AWS Control Tower 관리 계정에서 새 OU 및 AFT 관리 계정을 생성합니다. 자세한 내용은 새 OU 생성을 참조하세요.

3단계: AFT 관리 계정 프로비저닝

AFT를 사용하려면 AFT 관리 작업 전용 AWS 계정을 프로비저닝해야 합니다. AWS Control Tower 랜딩 존과 연결된 AWS Control Tower 관리 계정에 로그인할 때 AFT 관리 계정을 생성합니다. AWS Control Tower 콘솔에서 조직 페이지에서 계정 생성을 선택하거나 다른 방법을 사용하여 AFT 관리 계

정을 프로비저닝할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Service Catalog Account Factory로 계정 프로비저닝을 참조하세요.

> **Note**
>
> AFT용 OU를 별도로 생성한 경우 AFT 관리 계정을 생성할 때 이 OU를 선택해야 합니다.

AFT 관리 계정을 완전히 프로비저닝하는 데 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.

4단계: Terraform 환경을 배포할 수 있는지 확인

이 단계는 사용자가 Terraform에 대한 경험이 있고 Terraform을 실행하기 위한 절차가 마련되어 있다고 가정합니다. 자세한 내용은 HashiCorp 개발자 웹 사이트에서 Command: init를 참조하세요.

> **Note**
>
> AFT는 Terraform 버전 `1.6.1` 이상을 지원합니다.

5단계: 선택적 구성

- 선택적으로 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 구성 설정

  AFT 모듈에는 AWS Control Tower가 중앙 AFT 관리 계정의 VPC 내에서 계정 리소스를 프로비저닝할지 여부를 지정하는 `aft_enable_vpc` 파라미터가 포함되어 있습니다. 기본적으로 이 파라미터는 `true`로 설정됩니다. 이 파라미터를 `false`로 설정하는 경우 AWS Control Tower는 VPC 및 NAT 게이트웨이 또는 VPC 엔드포인트와 같은 프라이빗 네트워킹 리소스를 사용하지 않고 AFT를 배포합니다. `aft_enable_vpc`를 비활성화하면 일부 사용 패턴에 대한 AFT 운영 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. VPC 구성을 추가하면 `false`로 설정되는 `aft_enable_vpc` 파라미터가 재정의됩니다.

  > **Note**
  >
  > `aft_enable_vpc` 파라미터를 다시 활성화(값을 `false`에서 `true`로 전환)하려면 `terraform apply` 명령을 연속으로 두 번 실행해야 할 수 있습니다.

  새 VPC를 프로비저닝하는 대신 계정의 기존 VPC를 사용하도록 AFT를 구성할 수 있습니다. 자체 VPC를 사용하려면 다음 VPC 구성 파라미터를 제공합니다.

- `aft_customer_vpc_id` - 기존 VPC의 ID
- `aft_customer_private_subnets` - VPC의 프라이빗 서브넷 ID 목록

구성 예제:

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  # VPC configuration
  aft_customer_vpc_id = "vpc-0123456789abcdef0"
  aft_customer_private_subnets = ["subnet-0123456789abcdef0",
 "subnet-0123456789abcdef1"]

  # Other AFT parameters...
}
```

> **Important**
>
> 기존 AFT 배포가 있는 경우 사용자 지정 VPC 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다. Lambda 함수 또는 CodePipeline에 기존의 기본 VPC의 리소스를 사용하는 종속성이 있을 수 있습니다.

- 선택적으로 Terraform 프로젝트 이름 구성

`terraform_project_name` 파라미터를 설정하여 AFT에서 사용하는 Terraform 프로젝트 이름을 사용자 지정할 수 있습니다. 기본적으로 AFT는 HCP Terraform 또는 Terraform Enterprise의 "기본" 프로젝트에 배포를 배치합니다.

구성 예제:

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  # Project name configuration
  terraform_project_name = "my-organization-aft"

  # Other AFT parameters...
}
```

> **Note**
>
> 이 파라미터는 Terraform Enterprise 또는 Terraform Cloud 배포에만 적용됩니다.

- 선택적으로 AFT 리소스에 사용자 지정 태그 적용

  `tags` 파라미터를 사용하여 모든 AFT 리소스에 사용자 지정 태그를 적용할 수 있습니다. 이러한 태그는 리소스 구성, 비용 할당, 액세스 제어에 도움이 됩니다.

  구성 예제:

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  # Custom tags configuration
  tags = {
    Environment = "Production"
    CostCenter = "IT-12345"
    Project = "AFT-Deployment"
    Owner = "platform-team@example.com"
  }

  # Other AFT parameters...
}
```

  이러한 태그는 AFT 모듈에서 생성한 모든 리소스에 적용됩니다. AFT는 사용자 지정 태그로 재정의할 수 없는 모든 리소스에 `managed_by = "AFT"` 태그를 자동으로 추가합니다.

> **Note**
>
> 사용자 지정 태그는 처음 배포할 때뿐만 아니라 언제든지 추가할 수 있습니다.

- 선택적으로 AWS KMS 고객 관리형 암호화 키(CMK)를 CloudWatch 로그 그룹 및 SNS 주제에 적용

로그 그룹 및 SNS 주제에 대해 KMS CMK 암호화를 활성화하려면 `cloudwatch_log_group_enable_cmk_encryption` 및 `sns_topic_enable_cmk_encryption` 변수를 설정합니다.

이러한 설정을 옵트인하면 AFT는 기존 CMK인 alias/aft를 사용하여 CloudWatch 로그 및 SNS 주제를 암호화합니다. 이 CMK는 AFT 관리 계정에 AFT가 배포될 때 생성되며 로그 그룹 및 SNS 주제에 적용될 수 있습니다.

- `cloudwatch_log_group_enable_cmk_encryption` 변수가 true로 설정된 경우 AFT에 대한 CloudWatch 로그 그룹은 CMK를 사용하여 암호화됩니다. 변수가 기본값인 false로 설정된 경우 CloudWatch 로그 기본값으로 서버 측 암호화를 사용하여 로그가 암호화됩니다.
- `sns_topic_enable_cmk_encryption` 변수가 true로 설정된 경우 AFT SNS 주제로 전송된 알림(aft-notifications 및 aft-failure-notifications)은 CMK를 사용하여 암호화됩니다. 변수가 기본값인 false로 설정된 경우 SNS 메시지는 AWS 관리형 키인 alias/aws/sns로 암호화됩니다. 자세한 내용은 SSE 주요 용어를 참조하세요.

- 선택적으로 CodeBuild 컴퓨팅 유형 변경

  배포 중에 AFT가 CodeBuild에 사용하는 컴퓨팅 유형을 변경하려면 `aft_codebuild_compute_type` 변수를 설정합니다.

  허용되는 컴퓨팅 유형에 대한 자세한 내용은 온디맨드 환경 유형 정보를 참조하세요. 기본 컴퓨팅 유형은 `BUILD_GENERAL1_MEDIUM`입니다.

- 선택적으로 Terraform용 OpenID Connect(OIDC) 구성

  Terraform Enterprise 또는 HCP Terraform(이전 Terraform Cloud)을 사용하는 고객은 OIDC 프로토콜을 기반으로 구축된 Terraform의 워크로드 자격 증명 토큰(또는 동적 공급자 자격 증명)을 사용하여 AFT로 워크스페이스를 안전하게 연결하고 인증할 수 있습니다.

  `terraform_oidc_integration` 파라미터를 로 설정하여 AFT 워크스페이스에 대해 OIDC 통합을 활성화할 수 있습니다`true`. 이 파라미터는 기본적으로 `false`로 설정되어 있습니다. 이 파라미터를 활성화할 때 기본값(`aws.workload.identityapp.terraform.io`각각 `terraform_oidc_aws_audience` 및)이 환경과 일치하지 않는 경우 및 `terraform_oidc_hostname` 파라미터를 검토하고 구성해야 합니다.

  구성 예제:

```
module "aft" {
```

```
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  # Terraform distribution must be "tfc" or "tfe" for OIDC
  terraform_distribution = "tfc"

  # Terraform OIDC Configuration
  terraform_oidc_integration  = true
  terraform_oidc_aws_audience = "aws.workload.identity"  # default
  terraform_oidc_hostname     = "app.terraform.io"       # default; set to your TFE
 hostname if applicable

  # Other AFT parameters...
}
```

> **Note**
>
> 이 파라미터는 Terraform Enterprise 또는 HCP Terraform 배포에만 적용됩니다.

> **Note**
>
> 현재 AFT 관리 계정에서 Terraform용 OIDC 공급자를 활용하는 경우이 통합에 옵트인하기 전에 해당 공급자를 삭제해야 합니다. AFT는 배포 시 해당 공급자를 다시 생성합니다.

6단계: Account Factory for Terraform 모듈을 직접 호출하여 AFT 배포

AdministratorAccess 자격 증명이 있는 AWS Control Tower 관리 계정에 대해 생성한 역할로 AFT 모듈을 직접 호출합니다. AWS Control Tower는 AWS Control Tower Account Factory 요청을 오케스트레이션하는 데 필요한 모든 인프라를 설정하는 AWS Control Tower 관리 계정을 통해 Terraform 모듈을 프로비저닝합니다.

GitHub의 AFT 리포지토리에서 AFT 모듈을 볼 수 있습니다. 전체 GitHub 리포지토리가 AFT 모듈로 간주됩니다. AFT 모듈을 실행하고 AFT를 배포하는 데 필요한 입력에 대한 자세한 내용은 README 파일을 참조하세요. 또는 Terraform 레지스트리 에서 AFT 모듈을 볼 수 있습니다.

환경에 Terraform 관리를 위해 설정된 파이프라인이 있는 경우 AFT 모듈을 기존 워크플로에 통합할 수 있습니다. 그렇지 않으면 필요한 자격 증명으로 인증된 모든 환경에서 AFT 모듈을 실행합니다.

제한 시간을 초과하면 배포가 실패합니다. 전체 배포에 충분한 제한 시간이 있는지 확인하려면 AWS Security Token Service (STS) 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. AWS STS 자격 증명의 최소 제한 시간은 60분입니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 사용자 안내서의 IAM의 임시 보안 자격 증명을 참조하세요.

> **Note**
>
> AFT가 Terraform 모듈을 통해 배포를 완료할 때까지 최대 30분까지 기다릴 수 있습니다.

7단계: Terraform 상태 파일 관리

AFT를 배포할 때 Terraform 상태 파일이 생성됩니다. 이 아티팩트는 Terraform이 생성한 리소스의 상태를 설명합니다. AFT 버전을 업데이트하려는 경우 Terraform 상태 파일을 미리 설치하거나 Amazon S3 및 DynamoDB를 사용하여 Terraform 백엔드를 설정해야 합니다. AFT 모듈은 백엔드 Terraform 상태를 관리하지 않습니다.

> **Note**
>
> Terraform 상태 파일을 보호할 책임은 사용자에게 있습니다. 일부 입력 변수에는 프라이빗 `ssh` 키 또는 Terraform 토큰과 같은 민감한 값이 포함될 수 있습니다. 배포 방법에 따라 이러한 값은 Terraform 상태 파일에서 일반 텍스트로 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 HashiCorp 웹 사이트에서 상태 내 민감한 데이터를 참조하세요.

배포 후 단계

AFT 인프라 배포가 완료되면 다음 추가 단계에 따라 설정 프로세스를 완료하고 계정을 프로비저닝할 준비를 합니다.

1단계: 원하는 VCS 공급자 AWS CodeConnections 와 함께 완료

타사 VCS 공급자를 선택하면 AFT가 AWS CodeConnections를 설정하고 사용자가 이를 확인합니다. 기본 VCS로 AFT를 설정하는 방법은 AFT 내 소스 코드의 버전 관리를 위한 대안 섹션을 참조하세요.

AWS CodeStar 연결을 설정하는 초기 단계는 AFT에서 수행합니다. 연결을 확인해야 합니다.

2단계: 각 리포지토리 채우기

AFT를 사용하려면 다음 4개의 리포지토리를 관리해야 합니다.

1. 계정 요청 - 이 리포지토리에서는 계정 요청 배치 또는 업데이트를 처리합니다. 사용 가능한 예제 . AFT 계정 요청에 대한 자세한 내용은 AFT를 사용하여 새 계정 프로비저닝 섹션을 참조하세요.
2. AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정 - 이 리포지토리는 글로벌 사용자 지정 단계를 시작하기 전에 AFT에서 생성 및 관리하는 모든 계정에 적용되는 사용자 지정을 관리합니다. 사용 가능한 예제 . AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정을 생성하려면 AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정 상태 시스템 생성 섹션을 참조하세요.
3. 글로벌 사용자 지정 - 이 리포지토리는 AFT에서 생성하고 관리하는 모든 계정에 적용되는 사용자 지정을 관리합니다. 사용 가능한 예제 . AFT 글로벌 사용자 지정을 생성하려면 글로벌 사용자 지정 적용 섹션을 참조하세요.
4. 계정 사용자 지정 - 이 리포지토리는 AFT에서 생성 및 관리하는 특정 계정에만 적용되는 사용자 지정을 관리합니다. 사용 가능한 예제 . AFT 계정 사용자 지정을 생성하려면 계정 사용자 지정 적용 섹션을 참조하세요.

AFT는 이러한 각 리포지토리가 특정 디렉터리 구조를 따를 것으로 기대합니다. 리포지토리를 채우는 데 사용되는 템플릿과 템플릿을 채우는 방법을 설명하는 지침은 AFT github 리포지토리의 Account Factory for Terraform 모듈에서 사용할 수 있습니다.

AFT를 사용하여 새 계정 프로비저닝

이 섹션에서는 AFT 및 AFT 관리 계정을 이미 설정했고 추가 계정을 프로비저닝하고 있다고 가정합니다.

AFT로 새 계정을 프로비저닝하려면 계정 요청 Terraform 파일을 생성합니다. 이 파일에는 aft-account-request 리포지토리의 파라미터에 대한 입력이 포함되어 있습니다. 계정 요청 Terraform 파일을 생성한 후 `git push`를 실행하여 계정 요청 처리를 시작합니다. 이 명령 AWS CodePipeline은 계정 프로비저닝이 완료된 후 AFT 관리 계정에 생성되는에서 `ct-aft-account-request` 작업을 호출합니다. 자세한 내용은 AFT 계정 프로비저닝 파이프라인을 참조하세요.

계정 요청 Terraform 파일 파라미터

계정 요청 Terraform 파일에 다음 파라미터를 포함해야 합니다. GitHub에서 계정 요청 Terraform 파일 예제를 볼 수 있습니다.

- `module name`의 값은 AWS 계정 요청에 따라 고유해야 합니다.
- `module source`의 값은 AFT가 제공하는 계정 요청 Terraform 모듈의 경로입니다.
- `control_tower_parameters`의 값은 AWS Control Tower 계정을 생성하는 데 필요한 입력을 캡처합니다. 값에는 다음 입력 필드가 포함됩니다.

- AccountEmail
- AccountName
- ManagedOrganizationalUnit
- SSOUserEmail
- SSOUserFirstName
- SSOUserLastName

> **Note**
>
> control_tower_parameters에 제공하는 입력은 계정 프로비저닝 중에 변경할 수 없습니다.
> aft-account-request 리포지토리에서 ManagedOrganizationalUnit 지정에 지원되는 형식에는 OUName 및 OUName (OU-ID)이 포함됩니다. 중첩된 OUs(OU 내의 OU)의 경우 OUName (OU-ID) 형식을 사용해야 합니다. 예제는 GitHub의 account-request.tf 참조하십시오.

- account_tags는 비즈니스 기준에 AWS 계정 따라 태그를 지정할 수 있는 사용자 정의 키와 값을 캡처합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용자 안내서의 AWS Organizations 리소스에 태그 지정을 참조하세요.
- change_management_parameters의 값은 계정 요청이 생성된 이유 및 계정 요청을 시작한 사용자와 같은 추가 정보를 캡처합니다. 값에는 다음 입력 필드가 포함됩니다.
  - change_reason
  - change_requested_by
- custom_fields는 /aft/account-request/custom-fields/의 제공된 계정에서 SSM 파라미터로 배포되는 키 및 값으로 추가 메타데이터를 캡처합니다. 계정 사용자 지정 중에 이 메타데이터를 참조하여 적절한 제어를 배포할 수 있습니다. 예를 들어 규정 준수가 적용되는 계정은 추가로 배포할 수 있습니다 AWS Config 규칙. custom_fields로 수집하는 메타데이터는 계정 프로비저닝 및 업데이트 중에 추가 처리를 간접 호출할 수 있습니다. 계정 요청에서 사용자 지정 필드가 제거되면, 사용자 지정 필드는 제공된 계정의 SSM Parameter Store에서 제거됩니다.
- (선택 사항) account_customizations_name은 aft-account-customizations 리포지토리에서 계정 템플릿 폴더를 캡처합니다. 자세한 내용은 계정 사용자 지정을 참조하세요.

여러 계정 요청 제출

AFT는 계정 요청을 한 번에 하나씩 처리하지만 AFT 파이프라인에 여러 계정 요청을 제출할 수 있습니다. AFT 파이프라인에 여러 계정 요청을 제출하면 AFT는 선입선출 순서로 계정 요청을 대기열에 넣고 처리합니다.

> **Note**
>
> AFT를 통해 프로비저닝할 각 계정에 대해 계정 요청 Terraform 파일을 생성하거나 단일 계정 요청 Terraform 파일에 여러 계정 요청을 캐스케이드할 수 있습니다.

기존 계정 업데이트

> **자동 등록 호환성**
>
> 조직에서 자동 계정 등록에 자동 등록을 사용하는 경우 AFT에는 이러한 계정을 가져올 때 제한이 있습니다. 자동 등록을 통해 등록된 계정에는 AFT의 가져오기 워크플로에 필요한 서비스 카탈로그 프로비저닝 제품이 없습니다.
> 해결 방법: OU 등록 기능을 사용하여 자동으로 등록된 계정에 대해 프로비저닝된 제품을 생성합니다. 이렇게 하면 AFT 사용자 지정에 필요한 수명 주기 이벤트가 활성화됩니다.

이전에 제출한 계정 요청을 편집하고 `git push`를 실행하여 AFT가 프로비저닝하는 계정을 업데이트할 수 있습니다. 이 명령은 계정 프로비저닝 워크플로를 호출하고 계정 업데이트 요청을 처리할 수 있습니다. `control_tower_parameters`에 필요한 값의 일부인 `ManagedOrganizationalUnit`에 대한 입력을 업데이트할 수 있습니다.

`ManagedOrganizationalUnit`은 모든 `control_tower_parameters` 중에서 업데이트할 수 있는 유일한 파라미터입니다. 그러나 `custom_fields`와 같이 계정 요청 Terraform 파일의 일부인 다른 파라미터는 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 AFT를 사용하여 새 계정 프로비저닝을 참조하세요.

예를 들어 AFT 계정의 이름 또는 이메일 주소를 업데이트하려면 계정 요청 파일에서 세부 정보를 `custom_fields`로 정의하면 됩니다. 이렇게 하면 글로벌 사용자 지정 중에 `aws_account_alternate_contact` 리소스에 전달할 수 있는 SSM 파라미터를 생성합니다.

```
resource "aws_account_alternate_contact" "operations" {
```

```
  alternate_contact_type = "OPERATIONS"

  name          = "Example"
  title         = "Example"
  email_address = "someone@example.com"
  phone_number  = "+1234567890"
}
```

작업 및 보안과 같은 다른 고객 응대 유형에 유사한 필드를 추가할 수 있습니다. 글로벌 사용자 지정에서 각 사용자 지정 필드에 대한 데이터 조회를 추가하여 계정 요청에서 생성한 모든 필드를 조회합니다.

```
data "aws_ssm_parameter" "billing_name" {
            name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_name"
            }

            data "aws_ssm_parameter" "billing_title" {
            name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_title"
            }

            data "aws_ssm_parameter" "billing_email_address" {
            name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_email_address"
            }

            data "aws_ssm_parameter" "billing_phone_number" {
            name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_phone_number"
            }
```

마지막으로 Global Customizations 파일에서도 대체 연락처 리소스를 생성합니다. 계정 요청에서 생성한 모든 연락처 유형에 대해 다음 블록 중 하나를 정의해야 합니다.

```
resource "aws_account_alternate_contact" "billing" {

            alternate_contact_type = "BILLING"

            name          = data.aws_ssm_parameter.billing_name.value
            title         = data.aws_ssm_parameter.billing_title.value
            email_address = data.aws_ssm_parameter.billing_email_address.value
            phone_number  = data.aws_ssm_parameter.billing_phone_number.value
            }
```

> **Note**
>
> `control_tower_parameters`에 제공하는 입력은 계정 프로비저닝 중에 변경할 수 없습니다.
> aft-account-request 리포지토리에서 `ManagedOrganizationalUnit` 지정에 지원되는 형식에는 `OUName` 및 `OUName (OU-ID)`이 포함됩니다. 중첩된 OUs(OU 내의 OU)의 경우 `OUName (OU-ID)` 형식을 사용해야 합니다. 예제는 GitHub의 account-request.tf 참조하십시오.

AFT가 프로비저닝하지 않는 계정 업데이트

aft-account-request 리포지토리에서 계정을 지정하여 AFT 외부에서 생성된 AWS Control Tower 계정을 업데이트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 모든 계정 세부 정보가 올바르고 AWS Control Tower 조직 및 해당 AWS Service Catalog 프로비저닝된 제품과 일치하는지 확인합니다.

AWS 계정 AFT로 기존를 업데이트하기 위한 사전 조건

- 는 AWS Control Tower에 등록해야 AWS 계정 합니다.
- 는 AWS Control Tower 조직의 일부여야 AWS 계정 합니다.

Terraform 및 AFT 버전

Account Factory for Terraform(AFT)은 Terraform 버전 `1.6.1` 이상을 지원합니다. 다음 예제와 같이, AFT 배포 프로세스를 위해 Terraform 버전을 입력 파라미터로 제공해야 합니다.

```
terraform_version = "1.6.1"
```

Terraform 배포

AFT는 다음의 세 가지 Terraform 배포를 지원합니다.

- Terraform Community Edition

- HCP Terraform
- Terraform Enterprise

이러한 배포는 이후 섹션에서 설명합니다. AFT 부트스트랩 프로세스 중에 선택한 Terraform 배포를 입력 파라미터로 제공합니다. AFT 배포 및 입력 파라미터에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 배포 섹션을 참조하세요.

HCP Terraform 또는 Terraform Enterprise 배포를 선택하는 경우에 대해 지정하는 API 토큰은 사용자 또는 팀 API 토큰이어야 `terraform_token` 합니다. 필요한 모든 API에 대해 조직 토큰이 지원되는 것은 아닙니다. 보안상의 이유로 다음 예제와 같이 테라폼 변수를 할당하여 이 토큰의 값이 버전 관리 시스템(VCS)에 체크인되지 않도록 해야 합니다.

```
# Sensitive variable managed in HCP Terraform:
terraform_token = var.terraform_cloud_token
```

Terraform Community Edition

배포로 Terraform Community Edition을 선택하면 AFT가 AFT 관리 계정에서 Terraform 백엔드를 대신 관리합니다. AFT는 지정된 Terraform 버전의 `terraform-cli`를 다운로드하여 AFT 배포 및 AFT 파이프라인 단계 동안 실행합니다. 그 결과로 생성된 Terraform 상태 구성은 다음과 같은 형식으로 명명된 Amazon S3 버킷에 저장됩니다.

```
aft-backend-[account_id]-primary-region
```

또한 AFT는 재해 복구를 AWS 리전위해 다음 형식으로 명명된 다른에서 Terraform 상태 구성을 복제하는 Amazon S3 버킷을 생성합니다.

```
aft-backend-[account_id]-secondary-region
```

이러한 Terraform 상태 Amazon S3 버킷에서 삭제 함수에 대해 다중 인증(MFA)을 활성화하는 것이 좋습니다. Terraform Community Edition에 대한 자세한 내용은 Terraform 설명서를 참조하세요.

배포로 Terraform OSS를 선택하려면 다음 입력 파라미터를 제공합니다.

```
terraform_distribution = "oss"
```

HCP Terraform

배포로 HCP Terraform을 선택하면 AFT는 HCP Terraform 조직에 다음 구성 요소에 대한 워크스페이스를 생성하여 API 기반 워크플로를 시작합니다.

- 계정 요청
- AFT가 프로비저닝하는 계정에 대한 AFT 사용자 지정
- AFT가 프로비저닝하는 계정에 대한 계정 사용자 지정
- AFT가 프로비저닝하는 계정에 대한 글로벌 사용자 지정

HCP Terraform은 결과 Terraform 상태 구성을 관리합니다.

배포로 HCP Terraform을 선택할 때 다음 입력 파라미터를 제공합니다.

- `terraform_distribution = "tfc"`
- `terraform_token` -이 파라미터에는 HCP Terraform 토큰의 값이 포함됩니다. AFT는 이 값을 민감한 것으로 표시하고 AFT 관리 계정의 SSM Parameter Store에 보안 문자열로 저장합니다. 회사의 보안 정책 및 규정 준수 지침에 따라 Terraform 토큰의 값을 주기적으로 교체하는 것이 좋습니다. Terraform 토큰은 사용자 또는 팀 수준 API 토큰이어야 합니다. 조직 토큰은 지원되지 않습니다.
- `terraform_org_name` -이 파라미터에는 HCP Terraform 조직의 이름이 포함됩니다.

> **Note**
>
> 단일 HCP Terraform 조직의 여러 AFT 배포는 지원되지 않습니다.

HCP Terraform을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Terraform 설명서를 참조하세요.

Terraform Enterprise

Terraform Enterprise를 배포로 선택하면 AFT는 Terraform Enterprise 조직에서 다음 구성 요소에 대한 워크스페이스를 생성하고, 그 결과 테라폼 실행을 위해 API 기반 워크플로를 트리거합니다.

- 계정 요청
- AFT에서 프로비저닝한 계정에 대한 AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정
- AFT에서 프로비저닝한 계정에 대한 계정 사용자 지정

- AFT에서 프로비저닝한 계정에 대한 글로벌 사용자 지정

그 결과로 생성된 Terraform 상태 구성은 Terraform Enterprise 설정에서 관리됩니다.

배포로 Terraform Enterprise를 선택하려면 다음 입력 파라미터를 제공합니다.

- `terraform_distribution = "tfe"`
- `terraform_token` - 이 파라미터에는 Terraform Enterprise 토큰의 값이 포함됩니다. AFT는 이 값을 민감한 것으로 표시하고 AFT 관리 계정의 SSM Parameter Store에 보안 문자열로 저장합니다. 회사의 보안 정책 및 규정 준수 지침에 따라 Terraform 토큰의 값을 주기적으로 교체하는 것이 좋습니다.
- `terraform_org_name` - 이 파라미터에는 Terraform Enterprise 조직의 이름이 포함됩니다.
- `terraform_api_endpoint` - 이 파라미터에는 Terraform Enterprise 환경의 URL이 포함되어 있습니다. 이 파라미터 값은 다음 형식이어야 합니다.

```
https://{fqdn}/api/v2/
```

Terraform Enterprise를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Terraform 설명서를 참조하세요.

AFT 버전 확인

AWS SSM Parameter Store 키를 쿼리하여 배포된 AFT 버전을 확인할 수 있습니다.

```
/aft/config/aft/version
```

레지스트리 메서드를 사용하는 경우 버전을 고정할 수 있습니다.

```
module "control_tower_account_factory" {
  source  = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"
  version = "1.3.2"
  # insert the 6 required variables here
}
```

AFT 리포지토리에서 AFT 버전에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

AFT 버전 업데이트

AWS Control Tower 관리 계정에 로그인하여 이 AFT 업데이트를 시작합니다.

배포된 AFT 버전을 main 리포지토리 브랜치에서 가져와서 업데이트할 수 있습니다.

```
terraform get -update
```

풀이 완료되면 Terraform 계획을 다시 실행하거나 적용을 실행하여 AFT 인프라를 최신 변경 사항으로 업데이트할 수 있습니다.

기능 옵션 활성화

AFT는 모범 사례를 기반으로 기능 옵션을 제공합니다. AFT 배포 중에 기능 플래그를 사용하여 이러한 기능을 옵트인할 수 있습니다. AFT 입력 구성 파라미터에 대한 자세한 내용은 AFT를 사용하여 새 계정 프로비저닝 섹션을 참조하세요.

이러한 기능은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 환경에서 각 항목을 명시적으로 활성화해야 합니다.

주제

- AWS CloudTrail 데이터 이벤트
- AWS Enterprise Support 플랜
- AWS 기본 VPC 삭제
- Amazon S3로 Terraform 계획 출력 내보내기

AWS CloudTrail 데이터 이벤트

활성화되면 AWS CloudTrail 데이터 이벤트 옵션이 이러한 기능을 구성합니다.

- CloudTrail용 AWS Control Tower 관리 계정에 조직 추적을 생성합니다.
- Amazon S3 및 Lambda 데이터 이벤트에 대한 로깅을 켭니다.
- 암호화를 사용하여 모든 CloudTrail 데이터 이벤트를 암호화하고 AWS Control Tower Log Archive 계정의 aws-aft-logs-* S3 버킷으로 내보냅니다 AWS KMS .
- 로그 파일 검증 설정을 켭니다.

이 옵션을 활성화하려면 AFT 배포 입력 구성에서 다음 기능 플래그를 True로 설정합니다.

```
aft_feature_cloudtrail_data_events
```

사전 조건

이 기능 옵션을 활성화하기 전에 조직에서에 대한 신뢰할 수 있는 액세스 AWS CloudTrail 가 활성화되어 있는지 확인합니다.

CloudTrail에 대한 신뢰할 수 있는 액세스 상태를 확인하려면:

1. AWS Organizations 콘솔로 이동합니다.
2. 서비스 > CloudTrail을 선택합니다.
3. 필요한 경우 오른쪽 상단에서 신뢰할 수 있는 액세스 활성화를 선택합니다.

AWS CloudTrail 콘솔을 사용하도록 알리는 경고 메시지가 표시될 수 있지만이 경우 경고를 무시합니다. AFT는 신뢰할 수 있는 액세스를 허용한 후 이 기능 옵션 활성화의 일환으로 추적을 생성합니다. 신뢰할 수 있는 액세스가 활성화되지 않은 경우 AFT가 데이터 이벤트에 대한 추적을 생성하려고 할 때 오류 메시지가 표시됩니다.

> **Note**
>
> 이 설정은 조직 수준에서 작동합니다. 이 설정을 활성화하면 AFT에서 관리하는지 여부에 AWS Organizations관계없이의 모든 계정에 영향을 줍니다. 활성화 시 AWS Control Tower 로그 아카이브 계정의 모든 버킷은 Amazon S3 데이터 이벤트에서 제외됩니다. CloudTrail에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서를 참조하세요.

AWS Enterprise Support 플랜

이 옵션을 활성화하면 AFT 파이프라인이 AFT에서 프로비저닝한 계정에 대한 AWS 엔터프라이즈 지원 플랜을 켭니다.

AWS 계정은 기본적으로 AWS 기본 지원 플랜이 활성화된 상태로 제공됩니다. AFT는 AFT가 프로비저닝하는 계정에 대해 엔터프라이즈 지원 수준에 자동으로 등록할 수 있는 기능을 제공합니다. 프로비저닝 프로세스는 계정에 대한 지원 티켓을 열어 AWS Enterprise Support 플랜에 추가하도록 요청합니다.

Enterprise Support 옵션을 활성화하려면 AFT 배포 입력 구성에서 다음 기능 플래그를 True로 설정합니다.

```
aft_feature_enterprise_support=false
```

AWS 지원 플랜에 대한 자세한 내용은 지원 플랜 비교를 참조하세요. AWS

> **Note**
>
> 이 기능을 작동하려면 지급인 계정을 Enterprise Support 플랜에 등록해야 합니다.

AWS 기본 VPC 삭제

이 옵션을 활성화하면가 해당에 AWS Control Tower 리소스를 배포하지 AWS 리전않았더라도 AFT는 AFT 관리 계정의 모든 AWS 기본 VPCs를 삭제합니다 AWS 리전.

AFT는 AFT가 프로비저닝하는 AWS Control Tower 계정 또는 AFT를 통해 AWS Control Tower에 등록한 기존 AWS 계정에 대해 AWS 기본 VPCs를 자동으로 삭제하지 않습니다.

새 AWS 계정은 AWS 리전기본적으로 각에 설정된 VPC로 생성됩니다. 엔터프라이즈에는 AWS 기본 VPCs를 삭제하고, 특히 AFT 관리 계정의 경우 활성화하지 않도록 요구하는 VPC 생성에 대한 표준 관행이 있을 수 있습니다.

이 옵션을 활성화하려면 AFT 배포 입력 구성에서 다음 기능 플래그를 True로 설정합니다.

```
aft_feature_delete_default_vpcs_enabled
```

다음은 AFT 배포 입력 구성의 예입니다.

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"
  ct_management_account_id    = var.ct_management_account_id
  log_archive_account_id      = var.log_archive_account_id
  audit_account_id            = var.audit_account_id
  aft_management_account_id   = var.aft_management_account_id
  ct_home_region              = var.ct_home_region
  tf_backend_secondary_region = var.tf_backend_secondary_region

  vcs_provider                                = "github"
  account_request_repo_name                   = "${var.github_username}/learn-
terraform-aft-account-request"
  account_provisioning_customizations_repo_name = "${var.github_username}/learn-
terraform-aft-account-provisioning-customizations"
  global_customizations_repo_name             = "${var.github_username}/learn-
terraform-aft-global-customizations"
```

```
  account_customizations_repo_name               = "${var.github_username}/learn-
terraform-aft-account-customizations"

  # Optional Feature Flags
  aft_feature_delete_default_vpcs_enabled = true
  aft_feature_cloudtrail_data_events      = false
  aft_feature_enterprise_support          = false
}
```

기본 VPC에 대한 자세한 내용은 기본 VPC 및 기본 서브넷을 참조하세요.

> **Note**
>
> 기본 VPC 삭제는 당 최선의 작업입니다 AWS 리전. 리전의 엔드포인트에 일시적으로 연결할 수 없는 경우 AFT는 해당 리전을 건너뛰고 나머지 리전에서 기본 VPCs를 계속 삭제합니다. 건너뛴 리전은 다음 사용자 지정 파이프라인 실행 시 재시도됩니다. 리전을 건너뛰었는지 확인하려면 `aft-delete-default-vpc` Lambda 함수 로그에서 메시지를 검색합니다`Skipping default VPC deletion in region`.

Amazon S3로 Terraform 계획 출력 내보내기

AFT를 배포하면 AFT는 AFT 관리 계정에 암호화된 전용 계획 출력 Amazon S3 버킷을 생성합니다. AFT는 Terraform 배포에 관계없이 모든 AFT 배포에이 버킷을 생성합니다. 버킷은 계획 전용 사용자 지정 실행의 JSON 출력을 저장합니다. 계획 전용 실행에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요사용자 지정 다시 호출.

계획 출력 버킷에는 다음과 같은 속성이 있습니다.

- AFT AWS KMS 키로 암호화됨
- 버전 관리 활성화됨
- 퍼블릭 액세스 차단됨
- AFT 사용자 지정 빌드 역할로 제한된 쓰기 액세스

AFT가 계획 JSON을이 버킷으로 내보낼지 여부는 Terraform 배포에 따라 달라집니다.

- Community Edition(오픈 소스): AFT는 계획만 실행할 때마다 기본적으로 계획 JSON을 버킷으로 내보냅니다.

- HCP Terraform(Terraform Cloud) 및 Terraform Enterprise: HCP Terraform 실행 UI에서 계획 결과를 볼 수 있습니다. 또한 계획 JSON을 버킷으로 내보내려면 AFT 배포 입력 구성`true`에서 다음 변수를 로 설정합니다.

```
aft_plan_output_export_enabled = true
```

AFT는 기본적으로 내보낸 계획을 30일 동안 유지합니다. 보존 기간을 변경하려면 AFT 배포 입력 구성에서 `aft_plan_output_retention_days` 변수를 설정합니다.

```
aft_plan_output_retention_days = 30
```

> **Note**
>
> `aft_plan_output_export_enabled` 변수는 HCP Terraform(Terraform Cloud) 및 Terraform Enterprise 배포에만 영향을 미칩니다. Community Edition(오픈 소스) 배포에서 AFT는 기본적으로 계획 JSON을 내보내며이 변수는 영향을 주지 않습니다.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform 리소스 관련 고려 사항

AWS Control Tower Account Factory for Terraform을 사용하여 랜딩 존을 설정하면 AWS 계정 내에 여러 유형의 AWS 리소스가 생성됩니다.

리소스 검색

- 태그를 사용하여 가장 업데이트된 AFT 리소스 목록을 검색할 수 있습니다. 검색의 키-값 페어는 다음과 같습니다.

  ```
  Key: managed_by | Value: AFT
  ```

- 태그를 지원하지 않는 구성 요소 서비스의 경우 리소스 이름에서 `aft`를 검색하여 리소스를 찾을 수 있습니다.

> **Note**
>
> AFT는 관리 계정에 AWS 백업 리소스를 생성하지 않습니다.

계정별로 처음 생성된 리소스 테이블

AWS Control Tower Account Factory for Terraform 관리 계정

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	AWSAFTAdmin AWSAFTExecution AWSAFTService ct-aft-* aft-* codebuild_trigger_role python-layer-builder-aft-common-*
AWS Identity and Access Management	정책	aft-*
CodeCommit	리포지토리	aft-*
CodeBuild	빌드 프로젝트	aft-* ct-aft-* python-layer-builder-aft-common-*
코드 파이프라인	파이프라인	*YourAccountId* -customizations-pipeline
Amazon S3	버킷	aft-*
Amazon S3	버킷	aft-plan-output-*
Lambda	함수	aft-*

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
Lambda	계층	aft-common-*
DynamoDB	테이블	aft-request aft-request-audit aft-request-metadata aft-controltower-events
단계 함수	상태 시스템	aft-account-provisioning-customizations aft-account-provisioning-framework aft-feature-options aft-invoke-customizations
VPC	VPC	aft-management-vpc
Amazon SNS	주제	aft-notifications aft-failure-notifications
Amazon EventBridge	이벤트 버스	aft-events-from-ct-management
Amazon EventBridge	이벤트 규칙	aft-account-provisioning-customizations-trigger aft-account-request-codepipeline-trigger aft-lambda-account-request-processor aft-controltower-event-logger

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
Key Management Service(KMS)	고객 관리형 키	aft-backend-*-kms-key aft
AWS Systems Manager	Parameter Store	/aft/*
Amazon SQS	Queues	aft-account-request.fifo aft-account-request-dlg.fifo
CloudWatch	로그 그룹	/aws/*/ct-aft-* /aws/*/aft-* /aws/codebuild/python-layer-builder-aft-common-*
AWS 백업	저장소	aft-controltower-backup-vault
AWS 백업	계획	aft-controltower-backup-plan
AWS 지원 센터(선택 사항)	지원 플랜	Enterprise

AWS AWS Control Tower Account Factory for Terraform을 통해 프로비저닝된 계정

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	AWSAFTExecution
AWS 지원 센터(선택 사항)	지원 플랜	Enterprise

AWS Control Tower 관리 계정

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	AWSAFTExecution

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
		AWSAFTService aft-controltower-events-rule
AWS Systems Manager	Parameter Store	/aft/*
EventBridge	이벤트 규칙	aft-capture-ct-events
CloudTrail(선택 사항)	추적	aws-aft-CustomizationsCloudTrail
AWS Support Center(선택 사항)	지원 플랜	Enterprise

AWS Control Tower 로그 아카이브 계정

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	AWSAFTExecution AWSAFTService
Key Management Service(KMS)	고객 관리형 키	aft
Amazon S3	버킷	aws-aft-logs-* aws-aft-s3-access-logs-*
AWS 지원 센터(선택 사항)	지원 플랜	Enterprise

AWS Control Tower 감사 계정

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS Identity and Access Management	역할	AWSAFTExecution AWSAFTService

AWS 서비스	리소스 유형	리소스 이름
AWS 지원 센터(선택 사항)	지원 플랜	Enterprise

필요한 역할

일반적으로 역할 및 정책은 AWS에서 Identity and Access Management(IAM)의 일부입니다. 자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서를 참조하세요.

AFT는 AFT 관리 및 AWS Control Tower 관리 계정에 여러 IAM 역할 및 정책을 생성하여 AFT 파이프라인의 운영을 지원합니다. 이러한 역할은 최소 권한 액세스 모델을 기반으로 생성되며, 이는 각 역할 및 정책에 필요한 최소 작업 및 리소스 세트로 권한을 제한합니다. 이러한 역할 및 정책에는 식별을 `managed_by:AFT` 위해 AWS 태그 `key:value` 페어가 할당됩니다.

이러한 IAM 역할 외에도 AFT는 세 가지 필수 역할을 생성합니다.

- `AWSAFTAdmin` 역할
- `AWSAFTExecution` 역할
- `AWSAFTService` 역할

이러한 역할에 대해서는 다음 섹션에서 설명합니다.

AWSAFTAdmin 역할 설명

AFT를 배포하면 AFT 관리 계정에 `AWSAFTAdmin` 역할이 생성됩니다. 이 역할을 통해 AFT 파이프라인은 AWS Control Tower 및 AFT 프로비저닝 계정의 `AWSAFTExecution` 역할을 수임하여 계정 프로비저닝 및 사용자 지정과 관련된 작업을 수행할 수 있습니다.

`AWSAFTAdmin` 역할에 연결된 인라인 정책(JSON 아티팩트)은 다음과 같습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTExecution",
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTService"
            ]
        }
    ]
}
```

다음 JSON 아티팩트는 AWSAFTAdmin 역할에 대한 신뢰 관계를 보여줍니다. 자리 표시자 번호 012345678901은 AFT 관리 계정 ID 번호로 대체됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWSAFTExecution 역할 설명

AFT를 배포하면 AFT 관리 및 AWS Control Tower 관리 계정에 AWSAFTExecution 역할이 생성됩니다. 나중에 AFT 파이프라인은 AFT 계정 프로비저닝 단계에서 각 AFT로 프로비저닝된 계정에 AWSAFTExecution 역할을 생성합니다.

AFT는 처음에 AWSControlTowerExecution 역할을 활용하여 지정된 계정에서 AWSAFTExecution 역할을 생성합니다. 이 AWSAFTExecution 역할을 통해 AFT 파이프라인은 AFT 프레임워크의 프로비저닝 및 프로비저닝 사용자 지정 단계, AFT 프로비저닝 계정 및 공유 계정에서 수행되는 단계를 실행할 수 있습니다.

고유 역할은 범위를 제한하는 데 도움이 됩니다.

사용자 지정 권한은 리소스의 초기 배포 중에 허용되는 권한과 분리하는 것이 가장 좋습니다. AWSAFTService 역할은 계정 프로비저닝을 위한 것이며 AWSAFTExecution 역할은 계정 사용자 지정을 위한 것임을 기억해야 합니다. 이러한 구분은 파이프라인의 각 단계에서 허용되는 권한 범위를 제한합니다. AWS Control Tower 공유 계정을 사용자 지정하는 경우 공유 계정에 결제 세부 정보 또는 사용자 정보와 같은 민감한 정보가 포함될 수 있으므로 이러한 구분이 특히 중요합니다.

AWSAFTExecution 역할에 대한 권한: AdministratorAccess – AWS 관리형 정책

다음 JSON 아티팩트는 AWSAFTExecution 역할에 연결된 IAM 정책(신뢰 관계)을 보여줍니다. 자리 표시자 번호 012345678901은 AFT 관리 계정 ID 번호로 대체됩니다.

AWSAFTExecution에 대한 신뢰 정책

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWSAFTService 역할 설명

AWSAFTService 역할은 공유 계정 및 관리 계정을 포함하여 등록된 모든 관리 계정에 AFT 리소스를 배포합니다. 이전에 리소스는 AWSAFTExecution 역할에 의해서만 배포되었습니다.

AWSAFTService 역할은 서비스 인프라에서 프로비저닝 단계 중에 리소스를 배포하는 데 사용되며, AWSAFTExecution 역할은 사용자 지정 배포에만 사용됩니다. 이러한 방식으로 역할을 수임하면 각 단계에서 보다 세분화된 액세스 제어를 유지할 수 있습니다.

AWSAFTService 역할에 대한 권한: AdministratorAccess – AWS 관리형 정책

다음 JSON 아티팩트는 AWSAFTService 역할에 연결된 IAM 정책(신뢰 관계)을 보여줍니다. 자리 표시자 번호 012345678901은 AFT 관리 계정 ID 번호로 대체됩니다.

AWSAFTService에 대한 신뢰 정책

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

구성 요소 서비스

AFT를 배포하면 이러한 각 AWS 서비스에서 구성 요소가 AWS 환경에 추가됩니다.

- AWS Control Tower - AFT는 AWS Control Tower 관리 계정의 AWS Control Tower Account Factory를 사용하여 계정을 프로비저닝합니다.
- Amazon DynamoDB – AFT는 AFT 관리 계정에 Amazon DynamoDB 테이블을 생성하여 계정 요청, 계정 업데이트 감사 기록, 계정 메타데이터 및 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트를 저장합니다. 또한 AFT는 DynamoDB Lambda 트리거를 생성하여 AFT 계정 프로비저닝 워크플로 시작과 같은 다운스트림 프로세스를 시작합니다.
- Amazon Simple Storage Service - AFT는 AFT 파이프라인에 필요한 AWS 서비스에서 생성된 로그를 저장하는 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷을 AFT 관리 계정 및 AWS Control Tower 로

그 아카이브 계정에 생성합니다. 또한 AFT는 기본 및 보조에 Terraform 백엔드 S3 버킷을 생성 AWS 리전하여 AFT 파이프라인 워크플로 중에 생성된 Terraform 상태를 저장합니다.

- Amazon Simple Notification Service - AFT는 AFT 관리 계정에 Amazon Simple Notification Service(SNS) 주제를 생성하고 모든 AFT 계정 요청을 처리한 후 성공 및 실패 알림을 저장합니다. 선택한 프로토콜을 사용하여 이러한 메시지를 받을 수 있습니다.
- Amazon Simple Queuing Service - AFT는 AFT 관리 계정에 Amazon Simple Queuing Service(Amazon SQS) FIFO 대기열을 생성합니다. 대기열을 사용하면 여러 계정 요청을 병렬로 제출할 수 있지만 순차적 처리를 위해 AWS Control Tower Account Factory에 한 번에 하나의 요청을 보냅니다.
- AWS CodeBuild – AFT는 AFT 관리 계정에 AWS CodeBuild 빌드 프로젝트를 생성하여 다양한 빌드 단계에서 AFT 소스 코드에 대한 Terraform 계획을 초기화, 컴파일, 테스트 및 적용합니다.
- AWS CodePipeline - AFT는 AFT 소스 코드에 대해 선택한 지원되는 AWS CodeStar 연결 공급자와 통합하고 AWS CodeBuild에서 빌드 작업을 트리거하기 위해 AFT 관리 계정에 AWS CodePipeline 파이프라인을 생성합니다.
- AWS Lambda – AFT는 AFT 관리 계정에 AWS Lambda 함수 및 계층을 생성하여 계정 요청, AFT 계정 프로비저닝 및 계정 사용자 지정 프로세스 중에 단계를 수행합니다.
- AWS Systems Manager Parameter Store - AFT는 AFT 파이프라인 프로세스에 필요한 구성 파라미터를 저장하기 위해 AFT 관리 계정에 AWS Systems Manager Parameter Store를 설정합니다.
- Amazon CloudWatch – AFT는 AFT 관리 계정에 Amazon CloudWatch 로그 그룹을 생성하여 AFT 파이프라인에서 사용하는 AWS 서비스에서 생성된 로그를 저장합니다. CloudWatch 로그의 보존 기간은 `Never Expire`로 설정됩니다.
- Amazon VPC – AFT는 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)를 생성하여 AFT 관리 계정의 서비스 및 리소스를 별도의 네트워킹 환경으로 격리하고 보안을 강화합니다.
- AWS KMS – AFT는 AFT 관리 계정과 AWS Control Tower 로그 아카이브 계정에서 AWS Key Management Service(KMS)를 사용합니다. AFT는 Terraform 상태, DynamoDB 테이블에 저장된 데이터 및 SNS 주제를 암호화하는 키를 생성합니다. 이러한 로그 및 아티팩트는 AWS 리소스 및 서비스가 AFT에 의해 배포될 때 생성됩니다. AFT에서 생성한 KMS 키는 기본적으로 1년 주기로 교체가 활성화됩니다.
- AWS Identity and Access Management(IAM) - AFT는 권장 최소 권한 모델을 따릅니다. AFT 파이프라인 워크플로 중에 필요한 작업을 수행하기 위해 필요에 따라 AFT 관리 계정, AWS Control Tower 계정 및 AFT 프로비저닝 계정에 AWS Identity and Access Management(IAM) 역할 및 정책을 생성합니다.

- AWS Step Functions - AFT는 AFT 관리 계정에 AWS Step Functions 상태 시스템을 생성합니다. 이러한 상태 시스템은 AFT 계정 프로비저닝 프레임워크 및 사용자 지정을 위한 프로세스와 단계를 오케스트레이션하고 자동화합니다.
- Amazon EventBridge - AFT는 AFT 및 AWS Control Tower 관리 계정에 Amazon EventBridge 이벤트 버스를 생성하여 AFT 관리 계정의 DynamoDB 테이블에 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트를 장기간 캡처하고 저장합니다. AFT는 AFT 관리 및 AWS Control Tower 관리 계정에 Amazon CloudWatch Events 규칙을 생성하여 AFT 파이프라인 워크플로를 실행하는 동안 필요한 여러 단계를 트리거합니다.
- AWS CloudTrail(선택 사항) -이 기능이 활성화되면 AFT는 Amazon S3 버킷 및 AWS Lambda 함수에 대한 데이터 이벤트를 로깅하기 위해 AWS Control Tower 관리 계정에 AWS CloudTrail 조직 추적을 생성합니다. AFT는 이러한 로그를 AWS Control Tower 로그 아카이브 계정의 중앙 S3 버킷으로 보냅니다.
- AWS 지원(선택 사항) -이 기능을 활성화하면 AFT가 AFT에서 프로비저닝한 계정에 대한 AWS Enterprise Support 플랜을 켭니다. 기본적으로 AWS 계정은 AWS 기본 지원 플랜이 활성화된 상태로 생성됩니다.

AFT 계정 프로비저닝 파이프라인

파이프라인의 계정 프로비저닝 단계가 완료되면 AFT 프레임워크가 계속됩니다. 계정 사용자 지정 단계가 시작되기 전에 새로 프로비저닝된 계정에 세부 정보가 있는지 확인하기 위해 일련의 단계를 자동으로 실행합니다.

다음은 AFT 파이프라인이 실행하는 다음 단계입니다.

1. 계정 요청 입력을 검증합니다.
2. 프로비저닝된 계정, 예를 들어 계정 ID에 대한 정보를 검색합니다.
3. AFT 관리 계정의 DynamoDB 테이블에 계정 메타데이터를 저장합니다.
4. 새로 프로비저닝된 계정에서 AWSAFTExecution IAM 역할을 생성합니다. 이 역할은 Account Factory 포트폴리오에 대한 액세스 권한을 부여하므로 AFT가 이 역할을 수임하여 계정 사용자 지정 단계를 수행합니다.
5. 계정 요청 입력 파라미터의 일부로 제공한 계정 태그를 적용합니다.
6. AFT 배포 시 선택한 AFT 기능 옵션을 적용합니다.
7. 제공한 AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정을 적용합니다. 다음 섹션에서는 `git` 리포지토리에서 AWS Step Functions 상태 시스템을 사용하여 이러한 사용자 지정을 설정하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 이 단계를 계정 프로비저닝 프레임워크 단계라고도 합니다. 이는 코어 프로비저닝 프로

세스의 일부이지만 이전에 계정 프로비저닝 워크플로의 일부로 사용자 지정 통합을 제공하는 프레임워크를 설정한 후 다음 단계에서 계정에 추가 사용자 지정을 추가합니다.

8. 프로비저닝된 각 계정에 대해 AWS CodePipeline AFT 관리 계정에를 생성하여 (다음, 글로벌) 계정 사용자 지정 단계를 수행하기 위해 실행됩니다.
9. 프로비저닝(및 대상 지정)된 각 계정에 대한 계정 사용자 지정 파이프라인을 호출합니다.
10. 메시지를 검색할 수 있는 SNS 주제로 성공 또는 실패 알림을 보냅니다.

상태 시스템을 사용하여 계정 프로비저닝 프레임워크 사용자 지정 설정

계정을 프로비저닝하기 전에 Terraform 이외의 사용자 지정 통합을 설정한 경우 이러한 사용자 지정은 AFT 계정 프로비저닝 워크플로에 포함됩니다. 예를 들어 AFT에서 생성한 모든 계정이 보안 표준과 같은 조직의 표준 및 정책을 준수하는지 확인하기 위해 특정 사용자 지정이 필요할 수 있으며, 이러한 표준은 추가 사용자 지정 전에 계정에 추가될 수 있습니다. 이러한 계정 프로비저닝 프레임워크 사용자 지정은 글로벌 계정 사용자 지정 단계가 시작되기 전에 모든 프로비저닝된 계정에 구현됩니다.

> **Note**
>
> 이 섹션에 설명된 AFT 기능은 AWS Step Functions의 기능을 이해하는 고급 사용자를 위한 것입니다. 또는 계정 사용자 지정 단계에서 글로벌 헬퍼를 사용하는 것을 권장합니다.

AFT 계정 프로비저닝 프레임워크는 사용자 지정을 구현하기 위해 사용자가 정의한 AWS Step Functions 상태 시스템을 호출합니다. 가능한 상태 시스템 통합에 대한 자세한 내용은 AWS Step Functions 설명서를 참조하세요.

다음은 몇 가지 일반적인 통합입니다.

- 선택한 언어로 제공되는 AWS Lambda 함수
- AWS ECS 또는 AWS Fargate 태스크, Docker 컨테이너 사용
- AWS 또는 온프레미스에서 호스팅되는 사용자 지정 작업자를 사용한 AWS Step Functions 작업
- Amazon SNS 또는 SQS 통합

AWS Step Functions 상태 시스템이 정의되지 않은 경우 해당 단계는 아무런 작업 없이 통과됩니다. AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정 상태 시스템을 생성하려면 AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정 상태 시스템 생성의 지침을 따릅니다. 사용자 지정을 추가하기 전에 사전 조건이 있는지 확인합니다.

이러한 유형의 통합은 AWS Control Tower의 일부가 아니며 AFT 계정 사용자 지정의 글로벌 API 호출 전 단계 중에는 추가할 수 없습니다. 대신 AFT 파이프라인을 사용하면 프로비저닝 프로세스의 일부로 이러한 사용자 지정을 설정할 수 있으며 프로비저닝 워크플로에서 실행됩니다. 다음 섹션에 설명된 대로 AFT 계정 프로비저닝 단계를 시작하기 전에 상태 시스템을 미리 생성하여 이러한 사용자 지정을 구현해야 합니다.

상태 시스템 생성을 위한 사전 조건

- 완전히 배포된 AFT. AFT 배포에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 배포 섹션을 참조하세요.
- AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정을 위해 환경에 `git` 리포지토리를 설정합니다. 자세한 내용은 배포 후 단계 섹션을 참조하세요.

AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정 상태 시스템 생성

1단계: 상태 시스템 정의 수정

예제 `customizations.asl.json` 상태 시스템 정의를 수정합니다. 이 예제는 배포 후 단계의 AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정을 저장하기 위해 설정한 `git` 리포지토리에서 사용할 수 있습니다. 상태 시스템 정의에 대해 자세히 알려면 AWS Step Functions 개발자 안내서를 참조하세요.

2단계: 해당 Terraform 구성 포함

사용자 지정 통합을 위한 상태 시스템 정의와 동일한 `git` 리포지토리에 확장자가 `.tf`인 Terraform 파일을 포함합니다. 예를 들어 상태 시스템 작업 정의에서 Lambda 함수를 호출하도록 선택한 경우 동일한 디렉터리에 `lambda.tf` 파일을 포함하면 됩니다. 사용자 지정 구성에 필요한 IAM 역할과 권한을 포함해야 합니다.

적절한 입력을 제공하면 AFT 파이프라인은 상태 시스템을 자동으로 호출하고 AFT 계정 프로비저닝 프레임워크 단계의 일부로 사용자 지정을 배포합니다.

AFT 계정 프로비저닝 프레임워크 및 사용자 지정을 다시 시작하려면

AFT는 AFT 파이프라인을 통해 제공된 모든 계정에 대해 계정 프로비저닝 프레임워크 및 사용자 지정 단계를 실행합니다. 계정 프로비저닝 사용자 지정을 다시 시작하려는 경우 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

1. 계정 요청 리포지토리에서 기존 계정을 변경합니다.
2. AFT를 사용하여 새 계정을 프로비저닝합니다.

계정 사용자 지정

AFT는 프로비저닝된 계정에 표준 또는 사용자 지정 구성을 배포할 수 있습니다. AFT 관리 계정에서 AFT는 각 계정에 대해 하나의 파이프라인을 제공합니다. 이 파이프라인을 사용하면 모든 계정, 계정 집합 또는 개별 계정에서 사용자 지정을 구현할 수 있습니다. Python 스크립트, Bash 스크립트 및 Terraform 구성을 실행하거나 계정 사용자 지정 단계의 일부로 AWS CLI와 상호 작용할 수 있습니다.

개요

글로벌 사용자 지정을 저장하는 리포지토리 또는 계정 사용자 지정을 저장하는 리포지토리 중 선택한 `git` 리포지토리에 사용자 지정이 지정되면 AFT 파이프라인에 의해 계정 사용자 지정 단계가 자동으로 완료됩니다. 계정을 소급하여 사용자 지정하려면 사용자 지정 다시 호출 섹션을 참조하세요.

글로벌 사용자 지정(선택 사항)

AFT에서 프로비저닝한 모든 계정에 특정 사용자 지정을 적용하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어 특정 IAM 역할을 생성하거나 모든 계정에 사용자 지정 제어를 배포해야 하는 경우 AFT 파이프라인의 글로벌 사용자 지정 단계를 사용하면 자동으로 이를 수행할 수 있습니다.

계정 사용자 지정(선택 사항)

개별 계정 또는 계정 세트를 다른 AFT로 프로비저닝된 계정과 다르게 사용자 지정하려면 AFT 파이프라인의 계정 사용자 지정 부분을 활용하여 계정별 구성을 구현할 수 있습니다. 예를 들어 특정 계정만 인터넷 게이트웨이에 액세스해야 할 수 있습니다.

사용자 지정 사전 조건

계정 사용자 지정을 시작하기 전에 이러한 사전 조건이 충족되었는지 확인합니다.

- 완전히 배포된 AFT. 배포 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform 구성 및 시작 섹션을 참조하세요.
- 환경의 글로벌 사용자 지정 및 계정 사용자 지정을 위한 미리 채워진 `git` 리포지토리. 자세한 내용은 의 각 리포지토리 채우기를 참조배포 후 단계하세요.

글로벌 사용자 지정 적용

글로벌 사용자 지정을 적용하려면 선택한 리포지토리에 특정 폴더 구조를 푸시해야 합니다.

- 사용자 지정 구성이 Python 프로그램 또는 스크립트 형식인 경우 리포지토리의 api_helpers/python 폴더 아래에 배치합니다.

- 사용자 지정 구성이 Bash 스크립트 형식인 경우 리포지토리의 api_helpers 폴더 아래에 배치합니다.
- 사용자 지정 구성이 Terraform 형식인 경우 리포지토리의 terraform 폴더 아래에 배치합니다.
- 사용자 지정 구성 생성에 대한 자세한 내용은 글로벌 사용자 지정 README 파일을 참조하세요.

> **Note**
>
> 글로벌 사용자 지정은 AFT 파이프라인의 AFT 계정 프로비저닝 프레임워크 단계 후에 자동으로 적용됩니다.

계정 사용자 지정 적용

선택한 리포지토리에 특정 폴더 구조를 푸시하여 계정 사용자 지정을 적용할 수 있습니다. 계정 사용자 지정은 AFT 파이프라인에서 그리고 글로벌 사용자 지정 단계 이후에 자동으로 적용됩니다. 계정 사용자 지정 리포지토리에서 다양한 계정 사용자 지정이 포함된 여러 폴더를 생성할 수도 있습니다. 필요한 각 계정 사용자 지정에 대해 다음 단계를 사용합니다.

계정 사용자 지정을 적용하려면

1. 1단계: 계정 사용자 지정을 위한 폴더 생성

   선택한 리포지토리에서 AFT가 제공하는 ACCOUNT_TEMPLATE 폴더를 새 폴더에 복사합니다. 새 폴더의 이름은 계정 요청 시 제공한 account_customizations_name과 일치해야 합니다.
2. 특정 계정 사용자 지정 폴더에 구성 추가

   구성 형식에 따라 계정 사용자 지정 폴더에 구성을 추가할 수 있습니다.

   - 사용자 지정 구성이 Python 프로그램 또는 스크립트 형식인 경우 리포지토리에 있는 ***[account_customizations_name]***/api_helpers/python 폴더 아래에 배치합니다.
   - 사용자 지정 구성이 Bash 스크립트 형식인 경우 리포지토리에 있는 ***[account_customizations_name]***/api_helpers 폴더 아래에 배치합니다.
   - 사용자 지정 구성이 Terraform 형식인 경우 리포지토리에 있는 ***[account_customizations_name]***/terraform 폴더 아래에 배치합니다.

   사용자 지정 구성 생성에 대한 자세한 내용은 계정 사용자 지정 README 파일을 참조하세요.
3. 계정 요청 파일의 특정 **account_customizations_name** 파라미터를 참조

AFT 계정 요청 파일에는 입력 파라미터 `account_customizations_name`이 포함됩니다. 계정 사용자 지정의 이름을 이 파라미터의 값으로 입력합니다.

> **Note**
>
> 환경의 계정에 대해 여러 계정 요청을 제출할 수 있습니다. 다른 계정 사용자 지정 또는 유사한 계정 사용자 지정을 적용하려면 계정 요청의 `account_customizations_name` 입력 파라미터를 사용하여 계정 사용자 지정을 지정합니다. 자세한 내용은 여러 계정 요청 제출을 참조하세요.

사용자 지정 다시 호출

AFT는 AFT 파이프라인에서 사용자 지정을 다시 호출할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 방법은 새 사용자 지정 단계를 추가하거나 기존 사용자 지정을 변경할 때 유용합니다. 다시 호출하면 AFT가 사용자 지정 파이프라인을 시작하여 AFT로 프로비저닝된 계정을 변경합니다. 이벤트 소스 기반 다시 호출을 사용하면 개별 계정, 모든 계정, OU에 따른 계정 또는 태그에 따라 선택된 계정에 사용자 지정을 적용할 수 있습니다.

다음 세 단계에 따라 AFT로 프로비저닝된 계정에 대한 사용자 지정을 다시 호출합니다.

1단계: 글로벌 또는 계정 사용자 지정 **`git`** 리포지토리에 변경 사항 푸시

필요에 따라 글로벌 및 계정 사용자 지정을 업데이트하고 변경 사항을 `git` 리포지토리로 푸시할 수 있습니다. 이 시점에서는 아무 일도 일어나지 않습니다. 다음 두 단계에 설명된 대로 사용자 지정 파이프라인을 이벤트 소스에서 호출해야 합니다.

2단계: 사용자 지정을 다시 호출하기 위한 AWS Step Functions 실행 시작

AFT는 AFT 관리 계정에서 `aft-invoke-customizations`라는 AWS Step Functions를 제공합니다. 이 함수의 목적은 AFT 프로비저닝 계정에 대한 사용자 지정 파이프라인을 다시 호출하는 것입니다.

다음은 `aft-invoke-customizations` AWS Step Functions에 입력을 전달하기 위해 생성할 수 있는 이벤트 스키마(JSON 형식)의 예제입니다.

```
{
  "include": [
    {
      "type": "all"
```

```
    },
    {
      "type": "ous",
      "target_value": [ "ou1","ou2"]
    },
    {
      "type": "tags",
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
    },
    {
      "type": "accounts",
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"]
    }
  ],

  "exclude": [
    {
      "type": "ous",
      "target_value": [ "ou1","ou2"]
    },
    {
      "type": "tags",
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
    },
    {
      "type": "accounts",
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"]
    }
  ]
}
```

예제 이벤트 스키마는 다시 호출 프로세스에서 포함하거나 제외할 계정을 선택할 수 있음을 보여줍니다. 조직 단위(OU), 계정 태그 및 계정 ID를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 필터를 적용하지 않고 `"type":"all"` 문을 포함하면 모든 AFT 프로비저닝 계정에 대한 사용자 지정이 다시 호출됩니다.

Step Functions 입력에 `bypass_steps` 파라미터를 포함하여 재호출 중에 특정 프로비저닝 단계를 건너뛸 수 있습니다.

`bypass_steps` 값	동작
`["provisioning_bootstrap"]`	계정 프로비저닝 및 부트스트랩 단계를 건너뜁니다.는 계정 및 글로벌 사용자 지정 파이프라인만 실행합니다.

bypass_steps 값	동작
[] (비어 있음)	프로비저닝(기본값)을 포함한 전체 흐름을 실행합니다.

다음 예제에서는 프로비저닝 및 부트스트랩 단계를 우회하면서 특정 계정에 대한 사용자 지정을 다시 호출하는 Step Functions 입력을 보여줍니다.

```
{
  "include": [
    {
      "type": "accounts",
      "target_value": ["123456789012"]
    }
  ],
  "bypass_steps": ["provisioning_bootstrap"]
}
```

> **Note**
>
> AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 버전이 1.6.5 이상인 경우 `OU Name (ou-id-1234` 구문을 사용하여 중첩된 OU를 대상으로 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 GitHub의 다음 주제를 참조하세요.

AFT에서 계정 변경 사항을 적용하지 않고 미리 보려면 계획 전용 실행을 사용합니다. 시작하려면 Step Functions 입력`true`에 로 설정된 `plan_only` 파라미터를 포함합니다. 를 설정하면 `"plan_only": true`AFT가 대신 글로벌 및 계정 사용자 지정에 `terraform plan` 대해 실행됩니다`terraform apply`. 그런 다음 적용하기 전에 계정에서 수신할 변경 사항을 검토할 수 있습니다. 계획 전용 실행은 Community Edition, HCP Terraform(Terraform Cloud) 및 Terraform Enterprise를 포함하여 지원되는 모든 Terraform 배포에서 작동합니다.

다음 예제에서는를 로 설정하고 `include` 블록에서 계정 ID를 `plan_only` `true` 지정하여 특정 계정에 대해 계획 전용 실행을 수행하는 Step Functions 입력을 보여줍니다.

```
{
  "include": [
    {
      "type": "accounts",
      "target_value": ["123456789012"]
```

```
    }
  ],
  "plan_only": true
}
```

이전 예제에서 다음 값을 자신의 정보로 바꿉니다.

- `123456789012` -이 값을 계획 전용 실행을 위해 대상으로 지정할 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

계획 출력을 검토한 후 `plan_only` 파라미터 없이 사용자 지정 파이프라인을 다시 실행하여(정상 실행) 변경 사항을 계정에 적용합니다.

> **Note**
>
> Community Edition(오픈 소스) 배포에서 AFT는 각 계획의 JSON 출력을 AFT 관리 계정의 암호화된 계획 출력 Amazon S3 버킷으로 내보냅니다. 이 내보내기는 모든 계획 전용 실행에서 발생합니다. HCP Terraform(Terraform Cloud) 및 Terraform Enterprise 배포판에서는 HCP Terraform 실행 UI에서 계획 결과를 볼 수 있습니다. 필요에 따라 각 계획의 JSON 출력을 버킷으로 내보낼 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon S3로 Terraform 계획 출력 내보내기 섹션을 참조하세요.

이벤트 파라미터를 입력하면 Step Functions가 해당 사용자 지정을 실행하고 호출합니다. AFT는 한 번에 최대 5개의 사용자 지정을 호출할 수 있습니다. Step Functions는 이벤트 기준과 일치하는 모든 계정이 완료될 때까지 대기하고 반복합니다.

3단계: AWS Step Functions 출력을 모니터링하고 AWS CodePipeline 실행을 관찰합니다.

- 결과 Step Functions 출력에는 Step Functions 입력 이벤트 소스와 일치하는 계정 ID가 포함되어 있습니다.
- 개발자 도구에서 AWS CodePipeline으로 이동하여 계정 ID에 해당하는 사용자 지정 파이프라인을 확인합니다.

AFT 계정 사용자 지정 요청 추적 문제 해결

AWS Lambda 를 기반으로 하는 계정 사용자 지정 워크플로는 대상 계정 및 사용자 지정 요청 ID가 포함된 로그를 내보냅니다. AFT를 사용하면 대상 계정 또는 사용자 지정 요청 ID별로 사용자 지정 요청과 관련된 CloudWatch Logs를 필터링하는 데 사용할 수 있는 CloudWatch Logs Insights 쿼리를 제공

하여 Amazon CloudWatch Logs로 사용자 지정 요청을 추적하고 문제를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 Amazon CloudWatch Logs를 사용한 로그 데이터 분석을 참조하세요.

AFT에 CloudWatch Logs Insights를 사용하려면

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Logs를 선택한 다음 Logs Insights를 선택합니다.
3. 쿼리를 선택합니다.
4. 샘플 쿼리에서 Account Factory for Terraform을 선택한 후 다음 쿼리 중 하나를 선택합니다.

   - 계정 ID별 사용자 지정 로그

> **Note**
>
> *'YOUR-ACCOUNT-ID'*를 대상 계정 ID로 바꿔야 합니다.

```
fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id,
 log_message.customization_request_id as customization_request_id,
 log_message.detail as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.account_id == "YOUR-ACCOUNT-ID" and @message like /
customization_request_id/
```

   - 사용자 지정 요청 ID별 사용자 지정 로그

> **Note**
>
> *'YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID'*를 사용자 지정 요청 ID로 바꿔야 합니다. 사용자 지정 요청 ID는 AFT 계정 프로비저닝 프레임워크 AWS Step Functions 상태 시스템의 출력에서 찾을 수 있습니다. AFT 계정 프로비저닝 프레임워크에 대한 자세한 내용은 AFT 계정 프로비저닝 파이프라인을 참조하세요.

```
fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id,
 log_message.customization_request_id as customization_request_id,
 log_message.detail as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
```

```
| filter log_message.customization_request_id == "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"
```

5. 쿼리를 선택하고 시간 간격을 선택한 다음 쿼리 실행을 선택합니다.

사용자 지정 트리거

Account Factory for Terraform(AFT) 사용자 지정 트리거는 계정이 조직 단위(OUs. 조직이 발전함에 따라 계정은 팀 소유권, 규정 준수 요구 사항 또는 워크로드 분류의 변경 사항을 반영하기 위해 OUs 간에 자주 전환됩니다. 사용자 지정 트리거가 없으면 계정의 새 조직 컨텍스트에 맞는 사용자 지정을 다시 적용하려면 각 이동에 수동 개입이 필요합니다.

사용자 지정 트리거를 활성화하면 AFT는 OU 변경을 감지하고 영향을 받는 계정에 대한 사용자 지정 파이프라인을 자동으로 호출합니다. 이렇게 하면 계정이 항상 현재 OU 배치에 적합한 사용자 지정을 실행하여 운영 오버헤드를 줄이고 구성 드리프트 위험을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어 계정이 개발 OU에서 프로덕션 OU로 이동하는 경우 사용자 지정 트리거는 수동 개입 없이 프로덕션별 보안 제어 및 규정 준수 정책을 자동으로 적용할 수 있습니다.

> **Important**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존의 자동 등록 기능을 통해 업데이트된 계정은 `UpdateManagedAccount` 수명 주기 이벤트를 내보내지 않습니다. 사용자 지정 트리거는 이러한 작업에 대해 실행되지 않습니다. 자동 등록을 사용하여 계정을 AWS Control Tower 관리로 가져오는 경우 해당 계정에 대한 사용자 지정을 수동으로 다시 호출해야 합니다.

사용자 지정 트리거 작동 방식

사용자 지정 트리거가 활성화되고 AFT가 계정 프로비저닝 이벤트를 처리하면 계정의 OU가 변경되었는지 평가하고 적절한 조치를 취합니다.

1. AFT는 계정의 현재 OU를 이전에 기록된 OU와 비교하여 OU 변경을 감지합니다.
2. OU가 변경된 경우 AFT는 소스 및 대상 OU를 포함한 트리거 컨텍스트로 실행을 강화합니다.
3. AFT는 사용자 지정 파이프라인을 호출하여 이미 완료된 프로비저닝 및 부트스트랩 단계를 우회합니다. 우회 구성에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요the section called “사용자 지정 다시 호출”.
4. AFT는 트리거 소스 및 대상 계정으로 감사 항목을 기록합니다.

기능이 비활성화되거나 OU가 변경되지 않은 경우 사용자 지정 재실행을 트리거하지 않고 표준 프로비저닝이 계속됩니다.

사용자 지정 트리거 구성

사용자 지정 트리거를 활성화하려면 AFT 배포 모듈에서 `aft_customization_triggers` 변수를 설정합니다.

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  aft_customization_triggers = ["account_move"]

  # ... other variables
}
```

유일한 유효 값은 `"account_move"`입니다. 사용자 지정 트리거를 비활성화하려면 변수를 빈 목록()으로 설정합니다`[]`. 기본적으로 이 기능은 비활성화되어 있습니다.

자동 트리거 처리에서 특정 계정을 제외하려면 계정 요청 Terraform 파일의 대상 계정에 `"true"` 대해 `account_skip_customization_triggers` 속성을 로 설정합니다. 이 속성이 설정되면 AFT는 OU 변경을 감지하더라도 해당 계정에 대한 사용자 지정 호출을 건너뜁니다. 이는 자동 재사용자 지정이 필요하지 않은 계획된 마이그레이션을 수행하는 계정에 유용합니다.

지원되는 이벤트 경로

AFT가 `UpdateManagedAccount` AWS Control Tower 수명 주기 이벤트를 수신하면 `account_move` 트리거가 실행됩니다. 이 이벤트는 다음과 같은 경우에 발생합니다.

- 계정의 OU는 AFT 계정 요청 파일(Terraform `ManagedOrganizationalUnit` 파라미터 업데이트)을 통해 변경됩니다.
- 계정은 AWS Control Tower 콘솔을 통해 업데이트됩니다.
- 계정은 OU 또는 Account Factory 등록 작업(콘솔 또는 Service Catalog API)을 사용하여 이동합니다.

> **Important**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존의 자동 등록 기능을 통해 업데이트된 계정은 `UpdateManagedAccount` 수명 주기 이벤트를 내보내지 않습니다. 사용자 지정 트리거는 이러한 작업에 대해 실행되지 않습니다.

AWS Control Tower 수명 주기 이벤트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 사용 설명서의 수명 주기 이벤트를 참조하세요.

모니터링 및 추적성

각 사용자 지정 실행(OU 변경, 수동 호출 또는 계정 요청에 의해 트리거됨)은 DynamoDB 테이블에 감사 레코드를 씁니다. 이러한 레코드를 사용하여 사용자 지정이 실행된 이유, 영향을 받은 계정, 실행이 다른 파이프라인 활동과 어떤 관련이 있는지 이해할 수 있습니다.

필드	설명
`execution_id`	Step Functions 실행 ID
`timestamp`	레코드가 생성된 시간
`target_accounts`	대상 계정 IDs 목록
`bypass_steps`	건너뛴 프로비저닝 단계
`customization_triggers`	트리거 컨텍스트(소스 및 대상 OU)
`trigger_source`	실행이 실행된 이유: `account_move` , `manual`또는 `account_request`
`customization_request_id`	end-to-end 상관관계를 위해 프로비저닝 및 사용자 지정 실행을 연결합니다.

를 `customization_request_id` 사용하면 트리거 이벤트를 두 Step Functions 상태 시스템 모두에서 다운스트림 파이프라인 실행과 연관시킬 수 있습니다. 이 식별자를 사용하여 초기 탐지부터 사용자 지정 완료까지 단일 계정 이동을 추적할 수 있습니다.

Example트리거 소스별 감사 레코드 쿼리

```
aws dynamodb scan \
  --table-name aft-customizations-audit \
  --filter-expression "trigger_source = :ts" \
  --expression-attribute-values '{":ts": {"S": "account_move"}}'
```

AFT 내 소스 코드의 버전 관리를 위한 대안

AFT는 소스 코드 버전 관리 시스템(VCS) AWS CodeCommit 에를 사용하며 비즈니스 요구 사항 또는 기존 아키텍처AWS CodeConnections를 충족하는 다른를 허용합니다.

AFT를 처음 배포하고 기존 CodeCommit 리포지토리가 없는 경우 AFT 배포 사전 조건의 일부로 외부 VCS 공급자를 지정해야 합니다.

AFT는 다음과 같은 소스 코드 관리 대안을 지원합니다.

- GitHub
- GitHub Enterprise Server
- BitBucket
- GitLab
- GitLab 자체 관리형
- Azure DevOps

> **Note**
>
> 를 VCS AWS CodeCommit 로 지정하면 추가 단계가 필요하지 않습니다. AFT는 사용자 환경에 필요한 `git` 리포지토리를 기본 이름으로 생성합니다. 하지만 필요에 따라 조직 표준을 준수하기 위해 CodeCommit의 기본 리포지토리 이름을 재정의할 수 있습니다.

AFT를 사용하여 대체 소스 코드 버전 관리 시스템(사용자 지정 VCS) 설정

AFT 배포를 위한 대체 소스 코드 버전 관리 시스템을 설정하려면 다음 단계를 따르세요.

1단계: 지원되는 타사 버전 관리 시스템(VCS)에서 **`git`** 리포지토리를 생성합니다.

를 사용하지 않는 경우 다음 항목에 대해 AFT 지원 타사 VCS 공급자 환경에서 git리포지토리를 생성 AWS CodeCommit해야 합니다.

- AFT 계정 요청. 사용 가능한 샘플 코드. AFT 계정 요청에 대한 자세한 내용은 AFT를 사용하여 새 계정 프로비저닝 섹션을 참조하세요.
- AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정. 사용 가능한 샘플 코드. AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 AFT 계정 프로비저닝 사용자 지정 상태 시스템 생성 섹션을 참조하세요.
- AFT 글로벌 사용자 지정. 사용 가능한 샘플 코드. AFT 글로벌 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 계정 사용자 지정 섹션을 참조하세요.
- AFT 계정 사용자 지정. 사용 가능한 샘플 코드. AFT 계정 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 계정 사용자 지정 섹션을 참조하세요.

2단계: AFT 배포에 필요한 VCS 구성 파라미터 지정

다음 입력 파라미터는 AFT 배포의 일부로 VCS 공급자를 구성하는 데 필요합니다.

- vcs_provider:를 사용하지 않는 경우 사용 사례에 따라 VCS 공급자를 "bitbucket", "azuredevops", "github""githubenterprise", "gitlab""gitlabselfmanaged", 또는 로 AWS CodeCommit지정합니다.
- github_enterprise_url: GitHub Enterprise 고객의 경우에만 GitHub URL을 지정합니다.
- account_request_repo_name: AWS CodeCommit 사용자의 경우이 값은 로 설정됩니다aft-account-request. AFT 지원 타사 VCS 공급자 환경에서 이 입력 값을 실제 리포지토리 이름으로 업데이트합니다. BitBucket, Github, GitHub Enterprise, GitLab, GitLab 자체 관리형 및 Azure DevOps의 경우 리포지토리 이름의 형식이 여야 합니다[Org]/[Repo].
- account_customizations_repo_name: AWS CodeCommit 사용자의 경우이 값은 로 설정됩니다aft-account-customizations. AFT 지원 타사 VCS 공급자 환경에서 이 입력 값을 리포지토리 이름으로 업데이트합니다. BitBucket, Github, GitHub Enterprise, GitLab, GitLab 자체 관리형 및 Azure DevOps의 경우 리포지토리 이름의 형식이 여야 합니다[Org]/[Repo].
- account_provisioning_customizations_repo_name: AWS CodeCommit 사용자의 경우 이 값은 aft-account-provisioning-customizations로 설정됩니다. AFT 지원 타사 VCS 공급자 환경에서 이 입력 값을 리포지토리 이름으로 업데이트합니다. BitBucket, Github, GitHub Enterprise, GitLab, GitLab 자체 관리형 및 Azure DevOps의 경우 리포지토리 이름의 형식이 여야 합니다[Org]/[Repo].
- global_customizations_repo_name: AWS CodeCommit 사용자의 경우이 값은 로 설정됩니다aft-global-customizations. AFT 지원 타사 VCS 공급자 환경에서 이 입력 값을 리포지토리 이름

으로 업데이트합니다. BitBucket, Github, GitHub Enterprise, GitLab, GitLab 자체 관리형 및 Azure DevOps의 경우 리포지토리 이름의 형식이 여야 합니다`[Org]/[Repo]`.

- account_request_repo_branch: 브랜치는 기본적으로 `main`이지만 값을 재정의할 수 있습니다.

기본적으로 AFT는 각 `git` 리포지토리의 `main` 브랜치에서 소스를 가져옵니다. 추가 입력 파라미터를 사용하여 브랜치 이름 값을 재정의할 수 있습니다. 입력 파라미터에 대한 자세한 내용은 AFT Terraform 모듈의 README 파일을 참조하세요.

> **기존 AWS CodeCommit 고객의 경우**
>
> AFT의 새 이름으로 CodeCommit 리포지토리를 생성하는 경우 이러한 입력 파라미터의 값을 업데이트하여 리포지토리 이름을 업데이트할 수 있습니다.

3단계: 타사 VCS 공급자에 대한 AWS CodeCommit 연결 완료

배포가 실행되면 AFT는 필요한 AWS CodeCommit 리포지토리를 생성하거나 선택한 타사 VCS 공급자에 대한 AWS CodeCommit 연결을 생성합니다. 후자의 경우 AFT 관리 계정의 콘솔에 수동으로 로그인하여 보류 중인 CodeCommit 연결을 완료해야 합니다. CodeCommit 연결을 완료하는 방법에 대한 자세한 지침은 AWS CodeCommit 설명서를 참조하세요.

AFT를 AWS CodeCommit에서 다른 VCS 공급자로 이동

이 섹션에서는 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 버전 관리 시스템(VCS)으로 AWS CodeCommit에서 다른 VCS 공급자로 이동하는 방법에 대한 개요를 제공합니다.

1단계. 선택한 VCS에서 새 리포지토리를 설정합니다.

2단계. `git`에서 이러한 리포지토리를 새 원격으로 추가합니다.

3단계. 새 VCS 제공업체로 `git push`를 실행합니다.

> **Note**
>
> 생성하는 리포지토리 구조는 in AWS CodeCommit과 동일해야 합니다. 구조를 변경하면 원하는 코드를 AFT가 실행할 수 없게 됩니다.
>
> 리포지토리 구조:
>
> - aft-account-request

- aft-account-customizations
- aft-global-customizations
- aft-account-provisioning-customizations

4단계. AWS Control Tower 관리 계정에서 다음 예제와 같이 VCS 제공업체를 가리키도록 Terraform 모듈(부트스트랩)을 업데이트합니다.

예: Terraform OSS를 사용하는 GitLab

- `terraform plan`을 실행하여 변경 사항을 미리 본 다음 `terraform apply`를 실행합니다.

5단계. 다음과 같이 CodeConnection(이전 CodeStar) 설정을 마치기 위한 단계를 완료합니다.

1. AFT 관리 계정에 로그인합니다.
2. 보류 중인 연결 업데이트 또는 AWS 콘솔 []에 설명된 대로 새 VCS 공급자에 대한 pending AWS CodeConnections를 찾아 완료합니다`https://us-east-1.console.aws.amazon.com/codesuite/settings/connections`.
3. 참조: 배포 후 단계

> **Note**
>
> 계정 파이프라인은 `aft-invoke-customizations` Step Functions가 간접적으로 호출될 때까지 이전 소스를 유지합니다. 이 간접 호출은 업그레이드의 일부 또는 다음 사용자 지정의 간접 호출의 일부로 수행됩니다.

자세한 내용은이 블로그: How to migration your AWS CodeCommit repository to other Git provider를 참조하세요.

데이터 보호

AWS 공동 책임 모델은 AFT의 데이터 보호에 적용됩니다. 데이터 보호를 위해 다음과 같은 보안 모범 사례를 권장합니다.

- AWS Control Tower에서 제공하는 데이터 보호 지침을 따릅니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 데이터 보호 섹션을 참조하세요.

- AFT 배포 시 생성된 Terraform 상태 구성을 보존합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 배포 섹션을 참조하세요.
- 조직의 보안 정책에 따라 민감한 자격 증명을 주기적으로 교체합니다. 보안 암호의 예로는 Terraform 토큰, `git` 토큰 등이 있습니다.

저장된 데이터 암호화

AFT는 AWS Key Management Service 키로 저장 시 암호화된 Amazon S3 버킷, Amazon SNS 주제, Amazon SQS 대기열 및 Amazon DynamoDB 데이터베이스를 생성합니다. AFT에서 생성한 KMS 키는 기본적으로 1년 주기로 교체가 활성화됩니다. Terraform의 HCP Terraform 또는 Terraform Enterprise 배포를 선택하면 AFT에는 민감한 Terraform 토큰 값을 저장하는 AWS Systems Manager SecureString 파라미터가 포함됩니다.

AFT구성 요소 서비스는 기본적으로 저장 시 암호화된에 설명된 AWS 서비스를 사용합니다. 자세한 내용은 AFT의 각 구성 요소 AWS 서비스에 대한 AWS 설명서를 참조하고 각 서비스가 따르는 데이터 보호 관행에 대해 알아봅니다.

전송 중 데이터 암호화

AFT는 기본적으로 전송 중 암호화구성 요소 서비스를 사용하는에 설명된 AWS 서비스를 사용합니다. 자세한 내용은 AFT의 각 구성 요소 AWS 서비스에 대한 AWS 설명서를 참조하고 각 서비스가 따르는 데이터 보호 관행에 대해 알아봅니다.

HCP Terraform 또는 Terraform Enterprise 배포의 경우 AFT는 HTTPS 엔드포인트 API를 호출하여 Terraform 조직에 액세스합니다. AWS CodeStar 연결에서 지원하는 타사 VCS 공급자를 선택하면 AFT는 VCS 공급자 조직에 액세스하기 위해 HTTPS 엔드포인트 API를 호출합니다.

AFT에서 계정 제거

이 주제에서는 AFT 파이프라인이 계정 배포 및 업데이트를 중지하도록 AFT에서 계정을 제거하는 방법을 설명합니다.

> **Important**
>
> AFT 파이프라인에서 계정을 제거하면 되돌릴 수 없으며 상태가 손실될 수 있습니다.

사용 중지된 애플리케이션의 계정을 해지하거나, 손상된 계정을 격리하거나, 한 조직에서 다른 조직으로 계정을 이동하려는 경우 AFT에서 계정을 제거할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AFT에서 계정을 제거하는 것은 AWS Control Tower 계정 또는 AWS 계정을 삭제하는 것과 다릅니다. AFT에서 계정을 제거해도 AWS Control Tower는 여전히 계정을 관리합니다. AWS Control Tower 계정 또는를 삭제하려면 다음을 AWS 계정참조하세요.
>
> - AWS Control Tower 사용자 안내서의 계정 관리 중지.
> - AWS Billing 사용자 안내서의 계정 해지.

AFT 파이프라인에서 계정을 제거하는 방법

다음 절차에서는 AFT에서 계정을 제거하는 방법에 대해 설명합니다.

1. 계정 요청을 저장하는 **`git`** 리포지토리에서 계정 제거

   계정 요청을 저장하는 `git` 리포지토리에서 AFT에서 제거하려는 계정에 대한 계정 요청을 삭제합니다.

   계정 요청 리포지토리에서 계정 요청을 제거하면 AFT가 사용자 지정 파이프라인과 계정 메타데이터를 삭제합니다. 자세한 내용은 GitHub의 AFT에 대한 1.8.0 릴리스 정보를 참조하세요.
2. Terraform 워크스페이스 삭제(HCP Terraform 및 Terraform Enterprise 고객만 해당)

   AFT에서 제거하려는 계정의 글로벌 사용자 지정 및 계정 사용자 지정 워크스페이스를 삭제합니다.
3. Amazon S3 백엔드에서 Terraform 상태 삭제

   AFT 관리 계정에서, AFT에서 제거하려는 계정의 Amazon S3 버킷 내부의 모든 관련 폴더를 삭제합니다.

   > **Tip**
   >
   > 다음 예제에서는 *`012345678901`*을 AFT 관리 계정 ID 번호로 바꿉니다.

   예: Terraform OSS

   Terraform OSS를 선택하면 `aft-backend-`*`012345678901`*`-primary-region` 및 `aft-backend-`*`012345678901`*`-secondary-region` Amazon S3 버킷에서 각 계정에 대해 3개의 폴

더를 찾을 수 있습니다. 이러한 폴더는 계정 사용자 지정 상태, 사용자 지정 파이프라인 상태 및 글로벌 사용자 지정 상태와 관련이 있습니다.

예: HCP Terraform 또는 Terraform Enterprise

HCP Terraform 또는 Terraform Enterprise를 선택하면 `aft-backend-012345678901-primary-region` 및 `aft-backend-012345678901-secondary-region` Amazon S3 버킷의 각 계정에 대한 폴더를 찾을 수 있습니다. 이러한 폴더는 사용자 지정 파이프라인 상태와 관련이 있습니다.

운영 지표

기본적으로 Account Factory for Terraform(AFT)은 AWS로 익명의 운영 지표를 전송합니다. 이 데이터를 사용하면 고객이 AFT를 사용하는 방식을 이해할 수 있으므로 솔루션의 품질과 기능을 개선할 수 있습니다. AFT 배포 중에 파라미터를 변경하여 데이터 수집을 옵트아웃할 수 있습니다. 수집이 활성화되면 다음 데이터가 AWS로 전송됩니다.

- 솔루션: AFT별 식별자
- 버전: AFT 버전
- 범용 고유 ID(UUID): 각 AFT 배포에 대해 무작위로 생성되는 고유 식별자
- 타임스탬프: 데이터 수집 타임스탬프
- 데이터: 고객이 수행한 AFT 구성 및 작업

AWS는 수집된 데이터를 소유합니다. 데이터 수집에는 AWS 개인정보 보호정책이 적용됩니다.

> **Note**
>
> 1.6.0 이전의 AFT 버전은 사용 지표를 AWS에 보고하지 않습니다.

지표 보고를 옵트아웃하려면:

- 다음 예제와 같이 Terraform 입력 구성 파일에서 `aft_metrics_reporting`의 입력 값을 `false`로 설정하고 AFT를 재배포합니다. 명시적으로 설정하지 않은 경우 이 값은 기본적으로 `true`로 설정됩니다.

예제를 복사하는 경우 x가 포함된 문자열 항목을 실제 ID 및 리전 값으로 대체해야 합니다.

```
module "control_tower_account_factory" {
source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"

# Required Vars
ct_management_account_id    = "xxxxxxxxxxx"
log_archive_account_id      = "xxxxxxxxxxx"
audit_account_id            = "xxxxxxxxxxx"
aft_management_account_id   = "xxxxxxxxxxx"
ct_home_region              = "xx-xxxx-x"
tf_backend_secondary_region = "xx-xxxx-x"

# Optional Vars
aft_metrics_reporting = false    # to opt out, set this value to false
}
```

Account Factory for Terraform(AFT) 문제 해결 가이드

이 섹션은 Account Factory for Terraform(AFT)을 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

주제

- 일반 문제
- 계정 프로비저닝/등록과 관련된 문제
- 사용자 지정 간접 호출과 관련된 문제
- 계정 사용자 지정 워크플로와 관련된 문제

일반 문제

- AWS 리소스 할당량 초과

  로그 그룹에 AWS 리소스 할당량을 초과한 것으로 표시되면 AWS Support에 문의하십시오. Account Factory는 AWS CodeBuild AWS Organizations및를 포함하는 리소스 할당량과 AWS 서비스 함께를 사용합니다 AWS Systems Manager. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

  - CodeBuild 사용자 안내서의 AWS CodeBuild란?
  - 란 무엇입니까 AWS Organizations? Organizations 사용 설명서의 .
  - 란 무엇입니까 AWS Systems Manager? Systems Manager 사용 설명서의 .
- 오래된 Account Factory 버전

문제가 발생했을 때 해당 문제가 버그라고 생각된다면 최신 버전의 Account Factory를 사용하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 Account Factory 버전 업데이트를 참조하세요.

- Account Factory 소스 코드가 로컬에서 변경됨

  Account Factory는 오픈 소스 프로젝트입니다. AWS Control Tower는 Account Factory 코어 코드를 지원합니다. Account Factory 코어 코드를 로컬에서 변경하는 경우 AWS Control Tower는 최선의 노력으로 Account Factory 배포를 지원합니다.

- Account Factory 역할 권한 부족

  Account Factory는 IAM 역할 및 정책을 생성하여 제공된 계정 배포 및 사용자 지정을 관리합니다. 이러한 역할 또는 정책을 변경하면 Account Factory 파이프라인이 특정 작업을 수행하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 필요한 역할을 참조하세요.

- 계정 리포지토리가 올바르게 채워지지 않음

  계정을 프로비저닝하기 전에 배포 후 단계를 따라야 합니다.

- OU를 수동으로 변경한 후 드리프트를 탐지하지 못함

  > **Note**
  >
  > AWS Control Tower는 드리프트를 자동으로 감지합니다. 드리프트 해결에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 탐지 및 해결을 참조하세요.

  조직 단위(OU)를 수동으로 변경하면 드리프트가 탐지되지 않습니다. 이는 Account Factory의 이벤트 기반 특성 때문입니다. 계정 요청이 제출되면 Terraform이 관리하는 리소스는 직접 계정이 아닌 Amazon DynamoDB 항목입니다. 항목이 변경되면 요청은 대기열에 배치되고, 여기서 AWS Control Tower는 Service Catalog(계정 세부 정보를 관리하는 서비스)를 통해 요청을 처리합니다. OU를 수동으로 변경하면 계정 요청이 변경되지 않았기 때문에 드리프트가 탐지되지 않습니다.

계정 프로비저닝/등록과 관련된 문제

- 계정 요청(이메일 주소/이름)이 이미 존재함

  이 문제는 일반적으로 프로비저닝 중에 또는 `ConditionalCheckFailedException`으로 Service Catalog 제품 실패를 초래합니다.

  다음 중 하나를 수행하여 문제에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

  - Terraform 또는 CloudWatch Logs 로그 그룹을 검토합니다.
  - Amazon SNS 주제(`aft-failure-notifications`)로 전달되는 실패를 검토합니다.
- 잘못된 계정 요청

  계정 요청이 예상 스키마를 따르는지 확인합니다. 예제는 GitHub의 terraform-aws-control_tower_account_factory를 참조하세요.
- AWS Organizations 리소스 할당량 초과

  계정 요청이 AWS Organizations 리소스 할당량을 초과하지 않는지 확인합니다. 자세한 내용은 AWS 조직 할당량을 참조하세요.

사용자 지정 간접 호출과 관련된 문제

- 대상 계정이 Account Factory에 온보딩되지 않음

  사용자 지정 요청에 포함된 모든 계정이 Account Factory에 온보딩되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 기존 계정 업데이트를 참조하세요.
- 사용자 지정 요청 대상 계정이 DynamoDB 테이블 **`aft-request-metadata`**에는 존재하지만 계정 요청 리포지토리에는 존재하지 않음

  다음 중 하나를 수행하여 잘못된 계정을 제외하도록 사용자 지정 호출 요청의 형식을 지정합니다.
  - DynamoDB 테이블 `aft-request-metadata`에서 계정 요청 리포지토리에 더 이상 없는 계정을 참조하는 항목을 삭제합니다.
  - '모두'를 대상으로 사용하지 않습니다.
  - 계정이 속한 OU를 대상으로 지정하지 않습니다.
  - 계정을 직접 대상으로 지정하지 않습니다.
- HCP Terraform에 잘못된 토큰을 사용함

  올바른 토큰을 설정했는지 확인합니다. HCP Terraform은 조직 기반 토큰이 아닌 팀 기반 토큰만 지원합니다.
- 계정 사용자 지정 파이프라인이 생성되기 전에 계정을 생성하지 못함. 계정을 사용자 지정할 수 없음

  계정 요청 리포지토리에서 계정 사양을 변경합니다. 계정의 태그 값 변경과 같이 변경을 수행하면 Account Factory는 파이프라인이 없더라도 파이프라인을 생성하려고 시도하는 경로를 따릅니다.

계정 사용자 지정 워크플로와 관련된 문제

계정 사용자 지정 워크플로와 관련된 문제가 발생하는 경우 AFT 버전이 1.8.0 이상인지 그리고 DynamoDB 요청 테이블에서 계정 관련 메타데이터의 모든 인스턴스를 삭제했는지 확인합니다.

AFT 버전 1.8.0에 대한 자세한 내용은 GitHub의 릴리스 1.8.0을 참조하세요.

AFT 버전을 확인하고 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- AFT 버전 확인
- AFT 버전 업데이트

또한 Amazon CloudWatch Logs Insights 쿼리를 통해 대상 계정 및 사용자 지정 요청 ID가 포함된 로그를 필터링하여 사용자 지정 요청을 추적하고 문제를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 AFT 계정 사용자 지정 요청 추적을 통한 문제 해결을 참조하세요.

AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결

드리프트 식별 및 해결은 AWS Control Tower 관리 계정 관리자의 일반적인 운영 작업입니다. 드리프트를 해결하면 거버넌스 요건 준수를 보장할 수 있습니다.

랜딩 존을 만들 때 랜딩 존과 모든 조직 단위(OU), 계정 및 리소스는 선택한 제어에서 적용되는 거버넌스 규칙을 준수합니다. 사용자 및 사용자 조직의 멤버가 랜딩 존을 사용할 때 이 규정 준수 상태가 변경될 수 있습니다. 일부 변경 사항은 실수일 수 있으며, 일부는 시간에 민감한 작업 이벤트에 의도적으로 응답하는 것일 수 있습니다.

드리프트 감지로 드리프트를 해결하기 위해 변경 또는 구성 업데이트가 필요한 리소스를 식별할 수 있습니다.

드리프트 감지

AWS Control Tower는 드리프트를 자동으로 감지합니다. 드리프트를 감지하려면 AWS Control Tower가 AWS Organizations에 대한 읽기 전용 API 직접 호출을 수행할 수 있도록 `AWSControlTowerAdmin` 역할에 관리 계정에 지속적으로 액세스할 권한이 필요합니다. 이러한 API 직접 호출은 AWS CloudTrail 이벤트로 표시됩니다.

멤버 계정의 드리프트는 감사 계정에 집계된 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림에 표시됩니다. 각 멤버 계정의 알림은 로컬 Amazon SNS 주제 및 Lambda 함수에 경고를 보냅니다.

> **Note**
>
> 설정에서 계정 자동 등록 기능이 활성화된 경우, 이러한 SNS 알림은 제공되지 않습니다.

AWS Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 일부인 제어의 경우 드리프트는 AWS Control Tower 콘솔의 계정 및 계정 세부 정보 페이지와 Amazon SNS 알림을 통해 표시됩니다.

멤버 계정 관리자는 특정 계정에 대한 SNS 드리프트 알림을 구독할 수 있습니다(모범 사례로서 권장됨). 예를 들어, `aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` SNS 주제는 드리프트 알림을 제공합니다. AWS Control Tower 콘솔은 드리프트가 발생했을 때 관리 계정 관리자에게 알려줍니다. 드리프트 감지 및 알림을 위한 SNS 주제에 대한 자세한 내용은 Drift prevention and notification을 참조하세요.

드리프트 알림 중복 제거

동일한 리소스 세트에서 동일한 유형의 드리프트가 여러 번 발생하는 경우 AWS Control Tower는 초기 드리프트 인스턴스에 대해서만 SNS 알림을 보냅니다. AWS Control Tower에서 이 드리프트 인스턴스가 수정되었음을 감지하면 같은 리소스에 대해 드리프트가 다시 발생하는 경우에만 다른 알림을 보냅니다.

예: SCP 드리프트는 다음과 같은 방식으로 처리됩니다

- 동일한 관리형 SCP를 여러 번 수정하는 경우 처음 수정하면 알림을 받게 됩니다.
- 관리형 SCP를 수정한 다음 드리프트를 해결한 후 다시 수정하면 2개의 알림을 받게 됩니다.

계정 드리프트 유형

- OU 간 계정 이동(활성화된 기준의 상속 드리프트 및 활성화된 제어의 상속 드리프트 참조)
- 조직에서 계정 제거

> **Note**
>
> 계정을 한 OU에서 다른 OU로 이동해도 이전 OU의 제어가 제거되지 않습니다. 대상 OU에서 새로운 후크 기반 제어를 활성화하면 이전 후크 기반 제어가 계정에서 제거되고 새 제어가 이를 대체합니다. SCPs로 구현된 제어 및 AWS Config 규칙은 계정이 OUs를 변경할 때 항상 수동으로 제거해야 합니다.

정책 드리프트 예시

- SCP 업데이트
- OU에서 SCP 분리

자세한 내용은 거버넌스 드리프트 유형을 참조하세요.

드리프트 보기

콘솔 또는 API를 통해 계정 및 OU의 드리프트 상태를 보고 계정 및 OU 구성이 드리프트되거나 동기화되지 않는 시점을 식별할 수 있습니다. 드리프트 상태도 SNS 메시지와 통신됩니다. 이러한 SNS 메시지 수신에 대한 자세한 내용은 SNS 주제 구독 지침을 참조하세요.

콘솔에서 OU 및 계정 드리프트 상태를 보려면 조직 페이지로 이동한 다음 검사하려는 OU 또는 계정을 선택합니다.

프로그래밍 방식으로 OU 및 계정의 드리프트 상태를 보려면 `ListEnabledBaselines` API를 직접 호출하여 활성화된 기준의 상태를 확인합니다. `ListEnabledBaselines` API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 개별 계정의 상태를 보려면 `includeChildren` 플래그를 사용합니다. 이러한 상태를 기준으로 필터링하고 주의가 필요한 계정 및 OU만 볼 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 각 드리프트 수정 작업이 완료되면 수명 주기 이벤트를 생성합니다.

드리프트 해결

감지는 자동으로 수행되지만 드리프트를 해결하는 단계는 콘솔 또는 API를 통해 수동으로 수행해야 합니다. (이동된 계정에 대해 자동 등록이 활성화된 경우 제외)

예를 들어 `ResetEnabledControl` API를 직접 호출하여 프로그래밍 방식으로 제어에 대한 정책 드리프트를 해결할 수 있습니다.

OU의 구성 기준 드리프트를 해결하려면 콘솔에서 OU 재등록을 선택합니다. 단일 계정으로 인해 드리프트가 발생하는 경우 콘솔에서 계정 업데이트를 선택할 수 있습니다. API를 사용하여 기준 드리프트를 해결하려면 OU에서 `ResetEnabledBaseline` API를 직접 호출하면 됩니다.

요약

- 다양한 유형의 드리프트는 랜딩 존 설정 페이지를 통해 해결할 수 있습니다. 버전 섹션에서 재설정 버튼을 선택하여 이러한 유형의 드리프트를 해결할 수 있습니다.
- OU에 계정이 1,000개 미만인 경우 조직 페이지 또는 OU 세부 정보 페이지에서 OU 재등록을 선택하여 Account Factory 프로비저닝 계정 또는 SCP 드리프트의 드리프트를 해결할 수 있습니다.
- 개별 계정을 업데이트하여 이동된 멤버 계정 등의 계정 드리프트를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 콘솔에서 계정 업데이트 섹션을 참조하세요.
- 제어의 경우 `ResetEnabledControl API`를 직접 호출하여 다양한 유형의 드리프트를 해결할 수 있습니다.
- OU 및 계정의 기준 드리프트는 `ResetEnabledBaseline` API를 직접 호출하거나 AWS Control Tower 콘솔에서 OU 재등록 또는 계정 업데이트를 선택하여 해결할 수 있습니다.

- 계정이 OUs 간에 이동할 때 발생하는 상속 드리프트를 해결하려면 자동 등록 기능을 활성화하면 됩니다. 자동 등록이 활성화되면 AWS Control Tower는 대상 OU의 기준 리소스 및 제어 구성을 이동된 계정에 적용하여 상속 드리프트를 자동으로 해결합니다. 콘솔의 랜딩 존 설정 페이지에서 자동 등록을 활성화하거나 `RemediationType` 파라미터가 상속 드리프트로 설정된 `UpdateLandingZone` API를 호출하여 자동 등록을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록 섹션을 참조하세요.

⚠ 랜딩 존 버전의 드리프트를 해결하기 위한 조치를 취할 때 동작은 현재 버전에 따라 달라집니다.

- 랜딩 존 버전 3.1 이상을 사용하는 경우 업데이트를 선택하여 버전을 업그레이드하지 않고 랜딩 존 구성을 변경하거나 재설정을 선택하여 저장된 구성을 드리프트된 랜딩 존 리소스에 다시 적용할 수 있습니다. 드리프트는 업데이트 프로세스의 일부로 해결됩니다.
- 3.1 이전 랜딩 존 버전을 사용하는 경우 재설정을 선택할 수 없습니다. 랜딩 존 업데이트를 선택하고 버전 3.1 이상으로 업그레이드해야 합니다.

드리프트 및 정책 스캔에 대한 고려 사항

AWS Control Tower는 관리형 SCP, RCP 및 선언적 정책을 매일 스캔하여 해당 제어가 올바르게 적용되고 드리프트되지 않았는지 확인합니다. 이러한 리소스를 검색하고 이에 대한 검사를 실행하기 위해 AWS Control Tower AWS Organizations 는 관리 계정의 역할을 사용하여 사용자를 대신하여를 호출합니다.

AWS Control Tower 스캔에서 드리프트가 발견되면 알림을 받게 됩니다. AWS Control Tower는 드리프트 문제당 하나의 알림만 전송하므로, 랜딩 존이 이미 드리프트 상태라면 새 드리프트 항목이 발견되는 경우를 제외하고 추가 알림을 받지 못합니다.

AWS Organizations 는 각 APIs. 이 제한은 초당 트랜잭션(TPS)으로 표현되며 TPS 제한, 스로틀링 비율 또는 API 요청률이라고 합니다. AWS Control Tower가 AWS Organizations를 직접 호출하여 SCP, RCP 및 선언적 정책을 감사하면 AWS Control Tower가 수행하는 API 직접 호출이 TPS 제한에 포함됩니다. AWS Control Tower가 관리 계정을 사용하여 직접 호출을 수행하기 때문입니다.

드문 경우지만, 타사 솔루션이나 직접 작성한 사용자 지정 스크립트를 통해 동일한 API를 반복적으로 직접 호출할 때도 이 제한에 도달할 수 있습니다. 예를 들어 사용자와 AWS Control Tower가 동시에(1초 이내) 동일한 AWS Organizations APIs를 호출하고 TPS 한도에 도달하면 후속 호출이 제한됩니다. 즉, 이러한 직접 호출은 `Rate exceeded`와 같은 오류를 반환합니다.

API 요청률이 초과된 경우

- AWS Control Tower가 제한에 도달하여 스로틀링되는 경우 감사 실행을 일시 중지하고 나중에 재개합니다.
- 워크로드가 제한에 도달하여 스로틀링되는 경우 워크로드 구성 방식에 따라 약간의 지연 시간부터 치명적인 워크로드 오류까지 다양한 결과가 나타날 수 있습니다. 이 엣지 사례는 알아두어야 할 사항입니다.

일일 SCP 스캔의 구성 요소

1. 최근에 활성화된 OU를 검색합니다.
2. 등록된 각 OU에 대해 OU에 연결된 AWS Control Tower에서 관리하는 모든 SCP를 검색합니다. 관리형 SCP에는 `aws-guardrails`로 시작하는 식별자가 있습니다.
3. OU에서 활성화된 각 선제적 제어에 대해 제어의 정책 문이 OU의 관리형 SCP에 있는지 확인합니다.

OU에는 하나 이상의 관리형 SCP가 있을 수 있습니다.

즉시 해결해야 할 드리프트 유형

대부분의 드리프트 유형은 관리자가 해결할 수 있습니다. AWS Control Tower 랜딩 존에 필요한 조직 단위의 삭제를 포함하여 몇 가지 드리프트 유형은 즉시 해결해야 합니다. 다음은 피하고 싶을 수 있는 주요 드리프트의 몇 가지 예입니다.

- 보안 OU 삭제 금지: AWS Control Tower에서 랜딩 존을 설정하는 동안 원래 이름이 Security인 조직 단위를 삭제해서는 안 됩니다. 삭제하면 랜딩 존을 즉시 재설정하라는 오류 메시지가 표시됩니다. 재설정이 완료될 때까지 AWS Control Tower에서 다른 작업을 수행할 수 없습니다.
- 필수 역할을 삭제하지 마세요. AWS Control Tower는 IAM 역할 드리프트를 위해 콘솔에 로그인할 때 특정 AWS Identity and Access Management (IAM) 역할을 확인합니다. 이러한 역할이 없거나 액세스할 수 없는 경우, 랜딩 존을 재설정하라는 오류 페이지가 표시됩니다. 이러한 역할은 `AWSControlTowerAdmin` `AWSControlTowerCloudTrailRole` `AWSControlTowerStackSetRole`입니다.

  이 역할에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 콘솔 사용에 필요한 권한 섹션을 참조하세요.
- 추가 OU의 완전한 삭제 금지: AWS Control Tower가 작동하려면 하나 이상의 추가 OU가 필요합니다. 추가 OU가 샌드박스 OU일 필요는 없습니다.

- 공유 계정 제거 안 함: 보안 OUs에서 로깅 계정을 제거하는 등 AWS Organizations 콘솔 또는 APIs를 사용하여 기본 OU에서 공유 계정을 제거하는 경우. 이러한 계정을 이동하면 해결해야 하는 계정 이동 드리프트 유형이 생성됩니다. 이러한 유형의 드리프트를 해결하려면 랜딩 존을 업데이트해야 합니다.

> **Note**
>
> 모범 사례는 이러한 공유 계정을 기본 OU 외부로 이동하지 않는 것입니다.

복구 가능한 리소스 변경 사항

다음은 해결 가능한 드리프트를 생성하지만, AWS Control Tower 리소스에 대해 허용되는 변경 사항 목록입니다. 이러한 허용된 작업의 결과는 AWS Control Tower 콘솔에서 볼 수 있지만, 새로 고침이 필요할 수 있습니다.

생성되는 드리프트를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Managing Resources Outside of AWS Control Tower를 참조하세요.

AWS Control Tower 콘솔 외부에서 허용되는 변경 사항

- 등록된 OU의 이름을 변경합니다.
- 보안 OU의 이름을 변경합니다.
- 기본이 아닌 OU에서 멤버 계정의 이름을 변경합니다.
- 기본이 아닌 OU를 삭제합니다.
- 기본이 아닌 OU에서 등록된 계정을 삭제합니다.
- 보안 OU에서 공유 계정의 이메일 주소를 변경합니다.
- 등록된 OU에서 멤버 계정의 이메일 주소를 변경합니다.

> **Note**
>
> OU 간의 계정 이동은 드리프트로 간주되므로, 해결해야 합니다.

드리프트 및 새 계정 프로비저닝

랜딩 존이 드리프트 상태인 경우 AWS Control Tower의 계정 등록 기능이 작동하지 않습니다. 이 경우 AWS Service Catalog를 통해 새 계정을 프로비저닝해야 합니다. 지침은 Account Factory를 사용하여 Service Catalog 콘솔에서 계정 프로비저닝 섹션을 참조하세요.

특히 Service Catalog를 사용하여 계정에 특정 변경을 수행한 경우(예: 포트폴리오 이름 변경) 계정 등록 기능이 작동하지 않습니다.

거버넌스 드리프트 유형

거버넌스 드리프트는 조직 드리프트라고도 하며 OU, SCP 및 멤버 계정이 변경되거나 업데이트될 때 발생합니다. AWS Control Tower에서 감지할 수 있는 거버넌스 드리프트 유형은 다음과 같습니다.

- 계정 및 OU 거버넌스 드리프트
- 랜딩 존 드리프트
- 비 SCP 제어에 대한 제어 드리프트
- 기준 및 제어에 대한 상속 드리프트

다음 섹션에서는 AWS Control Tower가 보고하는 이러한 유형의 드리프트와 이를 해결하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 LZ4.0+ 고객의 SNS 주제에 대한 드리프트 알림 전송을 중지하고 대신 관리 계정의 EventBridge에 드리프트 알림 전송을 시작합니다. EventBridge를 통해 드리프트 알림을 수신하는 방법에 대한 샘플 이벤트 및 지침을 보려면 EventBridge 생성에 대한 아래 섹션을 참조하세요.

계정 및 OU 거버넌스 드리프트

- 이동된 멤버 계정
- 제거된 멤버 계정
- 관리형 SCP에 대한 계획되지 않은 업데이트
- 관리형 OU에서 분리된 SCP

랜딩 존 드리프트

또 다른 유형의 드리프트는 랜딩 존 드리프트로, 관리 계정을 통해 찾아볼 수 있습니다. 랜딩 존 드리프트는 IAM 역할 드리프트 또는 기본 OU 및 공유 계정에 특별히 영향을 미치는 모든 유형의 조직 드리프트로 구성됩니다.

- 삭제된 기본 OU
- 신뢰할 수 있는 액세스 비활성화

랜딩 존 드리프트의 특별한 경우는 역할 드리프트로, 필요한 역할을 사용할 수 없을 때 감지됩니다. 이러한 유형의 드리프트가 발생하면 콘솔에 경고 페이지와 역할을 복원하는 방법에 대한 몇 가지 지침이 표시됩니다. 역할 드리프트가 해결될 때까지 랜딩 존을 사용할 수 없습니다. 드리프트에 대한 자세한 내용은 즉시 해결해야 할 드리프트 유형 섹션에서 필수 역할 삭제 금지를 참조하세요.

비 SCP 제어에 대한 제어 드리프트

AWS Control Tower는 AWS Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower에 포함된 리소스 제어 정책(RCP), 선언적 정책 및 제어로 구현된 제어와 관련된 제어 드리프트를 보고합니다.

- Security Hub CSPM 제어 드리프트
- 제어 정책 드리프트

기준 및 제어에 대한 상속 드리프트

- 활성화된 기준 드리프트

  멤버 계정의 기준 구성이 상위 OU에 적용된 것과 다른 경우 AWS Control Tower는 해당 OU 및 계정에서 활성화된 기준(리소스 구성)에 대한 상속 드리프트를 보고합니다. 기준에 대한 자세한 내용은 기준 유형을 참조하세요.

  - 활성화된 기준의 상속 드리프트
- 활성화된 제어 드리프트

  멤버 계정에서 활성화된 제어 구성이 상위 OU에 적용된 구성과 다른 경우 AWS Control Tower는 해당 OU 및 계정에서 활성화된 제어에 대한 상속 드리프트를 보고합니다.

  - 활성화된 제어의 상속 드리프트

보고되지 않은 드리프트

- AWS Control Tower는 Amazon CloudWatch AWS CloudTrail, IAM Identity Center 등을 포함하여 관리 계정으로 작동하는 다른 서비스와 관련된 드리프트 CloudFormation AWS Config를 찾지 않습니다.
- AWS Control Tower는 기준에 포함된 리소스를 수정할 경우 발생할 수 있는 리소스 드리프트 또는 기타 종류의 드리프트를 감지하지 않습니다.

이동된 멤버 계정

Note

LZ 4.0 이상을 사용하는 고객의 경우 AWS Control Tower는 AWSControlTowerBaseline이 없는 Account Factory 계정에 대한 이동 계정 드리프트 알림을 보내지 않습니다.

이러한 유형의 드리프트는 OU가 아닌 계정에서 발생합니다. 이러한 유형의 드리프트는 AWS Control Tower 멤버 계정, 감사 계정 또는 로그 아카이브 계정이 등록된 AWS Control Tower OU에서 다른 OU로 이동할 때 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 설정 페이지에서 계정 자동 등록 기능을 활성화하면 이러한 유형의 드리프트를 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록 섹션을 참조하세요.

다음은 이러한 유형의 드리프트가 감지될 때 드리프트 알림의 예입니다.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox
 (ou-0123-eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including
 steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/
move-account'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS",
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more
 than 1000 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.",
  "AccountId" : "012345678909",
  "SourceId" : "012345678909",
```

```
  "DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
}
```

해결 방법

최대 1,000개의 계정이 있는 OU의 Account Factory 프로비저닝 계정에 대해 이러한 유형의 드리프트가 발생하면 다음을 통해 해결할 수 있습니다.

- AWS Control Tower 콘솔의 조직 페이지로 이동하여 계정을 선택한 다음 오른쪽 상단의 계정 업데이트를 선택합니다(개별 계정에 대해 가장 빠른 옵션).
- AWS Control Tower 콘솔의 조직 페이지로 이동한 다음 계정이 포함된 OU에 대해 재등록을 선택합니다(여러 계정에 대해 가장 빠른 옵션). 자세한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록 섹션을 참조하세요.
- Account Factory에서 프로비저닝된 제품을 업데이트합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower를 사용하여 계정 업데이트 및 이동 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 업데이트할 개별 계정이 여러 개 있는 경우 스크립트로 업데이트하는 방법은 자동화를 사용하여 계정 프로비저닝 및 업데이트 섹션도 참조하세요.

- 1,000개 이상의 계정이 있는 OU에서 이러한 유형의 드리프트가 발생하는 경우 다음 단락에 설명된 대로 이동된 계정 유형에 따라 드리프트 처리가 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.
  - Account Factory 프로비저닝 계정이 이동된 경우 - 계정이 1,000개 미만인 OU에서 Account Factory에서 프로비저닝된 제품을 업데이트하거나, OU를 재등록하거나, 랜딩 존을 업데이트하여 계정 드리프트를 해결할 수 있습니다.

    계정이 1,000개 이상인 OU에서는 OU를 재등록해도 업데이트가 수행되지 않으므로, AWS Control Tower 콘솔 또는 프로비저닝된 제품을 통해 이동된 각 계정을 업데이트하여 드리프트를 해결해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower를 사용하여 계정 업데이트 및 이동 섹션을 참조하세요.
  - 공유 계정이 이동된 경우 – 랜딩 존을 업데이트하여 감사 또는 로그 아카이브 계정 이동으로 인한 드리프트를 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.

⚠ 더 이상 사용되지 않는 필드 이름

AWS 지침을 준수하기 `ManagementAccountID` 위해 필드 이름이 `MasterAccountID` 로 변경되었습니다. 이전 이름은 더 이상 사용되지 않습니다. 2022년부터 사용되지 않는 필드 이름이 포함된 스크립트는 더 이상 작동하지 않습니다.

제거된 멤버 계정

이러한 유형의 드리프트는 등록된 AWS Control Tower 조직 단위에서 멤버 계정이 제거될 때 발생할 수 있습니다. 다음 예제에서는 이러한 유형의 드리프트가 감지될 때 드리프트 알림을 보여줍니다.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the member account 012345678909 has
 been removed from organization o-123EXAMPLE. For more information, including steps
 to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/remove-
account'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ACCOUNT_REMOVED_FROM_ORGANIZATION",
  "RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory
 provisioned product",
  "AccountId" : "012345678909"
}
```

해결 방법

- 멤버 계정에서 이러한 유형의 드리프트가 발생하면 AWS Control Tower 콘솔 또는 Account Factory에서 계정을 업데이트하여 드리프트를 해결할 수 있습니다. 예를 들어, Account Factory 업데이트 마법사에서 등록된 다른 OU에 계정을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower를 사용하여 계정 업데이트 및 이동 섹션을 참조하세요.
- 기본 OU에서 공유 계정이 제거된 경우 랜딩 존을 재설정하여 드리프트를 해결해야 합니다. 이 드리프트가 해결될 때까지 AWS Control Tower 콘솔을 사용할 수 없습니다.
- 계정 및 OU 드리프트를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 외부에서 리소스를 관리하는 경우 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> Service Catalog에서 계정을 나타내는 Account Factory 프로비저닝 제품은 계정을 제거하도록 업데이트되지 않습니다. 대신 프로비저닝된 제품이 TAINTED 및 오류 상태로 표시됩니다. 정리하려면 Service Catalog로 이동하여 프로비저닝된 제품을 선택한 다음 종료를 선택합니다.

관리형 SCP에 대한 계획되지 않은 업데이트

이러한 유형의 드리프트는 제어용 SCP가 콘솔에서 AWS Organizations 업데이트되거나 AWS CLI 또는 AWS SDKs. 다음은 이러한 유형의 드리프트가 감지될 때 드리프트 알림의 예입니다.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy
 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)', attached to the registered organizational unit
 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)', has been modified. For more information, including
 steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/
update-scp'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "SCP_UPDATED",
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}
```

해결 방법

최대 1,000개의 계정이 있는 OU에서 이러한 유형의 드리프트가 발생하면 다음을 통해 해결할 수 있습니다.

- AWS Control Tower 콘솔의 조직 페이지로 이동하여 OU를 재등록합니다(가장 빠른 옵션). 자세한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록 섹션을 참조하세요.
- 랜딩 존을 업데이트합니다(느린 옵션). 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.

1,000개 이상의 계정이 있는 OU에서 이러한 유형의 드리프트가 발생하면 랜딩 존을 업데이트하여 해결합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.

관리형 OU에서 분리된 SCP

이러한 유형의 드리프트는 제어용 SCP가 AWS Control Tower에서 관리하는 OU에서 분리되었을 때 발생할 수 있습니다. 이는 AWS Control Tower 콘솔 외부에서 작업할 때 특히 흔히 일어납니다. 다음은 이러한 유형의 드리프트가 감지될 때 드리프트 알림의 예입니다.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control
 policy 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been detached from the registered
 organizational unit 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including
 steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/
scp-detached'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "SCP_DETACHED_FROM_OU",
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}
```

해결 방법

최대 1,000개의 계정이 있는 OU에서 이러한 유형의 드리프트가 발생하면 다음을 통해 해결할 수 있습니다.

- AWS Control Tower 콘솔에서 OU로 이동하여 OU를 재등록합니다(가장 빠른 옵션). 자세한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록 섹션을 참조하세요.
- 랜딩 존을 업데이트합니다(느린 옵션). 드리프트가 필수 제어에 영향을 미치는 경우 업데이트 프로세스는 새 서비스 제어 정책(SCP)을 생성하고 이를 OU에 연결하여 드리프트를 해결합니다. 랜딩 존을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.

1,000개 이상의 계정이 있는 OU에서 이러한 유형의 드리프트가 발생하면 랜딩 존을 업데이트하여 해결합니다. 드리프트가 필수 제어에 영향을 미치는 경우 업데이트 프로세스는 새 서비스 제어 정책(SCP)을 생성하고 이를 OU에 연결하여 드리프트를 해결합니다. 랜딩 존을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.

삭제된 기본 OU

이 유형의 드리프트는 보안 OU와 같은 AWS Control Tower 기본 OU에만 적용됩니다. AWS Control Tower 콘솔 외부에서 기본 OU를 삭제하는 경우 발생할 수 있습니다. 기본 OU는 이러한 유형의 드리프트를 생성하지 않고는 이동할 수 없습니다. OU를 이동하는 것은 삭제한 후 다른 곳에 추가하는 것과 마찬가지이기 때문입니다. 랜딩 존을 업데이트하여 드리프트를 해결하면 AWS Control Tower가 원래 위치의 기본 OU를 대체합니다. 다음 예제는 이러한 유형의 드리프트가 감지될 때 수신할 수 있는 드리프트 알림을 보여줍니다.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the registered organizational unit
 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)' has been deleted. For more information, including steps
 to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/delete-
ou'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ORGANIZATIONAL_UNIT_DELETED",
  "RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"
}
```

해결 방법

이 드리프트는 기본 OU에서만 발생하므로, 해결 방법은 랜딩 존을 업데이트하는 것입니다. 다른 유형의 OU가 삭제되면 AWS Control Tower가 자동으로 업데이트됩니다.

계정 및 OU 드리프트를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 외부에서 리소스를 관리하는 경우 섹션을 참조하세요.

Security Hub CSPM 제어 드리프트

이러한 유형의 드리프트는 AWS Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 일부인 제어가 드리프트 상태를 보고할 때 발생합니다. AWS Security Hub CSPM 서비스 자체는 이러한 제어에 대한 드리프트 상태를 보고하지 않습니다. 대신 서비스는 AWS Control Tower로 조사 결과를 전송합니다.

AWS Control Tower가 24시간 이상 Security Hub CSPM으로부터 상태 업데이트를 받지 못한 경우에도 Security Hub CSPM 제어 드리프트를 감지할 수 있습니다. 이러한 조사 결과가 예상대로 수신되지 않으면 AWS Control Tower는 제어가 드리프트 상태인지 확인합니다. 다음 예제는 이러한 유형의 드리프트가 감지될 때 수신할 수 있는 드리프트 알림을 보여줍니다.

```
{
"Message" : "AWS Control Tower has detected that an AWS Security Hub control
 was removed in your account example-account@amazon.com <mailto:example-
account@amazon.com>. The artifact deployed on the target OU and accounts does not match
 the expected template and configuration for the control. This mismatch indicates that
 configuration changes were made outside of AWS Control Tower. For more information,
 view Security Hub standard",
"MasterAccountId" : "123456789XXX",
"ManagementAccountId" : "123456789XXX",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "SECURITY_HUB_CONTROL_DISABLED",
"RemediationStep" : "To remediate the issue, Re-register the OU, or remove the control
 and enable it again. If the problem persists, contact AWS support.",
"AccountId" : "7876543219XXX",
"ControlId" : "SH.XXXXXXX.1",
"ControlName" : "EBS snapshots should not be publicly restorable",
"ApiControlIdentifier" : "arn:aws:controltower:us-east-1::control/PYBETSAGNUZB",
"EnabledControlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::enabledcontrol/<UNIQUE_ID>".
"Region" : "us-east-1"
}
```

해결 방법

계정이 1,000개 미만인 OU의 경우 권장되는 해결 방법은 드리프트된 제어에 대해 ResetEnabledControl API를 직접 호출하는 것입니다. 콘솔에서 해당 OU에 대해 재등록을 선택하면 제어가 원래 상태로 재설정됩니다. 모든 OU에 대해 콘솔 또는 AWS Control Tower API를 통해 제어를 제거했다가 다시 활성화할 수 있습니다. 이 API는 제어를 재설정하기도 합니다.

계정 및 OU 드리프트를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 외부에서 리소스를 관리하는 경우 섹션을 참조하세요.

제어 정책 드리프트

이러한 유형의 드리프트는 리소스 제어 정책(RCP) 또는 선언적 정책으로 구현된 제어가 드리프트 상태를 보고할 때 발생합니다. 이 드리프트는 AWS Control Tower 콘솔과 드리프트 메시지에서 볼 수 있는 `CONTROL_INEFFECTIVE` 상태를 반환합니다. 이 유형의 드리프트에 대한 드리프트 메시지에는 영향을 받는 제어에 대한 `EnabledControlIdentifier`도 포함됩니다.

SCP 기반 제어에서는 이러한 유형의 드리프트가 보고되지 않습니다.

다음 예제는 이러한 유형의 드리프트가 감지될 때 수신할 수 있는 드리프트 알림을 보여줍니다.

```
{
    "Message": "AWS Control Tower detects that a policy it owns was updated
 unexpectedly. This mismatch indicates that configuration changes were made outside of
 AWS Control Tower.",
    "MasterAccountId": "123456789XXX",
    "ManagementAccountId": "123456789XXX",
    "OrganizationId": "o-123EXAMPLE",
    "DriftType": "CONTROL_INEFFECTIVE",
    "RemediationStep": "To remediate the issue, Reset the DRIFTED enabled control if
 permitted or Re-register the OU. If the problem persists, contact AWS support.",
    "TargetIdentifier": "arn:aws:::organizations/o-123456/ou-1234-4567",
    "ControlId": "CT.XXXXXXX.PV.1",
    "ControlName": "EBS snapshots should not be publicly restorable",
    "ApiControlIdentifier": "arn:aws:controlcatalog:::control/<UNIQUE_ID>",
    "EnabledControlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::enabledcontrol/<UNIQUE_ID>"
}
```

해결 방법

AWS Control Tower에서 활성화된 RCP 제어, 선언적 정책 제어 및 Security Hub CSPM 제어의 제어 정책 드리프트에 대한 가장 쉬운 해결 방법은 `ResetEnabledControl` API를 호출하는 것입니다.

계정이 1,000개 미만인 OU의 경우, 콘솔 또는 API를 이용한 또 다른 해결 방법은 OU를 재등록하여 제어를 원래 상태로 재설정하는 것입니다.

모든 개별 OU에 대해 콘솔 또는 AWS Control Tower API를 통해 제어를 제거했다가 다시 활성화할 수 있습니다. 이 API는 제어를 재설정하기도 합니다.

계정 및 OU 드리프트를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 외부에서 리소스를 관리하는 경우 섹션을 참조하세요.

신뢰할 수 있는 액세스 비활성화

이 유형의 드리프트는 AWS Control Tower 랜딩 존에 적용됩니다. AWS Control Tower 랜딩 존을 설정한 AWS Organizations 후에서 AWS Control Tower에 대한 신뢰할 수 있는 액세스를 비활성화할 때 발생합니다.

신뢰할 수 있는 액세스가 비활성화되면 AWS Control Tower는 더 이상 AWS Organizations에서 변경 이벤트를 수신하지 않습니다. AWS Control Tower는 이러한 변경 이벤트를 사용하여 동기화된 상태를 유지합니다 AWS Organizations. 그 결과, AWS Control Tower는 계정 및 OU의 조직 변경 사항을 놓칠 수 있습니다. 따라서 랜딩 존을 업데이트할 때마다 각 OU를 재등록하는 것이 중요합니다.

예: 드리프트 알림

다음은 이러한 유형의 드리프트가 발생할 때 수신하는 드리프트 알림의 예입니다.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that trusted access has been disabled in
 AWS Organizations. For more information, including steps to resolve this issue, see
 https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/drift.html#drift-trusted-
access-disabled",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "TRUSTED_ACCESS_DISABLED",
  "RemediationStep" : "Reset Control Tower landing zone."
}
```

해결 방법

AWS Control Tower 콘솔에서 이러한 유형의 드리프트가 발생할 때 AWS Control Tower에서 이를 알립니다. 해결 방법은 AWS Control Tower 랜딩 존을 재설정하는 것입니다. 자세한 내용은 드리프트 해결을 참조하세요.

활성화된 기준의 상속 드리프트

이러한 유형의 드리프트는 AWS Control Tower OU 및 계정에서 발생할 수 있습니다.

해결 방법

이러한 유형의 드리프트가 발생할 때 AWS Control Tower는 이를 알립니다. 거의 모든 상속 드리프트의 경우 이동된 멤버 계정 드리프트에 대한 드리프트 알림을 받게 됩니다. 이러한 유형의 드리프트는 일반적으로 계정이 이동되었거나 계정 등록에 실패할 때 발생하기 때문입니다.

콘솔에서 드리프트 보기 및 해결

AWS Control Tower 콘솔 내 조직 페이지의 기준 상태 열에서 이러한 상속된 드리프트 상태를 볼 수 있습니다. 콘솔에서 해결하는 방법은 OU를 다시 등록하거나 계정을 업데이트하는 것입니다.

프로그래밍 방식으로 드리프트 보기 및 해결

프로그래밍 방식으로 드리프트 상태를 보려면 `ListEnabledBaselines` API를 직접 호출하여 OU에서 활성화된 기준의 상태를 볼 수 있습니다. `ListEnabledBaselines` API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 개별 계정의 상태를 보려면 `includeChildren` 플래그를 사용합니다.

ResetEnabledBaseline API를 직접 호출하여 프로그래밍 방식으로 이러한 유형의 드리프트를 해결할 수 있습니다.

자동 등록으로 상속 드리프트 방지

향후 계정 이동 시 이러한 드리프트를 방지하려면 자동 등록을 켭니다. 자동 등록이 켜져 있으면 AWS Control Tower는 다른 OU로 이동하도록 계정을 업데이트할 때 이동된 계정에 대상 OU의 기준 및 제어 구성을 적용합니다. 자세한 내용은 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록 섹션을 참조하세요. 자동 등록은 이전 이동에서 이미 존재하는 기준 드리프트를 해결하지 않습니다. 기존 드리프트를 해결하려면이 섹션 앞부분에서 설명한 해결 방법 중 하나를 사용합니다. OU를 다시 등록하거나, 계정을 업데이트하거나, ResetEnabledBaseline API를 호출할 수 있습니다.

활성화된 제어의 상속 드리프트

이러한 유형의 드리프트는 AWS Control Tower OU 및 계정에서 발생할 수 있습니다.

해결 방법

이러한 유형의 드리프트가 발생할 때 AWS Control Tower는 이를 알립니다. 거의 모든 상속 드리프트의 경우 이동된 멤버 계정 드리프트에 대한 드리프트 알림을 받습니다. 이러한 유형의 드리프트는 일반적으로 자동 등록이 꺼진 상태에서 OUs 간에 계정을 이동할 때 발생합니다. 이 경우 AWS Control Tower는 대상 OU의 제어를 계정에 적용하지만 이전 OU에서 상속된 계정을 자동으로 제거하지는 않습니다. 따라서 이전 OU의 Detective 제어 및 사전 예방적 제어는 드리프트된 상태로 계정에 남아 있을 수 있습니다. 예방 제어에는 이러한 유형의 상속 드리프트가 적용되지 않습니다.

> **Note**
>
> 계정을 업데이트하거나, OU를 다시 등록하거나, ResetEnabledControl API를 호출하여 이러한 상속 드리프트를 해결할 수 없습니다. 이러한 작업은 구성 드리프트만 해결합니다. 이동된 계정이 이전 OU에서 여전히 상속하는 제어는 제거되지 않습니다. 남은 컨트롤을 제거하려면이 섹션에 설명된 대로 DisableControl API를 사용하여 비활성화해야 합니다.

콘솔에서 드리프트 보기

AWS Control Tower 콘솔에서 어떤 활성화된 제어가 드리프트 상태인지 확인할 수 있습니다. 이 정보는 영향을 받는 계정의 계정 세부 정보 페이지에만 표시됩니다. 드리프트된 컨트롤을 비활성화하는 데 필요한 EnabledControlIdentifier (활성화된 컨트롤의 ARN)이 콘솔에 표시되지 않습니다. 를 가져오려면이 섹션에 설명된 대로 AWS Control Tower API를 EnabledControlIdentifier사용합니다.

를 사용하여 드리프트 확인 및 해결 AWS CLI

영향을 받는 계정에서 드리프트된 컨트롤을 찾으려면 해당 계정에 대해 활성화된 컨트롤을 나열합니다. 대상 식별자를 계정으로 설정하고 상속된 제어가 반환되도록 `--include-children` 플래그를 포함합니다.

```
aws controltower list-enabled-controls --target-identifier <account ARN> --include-
children
```

출력에서 `inheritance` 드리프트 유형이 `DRIFTED` 상태를 표시하는 활성화된 컨트롤을 찾습니다. 활성화된 제어의 `arn` 값을 기록해 둡니다. 이 값은 제어를 비활성화`EnabledControlIdentifier`하는 데 사용하는 입니다. 예제:

```
{
    "arn": "arn:aws:controltower:<Region>:<management account
 ID>:enabledcontrol/<enabled control ID>",
    "controlIdentifier": "arn:aws:controlcatalog:::control/<control ID>",
    "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::<management account
 ID>:account/<organization ID>/<member account ID>",
    "driftStatusSummary": {
        "driftStatus": "DRIFTED",
        "types": {
            "inheritance": { "status": "DRIFTED" },
            "resource": { "status": "IN_SYNC" }
        }
    }
}
```

드리프트된 컨트롤을 제거하려면를 `disable-control` 명령`EnabledControlIdentifier`에 전달하여 비활성화합니다.

```
aws controltower disable-control --enabled-control-
identifier <EnabledControlIdentifier>
```

자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조의 ListEnabledControls 및 DisableControl을 참조하세요.

자동 등록으로 상속 드리프트 방지

향후 계정 이동 시 이러한 드리프트를 방지하려면 자동 등록을 켭니다. 자세한 내용은 자동 등록을 사용하여 계정 이동 및 등록 섹션을 참조하세요. 자동 등록이 켜져 있으면 AWS Control Tower는 대상

OU의 기준 및 제어 구성을 이동된 계정에 적용하고 이전 OU의 제어를 제거합니다. 그러나 자동 등록은 활성화하기 전에 발생한 이동에서 이미 남은 컨트롤을 제거하지 않습니다. 이러한 컨트롤을 제거하려면 `DisableControl` API를 사용합니다.

EventBridge 생성

> **Note**
>
> EventBridge는 LZ4.0+ 고객에게만 활성화됩니다.

AWS Control Tower의 EventBridge 형식 예

```
{
   "version": "0",
   "id": "cd4d811e-ab12-322b-8255-872ce65b1bc8",
   "detail-type": "Drift Detected",
   "source": "aws.controltower",
   "account": "111122223333",
   "time": "2018-03-22T00:38:11Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [],
   "detail": {
       "message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox
 (ou-0123-eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including
 steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/
move-account'",
       "managementAccountId" : "012345678912",
       "organizationId" : "o-123EXAMPLE",
       "driftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS",
       "remediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has
 more than 1000 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.",

       "accountId" : "012345678909",
       "sourceId" : "012345678909",
       "destinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
   }
}
```

드리프트 알림을 수신하기 위한 EventBridge 규칙을 생성하는 지침:

드리프트 알림에 대한 EventBridge 규칙을 생성하려면

1. Amazon EventBridge 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 규칙을 선택합니다.
3. 규칙 생성을 선택합니다.
4. 규칙에 대해 이름과 설명을 입력하세요.
5. 규칙 유형에서 이벤트 패턴이 있는 규칙을 생성합니다.
6. 이벤트 소스 정의:
   - "이벤트 소스"에서 AWS 서비스를 이벤트 소스로 선택합니다.
   - “AWS 서비스 이름”에서 AWS Control Tower를 선택합니다.
   - "이벤트 유형"에서 드리프트 감지됨을 선택합니다.
7. 대상을 선택합니다.
   - 대상 유형에서 AWS 서비스를 선택하고 대상 선택에서 드리프트 알림 주제 또는 Lambda 함수와 같은 대상을 선택합니다. 규칙에 정의된 이벤트 패턴과 일치하는 이벤트를 수신할 때 대상이 트리거됩니다.
   - 선택한 대상에 따라 Lambda 함수 이름 또는 드리프트 알림 주제 ARN과 같은 필요한 구성 세부 정보를 제공합니다.
8. 규칙 검토 및 생성:
   - 규칙의 세부 정보를 검토하고 필요한 사항을 변경합니다.
   - 만족하면 규칙 생성을 클릭하여 새 EventBridge 규칙을 저장합니다.

규칙을 생성한 후 지정된 AWS Control Tower 이벤트에 대한 모니터링을 시작하고 드리프트 이벤트가 발생할 때 선택한 대상 작업을 트리거합니다.

AWS Control Tower 외부에서 리소스를 관리하는 경우

AWS Control Tower는 사용자를 대신하여 계정, 조직 단위 및 기타 리소스를 설정하지만, 이러한 리소스의 소유자는 사용자입니다. AWS Control Tower 내부 또는 외부에서 이러한 리소스를 변경할 수 있습니다. AWS Control Tower 외부에서 리소스를 변경하는 가장 일반적인 위치는 AWS Organizations 콘솔입니다. 이 주제에서는 AWS Control Tower 외부에서 AWS Control Tower 리소스를 변경하는 경우 리소스에 대한 변경 사항을 조정하는 방법을 설명합니다.

AWS Control Tower 콘솔 외부에서 리소스의 이름을 바꾸거나 리소스를 삭제 또는 이동하면 콘솔이 동기화되지 않고 오래된 정보가 표시될 수 있습니다. 일부 변경 사항은 자동으로 조정될 수 있습니다. 다른 일부 변경 사항의 경우 AWS Control Tower 콘솔에 표시되는 정보를 업데이트하려면 랜딩 존을 복구해야 합니다.

일반적으로 AWS Control Tower 콘솔 외부에서 AWS Control Tower 리소스를 변경하면 랜딩 존에서 복구 가능한 드리프트 상태가 생성됩니다. 이러한 변경에 대한 자세한 내용은 복구 가능한 리소스 변경 사항 섹션을 참조하세요.

랜딩 존 재설정이 필요한 작업

- 보안 OU 삭제(특수한 경우에만, 주의 필요)
- 보안 OU에서 공유 계정 제거(권장되지 않음)
- 보안 OU와 연결된 SCP 업데이트, 연결 또는 분리

AWS Control Tower에 의해 자동으로 업데이트되는 변경 사항

- 등록된 계정의 이메일 주소 변경
- 등록된 계정 이름 변경
- 새로운 최상위 조직 단위(OU) 생성
- 등록된 OU 이름 바꾸기
- 등록된 OU 삭제(업데이트가 필요한 보안 OU 제외)
- 등록된 계정 삭제(보안 OU의 공유 계정 제외)

> **Note**
>
> AWS Service Catalog 는 AWS Control Tower와 다르게 변경 사항을 처리합니다.는 변경 사항을 조정할 때 거버넌스 태세에 변경을 AWS Service Catalog 생성할 수 있습니다. 프로비저닝된 제품 업데이트에 대한 자세한 내용은 AWS Service Catalog 설명서의 프로비저닝된 제품 업데이트를 참조하세요.

AWS Control Tower 외부 리소스 참조

AWS Control Tower 외부에서 새로 생성하는 OU 및 계정은 표시되더라도 AWS Control Tower에 의해 관리되지 않습니다.

OU 생성

AWS Control Tower 외부에서 생성된 조직 단위(OU)를 미등록 OU라고 합니다. 조직 페이지에 표시되지만 AWS Control Tower 제어에 의해 관리되지 않습니다.

계정 생성

AWS Control Tower 외부에서 생성된 계정을 미등록 계정이라고 합니다. AWS Control Tower에 등록된 OU에 속하는 등록 및 미등록 계정은 조직 페이지에 표시됩니다. 등록된 OU에 속하지 않은 계정은 AWS Organizations 콘솔을 사용하여 초대할 수 있습니다. 이 가입 초대는 계정을 AWS Control Tower에 등록하거나 계정으로 AWS Control Tower 관리를 확대하지 않습니다. 계정을 등록하여 관리를 확대하려면 조직 페이지 또는 AWS Control Tower의 계정 세부 정보 페이지로 이동하여 계정 등록을 선택합니다.

AWS Control Tower 리소스 이름 외부 변경

AWS Control Tower 콘솔 외부에서 조직 단위(OU) 및 계정의 이름을 변경할 수 있으며 콘솔은 이러한 변경 사항을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다.

OU 이름 변경

에서 AWS Organizations API 또는 콘솔을 사용하여 OU의 이름을 변경할 AWS Organizations수 있습니다. AWS Control Tower 외부에서 OU 이름을 변경하면 AWS Control Tower 콘솔에 이름 변경 사항이 자동으로 반영됩니다. 그러나 AWS Service Catalog를 사용하여 계정을 프로비저닝하는 경우 AWS Control Tower가 AWS Organizations와 일관성을 유지하도록 랜딩 존도 재설정해야 합니다. 재설정 워크플로는 기본 및 추가 OU에 대한 서비스 간 일관성을 보장합니다. 이 유형의 드리프트는 랜딩 존 설정 페이지에서 해결할 수 있습니다. AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결의 '드리프트 해결' 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 대시보드의 조직 페이지에 OU의 이름이 표시됩니다. 랜딩 존 재설정 작업이 성공한 시점을 확인할 수 있습니다.

등록된 계정 이름 변경

각 AWS 계정에는 AWS 결제 및 비용 관리 콘솔에서 계정의 루트 사용자가 변경할 수 있는 표시 이름이 있습니다. AWS Control Tower에 등록된 계정의 이름을 바꾸면 이름 변경이 AWS Control Tower에 자동으로 반영됩니다. 계정 이름 변경에 대한 자세한 내용은 AWS 결제 사용 설명서의 AWS 계정 관리를 참조하세요.

보안 OU 삭제

이 유형의 드리프트는 특수한 경우입니다. 보안 OU를 삭제하면 랜딩 존을 재설정하라는 오류 메시지 페이지가 표시됩니다. AWS Control Tower에서 다른 작업을 수행하려면 먼저 랜딩 구역을 재설정해야 합니다.

- AWS Control Tower 콘솔에서 작업을 수행할 수 없으며 재설정이 완료될 AWS Service Catalog 때까지에서 새 계정을 생성할 수 없습니다.
- 랜딩 존 설정 페이지에 재설정 버튼이 표시되지 않습니다.

이 경우 랜딩 존 재설정 프로세스에서 새 보안 OU가 생성되고 두 공유 계정이 새 보안 OU로 이동됩니다. AWS Control Tower는 로그 아카이브 및 감사 계정을 드리프트로 표시합니다. 동일한 프로세스가 이러한 계정의 드리프트를 해결합니다.

보안 OU를 삭제해야 한다고 결정한 경우 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

보안 OU를 삭제하려는 경우 먼저 해당 OU에 계정이 없는지 확인해야 합니다. 특히 OU에서 로그 아카이브 및 감사 계정을 제거해야 합니다. 이러한 계정을 다른 OU로 이동하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> 보안 OU를 삭제하는 작업은 신중하게 고려하여 수행해야 합니다. 로깅이 일시적으로 일시 중단되고 일부 제어가 적용되지 않을 수 있으므로 이 작업으로 인해 규정 준수 문제가 발생할 수 있습니다.

드리프트에 대한 일반적인 정보는 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결의 '드리프트 해결'을 참조하세요.

보안 OU에서 계정 제거

조직에서 공유 계정을 제거하거나 보안 OU 밖으로 옮기는 것은 권장하지 않습니다. 공유 계정을 실수로 제거한 경우 이 섹션의 수정 단계에 따라 계정을 복원할 수 있습니다.

- AWS Control Tower 콘솔 내에서: 수정 프로세스를 시작하려면 반수동 수정 단계를 따릅니다. AWS Control Tower 콘솔에 액세스하는 데 사용하는 사용자 또는 역할에 `organizations:InviteAccountToOrganization`을 실행할 권한이 있는지 확인합니다. 이러한 권한이 없는 경우 AWS Control Tower 콘솔과 AWS Organizations 콘솔을 모두 사용하는 수동 수정 단계를 따르세요.

- AWS Organizations 콘솔에서 시작:이 수정 프로세스는 약간 더 길고 완전한 수동 절차입니다. 수동 문제 해결 단계를 따르면 AWS Organizations 콘솔과 AWS Control Tower 콘솔 간에 전환됩니다. 작업 시 `AWSOrganizationsFullAccess` 관리형 정책 또는 이에 상응하는 정책이 있는 사용자 또는 역할이 AWS Organizations필요합니다. AWS Control Tower 콘솔에서 작업할 때는 `AWSControlTowerServiceRolePolicy` 관리형 정책 또는 이와 동등한 정책이 있는 사용자 또는 역할과 모든 AWS Control Tower 작업(Controltower:*)을 실행할 수 있는 권한이 필요합니다.
- 수정 단계에서 계정을 복원하지 않는 경우 AWS Support에 문의하세요.

AWS Organizations다음을 통해 공유 계정을 제거한 결과:

- 계정은 더 이상 서비스 제어 정책(SCP)을 통해 AWS Control Tower 필수 제어로 보호되지 않습니다. 결과: 계정에서 AWS Control Tower가 생성한 리소스를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
- 계정이 더 이상 AWS Organizations 관리 계정에 속하지 않습니다. 결과: AWS Organizations 관리 계정의 관리자가 더 이상 계정의 지출을 볼 수 없습니다.
- 계정 모니터링은 더 이상 보장되지 않습니다 AWS Config. 결과: AWS Organizations 관리 계정의 관리자가 리소스 변경을 감지하지 못할 수 있습니다.
- 계정은 더 이상 조직에 있지 않습니다. 결과: AWS Control Tower 업데이트 및 재설정이 실패합니다.

AWS Control Tower 콘솔을 사용하여 공유 계정을 복원하려면(반수동 절차)

1. AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)에 로그인합니다. IAM 사용자, IAM Identity Center의 사용자 또는 `organizations:InviteAccountToOrganization`을 실행할 권한이 있는 역할로 로그인해야 합니다. 이러한 권한이 없는 경우 이 주제의 뒷부분에 설명된 수동 수정 절차를 사용합니다.
2. 랜딩 존 드리프트 감지됨 페이지에서 다시 초대를 선택하여 공유 계정을 조직에 다시 초대하여 공유 계정 제거를 수정합니다. 자동으로 생성된 이메일이 계정의 이메일 주소로 전송됩니다.
3. 공유 계정을 조직으로 다시 가져오라는 초대를 수락합니다. 다음 중 하나를 수행하세요.
   - 제거된 공유 계정에 로그인한 다음 https://console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites로 이동합니다.
   - 계정을 다시 초대할 때 전송된 이메일 메시지에 액세스할 수 있는 경우 제거된 계정에 로그인한 다음 메시지의 링크를 클릭하여 계정 초대로 직접 이동합니다.
   - 제거된 공유 계정이 다른 조직에 없는 경우 계정에 로그인하고 AWS Organizations 콘솔을 열고 초대로 이동합니다.

4. 관리 계정에 다시 로그인하거나 AWS Control Tower 콘솔이 이미 열려 있는 경우 다시 로드합니다. 랜딩 존 드리프트 페이지가 표시됩니다. 재설정을 선택하여 랜딩 존을 복구합니다.
5. 재설정 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

수정에 성공하면 공유 계정이 정상 상태 및 규정 준수로 표시됩니다.

수정 단계에서 계정을 복원하지 않는 경우 AWS Support에 문의하세요.

AWS Control Tower 및 AWS Organizations 콘솔을 사용하여 공유 계정을 복원하려면(수동 문제 해결)

1. 에서 AWS Organizations 콘솔에 로그인합니다https://console.aws.amazon.com/organizations/. `AWSOrganizationsFullAccess` 관리형 정책 또는 이에 상응하는 정책으로 IAM 사용자, IAM Identity Center의 사용자 또는 역할로 로그인해야 합니다.
2. 공유 계정을 조직에 다시 초대합니다. 계정을 초대하기 위한 요구 사항, 사전 조건 및 절차에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 조직에 계정 초대를 AWS Organizations참조하세요. AWS
3. 초대를 수락하려면 제거된 공유 계정에 로그인한 다음 https://console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites로 이동합니다.
4. 관리 계정에 다시 로그인합니다.
5. `AWSControlTowerServiceRolePolicy` 관리형 정책 또는 이에 상응하는 정책 및 모든 AWS Control Tower 작업을 실행할 수 있는 권한(Controltower:*)을 사용하여 AWS Control Tower 콘솔에 사용자 또는 역할로 로그인합니다.
6. 랜딩 존을 재설정하는 옵션이 있는 랜딩 존 드리프트 페이지가 표시됩니다. 재설정을 선택하여 랜딩 존을 복구합니다.
7. 재설정 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

수정에 성공하면 공유 계정이 정상 상태 및 규정 준수로 표시됩니다.

수정 단계에서 계정을 복원하지 않는 경우 AWS Support에 문의하세요.

자동으로 업데이트되는 외부 변경 사항

계정 이메일 주소에 대한 변경 사항은 AWS Control Tower에서 자동으로 업데이트되지만 Account Factory에서는 자동으로 업데이트되지 않습니다.

관리되는 계정의 이메일 주소 변경

AWS Control Tower는 콘솔 환경에 필요한 대로 이메일 주소를 검색하고 표시합니다. 따라서 공유 및 기타 계정 이메일 주소는 변경 후 AWS Control Tower에서 일관되게 업데이트되고 표시됩니다.

> **Note**
>
> 에서 Account Factory AWS Service Catalog는 프로비저닝된 제품을 생성할 때 콘솔에 지정된 파라미터를 표시합니다. 그러나 계정 이메일 주소가 변경되는 경우 원래 계정 이메일 주소가 자동으로 업데이트되지 않습니다. 계정이 프로비저닝된 제품 내에 개념적으로 포함되어 있고 프로비저닝된 제품과 동일하지 않기 때문입니다. 이 값을 업데이트하려면 프로비저닝된 제품을 업데이트해야 하며, 그 결과로 관리 상태가 바뀔 수 있습니다.

외부 AWS Config 규칙 적용

AWS Control Tower는 AWS Control Tower 콘솔 외부에서 활성화된 AWS Config 규칙을 포함하여 AWS Control Tower에 등록된 조직 단위에 배포된 모든 규칙의 규정 준수 상태를 표시합니다.

AWS Control Tower 외부에서 AWS Control Tower 리소스 삭제

AWS Control Tower에서 OU 및 계정을 삭제할 수 있으며 업데이트를 확인하기 위해 추가 조치를 취할 필요가 없습니다. Account Factory는 OU를 삭제하면 자동으로 업데이트되지만 계정을 삭제하면 자동으로 업데이트되지 않습니다.

등록된 OU 삭제(보안 OU 제외)

내에서 API 또는 콘솔을 사용하여 빈 조직 단위(OUs)를 제거할 AWS Organizations수 있습니다. 계정이 포함된 OU는 삭제할 수 없습니다.

AWS Control Tower는 OU가 삭제될 AWS Organizations 때 로부터 알림을 받습니다. Account Factory에서 OU 목록을 업데이트하여 등록된 OU 목록을 일관되게 유지합니다.

> **Note**
>
> 에서 AWS Service Catalog Account Factory는 계정을 프로비저닝할 수 있는 사용 가능한 OU 목록에서 삭제된 OUs를 제거하도록 업데이트됩니다.

OU에서 등록된 계정 삭제

등록된 계정을 제거하면 AWS Control Tower에서 알림을 수신하고 업데이트를 수행하므로 정보가 일관되게 유지됩니다.

> **Note**
>
> 에서 관리형 계정을 나타내는 AWS Service Catalog Account Factory 프로비저닝 제품은 계정을 삭제하도록 업데이트되지 않습니다. 대신 프로비저닝된 제품이 `TAINTED` 및 오류 상태로 표시됩니다. 정리하려면 AWS Service Catalog로 이동하여 프로비저닝된 제품을 선택한 다음 종료를 선택합니다.

AWS Control Tower로 조직 및 계정 관리

사용자가 AWS Control Tower에서 만드는 모든 조직 단위(OU) 및 계정은 AWS Control Tower에서 자동으로 관리합니다. AWS Control Tower 외부에서 생성된 기존 OU 및 계정이 있는 경우에는 AWS Control Tower 거버넌스로 가져올 수도 있습니다.

기존 AWS Organizations 및 AWS 계정의 경우 대부분의 고객은 계정이 포함된 전체 조직 단위(OU)를 등록하여 계정 그룹을 등록하는 것을 선호합니다. 계정을 개별적으로 등록할 수도 있습니다. 개별 계정 등록에 대한 자세한 내용은 기존 계정 등록 정보 섹션을 참조하세요.

용어

- 기존 조직을 AWS Control Tower로 가져오는 것을 조직을 등록하거나 조직으로 거버넌스를 확장한다고 말합니다.
- AWS 계정을 AWS Control Tower로 가져오면 이를 계정 등록이라고 합니다.

OU 및 계정 보기

AWS Control Tower 조직 페이지에서 AWS Control Tower에 등록된 OU와 등록되지 않은 OU를 포함하여 AWS Organizations의 모든 OU를 볼 수 있습니다. 중첩된 OU를 계층 구조의 일부로 볼 수 있습니다. 조직 페이지에서 조직 단위를 쉽게 보려면 오른쪽 상단의 드롭다운에서 조직 단위만을 선택하면 됩니다.

조직 페이지에는 AWS Control Tower의 OU 또는 등록 상태에 관계없이 조직의 모든 계정이 나열됩니다. 조직 페이지에서 계정을 쉽게 보려면 오른쪽 상단의 드롭다운에서 계정만을 선택하면 됩니다. 계정이 등록 사전 조건을 충족하는 경우 OU 내에서 계정을 개별적으로 보고, 업데이트하고, 등록할 수 있습니다.

필터링을 선택하지 않으면 조직 페이지의 계층 구조에 계정과 OU가 표시됩니다. 여기에서 모든 AWS Control Tower 리소스를 모니터링하고 조치를 취할 수 있습니다. 조직 페이지에 대한 자세한 내용은 비디오 시연을 참조하세요.

> **Note**
>
> 랜딩 존이 포함된 조직에서 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화하면 AWS Control Tower는 역할을 생성하고 리소스를 관리하며 조직의 모든 계정에 대한 데이터를 읽을 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 액세스를 통해 등록 및 등록 여부와 관계없이 조직의 모든 계정 또는 OU를 AWS Control Tower에서 사용할 수 있습니다.

비디오 시연

이 비디오(4:01)에서는 AWS Control Tower의 조직 페이지를 사용하는 방법을 설명합니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower의 조직 페이지를 사용하는 방법에 대한 비디오 시연.

주제

- AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록
- 기존 계정 등록 정보
- 계정을 다른 조직으로 이전

기존 조직으로 거버넌스 확장

AWS Control Tower 사용자 안내서의 Getting Started, 2단계에 설명된 대로 랜딩 존(LZ)을 설정하여 기존 조직에 AWS Control Tower 거버넌스를 추가할 수 있습니다.

다음은 기존 조직에 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정할 때 알아두어야 할 사항입니다.

- AWS Organizations 조직당 하나의 랜딩 존을 가질 수 있습니다.
- AWS Control Tower는 기존 AWS Organizations 조직의 관리 계정을 관리 계정으로 사용합니다. 새 관리 계정이 필요하지 않습니다.
- AWS Control Tower는 등록된 OU에 2개의 새 계정, 즉 감사 계정과 로깅 계정을 설정합니다.
- 조직의 서비스 한도가 이러한 두 개의 추가 계정을 만들 수 있도록 허용해야 합니다.
- 랜딩 존을 시작하거나 OU를 등록하면 AWS Control Tower 제어가 해당 OU에 등록된 모든 계정에 자동으로 적용됩니다.
- 제어가 해당 AWS 계정에 적용되도록 AWS Control Tower에서 관리하는 OU에 기존 계정을 추가로 등록할 수 있습니다.
- AWS Control Tower에 더 많은 OU를 추가하고 기존 OU를 등록할 수 있습니다.

등록을 위한 다른 사전 조건을 확인하려면 Getting Started with AWS Control Tower를 참조하세요.

AWS Control Tower 랜딩 존이 설정되지 않은 AWS Organizations의 OU에 AWS Control Tower 제어를 적용하지 않는 방법에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

- AWS Control Tower Account Factory 외부에서 생성된 새 계정은 등록된 OU의 제어에 바인딩되지 않습니다.
- AWS Control Tower에 등록되지 않은 OU에서 생성된 새 계정은 사용자가 AWS Control Tower에 해당 계정을 특별히 등록하지 않는 한 제어에 바인딩되지 않습니다. 계정 등록에 대한 자세한 내용은 기존 계정 등록 정보 단원을 참조하세요.
- 기존의 추가 조직, 기존 계정, 새로운 OU 또는 AWS Control Tower 외부에서 만든 계정은 별도로 OU를 등록하거나 계정을 등록하지 않는 한 AWS Control Tower 제어에 바인딩되지 않습니다.

기존 OU 및 계정에 AWS Control Tower를 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록 섹션을 참조하세요.

기존 조직에서 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하는 프로세스에 대한 개요는 다음 섹션의 비디오를 참조하세요.

> **Note**
>
> 설정 중에 AWS Control Tower는 일반적인 문제를 방지하기 위해 사전 확인을 수행합니다. 그러나 현재 AWS 랜딩 존 솔루션을 사용 중인 경우 조직에서 AWS Control Tower를 활성화하기 전에 AWS Organizations AWS 솔루션 아키텍트에게 문의하여 AWS Control Tower가 현재 랜딩 존 배포를 방해할 수 있는지 확인하세요. 또한, 한 랜딩 존에서 다른 랜딩 존으로 계정을 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 계정이 사전 조건을 충족하지 않는 경우 섹션을 참조하세요.

비디오: 기존에서 랜딩 존 활성화 AWS Organizations

이 동영상(7:48)에서는 기존 AWS Organizations 구조에서 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하고 활성화하는 방법을 설명합니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

기존 조직에 AWS Control Tower 활성화

IAM Identity Center 및 기존 조직에 대한 고려 사항

- AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center)가 이미 설정된 경우 AWS Control Tower 홈 리전은 IAM Identity Center 리전과 동일해야 합니다.
- AWS Control Tower는 기존 구성을 삭제하지 않습니다.

- IAM Identity Center가 이미 활성화되어 있고 IAM Identity Center 디렉터리를 사용하는 경우 AWS Control Tower는 권한 세트, 그룹 등과 같은 리소스를 추가하고 평소와 같이 진행합니다.
- 다른 디렉터리(외부, AD, 관리형 AD)가 설정된 경우 AWS Control Tower는 기존 구성을 변경하지 않습니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 고객에 대한 고려 사항 섹션을 참조하세요.

다른 AWS 서비스에 대한 액세스

조직을 AWS Control Tower 거버넌스로 전환한 후에도 콘솔 및 API AWS Organizations를 통해 사용 가능한 모든 AWS 서비스에 액세스할 수 AWS Organizations 있습니다. APIs 자세한 내용은 관련 AWS 서비스 단원을 참조하십시오.

AWS Control Tower의 중첩된 OU

이 장에서는 AWS Control Tower에서 중첩된 OU로 작업할 때 알아야 할 기대 사항과 고려 사항에 대해 설명합니다. 대부분의 경우 중첩된 OU로 작업하는 것은 플랫 OU 구조로 작업하는 것과 동일합니다. 등록 및 재등록 기능은 이 장에 설명하는 변경된 동작을 제외하고 중첩된 OU에서 작동합니다.

비디오 안내

이 비디오(4:46)에서는 AWS Control Tower에서 중첩된 OU 배포를 관리하는 방법을 설명합니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 중첩된 OU를 관리하는 방법에 대한 비디오 안내입니다.

중첩된 OU 및 랜딩 존의 모범 사례에 대한 지침은 블로그 게시물 Organizing your AWS Control Tower landing zone with nested OUs를 참조하세요.

플랫 OU 구조에서 중첩된 OU 구조로 확장

플랫 OU 구조로 AWS Control Tower 랜딩 존을 생성한 경우 중첩된 OU 구조로 확장할 수 있습니다.

이 프로세스에는 4가지 주요 단계가 있습니다.

1. AWS Control Tower에서 원하는 중첩된 OU 구조를 생성합니다.
2. AWS Organizations 콘솔로 이동하여 대량 이동 기능을 사용하여 계정을 소스 OU(플랫)에서 대상 OU(중첩)로 이동합니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

a. 이동하려는 계정이 포함되어 있는 OU로 이동합니다.

b. OU의 모든 계정을 선택합니다.

c. 이동을 선택합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower에는 이동 기능이 없으므로 AWS Organizations 콘솔의에서이 단계를 수행해야 합니다.

3. AWS Control Tower에서 중첩된 OU로 이동하여 등록하거나 재등록합니다. 중첩된 OU의 모든 계정이 등록됩니다.
   - AWS Control Tower에서 OU를 생성한 경우 OU를 재등록합니다.
   - 에서 OU를 생성한 경우 OU를 처음 AWS Organizations등록합니다.
4. 계정을 이동하고 등록한 후 AWS Organizations 콘솔 또는 AWS Control Tower 콘솔에서 빈 최상위 OU를 삭제합니다.

중첩된 OU 등록 사전 확인

중첩된 OU 및 해당 멤버 계정의 성공적인 등록을 지원하기 위해 AWS Control Tower는 일련의 사전 확인을 수행합니다. 최상위 OU 또는 중첩된 OU를 등록할 때 동일한 사전 확인이 수행됩니다. 자세한 내용은 Common causes of failure during registration or re-registration을 참조하세요.

- 모든 사전 확인이 통과하면 AWS Control Tower가 자동으로 OU 등록을 시작합니다.
- 사전 확인이 실패하면 AWS Control Tower는 등록 프로세스를 중지하고 OU를 등록하기 전에 수정해야 하는 항목의 목록을 제공합니다.

중첩된 OU 및 역할

AWS Control Tower는 대상 OU만 등록하려는 경우에도 대상 OU의 계정과 대상 OU에 중첩된 모든 OU의 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할을 배포합니다. 이 역할은 `AWSControlTowerExecution` 역할이 있는 모든 계정에 대한 관리자 권한을 관리 계정의 모든 사용자에게 부여합니다. 이 역할은 AWS Control Tower 제어에서 일반적으로 허용되지 않는 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.

아직 등록되지 않았고 등록하지 않을 계정에서 이 역할을 삭제할 수 있습니다. 이 역할을 삭제하면 해당 역할을 계정으로 복원하지 않는 한 AWS Control Tower에 계정을 등록하거나 직계 상위 OU를 등록

할 수 없습니다. 다른 IAM 주체는 AWS Control Tower에서 관리하는 역할을 삭제할 수 없으므로 계정에서 `AWSControlTowerExecution` 역할을 삭제하려면 `AWSControlTowerExecution` 역할로 로그인해야 합니다.

역할 액세스를 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 Optional conditions for your role trust relationships를 참조하세요.

중첩된 OU 및 계정의 등록 및 재등록 중에 발생하는 일

중첩된 OU를 등록하거나 재등록하면 AWS Control Tower는 대상 OU의 등록되지 않은 모든 계정을 등록하고 등록된 모든 계정을 업데이트합니다. 예상되는 결과는 다음과 같습니다.

AWS Control Tower는 다음 작업을 수행합니다.

- 이 OU의 등록되지 않은 모든 계정과 해당 중첩된 OU의 등록되지 않은 모든 계정에 `AWSControlTowerExecution` 역할을 추가합니다.
- 등록되지 않은 멤버 계정을 등록합니다.
- 등록된 멤버 계정을 재등록합니다.
- 새로 등록된 멤버 계정에 대한 IAM Identity Center 로그인을 생성합니다.
- 랜딩 존 변경 사항을 반영하도록 기존 등록 멤버 계정을 업데이트합니다.
- 이 OU 및 해당 멤버 계정에 대해 구성된 제어를 업데이트합니다.

중첩된 OU 등록에 대한 고려 사항

- 코어 OU(보안 OU)에 OU를 등록할 수 없습니다.
- 중첩된 OU를 별도로 등록해야 합니다.
- 해당 상위 OU가 등록된 경우가 아니면 OU를 등록할 수 없습니다.
- 트리에서 상위의 모든 OU가 성공적으로 등록된 경우가 아니면(일부는 삭제되었을 수 있음) OU를 등록할 수 없습니다.
- 드리프트된 상위 OU 아래에 있는 OU를 등록할 수는 있지만 해당 작업으로 드리프트가 복구되지는 않습니다.

중첩된 OU 제한 사항

- OU 루트 아래에 최대 5개 수준까지 중첩될 수 있습니다.

- 대상 OU 아래에 중첩된 OU는 별도로 등록하거나 재등록해야 합니다.
- 대상 OU가 계층 구조에서 수준 2 이하인 경우, 즉 최상위 OU가 아닌 경우 상위 OU에 대해 활성화된 예방적 제어가 이 OU 및 그 아래의 모든 OU에 자동으로 적용됩니다.
- OU 등록 실패는 계층 구조 트리 위로 전파되지 않습니다. 상위 OU 페이지에서 중첩된 OU의 상태에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- OU 등록 실패는 계층 구조 트리 아래로 전파되지 않습니다.
- AWS Control Tower는 신규 또는 기존 계정에 대한 VPC 설정을 수정하지 않습니다.

중첩된 OU 및 규정 준수

AWS Control Tower 콘솔의 조직 페이지에서 규정을 준수하지 않는 OU 및 계정을 볼 수 있으므로 규정 준수 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.

중첩된 OU 및 계정의 규정 준수 고려 사항

- OU의 규정 준수는 그 아래 중첩된 OU의 규정 준수에 따라 결정되지 않습니다.
- 제어의 규정 준수 상태는 중첩된 OU를 포함하여 해당 제어가 활성화된 모든 OU에 대해 계산됩니다. OU 및 계정에 대한 AWS Control Tower 규정 준수 상태를 참조하세요.
- OU는 OU 계층 구조상의 위치에 관계없이 규정 미준수 계정이 있는 경우에만 규정 미준수로 표시됩니다.
- 중첩된 OU가 규정 미준수 상태라고 하더라도 그 상위 OU가 자동으로 규정 미준수로 간주되지는 않습니다.
- OU 세부 정보 또는 계정 세부 정보 페이지에서 OU 또는 계정에 규정 미준수 상태가 표시될 수 있는 규정 미준수 리소스 목록을 볼 수 있습니다.

중첩된 OU 및 드리프트

특정 상황에서는 드리프트가 중첩된 OU의 등록을 방해할 수 있습니다.

드리프트 및 중첩된 OU에 대한 기대 사항

- 드리프트된 상위가 있는 OU에 대해서는 제어를 활성화할 수 있지만 드리프트된 OU 자체에 대해서는 제어를 직접 활성화할 수 없습니다.
- 드리프트된 OU가 최상위가 아니라면 드리프트된 OU에서 탐지 제어를 활성화할 수 있습니다.
- 필수 제어는 최상위 OU에서만 활성화됩니다. 중첩된 OU를 등록할 때에는 필수 제어는 건너뜁니다.

- 하나의 필수 제어는 AWS Config 리소스를 보호하므로 중첩된 OUs를 등록하려면 해당 제어가 드리프트되지 않은 상태여야 합니다. 드리프트된 경우 AWS Control Tower는 중첩된 OU의 등록을 차단합니다.
- 최상위 OU가 드리프트 상태인 경우 AWS Config 리소스를 보호하는 제어가 드리프트 상태일 수 있습니다. 이 경우 AWS Control Tower는 탐지 제어의 적용을 포함하여 AWS Config 리소스 생성 또는 업데이트가 필요한 모든 작업을 차단합니다.

중첩된 OU 및 제어

등록된 OU에서 제어를 활성화하면 예방 및 탐지 제어의 동작이 달라집니다. 중첩된 OU 경우 선제적 제어는 탐지 제어와 유사하게 작동합니다.

예방적 제어

- 중첩된 OU에 예방적 제어가 적용됩니다.
- 필수 예방적 제어는 OU 및 중첩된 OU의 모든 계정에 적용됩니다.
- 예방적 제어는 대상 OU에 중첩된 모든 계정 및 OU에 영향을 미치며, 이는 해당 계정 및 OU가 등록되지 않은 경우에도 마찬가지입니다.

탐지 및 선제적 제어

- 중첩된 OU는 탐지 또는 선제적 제어를 자동으로 상속하지 않으므로 별도로 활성화해야 합니다.
- 탐지 및 선제적 제어는 랜딩 존의 운영 리전에 등록된 계정에만 배포됩니다.

활성화된 제어 상태 및 상속

OU 세부 정보 페이지에서 각 OU에 대한 상속된 제어를 볼 수 있습니다.

> **Tip**
>
> 제어 상속을 사용하여 OU의 SCP 할당량을 유지할 수 있습니다. 예를 들어 중첩된 OU에 대해 직접 제어를 활성화하는 대신 OU 계층 구조의 최상위 OU에서 제어를 활성화할 수 있습니다.

상속됨 상태

- 상속됨 상태는 제어가 상속에 의해서만 활성화되고 OU에 직접 적용되지 않았음을 나타냅니다.

- 활성화됨 상태는 다른 OU의 상태와 관계없이 이 OU에 제어가 적용됨을 의미합니다.
- 실패 상태는 다른 OU의 상태와 관계없이 이 OU에 제어가 적용되지 않음을 의미합니다.

> **Note**
>
> 상속됨 상태는 제어가 트리의 상위 OU에 적용되어 이 OU에 적용되었지만 이 OU에 직접 추가되지는 않았음을 나타냅니다.

> **랜딩 존이 현재 버전이 아닌 경우**
>
> 활성화된 제어 테이블의 각 행은 하나의 개별 OU에서 활성화된 제어 하나를 나타냅니다.

중첩된 OU 및 루트

루트는 OU가 아니며 등록하거나 재등록할 수 없습니다. 루트에서 직접 계정을 생성할 수도 없습니다. 루트는 규정 미준수일 수 없으며 등록됨 또는 드리프트와 같은 수명 주기 상태를 가질 수 없습니다.

그러나 루트는 모든 계정과 OU의 최상위 컨테이너입니다. 중첩된 OU의 컨텍스트에서 이 노드는 다른 모든 OU가 중첩된 노드입니다.

AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록

여러 기존 AWS 계정을 AWS Control Tower로 가져오는 효율적인 방법은 AWS Control Tower의 거버넌스를 전체 조직 단위(OU)로 확장하는 것입니다.

AWS Organizations및 해당 계정으로 생성된 기존 OU에 대해 AWS Control Tower 거버넌스를 활성화하려면 AWS Control Tower 랜딩 존에 OU를 등록합니다. 최대 1,000개의 계정이 포함된 OU를 등록할 수 있습니다. OU에 포함된 계정의 수가 1,000개를 초과하는 경우 AWS Control Tower에 등록할 수 없습니다.

OU를 등록하면 해당 멤버 계정이 AWS Control Tower 랜딩 존에 등록되고 OU에 적용되는 제어에 의해 관리됩니다.

랜딩 존 버전 4.0부터 OU에서 직접 제어를 활성화할 수 있습니다. 탐지 제어에는 OU를 등록하거나 OU에서 AWS Config 레코딩을 활성화하여 활성화할 수 있는 AWS Config 레코딩이 필요합니다. OU

등록은를 활성화합니다AWSControlTowerBaseline. AWS Config 레코딩을 활성화하면가 활성화됩니다ConfigBaseline. 자세한 내용은 기준 유형 및 AWS Control Tower 제어 참조 안내서 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존이 아직 없는 경우 먼저 AWS Control Tower에서 생성한 새 조직 또는 기존 AWS Organizations 조직에서 랜딩 존을 설정합니다. 랜딩 존을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 시작하기 섹션을 참조하세요.

OU를 등록할 때 내 계정은 어떻게 되나요?

AWS Control Tower에는가 스택을 조직의 계정에 자동으로 배포할 수 있도록 AWS CloudFormation 와 간에 AWS Organizations 사용자를 대신하여 신뢰할 AWS CloudFormation 수 있는 액세스를 설정할 수 있는 권한이 필요합니다.

- AWSControlTowerExecution 역할은 등록되지 않음 상태의 모든 계정에 추가됩니다.
- 필수 제어는 OU를 등록할 때 기본적으로 OU 및 모든 해당 계정에서 활성화됩니다.

OU 등록 후 계정의 부분 등록

OU 등록이 성공한 후에도 특정 계정은 등록되지 않은 상태로 남아 있을 수 있습니다. 이러한 계정은 등록을 위한 일부 사전 조건을 충족하지 못한 것입니다. OU 등록 프로세스의 일부로 계정 등록이 성공하지 못하면 계정 페이지의 계정 상태에 등록 실패가 표시됩니다. 또한 OU 페이지의 계정 필드에 4/5와 같은 계정 정보가 표시될 수도 있습니다.

예를 들어 4/5가 표시되면 OU에 총 5개의 계정이 있고 이 중 4개가 성공적으로 등록되었지만 OU 등록 프로세스 중에 한 계정이 등록되지 않았음을 의미합니다. 계정이 등록 사전 조건을 충족하는지 확인한 후 OU 재등록을 선택하여 계정을 등록으로 가져올 수 있습니다.

OU 등록을 위한 IAM 사용자 사전 조건

이미 Admin 권한이 있더라도 OU 등록 작업을 수행할 때 AWS Identity and Access Management 적절한 Account Factory 포트폴리오에 (IAM) 자격 증명(사용자 또는 역할) 또는 IAM Identity Center 사용자 자격 증명을 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 등록 중에 프로비저닝된 제품의 생성이 실패합니다. 실패가 발생하는 이유는 AWS Control Tower가 OU를 등록할 때 IAM 사용자의 자격 증명 또는 IAM Identity Center 사용자 ID에 의존하기 때문입니다.

관련 포트폴리오는 AWS Control Tower Account Factory 포트폴리오라고 하는 AWS Control Tower에서 생성한 포트폴리오입니다. Service Catalog > Account Factory > AWS Control Tower Account Factory 포트폴리오를 선택하여 탐색합니다. 그런 다음 그룹, 역할 및 사용자라는 탭을 선택하여 IAM 또는 IAM Identity Center ID를 확인합니다. 액세스 권한 부여 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Service Catalog설명서를 참조하세요.

기존 OU 등록

AWS Control Tower 콘솔의 조직 페이지에서 AWS Control Tower에 등록된 OU와 등록되지 않은 OU를 포함하여 계층 구조에 있는 조직의 모든 OU 및 계정을 볼 수 있습니다.

일반적으로 등록되지 않은 OUs AWS Organizations는에서 생성되었으며 다른 랜딩 존에 의해 관리되지 않습니다. 최대 1,000개의 계정이 포함된 기존 OU를 등록할 수 있습니다. OU에 포함된 계정의 수가 1,000개를 초과하는 경우 AWS Control Tower에 등록할 수 없습니다.

콘솔에서 기존 OU를 등록하는 방법

1. AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)에 로그인합니다.
2. 왼쪽 창 탐색 메뉴에서 조직을 선택합니다.
3. 조직 페이지에서 등록할 OU 옆의 라디오 버튼을 선택한 다음 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴에서 조직 단위 등록을 선택하거나 OU의 이름을 선택하여 해당 OU의 OU 세부 정보 페이지를 표시합니다.
4. OU 세부 정보 페이지의 오른쪽 상단에 위치한 작업 드롭다운 메뉴에서 OU 등록을 선택할 수 있습니다.

등록 프로세스는 거버넌스를 OU로 확장하는 데 최소 10분이 걸리며, 각 추가 계정에 대해 최대 2분이 추가로 소요됩니다.

API로 기존 OU를 등록하는 방법

AWS Control Tower API로 기존 OU를 등록하려면 `baselineIdentifier` 필드의 `AWSControlTowerBaseline`을 사용하여 `EnableBaseline` API를 직접적으로 호출할 수 있습니다. 자세한 내용은 API로만 AWS Control Tower OU 등록을 참조하세요.

기존 OU 등록 결과

기존 OU를 등록한 후 `AWSControlTowerExecution` 역할을 사용하면 AWS Control Tower가 개별 계정으로 거버넌스를 확장할 수 있습니다. 가드레일이 적용되고 계정 활동에 대한 정보가 감사 및 로깅 계정에 보고됩니다.

기타 결과는 다음과 같습니다.

- `AWSControlTowerExecution`을 통해 AWS Control Tower 감사 계정이 감사를 수행할 수 있습니다.
- `AWSControlTowerExecution`을 통해 전체 계정의 모든 로그가 로깅 계정으로 전송되도록 조직의 로깅을 구성할 수 있습니다.
- `AWSControlTowerExecution`은 선택한 AWS Control Tower 제어가 OU의 모든 개별 계정과 AWS Control Tower에서 생성한 모든 새 계정에 자동으로 적용되도록 합니다.

등록된 OU의 경우 AWS Control Tower 제어에 구현된 감사 및 로깅 기능을 기반으로 규정 준수 및 보안 보고서를 제공할 수 있습니다. 보안 및 규정 준수 팀은 모든 요구 사항이 충족되었는지 그리고 조직 드리프트가 발생하지 않았는지 확인할 수 있습니다. 드리프트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower에서 OU와 해당 계정을 표시할 때 하나의 특이한 상황이 발생할 수 있습니다. 등록된 OU에서 계정을 생성한 다음 해당 등록된 계정을 등록되지 않은 다른 OU로 이동한 경우, 특히 AWS Organizations 를 사용하여 계정을 이동하는 경우 OU 세부 정보 페이지에서 결과 “1/0” 계정을 볼 수 있습니다. 또한 등록되지 않은 OU에서 등록되지 않은 다른 계정을 생성할 수 있습니다. 등록되지 않은 계정이 있는 경우 콘솔에 OU에 대해 “1/1”이 표시될 수 있습니다. 단일(새로 생성된) 계정이 등록된 것 같지만 실제로는 그렇지 않습니다. 새 계정을 등록해야 합니다.

새 OU 생성

AWS Control Tower에서 OU 또는 중첩된 OU를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

AWS Control Tower에서 새 OU를 생성하려면

1. 조직 페이지로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 리소스 생성 드롭다운 메뉴에서 조직 단위 생성을 선택합니다.
3. OU 이름 필드에 이름을 지정합니다.
4. 상위 OU 드롭다운에서 등록된 OU의 계층 구조를 볼 수 있습니다. 생성하려는 새 OU의 상위 OU를 선택합니다.
5. 추가를 선택합니다.

> **Tip**
>
> 중첩된 OU를 더 적은 단계로 추가하려면 조직 페이지의 테이블에 표시된 상위 OU의 이름을 선택하고 해당 상위 OU의 OU 페이지를 확인한 다음 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴에서 OU 추가를 선택합니다. 새 OU가 선택한 OU 아래에 중첩된 OU로 자동 생성됩니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존이 최신 상태가 아닌 경우 드롭다운 메뉴에 계층 구조 대신 플랫 목록이 표시됩니다. 랜딩 존에 중첩된 OU가 포함되어 있더라도 L5 OU 아래에 새 OU를 생성할 수 없으므로 드롭다운에 L5 OU가 표시되지 않습니다. AWS Control Tower의 중첩된 OU에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 중첩된 OU 섹션을 참조하세요.

OU 제거

AWS Control Tower는 OU 등록을 취소하고 OU를 삭제하기 위한 별도의 콘솔 작업을 지원합니다.

OU 삭제는 최종적입니다. 실행 취소할 수 없습니다.

고려 사항

- 삭제 및 등록 취소 작업이 성공하려면 OU에 계정이 없어야 합니다.
- 모든 선택적 제어는 OU에서 제거해야 합니다.
- OU를 삭제하려면 먼저 등록 취소해야 합니다.
- OU를 삭제하지 않고 등록 취소하여 AWS Control Tower에서 OU를 제거할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 OU를 제거하는 방법

1. AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)에 로그인합니다.
2. 조직 페이지로 이동합니다.
3. OU의 이름을 선택하여 OU 세부 정보 페이지를 보고 모든 계정이 OU에서 제거되었는지 확인합니다.
4. 또한 OU 세부 정보 페이지에서 모든 선택적 제어가 OU에서 제거되었는지 확인합니다.
5. 조직 페이지로 돌아가서 OU 옆의 라디오 버튼을 선택합니다.
6. 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴에서 조직 단위 등록 취소를 선택합니다.

7. OU를 완전히 삭제하지 않고 AWS Control Tower에서 등록 취소만 하려면 여기서 멈춥니다. OU를 완전히 삭제하려면 다음 단계를 계속합니다.
8. 계속하려면 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴에서 삭제를 선택합니다.

다른 OU의 등록을 취소하려면 등록 취소 프로세스가 완료될 때까지 기다려야 합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower에서 관리하는 계정을 제거하려면 AWS Control Tower 콘솔의 왼쪽 탐색 창에서 Account Factory로 이동할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 관리하지 않는 OU의 계정을 제거하려면 AWS Organizations 콘솔로 이동합니다.

프로그래밍 방식으로 OU 등록을 취소하려면 `DisableBaseline` API를 직접적으로 호출합니다.

등록 또는 재등록 중 발생하는 실패의 일반적 원인

일반적으로 OU를 등록하거나 재등록하면 해당 OU 내의 모든 계정이 AWS Control Tower에 등록됩니다. 그러나 OU 전체가 성공적으로 등록되더라도 일부 계정이 등록되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 계정과 관련된 사전 확인 실패를 해결한 다음 해당 계정 또는 OU를 재등록해야 합니다.

OU 또는 멤버 계정의 등록(또는 재등록)이 실패하면 AWS Control Tower는 영향을 받는 멤버 계정에 대한 오류 메시지를 반환합니다. 사전 확인 및 계정 오류 메시지가 집계된 표가 있는 OU 세부 정보 페이지에서 오류 메시지를 볼 수 있습니다. OU 등록 작업이 실패하면 테이블에 해당 OU에 있는 모든 계정에 대한 모든 오류 메시지가 표시됩니다. 필요한 경우 각 계정의 계정 세부 정보 페이지에서 오류 메시지를 볼 수도 있습니다.

선택적으로 오프라인 분석을 위해 어떤 사전 확인이 통과되지 못했는지 보여주는 세부 보고서가 포함된 파일을 다운로드할 수 있습니다. 등록 영역의 오른쪽 상단에 나타나는 다운로드 버튼을 선택하여 다운로드를 완료할 수 있습니다.

이 섹션에서는 사전 확인이 실패할 경우 발생할 수 있는 오류 유형과 오류를 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

랜딩 존 오류

- 랜딩 존이 준비되지 않음

  현재 랜딩 존을 재설정하거나 최신 버전으로 업데이트합니다.

OU 오류

- 최대 SCP 수 초과

  OU당 서비스 제어 정책(SCP) 한도를 초과했거나 다른 할당량에 도달했을 수 있습니다. AWS Control Tower 랜딩 존의 모든 OUs에는 OU당 10SCPs 제한이 적용됩니다. 할당량에서 허용하는 것보다 많은 SCP가 있는 경우 SCP를 삭제하거나 결합해야 합니다.

- SCP 충돌

  OU 또는 계정에 이미 적용되어 있는 기존 SCP로 인해 AWS Control Tower의 계정 등록이 방해받을 수 있습니다. 적용된 SCP에 AWS Control Tower의 작동을 방해하는 정책이 있는지 확인합니다. 계층 구조에서 더 상위인 OU에서 상속된 SCP를 확인해야 합니다.

- 스택 세트 할당량 초과

  스택 세트 할당량이 초과되었을 수 있습니다. 할당량에서 허용하는 것보다 많은 인스턴스가 있는 경우 일부 스택 인스턴스를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은, AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS CloudFormation 할당량 섹션을 참조하세요.

- 계정 한도 초과

  AWS Control Tower는 각 OU에 등록할 수 있는 계정의 수를 1,000개로 제한합니다.

계정 오류

- 계정에 대해 사전 확인을 할 수 없음

  OU에 기존 SCP가 있으면 AWS Control Tower가 OU 멤버 계정에 대한 사전 확인을 수행하지 못합니다. 이 사전 확인 실패를 해결하려면 OU에서 SCP를 업데이트하거나 제거합니다.

- 이메일 주소 오류

  계정에 지정한 이메일 주소가 이름 지정 표준을 준수하지 않습니다. 다음은 허용되는 문자를 지정하는 정규식(regex)입니다. `[A-Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.]+[A-Za-z]+`

- 구성 레코더 또는 전송 채널 활성화됨

  계정에 기존 AWS Config 구성 레코더 또는 전송 채널이 있을 수 있습니다. 계정을 등록하려면 먼저 AWS Control Tower 관리 계정에서 리소스를 관리한 모든 AWS 리전 AWS CLI 에서를 통해 삭제하거나 수정해야 합니다.

- STS 비활성화됨

AWS Security Token Service 계정에서 (AWS STS)를 비활성화할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 지원하는 모든 리전의 계정에서 AWS STS 엔드포인트를 활성화해야 합니다.

- IAM Identity Center 충돌

  AWS Control Tower 홈 리전은 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 리전과 동일하지 않습니다. IAM Identity Center가 이미 설정된 경우 AWS Control Tower 홈 리전은 IAM Identity Center 리전과 동일해야 합니다.

- 충돌하는 SNS 주제

  계정에는 AWS Control Tower가 사용해야 하는 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제 이름이 있습니다. AWS Control Tower는 특정 이름으로 리소스(예: SNS 주제)를 생성합니다. 이러한 이름을 이미 가져온 경우 AWS Control Tower 설정이 실패합니다. 이 상황은 이전에 AWS Control Tower에 등록한 계정을 재사용하는 경우 발생할 수 있습니다.

- 일시 중지된 계정이 감지됨

  이 계정은 일시 중지되었습니다. AWS Control Tower에 등록할 수 없습니다. 이 OU에서 계정을 제거하고 다시 시도하세요.

- 포트폴리오에 없는 IAM 사용자

  OU를 등록하기 전에 Service Catalog 포트폴리오에 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자를 추가합니다. 이 오류는 관리 계정에만 해당됩니다.

- 계정이 사전 조건을 충족하지 않음

  계정이 계정 등록을 위한 사전 조건을 충족하지 않습니다. 예를 들어 AWS Control Tower에 계정을 등록하는 데 필요한 역할 및 권한이 계정에 없을 수 있습니다. 역할을 추가하기 위한 지침은 필요한 IAM 역할을 기존에 수동으로 추가 AWS 계정 하고 등록합니다.에서 확인할 수 있습니다.

AWS Control Tower에 계정을 등록하면 모든 AWS 계정에서 AWS CloudTrail 가 자동으로 활성화됩니다. 등록 전에 계정에서 CloudTrail이 활성화된 경우 등록 프로세스를 시작하기 전에 CloudTrail을 비활성화하지 않으면 이중 청구가 발생할 수 있습니다.

조직 업데이트

조직 단위(OU)를 업데이트하거나 OU 내에서 여러 계정을 업데이트하는 가장 빠른 방법은 다음 작업 중 하나를 수행하는 것입니다.

- 가 활성화된 경우 OU를 다시 등록`AWSControlTowerBaseline`합니다.

- 활성화된 기준을 재설정하거나 AWSControlTowerBaseline가 활성화되지 않은 경우 활성화된 제어를 재설정합니다.

AWS Control Tower OU 및 계정을 업데이트해야 하는 경우

랜딩 존 업데이트를 수행할 때는 등록된 계정을 업데이트하여 해당 계정에 새 제어를 적용해야 합니다.

- 재등록 또는 재설정 옵션을 사용하여 OU의 모든 계정에 대한 업데이트를 수행할 수 있습니다.
- 랜딩 존에 등록된 OU가 두 개 이상인 경우 모든 OUs 다시 등록하거나 재설정하여 모든 계정을 업데이트합니다.
- 단일 계정을 업데이트하려면 AWS Control Tower 콘솔에서를 업데이트하거나 계정에서 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 AWS Service Catalog 경우에서 프로비저닝된 제품 업데이트 옵션을 선택할 수 있습니다. 콘솔에서 계정 업데이트을(를) 참조하세요.

동일한 OU에서 여러 계정 업데이트

모든 계정 및 OU를 업데이트해야 하는 경우 AWS Control Tower 조직의 각 OU에 대해 이 단계를 반복합니다.

한 작업으로 한 OU에서 여러 계정을 업데이트하려면

1. AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)에 로그인합니다.
2. 왼쪽 창 탐색 메뉴에서 조직을 선택합니다.
3. 조직 페이지에서 OU 세부 정보 페이지를 볼 OU를 선택합니다.
4. OU에서 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 경우 작업에서 OU 재등록을 선택합니다. OU에서 AWSControlTowerBaseline이 활성화되지 않은 경우 활성화된 기준을 재설정하려면 작업에서 AWS Config 기준 재설정을 선택하고 활성화된 제어를 재설정하려면 "활성화된 제어" 섹션에서 활성화된 제어를 선택합니다.

또는 업데이트 사용 가능 상태가 표시된 계정을 선택한 다음 필요한 만큼의 계정에 대해 계정 업데이트를 선택할 수 있습니다.

재등록 중에 발생하는 일

OU를 재등록하는 경우:

- AWS Control Tower 기준 상태 필드는 AWSControlTowerBaseline가 계정에 적용되는지 여부(활성화됨), 기준이 적용되지 않았는지 여부(활성화되지 않음) 또는 기준 적용이 이전에 실패했는지 여부(실패)를 나타냅니다.
- OU를 다시 등록하면 상태가 활성화되지 않음 또는 실패인 모든 계정에 AWSControlTowerExecution 역할이 추가됩니다.
- AWS Control Tower는 새로 등록된 계정에 대한 Single Sign-On(IAM Identity Center) 로그인을 생성합니다.
- 활성화된 계정은 AWS Control Tower에 다시 등록됩니다.
- SCP가 기본 정의로 반환되기 때문에 OU에 적용된 예방 제어의 드리프트는 수정됩니다.
- 모든 계정은 최신 랜딩 존 변경 사항을 반영하도록 업데이트됩니다.

자세한 내용은 기존 계정 등록 정보 섹션을 참조하세요.

> **Tip**
>
> OU를 재등록하거나 랜딩 존 버전 및 여러 멤버 계정을 업데이트할 때 StackSet - AWSControlTowerExecutionRole을 언급하는 실패 메시지가 표시될 수 있습니다. AWSControlTowerExecution IAM 역할이 등록된 모든 멤버 계정에 이미 존재하므로 관리 계정의 이 StackSet이 실패할 수 있습니다. 이 오류 메시지는 예상되는 동작이며 무시할 수 있습니다.

단일 계정 업데이트

> **Note**
>
> 단일 계정 프로비저닝, 업데이트 및 사용자 지정은 AWSControlTowerBaseline이 활성화된 조직 단위(OU)를 대상으로 해야 합니다. OU에 AWSControlTowerBaseline이 활성화되어 있지 않은 경우 계정 자동 등록을 활성화하거나 해당 OU의 EnabledBaselines 및 EnabledControls에서 ResetEnabledBaseline 및 ResetEnabledControl EnabledControls APIs를 사용하여 계정을 등록할 수 있습니다. EnabledBaselines AWSControlTowerBaseline에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요OU 수준에서 적용되는 기준 유형.

AWS Control Tower 콘솔 또는 Service Catalog 콘솔에서 개별 AWS Control Tower 계정을 업데이트할 수 있습니다.

AWS Control Tower 콘솔에서 단일 계정을 업데이트하려면 콘솔에서 계정 업데이트 섹션을 참조하세요.

에서 단일 계정을 업데이트하려면 AWS Service Catalog

1. AWS Service Catalog로 이동합니다.
2. 왼쪽 창 탐색 메뉴에서 프로비저닝된 제품을 선택합니다.
3. 프로비저닝된 제품 페이지에서 업데이트하려는 프로비저닝된 제품 옆에 있는 라디오 버튼을 선택합니다.
4. 오른쪽 상단에서 업데이트할 작업 드롭다운을 선택합니다.

업데이트에 대한 자세한 내용은 Service Catalog 관리자 안내서의 Service Catalog에서 프로비저닝된 제품 업데이트 및 제품 업데이트를 AWS Service Catalog참조하세요.

계정을 다른 조직으로 이전

AWS Control Tower에 등록된 멤버 계정을 다른 AWS Organizations 조직으로 이전할 수 있습니다.

사전 조건

- 계정은 소스 조직의 AWS Control Tower에 등록되어야 합니다. 즉, 계정에는 기준, 사전 예방적 제어 또는 탐지 제어가 적용됩니다.
- 이전하기 최소 4일 전에 계정이 생성되어야 합니다.
- 소스 및 대상 조직 모두의 관리 계정에 액세스할 수 있어야 합니다.

1단계: AWS Control Tower에서 계정 등록 취소

계정을 이전하기 전에 계정에 직접 적용된 모든 AWS Control Tower 리소스를 비활성화해야 합니다. 계정은 예방 제어를 계속 상속할 수 있습니다.

자동 등록을 사용하는 경우

계정을 다음 위치 중 하나로 이동합니다.

- 조직의 루트
- 비관리형 OU
- 랜딩 존 4.0 이상에서는 예방 제어만 활성화된 OU

자동 등록을 사용하지 않는 경우

자동 등록을 사용하는 경우 아래 방법도 사용할 수 있습니다.

- AWS Control Tower 및 백업 기준이 있는 계정의 경우 AWS Control Tower 콘솔에서 관리 취소를 선택합니다. AWS Service Catalog APIs.
- AWS Config 기준이 있는 계정의 경우 OU에서 AWS Config 기준을 비활성화하거나 계정을 루트로 이동하고 `DisableBaseline` API를 사용합니다.

2단계: 대상 조직으로 계정 이전

예방 제어 이외의 계정에 적용된 모든 AWS Control Tower 기준 및 제어가 비활성화된 후 전송을 완료합니다.

1. 대상 조직의 관리 계정에서 멤버 계정으로 초대를 보냅니다.
2. 멤버 계정의 초대를 수락합니다.
3. 대상 조직의 관리 계정에서 계정을 원하는 OU로 이동합니다.

마이그레이션 프로세스에 대한 지침은 AWS Organizations 사용 설명서의 다른 조직으로 AWS 계정 마이그레이션을 참조하세요.

3단계: 대상 조직에 계정 등록

계정이 대상 조직에 속해 있으면 AWS Control Tower에 등록합니다.

- 대상 조직을 관리하는 AWS Control Tower 랜딩 존에서 자동 등록이 활성화된 경우 AWS Control Tower는 계정에 기준 및 제어를 자동으로 적용합니다.
- 대상 조직에서 자동 등록을 사용하지 않는 경우 AWS Control Tower에 계정을 수동으로 등록합니다. 자세한 내용은 기존 계정 등록 정보 단원을 참조하십시오.

추가 고려 사항

대기 기간

AWS Organizations 또는 Account Factory를 통해 생성된 계정은 이전하거나 조직에서 제거하려면 최소 4일 이전이어야 합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 조직에서 멤버 계정 제거를 참조하세요.

AWS Config 애그리게이터 제한

여러 계정을 이전할 때 모든 집계자(1,000)에 대해 매주 추가되거나 삭제되는 최대 계정 수에 대한 AWS Config 한도에 도달할 수 있습니다. 한도 증가를 요청하려면 AWS 구성 서비스 한도를 참조하세요. 서비스 연결 Config 애그리게이터를 사용하는 랜딩 존 버전 4.0으로 업그레이드할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS 랜딩 존 버전 4.0의 Config 업데이트를 참조하세요.

멤버 계정 액세스

등록되지 않은 계정에는 `AWSControlTowerExecution` 역할이 없습니다. Config 또는 AWS Control Tower 기준을 비활성화하면 AWS Control Tower가 실행 역할을 삭제하고를 추가합니다`OrganizationsAccountAccessRole`. 이 역할을 사용하여 대상 조직에 대한 초대를 수락할 수 있습니다.

계정이 대상 조직에 등록되면 `AWSControlTowerExecution` 역할이 생성됩니다. 이 역할은를 대체`OrganizationsAccountAccessRole`하고 새 관리 계정을 신뢰합니다.

AWS 서비스 카탈로그 및 자동 등록

자동 등록은 AWS Service Catalog의 리소스에 대해 작동하지 않습니다. Account Factory 프로비저닝 제품은 기본 계정이 등록되지 않은 경우에도 관리 계정에 남아 있습니다. 관리 계정에서 이러한 프로비저닝된 제품을 종료하려면 AWS Service Catalog 사용 설명서의 프로비저닝된 제품 삭제를 참조하세요. 모든 Account Factory Customization(AFC) 블루프린트는 계정에 남아 있습니다.

통합 서비스

AWS Control Tower는 잘 설계된 환경을 설정하는 데 도움이 되도록 다른 서비스를 기반으로 구축된 AWS 서비스입니다. 이 장에서는 기본 서비스에 대한 구성 정보와 AWS Control Tower에서의 작동 방식을 포함하여 이러한 서비스에 대해 간단히 설명합니다.

Well-Architected 환경을 측정하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Well-Architected Tool을 참조하세요. 관리 및 거버넌스 클라우드 환경 안내서도 참조하세요.

주제

- AWS 백업 옵션 사용 가능
- 를 사용하여 환경 배포 CloudFormation
- CloudTrail을 사용하여 이벤트 모니터링
- CloudWatch를 사용하여 리소스 및 서비스 모니터링
- 를 사용하여 리소스 구성 관리 AWS Config
- IAM을 사용하여 엔터티 권한 관리
- AWS Key Management Service
- Lambda로 서버리스 컴퓨팅 함수 실행
- 를 통해 계정 관리 AWS Organizations
- Amazon S3로 객체 저장
- Security Hub CSPM을 사용하여 환경 모니터링
- 를 통해 계정 프로비저닝 AWS Service Catalog
- Amazon Simple Notification Service를 통한 알림 추적
- 를 사용하여 분산 애플리케이션 빌드 AWS Step Functions

AWS 백업 옵션 사용 가능

AWS Backup을 사용하면 AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 백업 계획을 생성할 수 있습니다. 데이터 백업 및 복구 워크플로를 랜딩 존에 직접 통합할 수 있습니다. 백업 계획에는 보존 일수, 백업 빈도 및 백업 발생 기간과 같은 사전 정의된 규칙이 포함됩니다. 자세한 내용은 AWS Backup 및 AWS Control Tower를 참조하세요.

를 사용하여 환경 배포 CloudFormation

CloudFormation 를 사용하면 AWS 인프라 배포를 예측 가능하고 반복적으로 생성하고 프로비저닝할 수 있습니다. 이를 통해 기본 AWS 인프라 생성 및 구성에 대한 걱정 없이 AWS 제품을 활용하여 클라우드에서 매우 안정적이고 확장성이 뛰어나며 비용 효율적인 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 템플릿 파일을 CloudFormation 사용하여 리소스 모음을 단일 단위(스택)로 함께 생성하고 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용자 안내서를 참조하세요.

AWS Control Tower는 CloudFormation StackSets를 사용하여 IAM 역할 및 AWS Config 레코더와 같은 기준 리소스를 계정에 배포하고 관리합니다. CloudFormation 및 AWS Control Tower가 함께 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요를 사용하여 AWS Control Tower 리소스 생성 AWS CloudFormation.

CloudTrail을 사용하여 이벤트 모니터링

AWS Control Tower는 중앙 집중식 로깅 및 감사를 활성화 AWS CloudTrail 하도록를 구성합니다. CloudTrail을 사용하면 관리 계정에서 멤버 계정의 관리 작업 및 수명 주기 이벤트를 검토할 수 있습니다.

CloudTrail은 계정에 대한 AWS API 호출 기록을 유지하여 클라우드에서 AWS 환경을 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 CloudTrail을 지원하는 서비스에 대해 AWS APIs 호출한 사용자 및 계정, 호출이 수행된 소스 IP 주소, 호출이 발생한 시간을 식별할 수 있습니다. API를 사용해 CloudTrail을 애플리케이션에 통합하여 조직에 대한 추적 생성을 자동화하고 추적 상태를 확인하며 관리자가 CloudTrail 로깅을 활성화하고 비활성화하는 방식을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용자 안내서를 참조하세요.

CloudWatch를 사용하여 리소스 및 서비스 모니터링

Amazon CloudWatch는 안정적이고 확장 가능하며 유연한 모니터링 솔루션으로 몇 분 내에 시작할 수 있습니다. 따라서 더 이상 자체 모니터링 시스템 및 인프라를 설치, 관리, 확장할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용자 안내서를 참조하세요.

Amazon CloudWatch와 AWS Control Tower의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 모니터링을 참조하세요.

를 사용하여 리소스 구성 관리 AWS Config

AWS Config 는 AWS 계정과 연결된 리소스의 세부 보기를 제공합니다. 여기에는 리소스 구성 방법, 리소스가 서로 연결되는 방법, 시간 경과에 따라 구성 및 관계가 어떻게 변경되었는지가 포함됩니다. 자세한 정보는 AWS Config 개발자 안내서를 참조하세요.

AWS Config AWS Control Tower에서 프로비저닝한 리소스에는 `aws-control-tower` 및 값으로 태그가 자동으로 지정됩니다`managed-by-control-tower`.

가 AWS Control Tower에서 리소스를 AWS Config 모니터링하고 기록하는 방법과 리소스에 대한 요금을 청구하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요를 사용하여 리소스 변경 사항 모니터링 AWS Config.

AWS Control Tower는 AWS Config 규칙 를 사용하여 탐지 제어를 구현합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제어 정보를 참조하세요.

Control Tower 랜딩 존 4.0의 AWS Config 통합

서비스 연결 구성 집계자(SLCA)

AWS Control Tower는 이제 랜딩 존 4.0 이상의 일부로 서비스 연결 구성 집계자(SLCA)를 구현합니다. 이 변경 사항은 조직 전체에서 AWS Config 데이터를 집계하고 관리하는 방법이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

주요 변경 사항

새로운 서비스 연결 Config 애그리게이터 배포

- 서비스 연결 Config 집계자는 지정된 AWS Config 통합 계정에 배포됩니다.
- 기존 고객의 경우 감사 계정이 됩니다.
- 신규 고객의 경우 매니페스트의 `config.accountId` 필드에 지정된 계정이 됩니다.

위임된 관리자

- AWS Config 애그리게이터 계정이 AWS Config
- AWS Control Tower는 위임된 관리자 설정을 자동으로 구성합니다.
- 이를 통해 조직 전체에서 AWS Config를 중앙에서 관리할 수 있습니다.

레거시 애그리게이터에서 마이그레이션

랜딩 존 4.0으로 업그레이드하는 동안:

- 관리 계정의 조직 집계자가 제거됩니다.
- 감사 계정의 계정 집계자가 제거됩니다.
- 이는 AWS Config 통합 애그리게이터 계정의 새 서비스 연결 Config 애그리게이터로 대체됩니다.

향상된 데이터 집계

서비스 연결 Config Aggregator는 Config 데이터 집계를 위한 향상된 기능을 제공합니다.

- 조직의 모든 AWS Config 레코더에서 데이터를 집계할 수 있습니다.
- Control Tower에서 관리하지 않는 계정의 데이터 포함
- 조직 전체의 구성 항목에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
- 향상된 데이터 경계 제어 지원

중요 고려 사항

위임된 관리자 구성

- AWS Control Tower는 AWS Config 통합을 위해 매니페스트에 지정된 계정을 사용합니다.
- 이 계정은 위임된 관리자로 자동 구성됩니다.
- 이 구성을 위해 고객의 추가 작업이 필요하지 않습니다.
- 기존 고객의 경우 랜딩 존 4.0 업그레이드 중에 이전 보안 역할 통합 계정(감사 계정)이 AWS Config 중앙 집계자 계정으로 구성됩니다.

데이터 집계 범위

- 서비스 연결 구성 집계자는 다음에서 구성 데이터를 집계할 수 있습니다.
  - Control Tower 관리형 계정
  - 비Control Tower 관리형 계정
  - 조직에 활성 Config 레코더가 있는 모든 계정

액세스 제어

- 집계된 데이터에 대한 액세스는 IAM 정책을 통해 관리됩니다.
- AWS Config 중앙 애그리게이터 계정에는 집계된 모든 데이터에 대한 중앙 액세스 권한이 있습니다.
- 멤버 계정은 개별 AWS Config 레코더를 유지 관리합니다.

모범 사례

Config 중앙 집계자 계정 선택

- 보안 및 규정 준수 모니터링 전용 계정 선택
- 적절한 액세스 제어가 마련되어 있는지 확인합니다.
- 기존 감사 또는 보안 계정 사용 고려

데이터 관리

- 집계된 구성 데이터를 정기적으로 검토
- 적절한 보존 정책 구현
- 계정 간 AWS Config 레코더 상태 모니터링

마이그레이션 영향

랜딩 존 4.0으로 업그레이드하는 경우:

마이그레이션 전

- 기존 AWS Config 규칙 및 집계자 문서화
- 현재 AWS Config 데이터 액세스 패턴 검토
- 필요한 IAM 정책 업데이트 계획

마이그레이션 중

- 레거시 AWS Config 애그리게이터가 자동으로 제거됩니다.
- 서비스 연결 구성 집계자가 배포됩니다.
- 위임된 관리자가 구성됩니다.

마이그레이션 후

- 서비스 연결 Config 애그리게이터가 올바르게 작동하는지 확인
- 멤버 계정에서 데이터 집계 확인
- 필요에 따라 모니터링 및 보고 도구 업데이트

IAM을 사용하여 엔터티 권한 관리

AWS Identity and Access Management (IAM)는 다른 AWS 서비스에 대한 액세스를 제어하는 AWS 서비스입니다. IAM을 사용하면 사용자와 애플리케이션에 액세스 권한이 부여된 AWS 리소스를 지정하는 사용자, 액세스 키와 같은 보안 자격 증명 및 권한을 중앙에서 관리할 수 있습니다.

랜딩 존을 설정할 때 IAM을 ID 공급자로 선택하면 AWS IAM Identity Center 에 대한 여러 그룹을 자동으로 생성할 수 있습니다. 이러한 그룹에는 IAM의 미리 정의된 권한 정책인 권한 세트가 있습니다. 또한 최종 사용자는 IAM을 사용하여 멤버 계정 내의 IAM 사용자 및 기타 엔터티에 대한 권한 범위를 정의할 수 있습니다.

AWS Identity and Access Management (IAM)는 AWS 계정 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 액세스를 관리하는 방법을 간소화합니다. AWS Control Tower의 모든 AWS 계정에 대해 IAM Identity Center 액세스 및 사용자 권한을 제어할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용자 안내서를 참조하세요.

IAM을 지원하지 AWS 리전 않는에 기반을 둔 경우 다른 자격 증명 공급자를 가져와서 사용자 및 그룹을 수동으로 설정하고 유지 관리할 수 있습니다.

AWS Key Management Service

AWS Key Management Service (AWS KMS)를 사용하면 데이터를 보호하는 키를 생성하고 제어할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용하면 선택적으로 암호화 키를 사용하여 데이터를 AWS KMS 암호화할 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 AWS KMS 개발자 안내서를 AWS KMS참조하세요.

AWS Control Tower를 사용하여 AWS KMS 키를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 선택적으로 AWS KMS 키 구성을 참조하세요.

Lambda로 서버리스 컴퓨팅 함수 실행

를 사용하면 서버를 프로비저닝하거나 관리하지 않고도 코드를 실행할 AWS Lambda수 있습니다. 추가 관리 오버헤드 없이 다양한 유형의 애플리케이션 또는 백엔드 서비스에 대한 코드를 실행할 수 있습

니다. 코드를 업로드하면 Lambda가 고가용성으로 코드를 실행하고 확장할 수 있습니다. 다른 AWS 서비스에서 자동으로 트리거되도록 코드를 설정하거나 웹 또는 모바일 앱에서 직접 호출할 수 있습니다.

예를 들어, Lambda를 사용하여 다른 계정을 검토할 수 있도록 AWS Control Tower 감사 계정의 특정 역할을 프로그래밍 방식으로 수임할 수 있습니다. 또한 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트를 사용하여 Lambda 함수를 트리거할 수 있습니다.

를 통해 계정 관리 AWS Organizations

AWS Organizations 는 여러 AWS 계정을 생성하여 중앙에서 관리하는 조직으로 통합할 수 있는 계정 관리 서비스입니다. Organizations를 사용하면 멤버 계정을 생성하고, 조직에 가입하도록 기존 계정을 초대할 수 있습니다. 이러한 계정을 그룹으로 구성하고 정책 기반 제어를 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용자 안내서를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 Organizations는 결제를 중앙에서 관리하고, 액세스, 규정 준수 및 보안을 제어하고, 멤버 AWS 계정 간에 리소스를 공유하는 데 도움이 됩니다. 계정은 조직 단위(OU)라고 하는 논리 그룹으로 그룹화됩니다. Organizations에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용자 안내서를 참조하세요.

AWS Control Tower는 다음 OU를 사용합니다.

- 루트 – 랜딩 존의 모든 계정과 다른 모든 OU에 대한 상위 컨테이너입니다.
- 보안 – 이 OU에는 로그 아카이브 계정, 감사 계정 및 자신이 소유한 리소스가 포함됩니다.
- 샌드박스 - 이 OU는 랜딩 존을 설정할 때 생성됩니다. 랜딩 존의 OU 및 기타 하위 OU에는 멤버 계정이 포함됩니다. AWS 리소스에 대한 작업을 수행하기 위해 최종 사용자가 액세스하는 계정입니다.

> **Note**
>
> 조직 단위 페이지의 AWS Control Tower 콘솔을 통해 랜딩 존에 OU를 추가할 수 있습니다.

고려 사항

AWS Control Tower를 통해 생성된 OU에는 제어를 적용할 수 있습니다. AWS Control Tower 외부에서 생성된 OU에는 기본적으로 제어를 적용할 수 없습니다. 그러나 이러한 OU를 등록할 수 있습니다. OU를 등록한 후에는 해당 OU와 해당 계정에 제어를 적용할 수 있습니다. OU 등록에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록을 참조하세요.

Amazon S3로 객체 저장

Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)는 인터넷 스토리지입니다. Amazon S3를 사용하면 인터넷을 통해 언제 어디서든 원하는 양의 데이터를 저장하고 검색할 수 있습니다. AWS Management Console의 간편하고 직관적인 웹 인터페이스를 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용자 안내서를 참조하세요.

랜딩 존을 설정할 때 랜딩 존의 모든 계정에 대한 모든 로그를 포함하도록 로그 아카이브 계정에 Amazon S3 버킷이 생성됩니다.

Security Hub CSPM을 사용하여 환경 모니터링

AWS Control Tower는 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower라는 AWS Security Hub CSPM 표준을 통해 Security Hub CSPM과 통합됩니다. 자세한 내용은 Security Hub 표준을 참조하세요.

를 통해 계정 프로비저닝 AWS Service Catalog

AWS Service Catalog 를 사용하면 IT 관리자가 승인된 제품 포트폴리오를 생성, 관리 및 최종 사용자에게 배포할 수 있으며, 최종 사용자는 맞춤형 포털에서 필요한 제품에 액세스할 수 있습니다. 일반적인 제품에는 AWS 리소스를 사용하여 배포되는 서버, 데이터베이스, 웹 사이트 또는 애플리케이션이 포함됩니다.

특정 제품에 액세스할 수 있는 사용자를 제어하여 조직의 비즈니스 표준 준수를 적용하고 제품 수명 주기를 관리하며 사용자가 안심하고 제품을 검색 및 시작할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 Service Catalog 관리자 안내서를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 중앙 클라우드 관리자와 최종 사용자는 사용자 지정 블루프린트라는 AWS Service Catalog 제품을 사용하여 랜딩 존에 사용자 지정 계정을 프로비저닝할 수 있습니다. 자세한 내용은 2단계를 참조하세요. AWS Service Catalog 제품을 생성합니다.

AWS Service Catalog 콘솔 및 APIs. 자세한 내용은 에서 AWS Control Tower 계정과 상호 작용 AWS Service Catalog 섹션을 참조하세요.

또한 AWS Control Tower는 Service Catalog API를 사용하여 계정 프로비저닝 및 업데이트에 대한 자동화를 강화할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Service Catalog 개발자 안내서를 참조하세요.

Amazon Simple Notification Service를 통한 알림 추적

Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)는 애플리케이션, 최종 사용자 및 디바이스가 클라우드에서 즉시 알림을 전송하고 수신할 수 있게 해 주는 웹 서비스입니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서를 참조하세요.

AWS Control Tower는 Amazon SNS를 사용하여 프로그래밍 방식으로 관리 계정 및 감사 계정 이메일 주소에 알림을 보냅니다. 이러한 알림은 랜딩 존 내 드리프트를 방지하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결 단원을 참조하십시오.

또한 Amazon Simple Notification Service를 사용하여 규정 준수 알림을 보냅니다 AWS Config.

> **Tip**
>
> AWS Control Tower 제어 규정 준수 알림(감사 계정에서)을 수신하는 가장 좋은 방법 중 하나는 `AggregateConfigurationNotifications`를 구독하는 것입니다. 이는 규정 준수를 검사하는 데 도움이 되는 서비스로서, 규정 준수를 벗어나는 규칙에 대한 AWS Config 실제 데이터를 제공합니다. AWS Config 는 OU의 계정 목록을 자동으로 유지 관리합니다.
> 이메일 또는 SNS에서 허용하는 모든 유형의 구독을 사용하여 수동으로 구독해야 합니다. `arn:aws:sns:`*`homeregion`*`:`*`account`*`:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` 문은 감사 계정으로 연결됩니다.

를 사용하여 분산 애플리케이션 빌드 AWS Step Functions

AWS Step Functions 를 사용하면 분산 애플리케이션의 구성 요소를 시각적 워크플로의 일련의 단계로 쉽게 조정할 수 있습니다. 빠르게 상태 시스템을 구축하고 실행하여 안정적이고 확장 가능한 방식으로 애플리케이션의 단계를 실행할 수 있습니다. 자세한 정보는 AWS Step Functions 개발자 안내서를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 ID 및 액세스 관리

Account Factory에서 계정을 프로비저닝하거나 AWS Control Tower 콘솔에서 새 조직 단위(OUs)를 생성하는 등 랜딩 존에서 작업을 수행하려면 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하거나 승인된 AWS 사용자임을 인증해야 AWS IAM Identity Center 합니다. 예를 들어 AWS Control Tower 콘솔을 사용하는 경우 관리자가 제공한 AWS 자격 증명을 제공하여 ID를 인증합니다.

자격 증명을 인증한 후 IAM은 특정 작업 및 리소스 세트에 대해 정의된 권한 세트를 AWS 사용하여에 대한 액세스를 제어합니다. 계정 관리자인 경우 IAM을 사용하여 계정과 관련된 리소스에 대한 다른 IAM 사용자의 액세스를 제어할 수 있습니다.

주제

- 인증
- 액세스 관리
- AWS IAM Identity Center 및 AWS Control Tower 작업
- AWS Control Tower 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요
- 교차 서비스 가장 방지
- AWS Control Tower를 위한 ID 기반 정책(IAM 정책) 사용

인증

다음 유형의 자격 증명 AWS 중 하나로에 액세스할 수 있습니다.

- AWS 계정 루트 사용자 - 계정을 처음 생성할 때 AWS 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 자격 증명으로 시작합니다. 이 ID를 AWS 계정 루트 사용자라고 합니다. 계정을 만드는 데 사용한 이메일 주소와 암호로 로그인할 때 이 ID에 액세스할 수 있습니다. 일상적인 작업, 심지어 관리 작업의 경우에도 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 대신 루트 사용자만 사용하여 첫 번째 IAM Identity Center 사용자(권장) 또는 IAM 사용자(대부분의 사용 사례에서 모범 사례는 아님)를 생성하는 모범 사례를 따릅니다. 그런 다음 루트 사용자 자격 증명을 안전하게 보관하고 몇 가지 계정 및 서비스 관리 작업을 수행할 때만 사용합니다. 자세한 내용은 루트 사용자로 로그인할 시기 단원을 참조하십시오.
- IAM 사용자 - IAM 사용자는 특정 사용자 지정 권한이 있는 AWS 계정 내 자격 증명입니다. IAM 사용자 자격 증명을 사용하여 Management Console, AWS 토론 포럼 또는 AWS 지원 센터와 같은 AWS 보안 AWS 웹 페이지에 로그인할 수 있습니다. AWS 장기 자격 증명이 있는 IAM 사용자를 생성할 때 보안 위험이 더 크기 때문에 IAM 사용자 대신 IAM Identity Center 사용자를 생성하는 것이 좋습니다.

특정 목적으로 IAM 사용자를 생성해야 하는 경우 로그인 자격 증명 외에도 각 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수 있습니다. 여러 SDKs 또는 AWS 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 프로그래밍 방식으로 AWS 서비스를 호출할 때 이러한 키를 사용할 수 있습니다. SDK 및 CLI 도구는 액세스 키를 사용하여 암호화 방식으로 요청에 서명합니다. AWS 도구를 사용하지 않는 경우 요청에 직접 서명해야 합니다. AWS Control Tower는 인바운드 API 요청을 인증하기 위한 프로토콜인 Signature Version 4를 지원합니다. 요청 인증에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 서명 버전 4 서명 프로세스를 참조하세요.

- IAM 역할 – IAM 역할은 계정에 만들 수 있는, 특정 권한을 지닌 IAM ID입니다. IAM 역할은 자격 AWS 증명이라는 점에서 IAM 사용자와 유사하며에서 자격 증명이 수행할 수 있는 작업과 수행할 수 없는 작업을 결정하는 권한 정책이 있습니다 AWS. 그러나 역할은 한 사람하고만 연관되지 않고 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구든지 맡을 수 있어야 합니다. 또한 역할에는 그와 연관된 암호 또는 액세스 키와 같은 표준 장기 자격 증명이 없습니다. 대신에 역할을 맡은 사람에게는 해당 역할 세션을 위한 임시 보안 자격 증명이 제공됩니다. 임시 보안 인증이 있는 IAM 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.
  - 페더레이션 사용자 액세스 - IAM 사용자를 생성하는 대신 Directory Service의 기존 자격 증명, 엔터프라이즈 사용자 디렉터리 또는 웹 자격 증명 공급자를 사용할 수 있습니다. 이를 페더레이션 사용자라고 합니다.는 자격 증명 공급자를 통해 액세스를 요청할 때 페더레이션 사용자에게 역할을 AWS 할당합니다. 페더레이션 사용자에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 페더레이션 사용자 및 역할을 참조하세요.
  - AWS 서비스 액세스 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 계정에서 작업을 수행하기 위해 수임하는 IAM 역할입니다. 일부 AWS 서비스 환경을 설정할 때는 서비스가 수임할 역할을 정의해야 합니다. 이 서비스 역할에는 서비스가 필요한 AWS 리소스에 액세스하는 데 필요한 모든 권한이 포함되어야 합니다. 서비스 역할은 서비스마다 다르지만 해당 서비스의 문서화된 요구 사항을 충족하는 한 대부분의 경우 권한을 선택할 수 있습니다. 서비스 역할은 해당 계정 내에서만 액세스를 제공하며 다른 계정의 서비스에 대한 액세스를 부여하는 데 해당 역할을 사용할 수 없습니다. IAM 내에서 서비스 역할을 만들고, 수정하고, 삭제할 수 있습니다. 예를 들어, Amazon Redshift에서 사용자 대신 Amazon S3 버킷에 액세스하도록 허용하는 역할을 생성한 다음 해당 버킷의 데이터를 Amazon Redshift 클러스터로 로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성을 참조하세요.
  - Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션 - IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되고 AWS CLI 또는 AWS API 요청을 수행하는 애플리케이션의 임시 자격 증명을 관리할 수 있습니다. 이는 Amazon EC2 인스턴스 내에 액세스 키를 저장할 때 권장되는 방법입니다. Amazon EC2 인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일을 생성합니다. 인스턴스 프로파일에는 역할이 포함되어 있으며 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램이 이 프로파일을 통해 임시 자격 증명을 얻을 수

있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여를 참조하세요.

- IAM Identity Center 사용자 IAM Identity Center 사용자 포털에 대한 인증은 IAM Identity Center에 연결된 디렉터리에 의해 제어됩니다. 그러나 사용자 포털 내에서 최종 사용자가 사용할 수 있는 AWS 계정에 대한 권한 부여는 다음 두 가지 요인으로 결정됩니다.
  - IAM Identity Center 콘솔에서 AWS 해당 AWS 계정에 대한 액세스 권한이 할당된 사용자입니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용자 안내서의 Single Sign-on 액세스를 참조하세요.
  - 최종 사용자에게 해당 AWS 계정에 대한 적절한 액세스를 허용하기 위해 AWS IAM Identity Center 콘솔에서 부여된 권한 수준. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용자 안내서의 권한 세트를 참조하세요.

액세스 관리

AWS Control Tower 리소스 또는 랜딩 존의 기타 AWS 리소스를 생성, 업데이트, 삭제 또는 나열하려면 작업을 수행할 수 있는 권한이 필요하며 해당 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다. 또한 프로그래밍 방식으로 작업을 수행하려면 유효한 액세스 키가 필요합니다.

다음 섹션에서는 AWS Control Tower에 대한 권한을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

주제

- AWS Control Tower 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요
- AWS Control Tower를 위한 ID 기반 정책(IAM 정책) 사용

AWS IAM Identity Center 및 AWS Control Tower 작업

AWS Control Tower에서 IAM Identity Center를 사용하면 중앙 클라우드 관리자와 최종 사용자가 여러 AWS 계정 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다. 기본적으로 AWS Control Tower는 ID 및 액세스 제어를 자체 관리하는 옵션을 선택하지 않은 한 이 서비스를 사용하여 Account Factory를 통해 생성된 계정에 대한 액세스를 설정하고 관리합니다.

자격 증명 공급자 선택에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요IAM Identity Center 지침.

AWS Control Tower에서 IAM Identity Center 사용자 및 권한을 설정하는 방법에 대한 간단한 자습서를 보려면 이 비디오(6:23)를 확인하세요. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower의 AWS IAM Identity Center 설정에 대한 비디오 연습입니다.

IAM Identity Center를 사용하여 AWS Control Tower 설정

AWS Control Tower를 처음 설정할 때 루트 사용자와 올바른 권한이 있는 모든 IAM 사용자만 IAM Identity Center 사용자를 추가할 수 있습니다. 그러나 최종 사용자가 AWSAccountFactory 그룹에 추가되면 Account Factory 마법사에서 새 IAM Identity Center 사용자를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Account Factory로 계정 프로비저닝 및 관리 섹션을 참조하세요.

권장 기본값을 선택하는 경우 AWS Control Tower는 사용자 ID 및 Single Sign-On을 관리하는 데 도움이 되는 미리 구성된 디렉터리로 랜딩 존을 설정하여 사용자가 계정 간에 페더레이션 액세스 권한을 갖도록 합니다. 랜딩 존을 설정하면 사용자 그룹 및 권한 세트를 포함하는 기본 디렉터리가 생성됩니다.

> **Note**
>
> IAM Identity Center의 위임된 관리자 기능을 사용하여 조직에서의 관리를 관리 계정이 아닌 다른 계정에 위임할 수 AWS IAM Identity Center 있습니다. 이 기능을 사용하도록 선택한 경우 그룹 멤버십을 관리할 수 있는 액세스 권한이 있는 관리자도 관리 계정에 할당된 그룹을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 제목이 AWS SSO 위임 관리 시작하기인이 블로그 게시물을 참조하세요.

사용자 그룹, 역할 및 권한 세트

사용자 그룹은 공유 계정 내에 정의된 특수 역할을 관리합니다. 역할은 함께 속한 권한 세트를 설정합니다. 그룹의 모든 멤버는 해당 그룹과 연결된 권한 세트 또는 역할을 상속합니다. 멤버 계정의 최종 사용자를 위한 새 그룹을 만들어 그룹이 수행하는 특정 작업에 필요한 역할만 사용자 지정하여 할당할 수 있습니다.

사용 가능한 권한 세트는 읽기 전용 액세스, AWS Control Tower 관리자 액세스 및 Service Catalog 액세스와 같은 다양한 사용자 권한 요구 사항을 포괄합니다. 이러한 권한 세트를 사용하면 최종 사용자가 랜딩 존에서 엔터프라이즈 지침에 따라 자신의 AWS 계정을 빠르게 프로비저닝할 수 있습니다.

사용자, 그룹 및 권한 할당을 계획하는 방법에 대한 팁은 그룹, 역할 및 정책 설정에 대한 권장 사항 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower의 컨텍스트에서 이 서비스를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용자 안내서의 다음 주제를 참조하세요.

- 사용자를 추가하려면 사용자 추가를 참조하세요.
- 그룹에 사용자를 추가하려면 그룹에 사용자 추가를 참조하세요.

- 사용자 속성을 편집하려면사용자 속성 편집을 참조하세요.
- 그룹을 추가하려면 그룹 추가를 참조하세요.

> **Warning**
>
> AWS Control Tower는 홈 리전에 IAM Identity Center 디렉터리를 설정합니다. 다른 리전에서 랜딩 존을 설정한 다음 IAM Identity Center 콘솔로 이동하는 경우 리전을 홈 리전으로 변경해야 합니다. 홈 리전에서 IAM Identity Center 구성을 삭제하지 마세요.

IAM Identity Center 계정 및 AWS Control Tower에 대해 알아야 할 사항

다음은 AWS Control Tower에서 IAM Identity Center 사용자 계정에 대한 작업을 수행할 때 알아야 할 사항입니다.

- AWS IAM Identity Center 사용자 계정이 비활성화된 경우 Account Factory에서 새 계정을 프로비저닝하려고 할 때 오류 메시지가 표시됩니다. IAM Identity Center 콘솔에서 IAM Identity Center 사용자를 다시 활성화할 수 있습니다.
- Account Factory에서 제공한 계정과 연결된 프로비저닝된 제품을 업데이트할 때 새 IAM Identity Center 사용자 이메일 주소를 지정하면 AWS Control Tower가 새 IAM Identity Center 사용자 계정을 생성합니다. 이전에 만든 사용자 계정은 제거되지 않습니다. AWS IAM Identity Center에서 이전 IAM Identity Center 사용자 이메일 주소를 제거하려면 사용자 비활성화를 참조하세요.
- AWS IAM Identity Center는 Azure Active Directory와 통합되었으며 기존 Azure Active Directory를 AWS Control Tower에 연결할 수 있습니다.
- AWS Control Tower의 동작이 IAM Identity Center 및 다양한 자격 증명 소스와 AWS 상호 작용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 설명서의 자격 증명 소스 변경 시 고려 사항을 참조하세요.

AWS Control Tower의 IAM Identity Center 그룹

AWS Control Tower는 사전 구성된 그룹을 제공하여 계정에서 특정 작업을 수행하는 사용자를 구성합니다. IAM Identity Center에서 사용자를 추가하고 이러한 그룹에 직접 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 권한 세트가 계정 내의 그룹에 있는 사용자에게 적용됩니다. 그룹 구성에 대한 최신 지침 및 모범 사례는 IAM Identity Center 사용자 안내서의 모범 사례를 참조하세요.

랜딩 존을 설정할 때 다음 그룹이 생성됩니다.

AWSAccountFactory

Account	권한 세트	설명
관리 계정	AWSServiceCatalogEndUserAccess	이 그룹은 이 계정에서 Account Factory를 사용하여 새 계정을 프로비저닝하는 데만 사용됩니다.

AWSServiceCatalogAdmins

Account	권한 세트	설명
관리 계정	AWSServiceCatalogAdminFullAccess	이 그룹은 이 계정에서 Account Factory에 대한 관리 변경을 수행하는 데만 사용됩니다. 이 그룹의 사용자가 새 계정을 프로비저닝하려면 AWSAccountFactory 그룹에도 속해야 합니다.

AWSControlTowerAdmins

Account	권한 세트	설명
관리 계정	AWSAdministratorAccess	이 계정의 이 그룹 사용자만 AWS Control Tower 콘솔에 액세스할 수 있습니다.
로그 아카이브 계정	AWSAdministratorAccess	사용자는 이 계정에서 관리자 액세스 권한을 갖습니다.
감사 계정	AWSAdministratorAccess	사용자는 이 계정에서 관리자 액세스 권한을 갖습니다.
멤버 계정	AWSOrganizationsFullAccess	사용자는 이 계정에서 조직에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다.

AWSSecurityAuditPowerUsers

Account	권한 세트	설명
관리 계정	AWSPowerUserAccess	사용자는 애플리케이션 개발 작업을 수행하고 AWS 인식 애플리케이션 개발을 지원하는 리소스와 서비스를 생성하고 구성할 수 있습니다.
로그 아카이브 계정	AWSPowerUserAccess	사용자는 애플리케이션 개발 작업을 수행하고 AWS 인식 애플리케이션 개발을 지원하는 리소스와 서비스를 생성하고 구성할 수 있습니다.
감사 계정	AWSPowerUserAccess	사용자는 애플리케이션 개발 작업을 수행하고 AWS 인식 애플리케이션 개발을 지원하는 리소스와 서비스를 생성하고 구성할 수 있습니다.
멤버 계정	AWSPowerUserAccess	사용자는 애플리케이션 개발 작업을 수행하고 AWS 인식 애플리케이션 개발을 지원하는 리소스와 서비스를 생성하고 구성할 수 있습니다.

AWSSecurityAuditors

Account	권한 세트	설명
관리 계정	AWSReadOnlyAccess	사용자는이 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 가집니다.

Account	권한 세트	설명
로그 아카이브 계정	AWSReadOnlyAccess	사용자는이 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 가집니다.
감사 계정	AWSReadOnlyAccess	사용자는이 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 가집니다.
멤버 계정	AWSReadOnlyAccess	사용자는이 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 가집니다.

AWSLogArchiveAdmins

Account	권한 세트	설명
로그 아카이브 계정	AWSAdministratorAccess	사용자는 이 계정에서 관리자 액세스 권한을 갖습니다.

AWSLogArchiveViewers

Account	권한 세트	설명
로그 아카이브 계정	AWSReadOnlyAccess	사용자는이 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 가집니다.

AWSAuditAccountAdmins

Account	권한 세트	설명
감사 계정	AWSAdministratorAccess	사용자는 이 계정에서 관리자 액세스 권한을 갖습니다.

AWS Control Tower 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요

모든 AWS 리소스는에서 소유하며 AWS 계정리소스 생성 또는 액세스 권한은 권한 정책에 의해 관리됩니다. 계정 관리자는 IAM ID(사용자, 그룹 및 역할)에 권한 정책을 연결할 수 있습니다. 일부 서비스(예: AWS Lambda)는 리소스에 권한 정책 연결도 지원합니다.

> **Note**
>
> 계정 관리자 또는 관리자는 관리자 권한이 있는 사용자입니다. 자세한 설명은 IAM 사용자 가이드의 IAM 모범 사례 섹션을 참조하세요.

사용자 또는 역할에 권한을 부여할 책임이 있는 경우 권한이 필요한 사용자 및 역할, 각 사용자 및 역할에 권한이 필요한 리소스, 해당 리소스를 운영하기 위해 허용되어야 하는 특정 작업을 알고 추적해야 합니다.

주제

- AWS Control Tower 리소스 및 작업
- 리소스 소유권 정보
- 리소스에 대한 액세스 관리
- 정책 요소 지정: 작업, 결과, 위탁자
- 정책에서 조건 지정

AWS Control Tower 리소스 및 작업

AWS Control Tower에서 기본 리소스는 랜딩 존입니다. AWS Control Tower는 또한 종종 가드레일이라고도 하는 추가 리소스 유형인 제어도 지원합니다. 그러나 AWS Control Tower의 경우 기존 랜딩 존의 컨텍스트에서만 제어를 관리할 수 있습니다. 제어는 하위 리소스라고 할 수 있습니다.

의 리소스 및 하위 리소스 AWS 에는 다음 예제와 같이 고유한 Amazon 리소스 이름(ARNs)이 연결되어 있습니다.

AWS Control Tower는 AWS Control Tower 리소스와 함께 작동하는 일련의 API 작업을 제공합니다. 사용 가능한 작업 목록은 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요.

AWS Control Tower의 CloudFormation 리소스에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요 AWS CloudFormation.

리소스 소유권 정보

AWS 계정은 누가 리소스를 생성했는지에 관계없이 계정에 생성된 리소스를 소유합니다. 특히 리소스 소유자는 리소스 생성 요청을 인증하는 보안 주체 엔터티(즉, AWS 계정 루트 사용자, IAM Identity Center 사용자, IAM 사용자 또는 IAM 역할)의 AWS 계정입니다. 다음 예제에서는 이러한 작동 방법을 설명합니다.

- AWS 계정의 AWS 계정 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 랜딩 존을 설정하는 경우 AWS 계정은 리소스의 소유자입니다.
- AWS 계정에서 IAM 사용자를 생성하고 해당 사용자에게 랜딩 존을 설정할 수 있는 권한을 부여하면 계정이 사전 조건을 충족하는 한 사용자가 랜딩 존을 설정할 수 있습니다. 그러나 사용자가 속한 AWS 계정이 랜딩 존 리소스를 소유합니다.
- AWS 계정에 랜딩 존을 설정할 수 있는 권한이 있는 IAM 역할을 생성하는 경우 해당 역할을 수임할 수 있는 사람은 누구나 랜딩 존을 설정할 수 있습니다. 단, 랜딩 존 리소스는 해당 역할이 속한 AWS 계정이 소유합니다.

리소스에 대한 액세스 관리

권한 정책은 누가 무엇에 액세스할 수 있는지를 나타냅니다. 다음 섹션에서는 권한 정책을 만드는 데 사용 가능한 옵션에 대해 설명합니다.

> **Note**
>
> 이 섹션에서는 AWS Control Tower의 맥락에서 IAM을 사용하는 방법에 대해 설명하며, IAM 서비스에 대한 자세한 내용은 다루지 않습니다. IAM 설명서의 전체 내용은 IAM 사용자 안내서의 IAM이란?을 참조하세요. IAM 정책 구문과 설명에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 AWS IAM 정책 참조를 참조하세요.

IAM ID에 연결된 정책을 ID 기반 정책(IAM 정책)이라고 하며, 리소스에 연결된 정책을 리소스 기반 정책이라고 합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 ID 기반 정책(IAM 정책)만 지원합니다.

주제

- ID 기반 정책(IAM 정책) 정보
- 역할 생성 및 권한 할당
- 리소스 기반 정책

ID 기반 정책(IAM 정책) 정보

정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다. 예를 들면, 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계정 내 사용자 또는 그룹에 권한 정책 연결 – 사용자에게 랜딩 존 설정과 같은 AWS Control Tower 리소스 생성 권한을 부여하려는 경우 사용자 혹은 해당 사용자가 속한 그룹에 권한 정책을 연결할 수 있습니다.
- 역할에 정책 연결(교차 계정 권한 부여) – ID 기반 권한 정책을 IAM 역할에 연결하여 교차 계정 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 한 AWS 계정의 관리자(계정 A)는 다른 AWS 계정(계정 B)에 교차 계정 권한을 부여하는 역할을 생성하거나 다른 서비스에 권한을 부여하는 역할을 생성할 수 있습니다 AWS .
  1. 계정 A 관리자는 IAM 역할을 생성하고 계정 A의 리소스에 대한 관리 권한을 부여하는 역할에 권한 정책을 연결합니다.
  2. 계정 A 관리자는 신뢰 정책을 역할에 연결합니다. 이 정책은 역할을 담당할 수 있는 위탁자로 계정 B를 식별합니다.
  3. 계정 B 관리자는 위탁자로서 계정 B의 모든 사용자에게 역할을 수임할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 계정 B의 사용자는 역할을 수임함으로써 계정 A에서 리소스를 생성하거나 계정 A의 리소스에 액세스할 수 있습니다.
  4. AWS 서비스에 역할을 수임할 수 있는 기능(권한)을 부여하기 위해 신뢰 정책에서 지정하는 보안 주체가 AWS 서비스가 될 수 있습니다.

역할 생성 및 권한 할당

역할 및 권한은 리소스에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 포함하여 AWS Control Tower 및 기타 AWS 서비스의 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

액세스 권한을 제공하려면 사용자, 그룹 또는 역할에 권한을 추가하세요.

- 의 사용자 및 그룹 AWS IAM Identity Center:

  권한 세트를 생성합니다. AWS IAM Identity Center 사용자 안내서에서 권한 세트 생성의 지침을 따릅니다.

- ID 제공업체를 통해 IAM에서 관리되는 사용자:

  ID 페더레이션을 위한 역할을 생성합니다. IAM 사용자 설명서의 Create a role for a third-party identity provider (federation)의 지침을 따릅니다.

- IAM 사용자:
  - 사용자가 맡을 수 있는 역할을 생성합니다. IAM 사용자 설명서에서 Create a role for an IAM user의 지침을 따릅니다.
  - (권장되지 않음) 정책을 사용자에게 직접 연결하거나 사용자를 사용자 그룹에 추가합니다. IAM 사용자 안내서에서 사용자(콘솔)에 권한 추가의 지침을 따릅니다.

IAM을 사용하여 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 액세스 관리를 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존을 설정할 때는 AdministratorAccess 관리형 정책을 사용하는 사용자 또는 역할이 필요합니다.(arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess)

에 대한 역할을 생성하려면 AWS 서비스 (IAM 콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 https://console.aws.amazon.com/iam/ IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택하고 역할 생성을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
4. 서비스 또는 사용 사례의 경우 서비스를 선택한 다음, 사용 사례를 선택합니다. 사용 사례는 서비스에 필요한 신뢰 정책을 포함하도록 서비스에서 정의합니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. 권한 정책의 경우 선택한 사용 사례에 따라 옵션이 달라집니다.
   - 서비스가 역할에 대한 권한을 정의하는 경우 권한 정책을 선택할 수 없습니다.
   - 제한된 권한 정책 세트에서 선택합니다.
   - 모든 권한 정책에서 선택합니다.
   - 권한 정책 없음을 선택하고 역할이 생성된 후 정책을 생성한 다음, 정책을 역할에 연결합니다.

7. (선택 사항) 권한 경계를 선택합니다. 이는 서비스 역할에서 사용 가능한 고급 기능이며 서비스에 연결된 역할은 아닙니다.

   a. 권한 경계 설정 섹션을 열고 최대 역할 권한을 관리하기 위한 권한 경계 사용을 선택합니다.

      IAM에는 계정의 AWS 관리형 및 고객 관리형 정책 목록이 포함됩니다.

   b. 정책을 선택하여 권한 경계를 사용합니다.

8. 다음을 선택합니다.

9. 역할 이름의 경우 옵션은 서비스에 따라 달라집니다.

   - 서비스에서 역할 이름을 정의하는 경우 이 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
   - 서비스에서 역할 이름에 대한 접두사를 정의하는 경우 사용자가 선택적 접미사를 입력할 수 있습니다.
   - 서비스에서 역할 이름을 정의하지 않는 경우 역할 이름을 지정할 수 있습니다.

   > **Important**
   >
   > 역할 이름을 지정할 때는 다음 사항에 유의하세요.
   >
   > - 역할 이름은 내에서 고유해야 하며 대/소문자를 구분할 AWS 계정수 없습니다.
   >
   >   예를 들어, 이름이 **`PRODROLE`**과 **`prodrole`**, 두 가지로 지정된 역할을 만들지 마세요. 역할 이름이 정책 또는 ARN의 일부로 사용되는 경우 역할 이름은 대소문자를 구분합니다. 그러나 로그인 프로세스와 같이 콘솔에서 역할 이름이 고객에게 표시되는 경우에는 역할 이름이 대소문자를 구분하지 않습니다.
   > - 다른 엔터티가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.

10. (선택 사항) 설명에 역할에 대한 설명을 입력합니다.

11. (선택 사항) 역할에 대한 사용 사례와 권한을 편집하려면 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택 또는 2단계: 권한 추가 섹션에서 편집을 선택합니다.

12. (선택 사항) 역할을 식별, 구성 또는 검색하려면 태그를 키-값 페어로 추가합니다. IAM에서 태그를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스에 대한 태그를 참조하세요.

13. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 생성하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 https://console.aws.amazon.com/iam/ IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.

   정책을 처음으로 선택하는 경우 관리형 정책 소개 페이지가 나타납니다. 시작을 선택합니다.
3. 페이지 상단에서 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 JSON 옵션을 선택합니다.
5. JSON 정책 문서를 입력하거나 붙여 넣습니다. IAM 정책 언어에 대한 자세한 내용은 IAM JSON 정책 참조를 참조하세요.
6. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 정책 재구성을 참조하세요.
7. (선택 사항)에서 정책을 생성하거나 편집할 때 템플릿에 사용할 AWS Management Console수 있는 JSON 또는 YAML 정책 CloudFormation 템플릿을 생성할 수 있습니다.

   이렇게 하려면 정책 편집기에서 작업을 선택한 다음, CloudFormation 템플릿 생성을 선택합니다. 자세한 CloudFormation내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스 유형 참조를 참조하세요.
8. 정책에 권한 추가를 완료했으면 다음을 선택합니다.
9. 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책의 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 정책이 부여한 권한을 확인합니다.
10. (선택 사항) 태그를 키-값 페어로 연결하여 메타데이터를 정책에 추가합니다. IAM에서 태그를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스에 대한 태그를 참조하세요.
11. 정책 생성을 선택하고 새로운 정책을 저장합니다.

시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성하는 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 https://console.aws.amazon.com/iam/ IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.

   정책을 처음으로 선택하는 경우 관리형 정책 소개 페이지가 나타납니다. 시작을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 서비스 선택 섹션을 찾은 다음, AWS 서비스를 선택합니다. 상단의 검색 상자를 사용하여 서비스 목록 결과를 제한할 수 있습니다. 시각적 편집기 권한 블록 내에서 하나의 서비스만 선택할 수 있습니다. 둘 이상의 서비스에 액세스 권한을 부여하려면 더 많은 권한 추가를 선택하여 여러 개의 권한 블록을 추가합니다.
5. 허용된 작업에서 정책에 추가할 작업을 선택합니다. 작업을 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

   - 모든 작업의 확인란을 선택합니다.
   - 작업 추가를 선택하여 특정 작업의 이름을 입력합니다. 와일드카드 문자(*)를 사용하여 여러 작업을 지정할 수 있습니다.
   - 액세스 수준 그룹 중 하나를 선택하여 액세스 수준에 대한 모든 작업(예: 읽기, 쓰기 또는 나열)을 선택합니다.
   - 각 액세스 수준 그룹을 펼쳐서 개별 작업을 선택합니다.

   기본적으로 사용자가 생성하는 정책은 사용자가 선택하는 작업을 허용합니다. 대신 선택한 작업을 거부하려면 권한 거부로 전환을 선택합니다. 기본적으로 IAM은 거부하기 때문에, 보안 모범 사례로 사용자에게 필요한 작업과 리소스에만 권한을 허용하는 것이 좋습니다. 다른 문 또는 정책에서 별도로 허용되는 권한을 재정의하려는 경우에만 권한을 거부하는 JSON 문을 생성합니다. 권한 거부의 수가 늘어나면 권한 문제를 해결하기가 더 어려워질 수 있기 때문에 그 수를 최소한으로 제한하는 것이 좋습니다.
6. 리소스에서 이전 단계에서 선택한 서비스 및 작업이 특정 리소스 선택을 지원하지 않는 경우에는 모든 리소스가 허용되며 이 섹션을 편집할 수 없습니다.

   리소스 수준 권한을 지원하는 작업을 하나 이상 선택하면 시각적 편집기에 해당 리소스가 나열됩니다. 그러면 리소스를 펼쳐서 정책에 대한 리소스를 지정할 수 있습니다.

   다음과 같은 방법으로 리소스를 지정할 수 있습니다.

   - ARN 추가를 선택하여 Amazon 리소스 이름(ARN)별로 리소스를 지정합니다. 시각적 ARN 편집기를 사용하거나 ARN을 수동으로 나열할 수 있습니다. ARN 구문에 대한 자세한 내용은 IAM 사

용자 안내서의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 참조하세요. 정책의 Resource 요소에 ARN을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 IAM JSON 정책 요소: Resource를 참조하세요.

- 리소스 옆의 이 계정에서 모두를 선택하여 해당 유형의 모든 리소스에 대한 권한을 부여합니다.
- 모두를 선택하여 해당 서비스에 대한 모든 리소스를 선택합니다.

7. (선택 사항) 요청 조건 - 선택 사항을 선택하여 생성하는 정책에 조건을 추가합니다. 조건은 JSON 정책문의 결과를 제한합니다. 예를 들어 특정 시간 범위 내에 사용자의 요청이 발생하는 경우에만 사용자가 리소스에 대한 작업을 수행할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 또한 일반적으로 사용되는 조건을 사용하여 사용자가 다중 인증(MFA) 디바이스를 사용하여 인증받아야 하는지 여부를 제한할 수도 있습니다. 또는 요청이 특정 IP 주소 범위에서 발생하도록 요구할 수 있습니다. 정책 조건에서 사용할 수 있는 모든 컨텍스트 키 목록은 서비스 권한 부여 참조의 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

   조건을 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

   - 확인란을 사용하여 일반적으로 사용되는 조건을 선택합니다.
   - 다른 조건 추가를 선택하여 다른 조건을 지정합니다. 조건의 조건 키, 한정자 및 연산자를 선택한 후 값을 입력합니다. 값을 두 개 이상 추가하려면 추가를 선택합니다. 해당 값이 논리적 OR 연산자로 연결되는 것으로 생각할 수 있습니다. 마치면 조건 추가를 선택합니다.

   조건을 두 개 이상 추가하려면 다시 다른 조건 추가를 선택합니다. 필요에 따라 반복합니다. 각 조건은 이 시각적 편집기 권한 블록 하나에만 적용됩니다. 권한 블록이 일치하는 것으로 간주되려면 모든 조건이 true여야 합니다. 즉, 이들 조건이 논리적 AND 연산자로 연결되는 것으로 간주됩니다.

   Condition 요소에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 IAM JSON 정책 요소: Condition을 참조하세요.

8. 더 많은 권한 블록을 추가하려면 더 많은 권한 추가를 선택합니다. 각 블록에 대해 2~5단계를 반복합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 정책 재구성을 참조하세요.

9. (선택 사항)에서 정책을 생성하거나 편집할 때 템플릿에 사용할 AWS Management Console수 있는 JSON 또는 YAML 정책 CloudFormation 템플릿을 생성할 수 있습니다.

   이렇게 하려면 정책 편집기에서 작업을 선택한 다음, CloudFormation 템플릿 생성을 선택합니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스 유형 참조를 CloudFormation참조하세요.
10. 정책에 권한 추가를 완료했으면 다음을 선택합니다.
11. 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책의 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 의도한 권한을 부여했는지 확인합니다.
12. (선택 사항) 태그를 키-값 페어로 연결하여 메타데이터를 정책에 추가합니다. IAM에서 태그를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스에 대한 태그를 참조하세요.
13. 정책 생성을 선택하고 새로운 정책을 저장합니다.

프로그래밍 방식 액세스 권한을 부여하는 방법

사용자는 AWS 외부에서와 상호 작용하려는 경우 프로그래밍 방식으로 액세스해야 합니다 AWS Management Console. 프로그래밍 방식 액세스를 부여하는 방법은에 액세스하는 사용자 유형에 따라 다릅니다 AWS.

사용자에게 프로그래밍 방식 액세스 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자	목적	방법
IAM	(권장) 콘솔 자격 증명을 임시 자격 증명으로 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • 자세한 AWS CLI내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS 로컬 개발을 위한 로그인을 참조하세요. • AWS SDKs 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 AWS 로컬 개발을 위한 로그인을 참조하세요. AWS SDKs

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자	목적	방법
작업 인력 ID (IAM Identity Center에서 관리되는 사용자)	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • 자세한 AWS CLI내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS CLI 를 사용하도록 구성을 AWS IAM Identity Center 참조하세요. • AWS SDKs, 도구 및 AWS APIs의 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 IAM Identity Center 인증을 참조하세요. AWS SDKs
IAM	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	IAM 사용 설명서의 AWS 리소스에서 임시 자격 증명 사용의 지침을 따릅니다.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자	목적	방법
IAM	(권장되지 않음) 장기 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • 자세한 AWS CLI내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 IAM 사용자 자격 증명을 사용하여 인증을 참조하세요. • AWS SDKs 및 도구의 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 장기 자격 증명을 사용하여 인증을 참조하세요. AWS SDKs • AWS APIs 경우 IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

공격자로부터 보호

다른 AWS 서비스 보안 주체에 권한을 부여할 때 공격자로부터 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 신뢰 관계를 위한 선택적 조건을 참조하세요. 정책에 특정 조건을 추가하면 혼동된 대리자 공격이라고 하는 특정 유형의 공격을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 공격은 한 엔터티가 더 많은 권한을 가진 엔터티에게 교차 서비스 가장과 같은 작업을 수행하도록 강요할 때 발생합니다. 정책 조건에 대한 일반적인 내용은 정책에서 조건 지정 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 ID 기반 정책을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower를 위한 ID 기반 정책(IAM 정책) 사용 섹션을 참조하세요. 사용자, 그룹, 역할 및 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서에서 ID(사용자, 그룹 및 역할)를 참조하세요.

리소스 기반 정책

Amazon S3과 같은 다른 서비스도 리소스 기반 권한 정책을 지원합니다. 예를 들어, 정책을 S3 버킷에 연결하여 해당 버킷에 대한 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. AWS Control Tower는 리소스 기반 정책을 지원하지 않습니다.

정책 요소 지정: 작업, 결과, 위탁자

AWS Control Tower 콘솔 또는 랜딩 존 API를 통해 랜딩 존을 설정하고 관리할 수 있습니다. 랜딩 존을 설정하려면 IAM 정책에 정의된 관리 권한을 가진 IAM 사용자여야 합니다.

다음 요소는 정책에서 식별할 수 있는 가장 기본적인 요소입니다.

- 리소스 – 정책에서 Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용하여 정책을 적용할 리소스를 식별합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 리소스 및 작업 단원을 참조하십시오.
- 작업 – 작업 키워드를 사용하여 허용 또는 거부할 리소스 작업을 식별합니다. 수행할 수 있는 작업 유형에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에서 정의한 작업을 참조하세요.
- 결과 – 사용자가 특정 작업을 요청하는 경우의 결과를 지정합니다. 이는 허용 또는 거부 중에 하나가 될 수 있습니다. 명시적으로 리소스에 대한 액세스 권한을 부여(허용)하지 않는 경우, 액세스는 묵시적으로 거부됩니다. 다른 정책에서 액세스 권한을 부여하는 경우라도 사용자가 해당 리소스에 액세스할 수 없도록 하기 위해 리소스에 대한 액세스 권한을 명시적으로 거부할 수도 있습니다.
- 위탁자 – ID 기반 정책(IAM 정책)에서 정책이 연결되는 사용자는 암묵적 위탁자입니다. 리소스 기반 정책의 경우, 사용자, 계정, 서비스 또는 권한의 수신자인 기타 엔터티를 지정합니다(리소스 기반 정책에만 해당). AWS Control Tower는 리소스 기반 정책을 지원하지 않습니다.

IAM 정책 구문과 설명에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 AWS IAM 정책 참조를 참조하세요.

정책에서 조건 지정

권한을 부여할 때 IAM 정책 언어를 사용하여 정책이 적용되는 조건을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 이후에만 정책을 적용할 수 있습니다. 정책 언어에서의 조건 지정에 관한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 조건을 참조하세요.

조건을 표시하려는 경우 미리 정의된 조건 키를 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower에만 해당되는 조건 키는 없습니다. 그러나 필요에 따라 사용할 수 있는 AWS전체 조건 키가 있습니다. AWS전체 키의 전체 목록은 IAM 사용 설명서의 조건에 사용 가능한 키를 참조하세요.

교차 서비스 가장 방지

에서 AWS교차 서비스 가장은 혼동된 대리자 문제를 초래할 수 있습니다. 한 서비스가 다른 서비스를 직접 호출할 때 한 서비스가 다른 서비스의 권한을 조작하여 허용되지 않은 방식으로 고객의 리소스에 대해 작업하는 경우 교차 서비스 가장이 발생합니다. 이 공격을 방지하기 위해는 합법적인 권한이 있는 서비스만 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 도구를 AWS 제공합니다.

리소스에 대한 액세스를 위해 AWS Control Tower가 다른 서비스에 부여하는 권한을 제한하려면 정책에서 `aws:SourceArn` 및 `aws:SourceAccount` 조건을 사용하는 것이 좋습니다.

- 하나의 리소스만 교차 서비스 액세스에 연결하려면 `aws:SourceArn`을 사용합니다.
- 해당 계정의 모든 리소스가 교차 서비스 사용과 연결되도록 허용하려면 `aws:SourceAccount`를 사용합니다.
- 만약 `aws:SourceArn` 값에 Amazon S3 버킷의 ARN과 같은 계정 ID가 포함되어 있지 않은 경우, 권한을 제한하려면 두 조건을 모두 사용해야 합니다.
- 두 조건을 모두 사용하고 `aws:SourceArn` 값에 계정 ID가 포함되는 경우, `aws:SourceAccount` 값 및 `aws:SourceArn` 값의 계정은 동일한 정책 문에서 사용될 경우 반드시 같은 계정 ID를 사용해야 합니다.

자세한 내용과 예제는 https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/conditions-for-role-trust.html 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower를 위한 ID 기반 정책(IAM 정책) 사용

이 주제에서는 ID 기반 정책의 예를 통해 계정 관리자가 IAM 자격 증명(사용자, 그룹, 역할)에 권한 정책을 연결해 AWS Control Tower 리소스에 대한 작업 수행 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.

> **Important**
>
> AWS Control Tower 리소스에 대한 액세스 관리를 위해 제공되는 기본 개념과 옵션 설명이 나온 소개 주제 부분을 먼저 읽는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 리소스에 대한 액세스 권한 관리 개요 단원을 참조하십시오.

AWS Control Tower 콘솔 사용에 필요한 권한

AWS Control Tower는 랜딩 존을 설정할 때 세 가지 역할을 자동으로 생성합니다. 콘솔 액세스를 허용하려면 세 가지 역할이 모두 필요합니다. AWS Control Tower는 최소한의 작업 및 리소스 세트로 액세스를 제한하는 모범 사례로서 권한을 세 가지 역할로 나눕니다.

랜딩 존 액세스에 필요한 세 가지 역할

- AWS ControlTowerAdmin 역할

- AWS ControlTowerStackSetRole
- AWSControlTowerCloudTrailRole

이러한 역할의 역할 신뢰 정책에 대한 액세스를 제한하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 역할 신뢰 관계의 선택적 조건을 참조하세요.

콘솔에서 Control Catalog 보기

AWS Control Tower 콘솔에서 제어 정보를 보려면 IAM 정책에 `controlcatalog` 권한을 추가해야 합니다. 이러한 권한은 다음과 같습니다.

- `controlcatalog:GetControl`
- `controlcatalog:ListControls`
- `controlcatalog:ListControlMappings`
- `controlcatalog:ListCommonControls`

다음은 정책의 업데이트된 권한을 보여주는 예제입니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "controlcatalog:GetControl",
                "controlcatalog:ListControls",
                "controlcatalog:ListControlMappings",
                "controlcatalog:ListCommonControls"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

AWS Control Tower는 controlcatalog API를 직접 호출하여 특정 제어 메타데이터를 검색하므로 AWS Control Tower 권한으로는 충분하지 않기 때문에 이러한 권한을 추가해야 합니다.

권한을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 생성 및 권한 할당을 참조하세요.

controlcatalog IAM 작업에 대한 자세한 내용은 Control Catalog의 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

> **Note**
>
> 제어 정보는 Control Catalog API에서 확인할 수 있습니다.

AWS ControlTowerAdmin 역할

이 역할은 랜딩 존 유지 관리에 중요한 인프라에 대한 액세스 권한을 AWS Control Tower에 제공합니다. AWS ControlTowerAdmin 역할에는 연결된 관리형 정책과 IAM 역할에 대한 역할 신뢰 정책이 필요합니다. 역할 신뢰 정책은 역할을 수임할 수 있는 위탁자를 지정하는 리소스 기반 정책입니다.

다음은 역할 신뢰 정책에 대한 예제 코드 조각입니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "controltower.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS CLI에서이 역할을 생성하고 라는 파일에 넣기 위한 CLI 명령의 예는 다음과 trust.json같습니다.

```
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerAdmin --path /service-role/ --assume-
role-policy-document file://trust.json
```

이 역할에는 두 가지 IAM 정책이 필요합니다.

1. 인라인 정책, 예:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

2. 다음 관리형 정책으로, `AWS ControlTowerServiceRolePolicy`입니다.

AWS ControlTowerServiceRolePolicy

AWS ControlTowerServiceRolePolicy는 CloudFormation 스택 세트 및 스택 인스턴스, AWS CloudTrail 로그 파일, AWS Control Tower의 구성 집계자, AWS Control Tower에서 관리하는 AWS Organizations 계정 및 조직 단위(OUs)와 같은 AWS AWS Control Tower 리소스를 생성하고 관리할 수 있는 권한을 정의하는 AWS관리형 정책입니다.

이 관리형 정책에 대한 업데이트는 AWS Control Tower에 대한 관리형 정책의 표에 요약되어 있습니다.

자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWS ControlTowerServiceRolePolicy를 참조하세요.

역할 신뢰 정책:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
         ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

인라인 정책은 `AWS ControlTowerAdminPolicy`입니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

이 정책은 AWS Control Tower에 등록된 멤버 계정에서 IAM Identity Center(IdC) 리소스를 구성할 수 있는 권한을 제공합니다. AWS Control Tower에서 랜딩 존 설정(또는 업데이트) 중에 IAM Identity Center를 ID 제공업체로 선택하면 이 정책이 `AWS ControlTowerAdmin` 역할에 연결됩니다.

최신 버전의 JSON 정책 문서를 포함하여 정책에 대한 자세한 내용을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy를 참조하세요.

AWS ControlTowerStackSetRole

CloudFormation 는이 역할을 수임하여 AWS Control Tower에서 생성한 계정에 스택 세트를 배포합니다. 인라인 정책:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

신뢰 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWS Control Tower는 CloudTrail을 모범 사례로 활성화하고 이 역할을 CloudTrail에 제공합니다. CloudTrail은 이 역할을 수임하여 CloudTrail 로그를 생성하고 게시합니다.

관리형 정책: `AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy`

이 역할은 AWS관리형 정책를 사용합니다. `AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy`이 정책은 AWS Control Tower를 대신하여 감사 로그를 Amazon CloudWatch Logs에 게시하는 데 필요한 권한을 CloudTrail에 부여합니다. 이 관리형 정책은 이전에이 역할에 사용된 인라인 정책을 대체하므로 고객 개입 없이 정책을 업데이트할 AWS 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy를 참조하세요.

이 관리형 정책에 대한 업데이트는 AWS Control Tower에 대한 관리형 정책의 표에 요약되어 있습니다.

> **Note**
>
> 관리형 정책을 도입하기 전에이 역할은 동등한 권한이 있는 인라인 정책을 사용했습니다. 인라인 정책은 원활한 업데이트를 위해 관리형 정책으로 대체되었습니다.

이전 인라인 정책(참조용):

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "logs:CreateLogStream",
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/
CloudTrailLogs:*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": "logs:PutLogEvents",
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/
CloudTrailLogs:*",
```

```
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

신뢰 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

AWS ControlTowerBlueprintAccess 역할 요구 사항

AWS Control Tower를 사용하려면 동일한 조직 내에서 지정된 블루프린트 허브 계정에 AWS ControlTowerBlueprintAccess 역할을 생성해야 합니다.

역할 이름

역할 이름은 AWS ControlTowerBlueprintAccess이어야 합니다.

역할 신뢰 정책

다음 위탁자를 신뢰하도록 역할을 설정해야 합니다.

- 관리 계정에서 AWS Control Tower를 사용하는 위탁자입니다.
- 관리 계정의 AWS ControlTowerAdmin 역할입니다.

다음 예제는 최소 권한 신뢰 정책을 보여줍니다. 자체 정책을 만들 때 *YourManagementAccountId*라는 용어를 AWS Control Tower 관리 계정의 실제 계정 ID로 바꾸고, *YourControlTowerUserRole*이라는 용어를 관리 계정의 IAM 역할 식별자로 바꿉니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSControlTowerAdmin",
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/YourControlTowerUserRole"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {}
        }
    ]
}
```

역할 권한

관리형 정책 AWSServiceCatalogAdminFullAccess를 역할에 연결해야 합니다.

AWSServiceRoleForAWSControlTower

이 역할은 로그 아카이브 계정, 감사 계정 및 멤버 계정에 대한 액세스 권한을 AWS Control Tower에 제공하여 드리프트된 리소스 알림과 같이 랜딩 존 유지에 중요한 작업을 수행합니다.

`AWS ServiceRoleFor AWS ControlTower` 역할에는 연결된 관리형 정책과 IAM 역할에 대한 역할 신뢰 정책이 필요합니다.

이 역할에 대한 관리형 정책: `AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy`

역할 신뢰 정책:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "controltower.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy

이 AWS관리형 정책을 통해 AWS Control Tower는 사용자를 대신하여 자동화된 계정 구성 및 중앙 집중식 거버넌스를 제공하는 AWS 서비스를 호출할 수 있습니다.

이 정책에는 AWS Control Tower가 Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 일부인 Security Hub CSPM 제어에서 관리하는 리소스에 대한 결과 전달을 구현 AWS Security Hub CSPM 할 수 있는 최소 권한이 포함되어 있으며, 이는 고객 계정 관리 기능을 제한하는 변경을 방지합니다. 이는 고객이 직접 시작하지 않는 백그라운드 AWS Security Hub CSPM 드리프트 탐지 프로세스의 일부입니다.

정책은 각 멤버 계정에서 특히 Security Hub CSPM 제어를 위한 Amazon EventBridge 규칙을 생성할 수 있는 권한을 부여하며, 이러한 규칙은 정확한 EventPattern을 지정해야 합니다. 또한 규칙은 서비스 위탁자가 관리하는 규칙에서만 작동할 수 있습니다.

서비스 위탁자: `controltower.amazonaws.com`

자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy를 참조하세요.

이 관리형 정책에 대한 업데이트는 AWS Control Tower에 대한 관리형 정책의 표에 요약되어 있습니다.

AWS Control Tower에 대한 관리형 정책

AWS 는에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 IAM 정책을 제공하여 많은 일반적인 사용 사례를 처리합니다 AWS. 관리형 정책은 필요한 권한을 사용자가 조사할 필요가 없도록 일반 사용 사례에 필요한 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서의 AWS 관리형 정책을 참조하세요.

변경	설명	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책에 대한 업데이트	는이 API에 대한 리소스 수준 `cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations` 권한을 지원하지 `Resource: "*"`않으므로 AWS Control Tower CloudFormation 는 리소스 범위 후크 문에서를 사용하는 새 문으로 권한을 이동했습니다.	2026년 5월 19일
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 서비스 연결 후크의 내부 개선을 위해 AWS Control Tower가 AWS CloudFormation 서비스 API`BatchDescribeTypeConfigurations` 를 호출할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다.	2026년 5월 19일
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 Amazon EventBridge 규칙 조건에 대한 검증 정밀도를 개선하기 위해 기존 정책을 업데이트했습니다. 업데이트는 동일한 기능 권한을 유지하면서 이벤트 패턴 일치 제어를 개선하기 `StringEquals` `ForAllValues:StringEquals` 위해 `events:de`	2025년 12월 30일

변경	설명	Date
	`tail-type` 조건을에서 로 이동합니다.	
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 다음 권한을 확장하는 새 정책을 추가했습니다. • AWS Config 서비스 연결 구성 집계자를 생성, 태그 지정, 삭제, 관리 및 읽을 수 있는 권한 • AWS Config 모든 구성 집계자를 설명할 수 있는 권한 • AWS Organizations 에 대한 위임된 관리자를 나열할 수 있는 권한 AWS Config • AWS Organizations 조직을 설명할 수 있는 권한 • CloudFormation 서비스 연결 후크를 관리할 수 있는 권한	2025년 11월 10일

변경	설명	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 관리형 정책 업데이트	AWS Control Tower는 랜딩 존 4.0의 선택적 AWS CloudTrail 통합을 지원하도록 AWS ControlTowerServiceRolePolicy에서 Amazon CloudWatch Logs 리소스 패턴을 업데이트했습니다. 패턴이에서 `aws-controltower/CloudTrailLogs:*` 로 변경되어 뒤에 와일드카드 문자를 `aws-controltower/CloudTrailLogs*:*` 추가하여 접미사가 있는 로그 그룹을 관리할 `CloudTrailLogs` 수 있습니다. 이 업데이트를 통해 Landing Zone 4.0의 선택적 AWS CloudTrail 통합이 활성화되어 고객이 AWS CloudTrail 통합을 여러 번 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 통합이 활성화될 때마다 이름 충돌을 방지하기 위해 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹이 고유한 접미사로 다시 생성됩니다. 업데이트는 기존 배포와 역호환됩니다.	2025년 10월 31일

변경	설명	Date
AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy – 새 관리형 정책	AWS Control Tower는 AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy 관리형 정책을 도입했습니다. CloudTrail Amazon CloudWatch 이 관리형 정책은 AWS ControlTowerCloudTrailRole에서 이전에 사용한 인라인 정책을 대체하여 고객 개입 없이 정책을 업데이트할 AWS 수 있도록 합니다. 정책 범위는 패턴과 일치하는 이름을 가진 로그 그룹으로 지정됩니다`aws-controltower/CloudTrailLogs*` .	2025년 10월 31일
AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy - 새 정책	AWS Control Tower는 고객이 AWS Control Tower에 등록된 계정에서 IAM Identity Center 리소스를 구성할 수 있도록 허용하는 새로운 정책을 추가했으며, 이를 통해 AWS Control Tower는 계정을 자동 등록할 때 일부 유형의 드리프트를 해결할 수 있습니다. 이 변경은 고객이 AWS Control Tower에서 IAM Identity Center를 구성하고 AWS Control Tower가 자동 등록 드리프트를 해결할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.	2025년 10월 10일

변경	설명	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 AWS Control Tower에 계정을 자동 등록할 때 AWS Control Tower가 스택 세트 리소스를 쿼리하고 멤버 계정에 배포할 수 있는 새로운 CloudFormation 권한을 추가했습니다.	2025년 10월 10일
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 고객이 서비스 연결 AWS Config 규칙을 활성화 및 비활성화할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다. 이 변경은 Config 규칙에서 배포한 제어를 고객이 관리할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.	2025년 6월 5일
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 AWS Control Tower가 `SetTypeConfiguration` 에서 AWS CloudFormation 서비스 APIs `ActivateType` , `DeactivateType` 및를 호출할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다`AWS::ControlTower types` . 이 변경을 통해 고객은 프라이빗 CloudFormation 후크 유형을 배포하지 않고도 사전 예방적 제어를 프로비저닝할 수 있습니다.	2024년 12월 10일

변경	설명	Date
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy - 새 정책	AWS Control Tower는 AWS Control Tower가 이벤트 규칙을 생성 및 관리하고 해당 규칙에 따라 Security Hub CSPM과 관련된 제어에 대한 드리프트 감지를 관리할 수 있는 새로운 서비스 연결 역할을 추가했습니다. 이러한 리소스가 Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 일부인 Security Hub CSPM 제어와 관련된 경우 고객이 콘솔에서 드리프트된 리소스를 볼 수 있도록이 변경이 필요합니다.	2023년 5월 22일
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 AWS Control Tower가 AWS Account Management 서비스에서 구현한 `EnableRegion` , `ListRegions` 및 `GetRegionOptStatus` API를 직접 호출하여 랜딩 존(관리 계정, 로그 아카이브 계정, 감사 계정, OU 멤버 계정)의 고객 계정에 옵트인 AWS 리전 을 사용할 수 있도록 새로운 권한을 추가했습니다. 이 변경은 고객이 AWS Control Tower의 리전 거버넌스를 옵트인 리전으로 확장할 수 있는 옵션을 갖도록 하기 위해 필요합니다.	2023년 4월 6일

변경	설명	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 AWS Control Tower가 조직 내 전용 계정인 블루프린트(허브) 계정의 `AWSControlTowerBlueprintAccess` 역할을 수임할 수 있는 새로운 권한을 추가했으며, 이 권한에는 하나 이상의 Service Catalog 제품에 저장된 사전 정의된 블루프린트가 포함되어 있습니다. AWS Control Tower는 `AWSControlTowerBlueprintAccess` 역할을 수임하여 Service Catalog 포트폴리오 생성, 요청된 블루프린트 제품 추가, 계정 프로비저닝 시 요청된 멤버 계정에 포트폴리오 공유라는 세 가지 태스크를 수행합니다. 이 변경은 고객이 AWS Control Tower Account Factory를 통해 사용자 지정 계정을 프로비저닝할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.	2022년 10월 28일

변경	설명	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 고객이 랜딩 존 버전 3.0부터 시작하여 조직 수준 AWS CloudTrail 추적을 설정할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다. 조직 기반 CloudTrail 기능을 사용하려면 고객이 CloudTrail 서비스에 대해 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화해야 하며, IAM 사용자 또는 역할에는 관리 계정에서 조직 수준 추적을 생성할 수 있는 권한이 있어야 합니다.	2022년 6월 20일
AWS ControlTowerServiceRolePolicy - 기존 정책 업데이트	AWS Control Tower는 고객이 KMS 키 암호화를 사용할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다. KMS 기능을 사용하면 고객이 자신의 KMS 키를 제공하여 CloudTrail 로그를 암호화할 수 있습니다. 고객은 랜딩 존 업데이트 또는 복구 중에 KMS 키를 변경할 수도 있습니다. KMS 키를 업데이트할 때 AWS CloudFormation은 `PutEventSelector` API를 AWS CloudTrail 호출할 권한이 필요합니다. 정책의 변경 사항은 AWS ControlTowerAdmin 역할이 API를 호출하도록 허용하는 것입니다 AWS CloudTrail `PutEventSelector` .	2021년 7월 28일

변경	설명	Date
AWS Control Tower에서 변경 내용 추적 시작	AWS Control Tower가 AWS 관리형 정책에 대한 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2021년 5월 27일

AWS Control Tower의 보안

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. 공동 책임 모델은 이 사항을 클라우드 내 보안 및 클라우드의 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는 AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 서드 파티 감사자는 정기적으로 AWS 규정 준수 프로그램의 일환으로 보안 효과를 테스트하고 검증합니다. AWS Control Tower에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 규정 준수 프로그램 제공AWS 범위 내 서비스를 참조하세요.
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 데이터의 민감도, 조직의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 문서는 AWS Control Tower를 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목표에 맞게 AWS Control Tower를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 AWS Control Tower 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

AWS Control Tower의 데이터 보호

AWS 공동 책임 모델 AWS Control Tower의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 사용자는 이 인프라에 호스팅되는 콘텐츠에 대한 통제 권한을 유지할 책임이 있습니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 데이터 프라이버시 FAQ 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 일반 데이터 보호 규정 (GDPR) 센터를 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용합니다.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.

- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail 추적 작업을 참조하세요.
- 내의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용합니다.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해에 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 연방 정보 처리 표준(FIPS) 140-3을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 AWS Control Tower 또는 기타 AWS 서비스 에서 콘솔 AWS CLI, API 또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

> **Note**
>
> 를 사용한 사용자 활동 로깅 AWS CloudTrail 은 랜딩 존을 설정할 때 AWS Control Tower에서 자동으로 처리됩니다.

데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 AWS 공동 책임 모델 및 GDPR 블로그 게시물을 참조하세요. AWS Control Tower는 랜딩 존에 있는 콘텐츠의 보안을 유지하는 데 사용할 수 있는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

주제

- 유휴 데이터 암호화
- 전송 중 데이터 암호화
- 콘텐츠에 대한 액세스 제한

유휴 데이터 암호화

AWS Control Tower는 랜딩 존을 지원하기 위해 Amazon S3 관리형 키(SSE-S3)를 사용하여 저장 시 암호화되는 Amazon S3 버킷 및 Amazon DynamoDB 데이터베이스를 사용합니다. 이 암호화는 랜딩

존을 설정할 때 기본적으로 구성됩니다. 선택적으로 KMS 암호화 키를 사용하여 리소스를 암호화하도록 랜딩 존을 구성할 수 있습니다. 또한 랜딩 존에서 사용하는 서비스 중 저장 시 암호화를 지원하는 서비스에 대해 저장 시 암호화를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 해당 서비스 온라인 설명서의 보안 장을 참조하세요.

전송 중 데이터 암호화

AWS Control Tower는 랜딩 존을 지원하기 위해 전송 중 암호화에 Transport Layer Security(TLS)와 클라이언트 측 암호화를 사용합니다. 또한 AWS Control Tower에 액세스하려면 콘솔을 사용해야 하며 콘솔은 HTTPS 엔드포인트를 통해서만 액세스할 수 있습니다. 이 암호화는 랜딩 존을 설정할 때 기본적으로 구성됩니다.

콘텐츠에 대한 액세스 제한

가장 좋은 방법은 적절한 사용자 하위 집합에 대한 액세스를 제한하는 것입니다. AWS Control Tower를 사용하면 중앙 클라우드 관리자와 최종 사용자가 올바른 IAM 사용 권한을 갖도록 하거나 IAM Identity Center 사용자의 경우 올바른 그룹에 있는지 확인하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- IAM 엔터티의 역할 및 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 안내서를 참조하세요.
- 랜딩 존 설정 시 생성된 IAM Identity Center 그룹에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 IAM Identity Center 그룹 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 규정 준수 검증

AWS Control Tower는 제어 및 모범 사례를 통해 조직이 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줄 수 있는 Well-Architected 서비스입니다. 또한 타사 감사자는 여러 AWS 규정 준수 프로그램의 일환으로 랜딩 존에서 사용할 수 있는 여러 서비스의 보안 및 규정 준수 여부를 평가합니다. 여기에는 SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA 등이 포함됩니다.

특정 규정 준수 프로그램 범위의 AWS 서비스 목록은 AWS 규정 준수 프로그램 제공 범위 내 서비스를 참조하세요. 일반 정보는 AWS 규정 준수 프로그램을 참조하세요.

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 AWS Artifact 사용 설명서의 AWS 아티팩트에서 보고서 다운로드를 참조하세요.

AWS Control Tower 사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 결정됩니다.는 규정 준수를 지원하기 위해 다음 리소스를 AWS 제공합니다.

- 보안 및 규정 준수 빠른 시작 가이드 -이 배포 가이드에서는 아키텍처 고려 사항에 대해 설명하고 보안 및 규정 준수에 중점을 둔 기준 환경을 배포하기 위한 단계를 제공합니다 AWS.
- Amazon Web Services의 HIPAA 보안 및 규정 준수를 위한 설계 -이 백서에서는 기업이 AWS 를 사용하여 HIPAA 준수 애플리케이션을 생성하는 방법을 설명합니다.
- AWS 규정 준수 리소스 -이 워크북 및 가이드 모음은 업계 및 위치에 적용될 수 있습니다.
- AWS Config -이 AWS 서비스는 리소스 구성이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하는지 평가합니다.
- AWS Security Hub CSPM -이 AWS 서비스는 보안 업계 표준 및 모범 사례 준수 여부를 확인하는 데 도움이 AWS 되는 내 보안 상태에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.

AWS Control Tower의 복원력

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다.

AWS 리전은 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공하며,이 가용 영역은 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹을 통해 연결됩니다. 가용 영역으로 중단 없이 가용 영역 간에 자동으로 장애 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 복수 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 섹션을 참조하세요AWS 리전이 AWS Control Tower와 작동하는 방식.

홈 리전은 랜딩 존이 설정된 AWS 리전으로 정의됩니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 인프라를 참조하세요.

AWS Control Tower의 인프라 보안

AWS Control Tower는 Amazon Web Services: 보안 프로세스 개요 백서에 설명된 AWS 글로벌 네트워크 보안 절차로 보호됩니다. https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf

AWS 에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 랜딩 존 내의 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 수 있습니다. Transport Layer Security(TLS) 1.2 이상이 필요합니다(Transport Layer Security(TLS) 1.3 이상 권장). 클라이언트는 Ephemeral Diffie-Hellman(DHE) 또는 Elliptic Curve

Ephemeral Diffie-Hellman(ECDHE)과 같은 Perfect Forward Secrecy(PFS)가 포함된 암호 제품군도 지원해야 합니다. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 위탁자와 관련된 시크릿 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용하여 임시 보안 자격 증명을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

AWS Control Tower 랜딩 존 워크로드에 추가 네트워크 인프라 보안을 제공하도록 보안 그룹을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 연습:를 사용하여 AWS Control Tower에서 보안 그룹 설정 AWS Firewall Manager 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower의 로깅 및 모니터링

모니터링을 통해 잠재적 인시던트를 대비 및 대응할 수 있습니다. 모니터링 활동의 결과는 로그 파일에 저장됩니다. 따라서 로깅 및 모니터링은 밀접하게 관련된 개념이며 AWS Control Tower의 Well-Architected 특성에서 중요한 부분입니다.

랜딩 존을 설정하면 공유 계정 중 하나로 로그 아카이브 계정이 생성됩니다. 이 계정은 모든 공유 및 멤버 계정에 대한 로그를 포함하여 모든 로그를 중앙에서 수집하는 전용 계정입니다. 로그 파일은 Amazon S3 버킷에 저장됩니다. 관리자와 감사자는 이러한 로그 파일을 통해 발생한 작업 및 이벤트를 검토할 수 있습니다.

모범 사례로, 다중 지점 장애가 발생할 경우 더 쉽게 디버깅할 수 있도록 AWS 설정의 모든 부분에서 모니터링 데이터를 로그에 수집해야 합니다. AWS 는 랜딩 존의 리소스 및 활동을 모니터링하기 위한 여러 도구를 제공합니다.

예를 들어 제어의 상태는 지속적으로 모니터링됩니다. AWS Control Tower 콘솔에서 제어 상태를 한눈에 볼 수 있으며 AWS Control Tower API를 통해 프로그래밍 방식으로도 확인할 수 있습니다. Account Factory에서 프로비저닝한 계정의 상태도 지속적으로 모니터링됩니다.

활동 페이지에서 로깅된 작업 보기

AWS Control Tower 콘솔의 활동 페이지에서는 AWS Control Tower 관리 계정 작업에 대한 개요를 제공합니다. AWS Control Tower 활동 페이지로 이동하려면 왼쪽 탐색 창에서 활동을 선택합니다.

활동 페이지에 표시된 활동은 AWS Control Tower의 AWS CloudTrail 이벤트 로그에 보고된 것과 동일하지만 테이블 형식으로 표시됩니다. 특정 활동에 대한 자세한 내용은 테이블에서 활동을 선택한 다음 세부 정보 보기를 선택합니다.

멤버 계정 작업 및 이벤트는 로그 아카이브 파일에서 볼 수 있습니다.

다음 섹션에서는 AWS Control Tower의 모니터링 및 로깅에 대해 더 자세히 설명합니다.

주제

- 모니터링을 위한 통합 도구
- 를 사용하여 AWS Control Tower 작업 로깅 AWS CloudTrail
- AWS Control Tower의 수명 주기 이벤트
- 에서 AWS 사용자 알림 사용 AWS Control Tower

AWS Control Tower 로깅 정보

AWS Control Tower는 AWS CloudTrail 및 와의 통합을 통해 작업 AWS Config및 이벤트의 로깅을 자동으로 수행하고 이를 CloudWatch에 기록합니다. AWS Control Tower 관리 계정 및 조직의 구성원 계정의 작업을 포함하여 모든 작업이 기록됩니다. 관리 계정 작업 및 이벤트는 콘솔의 활동 페이지에서 볼 수 있습니다. 멤버 계정 작업 및 이벤트는 로그 아카이브 파일에서 볼 수 있습니다.

조직 수준 추적

AWS Control Tower는 랜딩 존을 설정할 때 새 CloudTrail 추적을 설정합니다. 이는 조직 수준 추적으로, 관리 계정의 모든 이벤트와 조직의 모든 멤버 계정을 로깅합니다. 이 기능은 신뢰할 수 있는 액세스에 의존하여 모든 멤버 계정에 대한 추적을 생성할 수 있는 권한을 관리 계정에 부여합니다.

AWS Control Tower 및 CloudTrail 조직 추적에 대한 자세한 내용은 조직에 대한 추적 생성을 참조하세요.

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전 3.0 이전의 AWS Control Tower 릴리스에서 AWS Control Tower는 각 계정에 멤버 계정 추적을 생성했습니다. 릴리스 3.0으로 업데이트하면 CloudTrail 추적이 조직 추적이 됩니다. 추적 간 이동 시 모범 사례는 CloudTrail 사용자 안내서의 추적 변경 모범 사례를 참조하세요.

AWS Control Tower에 계정을 등록하면 계정에 AWS Control Tower 조직의 AWS CloudTrail 추적이 적용됩니다. 해당 계정에 기존에 배포된 CloudTrail 추적이 있는 경우 AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 계정에 대한 기존 추적을 삭제하지 않으면 중복 요금이 부과될 수 있습니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전 3.0으로 업데이트하면 AWS Control Tower는 등록된 계정의 계정 수준 추적(AWS Control Tower가 생성한)을 삭제합니다. 기존 계정 수준 로그 파일은 Amazon S3 버킷에 보존됩니다.

로깅을 위한 Amazon S3 버킷 정책

AWS Control Tower에서 AWS 서비스는 요청이 조직 또는 조직 단위(OU)에서 시작된 경우에만 리소스에 액세스할 수 있습니다. 모든 쓰기 권한에 대해 `aws:SourceOrgID` 조건이 충족되어야 합니다.

aws:SourceOrgID 조건 키를 사용하고 Amazon S3 버킷 정책의 조건 요소에서 값을 조직 ID로 설정할 수 있습니다. 이 조건은 조직 내 계정만 Amazon S3 버킷에 로그를 쓸 수 있도록 합니다. 조직 외부의 계정이 AWS Control Tower Amazon S3 버킷에 로그를 쓰지 못하도록 합니다.

이 조건 키에 대한 자세한 내용은 IAM 전역 조건 컨텍스트 키를 참조하세요. 확장 가능한 제어에 대한 블로그 게시물은 리소스에 액세스하는 AWS 서비스에 확장 가능한 제어 사용을 참조하세요.

이 정책은 기존 워크로드의 기능에 영향을 주지 않습니다.

랜딩 존 버전 3.3 이하

랜딩 존 버전 3.3 이하에서 AWS Control Tower는 AWS CloudTrail 및 로그를 모두 저장하는 AWS Config 로그 아카이브 계정에 단일 Amazon S3 버킷을 배포합니다. 버킷 정책은 다음 예제에 나와 있습니다.

```
S3AuditBucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
    Properties:
      Bucket: !Ref S3AuditBucket
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Sid: AllowSSLRequestsOnly
            Effect: Deny
            Principal: '*'
            Action: s3:*
            Resource:
             - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
             - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/*"
            Condition:
              Bool:
                aws:SecureTransport: false
          - Sid: AWSBucketPermissionsCheck
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
                - config.amazonaws.com
            Action: s3:GetBucketAcl
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
          - Sid: AWSConfigBucketExistenceCheck
            Effect: Allow
```

```
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
                - config.amazonaws.com
            Action: s3:ListBucket
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
          - Sid: AWSBucketDeliveryForConfig
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - config.amazonaws.com
            Action: s3:PutObject
            Resource:
              - Fn::Join:
                  - ""
                  -
                    - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::"
                    - !Ref "S3AuditBucket"
                    - !Sub "/${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"
            Condition:
              StringEquals:
                aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId
          - Sid: AWSBucketDeliveryForOrganizationTrail
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
            Action: s3:PutObject
            Resource: !If [IsAccountLevelBucketPermissionRequiredForCloudTrail,
                [!Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${Namespace}/*", !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::
${S3AuditBucket}/${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${OrganizationId}/*"],
                !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"]
            Condition:
              StringEquals:
                aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId
```

랜딩 존 버전 4.0 이상

랜딩 존 버전 4.0 이상에서는 공유 버킷 대신 별도의 전용 Amazon S3 버킷을 AWS Config AWS CloudTrail 사용합니다. AWS Config 로그용 Amazon S3 버킷은 통합 계정(이전 Audit AWS Config 계

정)에 있습니다. AWS CloudTrail 로그용 Amazon S3 버킷은 AWS CloudTrail 관리자 계정(이전 Log Archive 계정)에 있습니다. 자세한 내용은 AWS Config 업데이트 섹션을 참조하세요.

AWS CloudTrail 버킷 정책(AWS CloudTrail 관리자 계정)

다음 예제는 관리자 계정에 배포 AWS CloudTrail 된 AWS CloudTrail 버킷 정책을 보여줍니다.

```
S3AuditBucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
    Properties:
      Bucket: !Ref S3AuditBucket
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Sid: AllowSSLRequestsOnly
            Effect: Deny
            Principal: '*'
            Action: s3:*
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/*"
            Condition:
              Bool:
                aws:SecureTransport: false
          - Sid: AWSBucketPermissionsCheck
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
            Action: s3:GetBucketAcl
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
          - Sid: AWSConfigBucketExistenceCheck
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
            Action: s3:ListBucket
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
          - Sid: AWSBucketDeliveryForOrganizationTrail
            Effect: Allow
            Principal:
```

```
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
            Action: s3:PutObject
            Resource: !If [IsAccountLevelBucketPermissionRequiredForCloudTrail,
                           [!Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${Namespace}/*", !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::
${S3AuditBucket}/${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${OrganizationId}/*"],
                           !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"]
            Condition:
              StringEquals:
                aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId
```

AWS Config 버킷 정책(AWS Config 통합 계정)

다음 예제는 AWS Config 통합 계정에 배포된 AWS Config 버킷 정책을 보여줍니다.

```
ConfigS3BucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
    Properties:
      Bucket: !Ref ConfigS3Bucket
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Sid: AllowSSLRequestsOnly
            Effect: Deny
            Principal: '*'
            Action: s3:*
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigS3Bucket}"
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigS3Bucket}/*"
            Condition:
              Bool:
                aws:SecureTransport: false
          - Sid: AWSConfigBucketPermissionsCheck
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - config.amazonaws.com
            Action: s3:GetBucketAcl
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigS3Bucket}"
          - Sid: AWSConfigBucketExistenceCheck
```

```
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - config.amazonaws.com
            Action: s3:ListBucket
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigS3Bucket}"
          - Sid: AWSConfigBucketDelivery
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - config.amazonaws.com
            Action: s3:PutObject
            Resource:
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigS3Bucket}/
${ConfigS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"
            Condition:
              StringEquals:
                aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId
```

모니터링을 위한 통합 도구

모니터링은 AWS Control Tower 및 기타 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다.는 AWS Control Tower를 모니터링하고, 이상이 있을 때 보고하고, 필요한 경우 자동 조치를 취할 수 있도록 다음과 같은 모니터링 도구를 AWS 제공합니다.

- Amazon CloudWatch는 AWS 리소스와 AWS 에서 실행하는 애플리케이션을 실시간으로 모니터링합니다. 지표를 수집 및 추적하고, 사용자 지정 대시보드를 생성할 수 있으며, 지정된 지표가 지정한 임곗값에 도달하면 사용자에게 알리거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 CloudWatch에서 Amazon EC2 인스턴스의 CPU 사용량 또는 기타 지표를 추적하고 필요할 때 자동으로 새 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용자 안내서를 참조하세요.
- Amazon EventBridge는 AWS 리소스의 변경 사항을 설명하는 시스템 이벤트의 스트림을 거의 실시간으로 제공합니다. EventBridge는 특정 이벤트를 감시하는 규칙을 작성하고 이러한 이벤트가 발생할 때 다른 AWS 서비스에서 자동화된 작업을 트리거할 수 있으므로 자동화된 이벤트 기반 컴퓨팅이 가능합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Events 사용자 안내서를 참조하세요.
- Amazon CloudWatch Logs로 Amazon EC2 인스턴스, CloudTrail, 기타 소스의 로그 파일을 모니터링, 저장 및 액세스할 수 있습니다. CloudWatch Logs는 로그 파일의 정보를 모니터링하고 특정 임계

값에 도달하면 사용자에게 알릴 수 있습니다. 또한 매우 내구성이 뛰어난 스토리지에 로그 데이터를 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용자 안내서를 참조하세요.

- AWS CloudTrail는 AWS 계정에 의해 또는 계정을 대신하여 수행된 API 호출 및 관련 이벤트를 캡처하고 사용자가 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송합니다. 호출한 사용자 및 계정 AWS, 호출이 수행된 소스 IP 주소, 호출이 발생한 시기를 식별할 수 있습니다.

팁: CloudWatch Logs 및 CloudWatch Logs Insights를 통해 계정의 CloudTrail 활동을 보고 쿼리할 수 있습니다. 이 활동에는 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트가 포함됩니다. CloudWatch Logs의 기능을 사용하면 일반적으로 CloudTrail을 사용하여 수행할 수 있는 것보다 더 세밀하고 정확한 쿼리를 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 를 사용하여 AWS Control Tower 작업 로깅 AWS CloudTrail 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 AWS Control Tower 작업 로깅 AWS CloudTrail

AWS Control Tower는 AWS Control Tower에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은 AWS Control Tower에 대한 작업을 이벤트로 캡처합니다. 추적을 생성하면 AWS Control Tower 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다.

추적을 구성하지 않은 경우에도 이벤트 기록에서 CloudTrail 콘솔의 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 AWS Control Tower에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

구성 및 활성화 방법을 포함하여 CloudTrail에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용자 안내서를 참조하세요.

CloudTrail의 AWS Control Tower 정보

AWS 계정을 생성할 때 계정에서 CloudTrail이 활성화됩니다. 지원되는 이벤트 활동이 AWS Control Tower에서 발생하면, 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다. 자세한 설명은 CloudTrail 이벤트 기록으로 이벤트 보기를 참조하세요.

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전 3.0 이전의 AWS Control Tower 릴리스에서 AWS Control Tower는 멤버 계정 추적을 생성했습니다. 릴리스 3.0으로 업데이트하면 CloudTrail 추적이 조직 추적으로 업데이트됩니다. 추적 간 이동의 모범 사례는 CloudTrail 사용자 안내서의 조직 추적 생성을 참조하세요.

권장 사항: 추적 생성

AWS Control Tower에 대한 이벤트를 포함하여 AWS 계정에 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS Region에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 추가적으로, CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- 추적 생성 개요
- 추적 생성 준비
- CloudTrail 비용 관리
- CloudTrail 지원 서비스 및 통합
- CloudTrail에서 Amazon SNS 알림 구성
- 여러 리전으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기 및 여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기

AWS Control Tower는 다음 작업을 CloudTrail 로그 파일에 이벤트로 기록합니다.

퍼블릭 API

- AWS Control Tower 퍼블릭 API와 각 퍼블릭 API에 대한 세부 정보는 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요. 이러한 퍼블릭 APIs은에 의해 로깅됩니다 AWS CloudTrail.

기타 API

- `SetupLandingZone`
- `UpdateAccountFactoryConfig`
- `ManageOrganizationalUnit`
- `CreateManagedAccount`

- GetLandingZoneStatus
- GetHomeRegion
- ListManagedAccounts
- DescribeManagedAccount
- DescribeAccountFactoryConfig
- DescribeGuardrailForTarget
- DescribeManagedOrganizationalUnit
- ListEnabledGuardrails
- ListGuardrailViolations
- ListGuardrails
- ListGuardrailsForTarget
- ListManagedAccountsForGuardrail
- ListManagedAccountsForParent
- ListManagedOrganizationalUnits
- ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail
- GetGuardrailComplianceStatus
- DescribeGuardrail
- ListDirectoryGroups
- DescribeSingleSignOn
- DescribeCoreService
- GetAvailableUpdates

모든 이벤트 또는 로그 항목에는 요청을 생성했던 사용자에 관한 정보가 포함됩니다. ID 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 루트 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 자격 증명으로 이루어졌는지 여부입니다.
- 역할 또는 페더레이션 사용자의 임시 자격 증명을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 요청이 다른 AWS 서비스에서 이루어졌는지 여부입니다.
- 요청이 '액세스 거부됨'으로 거부되었는지 또는 성공적으로 처리되었는지 여부

자세한 내용은 CloudTrail userIdentity 요소를 참조하세요.

예: AWS Control Tower 로그 파일 항목

트레일이란 지정한 S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스로부터의 단일 요청을 나타내며 요청 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보가 들어 있습니다. CloudTrail 이벤트는 로그 파일에 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음은 작업을 시작한 사용자의 ID 레코드를 비롯해 SetupLandingZone AWS Control Tower 이벤트에 대한 일반적인 로그 파일 항목의 구조를 보여주는 CloudTrail 로그 항목의 예제입니다.


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session",
    "arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE;:assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-
test-assume-role-session",
    "accountId": "76543EXAMPLE",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:role/AWSControlTowerTestAdmin",
        "accountId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "userName": "AWSControlTowerTestAdmin"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-20T19:36:15Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "SetupLandingZone",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "Coral/Netty4",
  "errorCode": "InvalidParametersException",
  "errorMessage": "Home region EU_CENTRAL_1 is unsupported",
```

```
  "requestParameters": {
    "homeRegion": "EU_CENTRAL_1",
    "logAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "sharedServiceAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "securityAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "securityNotificationEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "96f47b68-ed5f-4268-931c-807cd1f89a96",
  "eventID": "4ef5cf08-39e5-4fdf-9ea2-b07ced506851",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "76543EXAMPLE"
}
```


를 사용하여 리소스 변경 사항 모니터링 AWS Config

AWS Control Tower는 등록된 모든 계정 AWS Config 에서를 활성화하므로 탐지 제어를 통해 규정 준수를 모니터링하고, 리소스 변경을 기록하고, 중앙 계정에 리소스 변경 로그를 전달할 수 있습니다. AWS Control Tower는이 AWS Config 데이터를 중앙 집중화하여 등록된 모든 계정의 리소스 구성 변경 사항을 한 곳에서 검토할 수 있으므로 환경을 감사하고 규정 준수를 입증하는 데 도움이 됩니다.

랜딩 존 버전이 3.0 이전인 경우: 등록된 계정의 경우는 계정이 작동하는 모든 리전에 대해 리소스에 대한 모든 변경 사항을 AWS Config 로깅합니다. 각 변경 사항은 구성 항목(CI)으로 모델링되며, 여기에는 리소스 식별자, 리전, 각 변경 사항이 기록된 날짜, 변경 사항이 알려진 리소스와 관련이 있는지 아니면 새로 발견된 리소스와 관련이 있는지와 같은 정보가 포함됩니다.

랜딩 존 버전이 3.0 이상인 경우: AWS Control Tower는 IAM 사용자, 그룹, 역할 및 고객 관리형 정책과 같은 글로벌 리소스에 대한 기록을 홈 리전으로만 제한합니다. 글로벌 리소스 변경 사항의 사본이 모든 리전에 저장되지는 않습니다. 리소스 기록의 이러한 제한은 AWS Config 모범 사례를 준수합니다. 글로벌 리소스의 전체 목록은 AWS Config 설명서에서 확인할 수 있습니다.

- 에 대해 자세히 알아보려면 AWS Config 작동 방식을 AWS Config참조하세요.
- 에서 지원할 AWS Config 수 있는 리소스 목록은 지원되는 리소스 유형을 참조하세요.
- AWS Control Tower 환경에서 리소스 추적을 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 AWS Config 리소스 추적 사용자 지정이라는 블로그 게시물을 참조하세요.

AWS Control Tower는 등록된 각 계정에 AWS Config 전송 채널을 설정합니다. 전송 채널은 기록된 변경 사항을 중앙 집중식 계정으로 전송합니다. 중앙 집중식 계정에서는 해당 변경 사항을 Amazon

Simple Storage Service 버킷에 AWS Config 저장합니다. Amazon S3 버킷의 이름과 위치는 랜딩 존 버전에 따라 다릅니다.

- 랜딩 존 버전 3.3 이하의 경우 로그는 로그 아카이브 계정의 `aws-controltower-logs-*` Amazon S3 버킷에 저장됩니다.
- 랜딩 존 버전 4.0 이상의 경우 로그는 AWS Config 통합 계정(이전에는 감사 계정이라고 함)의 `aws-controltower-config-logs-*` Amazon S3 버킷에 저장됩니다. 자세한 내용은 AWS Config 업데이트 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 AWS Config 비용 관리

이 섹션에서는가 AWS Control Tower 계정의 리소스 변경 사항을 AWS Config 기록하고 청구하는 방법을 설명합니다. 이 정보는 AWS Control Tower를 사용할 AWS Config때 관련 비용을 관리하는 방법을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. AWS Control Tower는 추가 비용을 부과하지 않습니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전이 3.0 이상인 경우: AWS Control Tower는 IAM 사용자, 그룹, 역할 및 고객 관리형 정책과 같은 글로벌 리소스에 대한 AWS Config 기록을 홈 리전으로만 제한합니다. 따라서 이 섹션의 일부 정보는 랜딩 존에 적용되지 않을 수 있습니다.

AWS Config 는 계정이 작동하는 각 리전의 각 리소스에 대한 각 변경 사항을 구성 항목(CI)으로 기록하도록 설계되었습니다.는 생성하는 각 구성 항목에 대해 AWS Config 요금을 청구합니다.

AWS Config 의 작동 방식

AWS Config 는 각 리전의 리소스를 별도로 기록합니다. IAM 역할과 같은 일부 글로벌 리소스는 리전당 한 번 기록됩니다. 예를 들어 5개 리전에서 운영 중인 등록된 계정에서 새 IAM 역할을 생성하는 경우는 각 리전에 대해 하나씩 5개의 CIs AWS Config 생성합니다. Route 53 호스팅 영역과 같은 기타 글로벌 리소스는 모든 리전에서 한 번만 기록됩니다. 예를 들어 등록된 계정에서 새 Route 53 호스팅 영역을 생성하는 경우 AWS Config 는 해당 계정에 대해 선택한 리전 수에 관계없이 하나의 CI를 생성합니다. 이러한 유형의 리소스를 구분하는 데 도움이 되는 목록은 동일한 리소스가 여러 번 기록됨 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Control Tower에서 작업 AWS Config할 때 리전은 AWS Control Tower에 의해 관리되거나 관리되지 않을 수 있으며, 계정이 해당 리전에서 작동하는 경우 변경 사항을 AWS Config 계속 기록합니다.

AWS Config 는 리소스에서 두 가지 유형의 관계를 감지합니다.

AWS Config 는 리소스 간의 직접 관계와 간접 관계를 구분합니다. 리소스가 다른 리소스의 설명 API 직접 호출에 반환되면 해당 리소스는 직접 관계로 기록됩니다. 다른 리소스와 직접 관계로 리소스를 변경하는 경우는 두 리소스 모두에 대해 CI를 생성하지 AWS Config 않습니다.

예를 들어 Amazon EC2 인스턴스를 생성하고 API에서 네트워크 인터페이스를 생성해야 하는 경우 AWS Config 는 Amazon EC2 인스턴스가 네트워크 인터페이스와 직접 관계가 있다고 간주합니다. 따라서는 하나의 CI만 AWS Config 생성합니다.

AWS Config 는 간접 관계인 리소스 관계에 대해 별도의 변경 사항을 기록합니다. 예를 들어, 보안 그룹을 생성하고 보안 그룹의 일부인 연결된 Amazon EC2 인스턴스를 추가하는 경우 두 개의 CIs를 AWS Config 생성합니다.

직접 및 간접 관계에 대한 자세한 내용은 What is a direct and an indirect relationship with respect to a resource? 섹션을 참조하세요.

AWS Config 설명서에서 리소스 관계 목록을 찾을 수 있습니다.

등록된 계정의 AWS Config 레코더 데이터 보기

AWS Config 는 CloudWatch와 통합되어 대시보드에서 AWS Config CIs를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Config supports Amazon CloudWatch metrics라는 제목의 블로그 게시물을 참조하세요.

프로그래밍 방식으로 AWS Config 데이터를 보거나 CLI로 작업 AWS 하거나 다른 AWS 도구를 활용할 수 있습니다.

특정 리소스에 대한 AWS Config 레코더 데이터 쿼리

AWS CLI를 사용하여 리소스에 대한 최신 변경 사항 목록을 검색할 수 있습니다.

리소스 기록 명령:

- `aws configservice get-resource-config-history --resource-type RESOURCE-TYPE --resource-id RESOURCE-ID --region REGION`

자세한 내용은 get-config-history에 대한 API 설명서를 참조하세요.

빠른 AWS Config 데이터 시각화

조직 전체에서에서 기록한 리소스를 시각화하고 쿼리할 수 AWS Config 있습니다. 자세한 내용은 Config Resource Compliance Dashboard 및 Visualizing AWS Config data using Amazon Athena and Quick을 참조하세요.

AWS Control Tower AWS Config 의 문제 해결

이 섹션에서는 AWS Control Tower와 AWS Config 함께를 사용할 때 발생할 수 있는 몇 가지 문제에 대한 정보를 제공합니다.

높은 AWS Config 비용

워크플로에 리소스를 자주 생성, 업데이트 또는 삭제하는 프로세스가 포함되어 있거나 리소스를 대량으로 처리하는 경우 해당 워크플로는 많은 수의 CI를 생성할 수 있습니다. 비프로덕션 계정에서 이러한 프로세스를 실행하는 경우 계정 등록을 취소하는 것이 좋습니다. 해당 계정의 AWS Config 레코더를 수동으로 비활성화해야 할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 계정을 등록 취소한 후에는 AWS Control Tower가 해당 계정의 리소스에 대해 AWS Config 활동과 같은 탐지 제어 또는 로그 계정 이벤트를 적용할 수 없습니다.

자세한 내용은 등록된 계정의 관리 중지를 참조하세요. AWS Config 레코더를 비활성화하는 방법을 알아보려면 구성 레코더 관리를 참조하세요.

동일한 리소스가 여러 번 기록됨

리소스가 글로벌 리소스인지 확인합니다. 버전 3.0 이전의 AWS Control Tower 랜딩 존의 경우 AWS Config 가 운영 중인 각 리전에 대해 특정 글로벌 리소스를 한 번 기록할 AWS Config 수 있습니다. 예를 들어 8개 리전에서 AWS Config 가 활성화된 경우 각 역할은 8회 기록됩니다.

가 운영 중인 각 리전에 대해 다음 리소스 AWS Config 가 한 번 기록됩니다.

- `AWS::IAM::Group`
- `AWS::IAM::Policy`

- AWS::IAM::Role
- AWS::IAM::User

다른 글로벌 리소스는 한 번만 기록됩니다. 다음은 한 번 기록되는 리소스의 몇 가지 예입니다.

- AWS::Route53::HostedZone
- AWS::Route53::HealthCheck
- AWS::ECR::PublicRepository
- AWS::GlobalAccelerator::Listener
- AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
- AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Config 가 리소스를 기록하지 않음

특정 리소스는 다른 리소스와 종속 관계에 있습니다. 이러한 관계는 직접 또는 간접일 수 있습니다. AWS Config FAQ에서 더 이상 사용되지 않는 간접 관계 목록을 찾을 수 있습니다.

AWS Control Tower의 수명 주기 이벤트

AWS Control Tower에서 기록한 일부 이벤트는 수명 주기 이벤트입니다. 수명 주기 이벤트의 목적은 리소스 상태를 변경하는 특정 AWS Control Tower 작업의 완료를 표시하는 것입니다. 수명 주기 이벤트는 조직 단위(OU)나 계정과 관련된 랜딩 존, 기준 또는 제어와 같은 AWS Control Tower가 생성하거나 관리하는 리소스에 적용됩니다.

AWS Control Tower 수명 주기 이벤트의 특성

- 각 수명 주기 이벤트에 대해 이벤트 로그는 원래 Control Tower 작업이 성공적으로 완료되었는지 또는 실패했는지 여부를 표시합니다.
- AWS CloudTrail 는 각 수명 주기 이벤트를 API가 아닌 AWS 서비스 이벤트로 자동 기록합니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용자 안내서를 참조하세요.
- 또한 각 수명 주기 이벤트는 Amazon EventBridge 및 Amazon CloudWatch Events 서비스로 전달됩니다. 참고: EventBridge에서 수명 주기 이벤트를 수신하려면 로깅이 활성화된 활성 AWS CloudTrail 추적이 있어야 합니다. 를 통해 전달되는 AWS 서비스 이벤트에 대한 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 AWS CloudTrail을 통해 전달되는 AWS 서비스 이벤트를 AWS CloudTrail참조하세요.

AWS Control Tower의 수명 주기 이벤트는 두 가지 주요 이점을 제공합니다.

- 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower 작업의 완료를 등록하므로 수명 주기 이벤트의 상태에 따라 자동화 워크플로의 다음 단계를 트리거할 수 있는 Amazon EventBridge 규칙 또는 Amazon CloudWatch Events 규칙을 생성할 수 있습니다.
- 로그는 관리자 및 감사자가 조직의 특정 활동 유형을 검토하는 데 도움이 되는 추가 세부 정보를 제공합니다.

수명 주기 이벤트 작동 방식

AWS Control Tower는 작업을 구현하기 위해 여러 서비스에 의존합니다. 따라서 각 수명 주기 이벤트는 일련의 작업이 완료된 후에만 기록됩니다. 예를 들어 OU에서 제어를 사용하도록 설정하면 AWS Control Tower는 요청을 구현하는 일련의 하위 단계를 시작합니다. 전체 하위 단계의 최종 결과는 수명 주기 이벤트의 상태로 로그에 기록됩니다.

- 모든 기본 하위 단계가 성공적으로 완료되면 수명 주기 이벤트 상태가 성공으로 기록됩니다.
- 기본 하위 단계 중 하나라도 성공적으로 완료되지 않은 경우 수명 주기 이벤트 상태는 실패로 기록됩니다.

각 수명 주기 이벤트에는 AWS Control Tower 작업이 시작된 시점을 보여 주는 타임스탬프와 수명 주기 이벤트가 완료된 시점을 보여 주고 성공 또는 실패를 표시하는 또 다른 타임스탬프가 포함되어 있습니다.

Control Tower에서 수명 주기 이벤트 보기

AWS Control Tower 대시보드의 활동 페이지에서 수명 주기 이벤트를 볼 수 있습니다.

- 활동 페이지로 이동하려면 왼쪽 탐색 창에서 활동을 선택합니다.
- 특정 이벤트에 대한 세부 정보를 보려면 이벤트를 선택한 다음 오른쪽 상단의 세부 정보 보기 버튼을 선택합니다.

AWS Control Tower 수명 주기 이벤트를 워크플로에 통합하는 방법에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물 Using lifecycle events to track AWS Control Tower actions and trigger automated workflows를 참조하세요.

CreateManagedAccount 및 UpdateManagedAccount 수명 주기 이벤트의 예상 동작

AWS Control Tower에서 계정을 생성하거나 계정을 등록하면 이러한 두 작업은 동일한 내부 API를 직접 호출합니다. 프로세스 중에 오류가 발생한다면 일반적으로 계정이 생성되었지만 완전히 프로비저닝되지 않았을 때 발생합니다. 오류 후 계정 생성을 재시도하거나 프로비저닝된 제품을 업데이트하려고 하면 AWS Control Tower에서 계정이 이미 있음을 확인합니다.

계정이 존재하므로 AWS Control Tower는 재시도 요청 종료 시 `CreateManagedAccount` 수명 주기 이벤트 대신 `UpdateManagedAccount` 수명 주기 이벤트를 기록합니다. 오류로 인해 다른 `CreateManagedAccount` 이벤트가 표시될 것이라고 예상했을 수 있습니다. 그러나 `UpdateManagedAccount` 수명 주기 이벤트는 예상된 정상 동작입니다.

자동화된 방법을 사용하여 AWS Control Tower에 계정을 생성하거나 등록하려는 경우 Lambda 함수를 프로그래밍하여 UpdateManagedAccount 수명 주기 이벤트와 CreateManagedAccount 수명 주기 이벤트를 찾습니다.

수명 주기 이벤트 이름

각 수명 주기 이벤트의 이름은 AWS CloudTrail에 의해 기록되는 원래 AWS Control Tower 작업과 일치하도록 지정됩니다. 즉, 예를 들어 AWS Control Tower `CreateManagedAccount` CloudTrail 이벤트에서 발생한 수명 주기 이벤트의 이름은 `CreateManagedAccount`로 지정됩니다.

다음 목록의 각 이름은 `JSON` 형식으로 기록된 세부 정보 예제에 대한 링크입니다. 이러한 예제에 표시된 추가 세부 정보는 Amazon CloudWatch 이벤트 로그에서 가져온 것입니다.

`JSON`에서는 주석을 지원하지 않지만 설명용으로 예제에 몇 가지 주석이 추가되었습니다. 주석은 앞에 "//"가 붙고 예제의 오른쪽에 표시됩니다.

이러한 예제에서는 일부 계정 이름과 조직 이름이 가려져 있습니다. `accountId`는 항상 12자리 숫자 시퀀스이며, 예제에서 이 시퀀스는 "xxxxxxxxxx"로 대체됩니다. `organizationalUnitID`는 문자 및 숫자의 고유한 문자열입니다. 예제에서는 그 형태가 보존되어 있습니다.

- `CreateManagedAccount`: 로그는 AWS Control Tower가 Account Factory를 사용하여 새 계정을 만들고 프로비저닝하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.
- `UpdateManagedAccount`: 로그는 AWS Control Tower가 이전에 Account Factory를 사용하여 만든 계정과 연결된 프로비저닝된 제품을 업데이트하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.
- `EnableGuardrail`: 로그는 AWS Control Tower가 OU에 대한 제어를 활성화하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.
- `DisableGuardrail`: 로그는 AWS Control Tower가 OU에 대한 제어를 비활성화하는 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.

- SetupLandingZone: 로그는 AWS Control Tower가 랜딩 존을 설정하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.
- UpdateLandingZone: 로그는 AWS Control Tower가 기존 랜딩 존을 업데이트하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.
- RegisterOrganizationalUnit: 로그는 AWS Control Tower가 OU에서 거버넌스 기능을 활성화하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.
- DeregisterOrganizationalUnit: 로그는 AWS Control Tower가 OU에서 거버넌스 기능을 비활성화하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다.
- PrecheckOrganizationalUnit: 로그는 AWS Control Tower가 거버넌스 확장 작업이 성공적으로 완료되는 것을 방해하는 리소스를 감지했는지 여부를 기록합니다.
- EnableBaseline: 로그는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 멤버 계정에서 새 기준을 활성화하기 위한 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. EnableBaseline API 또는 콘솔을 사용하여 활성화 작업을 시작할 수 있습니다.
- ResetEnabledBaseline: 로그는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 멤버 계정에서 활성화된 기존 기준을 재설정하는 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. 재설정 작업은 ResetEnabledBaseline API 또는 콘솔을 사용하여 시작할 수 있습니다.
- UpdateEnabledBaseline: 로그는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 멤버 계정에서 활성화된 기존 기준을 업데이트하는 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. 업데이트 작업은 UpdateEnabledBaseline API 또는 콘솔을 사용하여 시작할 수 있습니다.
- DisableBaseline: 로그는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 멤버 계정에서 활성화된 기존 기준을 비활성화하는 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. 비활성화 작업은 DisableBaseline API 또는 콘솔을 사용하여 시작할 수 있습니다.
- EnableControl: 로그는 AWS Control Tower가 OU의 대상 계정에 대한 제어를 활성화하기 위해 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. EnableControl API 또는 콘솔을 사용하여 활성화 작업을 시작할 수 있습니다.
- ResetEnabledControl: 로그는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 계정에서 활성화된 기존 제어를 재설정하는 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. 재설정 작업은 ResetEnabledControl API 또는 콘솔을 사용하여 시작할 수 있습니다.
- UpdateEnabledControl: 로그는 AWS Control Tower가 OU의 대상 계정에 대해 활성화된 기존 제어를 업데이트하는 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. 업데이트 작업은 UpdateEnabledControl API 또는 콘솔을 사용하여 시작할 수 있습니다.
- DisableControl: 로그는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 계정에서 활성화된 기존 제어를 비활성화하는 모든 작업을 성공적으로 완료했는지 여부를 기록합니다. 비활성화 작업은 DisableControl API 또는 콘솔을 사용하여 시작할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트의 목록을 각 수명 주기 이벤트 유형에 대해 기록된 세부 정보 예제와 함께 제공합니다.

CreateManagedAccount

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 Account Factory를 사용하여 성공적으로 새 계정을 만들고 프로비저닝했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `CreateManagedAccount` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 새로 만든 계정의 `accountName` 및 `accountId`와 계정이 배치된 OU의 `organizationalUnitName` 및 `organizationalUnitId`가 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                    // Management account
 ID.
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                               // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ
    "region": "us-east-1",                                        // AWS Control Tower
 home region.
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                      // Timestamp when call
 was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "CreateManagedAccount",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "createManagedAccountStatus": {
                "organizationalUnit":{
```

```
                    "organizationalUnitName":"Custom",
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h"

                    },
                "account":{
                    "accountName":"LifeCycle1",
                    "accountId":"XXXXXXXXXXXX"
                    },
                "state":"SUCCEEDED",
                "message":"AWS Control Tower successfully created a managed account.",
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000",
                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"}
        }
    }
}
```

UpdateManagedAccount

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 이전에 Account Factory를 사용하여 만든 계정과 연결된 프로비저닝된 제품을 성공적으로 업데이트했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower UpdateManagedAccount CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 연결된 계정의 accountName 및 accountId와 업데이트된 계정이 배치된 OU의 organizationalUnitName 및 organizationalUnitId가 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                  // AWS Control Tower
 organization management account.
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                             // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ
    "region": "us-east-1",                                      // AWS Control Tower
 home region.
    "resources": [],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXX",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
```

```
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                    // Timestamp when call
 was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "UpdateManagedAccount",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "updateManagedAccountStatus": {
                "organizationalUnit":{
                    "organizationalUnitName":"Custom",
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h"
                    },
                "account":{
                    "accountName":"LifeCycle1",
                    "accountId":"XXXXXXXXXXXX"
                    },
                "state":"SUCCEEDED",
                "message":"AWS Control Tower successfully updated a managed account.",
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000",
                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"}
        }
    }
}
```

EnableGuardrail

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 AWS Control Tower에서 관리 중인 OU에 대한 제어를 성공적으로 활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `EnableGuardrail` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 제어의 `guardrailId` 및 `guardrailBehavior`와 제어가 활성화된 OU의 `organizationalUnitName` 및 `organizationalUnitId`가 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX",
```

```
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                                    // End-time of action.
 Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
    "region": "us-east-1",                                             // AWS Control Tower
 home region.
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "EnableGuardrail",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "enableGuardrailStatus": {
                "organizationalUnits": [
                    {
                      "organizationalUnitName": "Custom",
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
                    }
                  ],
                  "guardrails": [
                    {
                      "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
                      "guardrailBehavior": "DETECTIVE"
                    }
                  ],
                  "state": "SUCCEEDED",
                  "message": "AWS Control Tower successfully enabled a guardrail on an
 organizational unit.",
                  "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
                  "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
                }
        }
    }
}
```

DisableGuardrail

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 AWS Control Tower에서 관리 중인 OU에 대한 제어를 성공적으로 비활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `DisableGuardrail` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 제어의 `guardrailId` 및 `guardrailBehavior`와 제어가 비활성화된 OU의 `organizationalUnitName` 및 `organizationalUnitId`가 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX",
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "DisableGuardrail",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "disableGuardrailStatus": {
                   "organizationalUnits": [
                    {
                      "organizationalUnitName": "Custom",
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
                    }
                  ],
                  "guardrails": [
                    {
```

```
                    "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
                    "guardrailBehavior": "DETECTIVE"
                  }
                ],
                "state": "SUCCEEDED",
                "message": "AWS Control Tower successfully disabled a guardrail on an
 organizational unit.",
                "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
                "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
              }
            }
        }
    }
```

SetupLandingZone

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 랜딩 존을 성공적으로 설정했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower SetupLandingZone CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 AWS Control Tower가 관리 계정에서 생성하는 조직의 ID인 rootOrganizationalId가 포함됩니다. 또한 로그 항목에는 각 OU의 organizationalUnitName 및 organizationalUnitId와 AWS Control Tower가 랜딩 존을 설정할 때 생성되는 각 계정의 accountName 및 accountId도 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID.
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                  // Management account
 ID.
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                             // Event time from
 CloudTrail.
    "region": "us-east-1",                                      // Management account
 CloudTrail region.
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                        // Management-account
 ID.
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
```

```
       "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                    // Timestamp when call
was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
       "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
       "eventName": "SetupLandingZone",
       "awsRegion": "us-east-1",                               // AWS Control Tower
home region.
       "sourceIPAddress": "AWS Internal",
       "userAgent": "AWS Internal",
       "eventID": "CloudTrail_event_ID",                       // This value is
generated by CloudTrail.
       "readOnly": false,
       "eventType": "AwsServiceEvent",
       "serviceEventDetails": {
           "setupLandingZoneStatus": {
               "state": "SUCCEEDED",                            // Status of entire
lifecycle operation.
               "message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",

               "rootOrganizationalId" : "r-1234",
               "organizationalUnits" : [                        // Use a list.
                 {
                   "organizationalUnitName": "Security",            // Security OU
name.
                   "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID.
                 },
                 {
                   "organizationalUnitName": "Custom",          // Custom OU name.
                   "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Custom OU ID.
                 },
               ],
              "accounts": [                                     // All created
accounts are here. Use a list of "account" objects.

                 {
                   "accountName": "Audit",
                   "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                 },
                 {
                   "accountName": "Log archive",
                   "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                 }
             ],
             "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
             "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
```

```
            }
        }
    }
}
```

UpdateLandingZone

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 기존 랜딩 존을 성공적으로 업데이트했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower UpdateLandingZone CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 AWS Control Tower에서 관리하는 (업데이트된) 조직의 ID인 `rootOrganizationalId`가 포함됩니다. 또한 로그 항목에는 각 OU의 `organizationalUnitName` 및 `organizationalUnitId`와 AWS Control Tower가 원래 랜딩 존을 설정할 때 이전에 생성된 각 계정의 `accountName` 및 `accountId`도 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID.
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                  // Management account
 ID.
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                             // Event time from
 CloudTrail.
    "region": "us-east-1",                                      // Management account
 CloudTrail region.
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                        // Management account
 ID.
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                    // Timestamp when call
 was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "UpdateLandingZone",
        "awsRegion": "us-east-1",                               // AWS Control Tower
 home region.
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
```

```
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                          // This value is
 generated by CloudTrail.

        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "updateLandingZoneStatus": {
                "state": "SUCCEEDED",                              // Status of entire
 operation.
                "message": "AWS Control Tower successfully updated a landing zone.",


                "rootOrganizationalId" : "r-1234",
                "organizationalUnits" : [                           // Use a list.
                  {
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU
 name.
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID.
                  },
                  {
                    "organizationalUnitName": "Custom",            // Custom OU name.
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     // Custom OU ID.
                  },
                ],
               "accounts": [                                        // All created
 accounts are here. Use a list of "account" objects.

                  {
                    "accountName": "Audit",
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                  },
                  {
                    "accountName": "Log archive",
                    "accountId": "XXXXXXXXXX"
                  }
              ],
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
            }
        }
    }
}
```

RegisterOrganizationalUnit

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 OU에서 거버넌스 기능을 성공적으로 활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `RegisterOrganizationalUnit` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 AWS Control Tower가 거버넌스 기능을 활성화한 OU의 `organizationalUnitName` 및 `organizationalUnitId`가 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "123456789012",
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "RegisterOrganizationalUnit",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "registerOrganizationalUnitStatus": {
                "state": "SUCCEEDED",

                "message": "AWS Control Tower successfully registered an organizational
 unit.",

                "organizationalUnit" :
                  {
                    "organizationalUnitName": "Test",
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
                  }
```

```
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
            }
        }
    }
}
```

DeregisterOrganizationalUnit

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 OU에서 거버넌스 기능을 성공적으로 비활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `DeregisterOrganizationalUnit` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 AWS Control Tower가 거버넌스 기능을 비활성화한 OU의 `organizationalUnitName` 및 `organizationalUnitId`가 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX",
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "DeregisterOrganizationalUnit",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "deregisterOrganizationalUnitStatus": {
                "state": "SUCCEEDED",
                "message": "AWS Control Tower successfully de-registered an
 organizational unit.",
```

```
                "organizationalUnit" :
                  {
                    "organizationalUnitName": "Test",                    // Foundational
 OU name.
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"           // Foundational
 OU ID.
                  },
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
            }
            }
        }
    }
```

PrecheckOrganizationalUnit

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 OU에서 사전 확인을 성공적으로 수행했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `PrecheckOrganizationalUnit` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 OU 등록 프로세스 중에 AWS Control Tower가 사전 확인을 수행한 각 리소스에 대한 `Id`, `Name` 및 `failedPrechecks` 값에 대한 필드가 포함되어 있습니다.

또한 이벤트 로그에는 `accountName`, `accountId` 및 `failedPrechecks` 필드를 포함하여 사전 확인이 수행된 중첩 계정에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

`failedPrechecks` 값이 비어 있는 경우 해당 리소스에 대한 모든 사전 확인이 성공적으로 통과되었음을 의미합니다.

- 이 이벤트는 사전 확인 실패가 있는 경우에만 내보내집니다.
- 빈 OU를 등록하는 경우 이 이벤트는 내보내지지 않습니다.

이벤트 예제:

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-09-20T22:45:43Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "PrecheckOrganizationalUnit",
```

```
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "eventID": "b41a9d67-0da4-4dc5-a87a-25fa19dc5305",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
  "serviceEventDetails": {
    "precheckOrganizationalUnitStatus": {
      "organizationalUnit": {
        "organizationalUnitName": "Ou-123",
        "organizationalUnitId": "ou-abcd-123456",
        "failedPrechecks": [
            "SCP_CONFLICT"
          ]
      },
      "accounts": [
        {
          "accountName": "Child Account 1",
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
          "failedPrechecks": [
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
          ]
        },
        {
          "accountName": "Child Account 2",
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
          "failedPrechecks": [
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
          ]
        },
        {
          "accountName": "Management Account",
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
          "failedPrechecks": [
            "MISSING_PERMISSIONS_AF_PRODUCT"
          ]
        },
        {
          "accountName": "Child Account 3",
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
          "failedPrechecks": []
        },
```

```
        ...
      ],
      "state": "FAILED",
      "message": "AWS Control Tower failed to register an organizational unit due to
 pre-check failures. Go to the OU details page to download a list of failed pre-checks
 for the OU and accounts within.",
      "requestedTimestamp": "2021-09-20T22:44:02+0000",
      "completedTimestamp": "2021-09-20T22:45:43+0000"
    }
  },
  "eventCategory": "Management"
}
```

EnableBaseline

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 멤버 계정에서 기준을 성공적으로 활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `RegisterOrganizationalUnit` 또는 `EnableBaseline` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 활성화된 기준과 해당 버전, 기준이 활성화된 `targetIdentifier`, 상위 OU에서 활성화된 기준의 `parentIdentifier`, SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 보여주는 `statusSummary`, 작업의 추가 파라미터 및 타임스탬프가 포함됩니다.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2025-02-10T17:14:57Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "EnableBaseline",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "366911a2-4fa6-4e4a-ac2b-280f627e0027",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
```

```
        "enableBaselineStatus": {
            "enabledBaselineDetails": {
                "arn": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/
XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-
ern76xmzvf/XXXXXXXXXXXX",
                "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2::baseline/
XXXXXXXXXXXXXXX",
                "baselineVersion": "4.0",
                "statusSummary": {
                    "lastOperationIdentifier": "37f5eb68-e5b9-4c70-ae76-4ca15f6b16de",
                    "status": "SUCCEEDED"
                },
                "parameters": [
                    {
                        "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
                        "value": {
                            "untyped": {
                                "object": "arn:aws:controltower:us-
east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX"                          }
                        }
                    }
                ]
            },
            "requestedTimestamp": "2025-02-10T17:07:09+0000",
            "completedTimestamp": "2025-02-10T17:14:57+0000"
        }
    },
    "eventCategory": "Management"
}
```


ResetEnabledBaseline

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 멤버 계정에서 활성화된 기존 기준을 성공적으로 재설정했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `RegisterOrganizationalUnit` 또는 `ResetEnabledBaseline` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 활성화된 기준과 해당 버전, 기준이 활성화된 `targetIdentifier`, 상위 OU에서 활성화된 기준의 `parentIdentifier`, SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 보여주는 `statusSummary`, 작업의 추가 파라미터 및 타임스탬프가 포함됩니다.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2025-02-10T21:17:55Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "ResetEnabledBaseline",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "c01a32e1-13ab-4b46-8f1b-00699ef6f989",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
        "resetEnabledBaselineStatus": {
            "enabledBaselineDetails": {
                "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/
XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/
o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
                "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
XXXXXXXXXXXXXXX",
                "baselineVersion": "1.0",
                "statusSummary": {
                    "lastOperationIdentifier": "3e364c89-89fa-42b8-9776-9f7cc47ba1fa",
                    "status": "SUCCEEDED"
                },
                "parameters": []
            },
            "requestedTimestamp": "2025-02-10T21:14:24Z",
            "completedTimestamp": "2025-02-10T21:17:54+0000"
        }
    },
    "eventCategory": "Management"
}
```

UpdateEnabledBaseline

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 OU 아래의 대상 멤버 계정에서 활성화된 기존 기준을 성공적으로 업데이트했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower RegisterOrganizationalUnit 또는 UpdateEnabledBaseline CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 활성화된 기준과 해당 버전, 기준이 활성화된 targetIdentifier, 상위 OU에서 활성화된 기준의 parentIdentifier, SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 보여주는 statusSummary, 작업의 추가 파라미터 및 타임스탬프가 포함됩니다.


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2025-02-10T19:45:28Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateEnabledBaseline",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "514f2aff-1a99-4912-bda1-0d4d6662c96e",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
        "updateEnabledBaselineStatus": {
            "enabledBaselineDetails": {
                "arn": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/
XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-
ern76xmzvf/XXXXXXXXXXXX",
                "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2::baseline/
XXXXXXXXXXXXXXX",
                "baselineVersion": "4.0",
                "statusSummary": {
                    "lastOperationIdentifier": "ba3de28f-83fb-4c9a-8a8c-a4e15fac2c41",
```

```
                    "status": "SUCCEEDED"
                },
                "parameters": [
                    {
                        "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
                        "value": {
                            "untyped": {
                                "object": "arn:aws:controltower:us-
east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX"                                }
                        }
                    }
                ]
            },
            "requestedTimestamp": "2025-02-10T19:39:35+0000",
            "completedTimestamp": "2025-02-10T19:45:28+0000"
        }
    },
    "eventCategory": "Management"
}
```

DisableBaseline

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 OU의 대상 멤버 계정에서 활성화된 기존 기준을 성공적으로 비활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `DisableBaseline` CloudTrail 이벤트에 해당합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 활성화된 기준과 해당 버전, 기준이 활성화된 `targetIdentifier`, 상위 OU에서 활성화된 기준의 `parentIdentifier`, SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 보여주는 `statusSummary`, 작업의 추가 파라미터 및 타임스탬프가 포함됩니다.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2025-03-14T00:50:58Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "DisableBaseline",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
```

```
    "eventID": "704794c4-a32e-4960-8386-c7efaa5a22a1",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
        "disableBaselineStatus": {
            "enabledBaselineDetails": {
                "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/
XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/
o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
                "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
XXXXXXXXXXXXXXX",
                "baselineVersion": "1.0",
                "statusSummary": {
                    "lastOperationIdentifier": "7b895594-0edb-48bc-9f3d-d88c2ad618df",
                    "status": "SUCCEEDED"
                },
                "parameters": []
            },
            "baselineDetails": {
                "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/
XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
                "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/
o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
                "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
XXXXXXXXXXXXXXX",
                "baselineVersion": "1.0",
                "statusSummary": {
                    "lastOperationIdentifier": "7b895594-0edb-48bc-9f3d-d88c2ad618df",
                    "status": "SUCCEEDED"
                },
                "parameters": []
            },
            "requestedTimestamp": "2025-03-14T00:49:13Z",
            "completedTimestamp": "2025-03-14T00:50:58+0000"
        }
    },
    "eventCategory": "Management"
```

```
}
```

EnableControl

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower에서 관리 중인 대상 계정에 대한 제어를 AWS Control Tower에서 성공적으로 활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `EnableControl` CloudTrail 이벤트에 해당하며 `EnableControl` API 또는 콘솔을 사용하여 제어가 활성화되면 발생합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 활성화된 제어`controlIdentifier`의 , 활성화된 결과 제어`arn`의 , 상위 OU에서 활성화된 제어`parentIdentifier`의 , 제어가 활성화된 `targetIdentifier` , SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 `state` 보여주는 `message` 및 작업의 타임스탬프가 포함됩니다.

> **Note**
>
> `EnableControl` 수명 주기 이벤트는 `EnableControl` API에 해당합니다. AWS Control Tower는 제어가 활성화된 경우에도 레거시 `EnableGuardrail` 수명 주기 이벤트를 내보냅니다. 활성화되는 제어에 반응하는 자동화를 빌드하는 경우 두 이벤트 이름을 모두 고려하세요.


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2026-01-07T15:59:28Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "EnableControl",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "a4f45d0d-ab6d-41c7-9f97-786d80ff23d2",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
        "enableControlStatus": {
```

```
            "arn": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/143RH67Q683RJ20V",
            "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/8WU3TCOLC0JPSV6T",
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::control/AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_LOGGING_ENABLED",
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-
k54j7iydcs/XXXXXXXXXXXX",
            "state": "SUCCEEDED",
            "message": "AWS Control Tower successfully enabled a control on the
 target.",
            "requestedTimestamp": "2026-01-07T15:59:24+0000",
            "completedTimestamp": "2026-01-07T15:59:28+0000"
        }
    },
    "eventCategory": "Management"
}
```


ResetEnabledControl

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 관리하는 대상 계정에서 AWS Control Tower가 활성화된 기존 제어를 성공적으로 재설정했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `ResetEnabledControl` CloudTrail 이벤트에 해당하며 활성화된 제어가 `ResetEnabledControl` API 또는 콘솔을 사용하여 재설정될 때 발생합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 제어`controlIdentifier`의 , 활성화된 제어`arn`의 , 상위 OU에서 활성화된 제어`parentIdentifier`의 , 제어가 재설정된 `targetIdentifier` , SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 `state` 보여주는 `message` 및 작업의 타임스탬프가 포함됩니다.


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2026-01-07T16:10:42Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "ResetEnabledControl",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
```

```
    "eventID": "c82d6f3a-4b9e-43ca-8d21-1a3f8d5b62e9",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
        "resetEnabledControlStatus": {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/143RH67Q683RJ20V",
            "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/8WU3TCOLC0JPSV6T",
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::control/AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_LOGGING_ENABLED",
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-
k54j7iydcs/XXXXXXXXXXXX",
            "state": "SUCCEEDED",
            "message": "AWS Control Tower has successfully reset the enabled control on
 the target.",
            "requestedTimestamp": "2026-01-07T16:10:36+0000",
            "completedTimestamp": "2026-01-07T16:10:42+0000"
        }
    },
    "eventCategory": "Management"
}
```


UpdateEnabledControl

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower에서 관리하는 대상 계정에서 AWS Control Tower가 활성화된 기존 제어를 성공적으로 업데이트했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `UpdateEnabledControl` CloudTrail 이벤트에 해당하며 활성화된 제어가 `UpdateEnabledControl` API 또는 콘솔을 사용하여 업데이트될 때 발생합니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 제어`controlIdentifier`의 , 활성화된 제어`arn`의 , 상위 OU에서 활성화된 제어`parentIdentifier`의 , 제어가 업데이트된 `targetIdentifier` , SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 `state` 보여주는 `message` 및 작업의 타임스탬프가 포함됩니다.


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2026-01-07T16:25:19Z",
```

```
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateEnabledControl",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "d93e7a4b-5caf-44db-9e32-2b4a9e6c73fa",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
        "updateEnabledControlStatus": {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/143RH67Q683RJ20V",
            "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/8WU3TCOLC0JPSV6T",
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::control/AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_LOGGING_ENABLED",
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-
k54j7iydcs/XXXXXXXXXXXX",
            "state": "SUCCEEDED",
            "message": "AWS Control Tower successfully updated the enabled control on
 the target.",
            "requestedTimestamp": "2026-01-07T16:25:13+0000",
            "completedTimestamp": "2026-01-07T16:25:19+0000"
        }
    },
    "eventCategory": "Management"
}
```


DisableControl

이 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower가 관리하는 대상 계정에서 AWS Control Tower가 활성화된 기존 제어를 성공적으로 비활성화했는지 여부를 기록합니다. 이 이벤트는 AWS Control Tower `DisableControl` CloudTrail 이벤트에 해당하며 `DisableControl` API 또는 콘솔을 사용하여 제어가 비활성화될 때 내보내집니다. 수명 주기 이벤트 로그에는 제어`controlIdentifier`의 , 활성화된 제어`arn`의 , 상위 OU에서 활성화된 제어`parentIdentifier`의 , 제어가 비활성화된 `targetIdentifier` , `message` 및 작업의 타임스탬프와 함께 SUCCEEDED 또는 FAILED 상태를 `state` 보여주는가 포함됩니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 제어가 비활성화된 경우에도 레거시 `DisableGuardrail` 수명 주기 이벤트를 내보냅니다. 비활성화된 제어에 반응하는 자동화를 빌드하는 경우 두 이벤트 이름을 모두 고려하세요.


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2026-01-07T16:42:11Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "DisableControl",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "e04f8b5c-6dba-45ec-af43-3c5b0f7d84ab",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
        "disableControlStatus": {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/143RH67Q683RJ20V",
            "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:XXXXXXXXXXXX:enabledcontrol/8WU3TCOLC0JPSV6T",
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::control/AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_LOGGING_ENABLED",
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-
k54j7iydcs/XXXXXXXXXXXX",
            "state": "SUCCEEDED",
            "message": "AWS Control Tower successfully disabled the enabled control on
 the target.",
            "requestedTimestamp": "2026-01-07T16:42:05+0000",
            "completedTimestamp": "2026-01-07T16:42:11+0000"
        }
```

```
    },
    "eventCategory": "Management"
}
```

에서 AWS 사용자 알림 사용 AWS Control Tower

AWS User Notifications를 사용하여 AWS Control Tower 이벤트에 대한 알림을 받을 전송 채널을 설정할 수 있습니다. 이벤트가 지정한 규칙과 일치하면 알림을 받습니다. 이메일, 채팅 애플리케이션의 Amazon Q Developer 채팅 알림 또는 AWS Console 모바일 앱 푸시 알림을 비롯한 여러 채널을 통해 이벤트에 대한 알림을 받을 수 있습니다. 콘솔 알림 센터에서도 알림을 볼 수 있습니다.

AWS 사용자 알림은 집계를 지원하므로 특정 이벤트 중에 수신하는 알림 수를 줄일 수 있습니다. 알림은 콘솔 알림 센터에서도 볼 수 있습니다.

EventBridge 대신 AWS 사용자 알림을 통해 알림을 구독하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 사용자 인터페이스(UI)가 더 친숙합니다.
- 글로벌 탐색 모음의 종/알림 영역에 있는 AWS 콘솔과 통합.
- 기본적으로 이메일 알림을 지원하므로 Amazon SNS를 설정할 필요가 없습니다.
- 특히 모바일 푸시 알림에 대한 지원은 AWS 사용자 알림에만 해당됩니다.

예를 들어, 수신하려는 알림 유형 중 하나는 Security Hub CSPM 중요하고 심각도가 높은 조사 결과의 경우입니다. 해당 알림 구독을 설정하기 위한 JSON의 코드 조각은 다음과 같습니다.

```
{
  "detail": {
    "findings": {
      "Compliance": {
        "Status": ["FAILED", "WARNING", "NOT_AVAILABLE"]
      },
      "RecordState": ["ACTIVE"],
      "Severity": {
        "Label": ["CRITICAL", "HIGH"]
      },
      "Workflow": {
        "Status": ["NEW", "NOTIFIED"]
      }
    }
  }
```

```
}
```

이벤트 필터링

- AWS 사용자 알림 콘솔에서 사용할 수 있는 필터를 사용하여 서비스 및 이름별로 이벤트를 필터링할 수 있습니다.
- JSON 코드에서 자체 EventBridge 필터를 생성하는 경우 특정 속성별로 이벤트를 필터링할 수 있습니다.

AWS Control Tower 이벤트 예제

다음은에 대한 일반화된 예제 이벤트입니다 AWS Control Tower.

- EventBridge 이벤트입니다.
- AWS 사용자 알림을 사용하여 EventBridge 이벤트(예: 이벤트)를 구독할 수 있습니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "<id>", // alphanumeric string
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",
    "account": "<account ID>", // Management account ID.
    "time": "<date>", // Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
    "region": "<region>", // AWS Control Tower home region.
    "resources": [],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "121212121212",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call was made. Format:
 yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "<event name>", // one of the event names listed in https://
docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/lifecycle-events.html
        "awsRegion": "<region>",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "<id>",
```

```
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            // the contents of this object vary depending on the event subtype and
 event state
        }
    }
}
```

AWS 백업 및 AWS Control Tower

AWS Backup 는 AWS 리소스를 자동으로 백업하기 위한 계획을 생성할 수 있는 서비스입니다. AWS Control Tower 리소스에 대한 백업을 설정하려면 네 가지 주요 단계를 따라야 합니다.

1. 랜딩 존에 AWS Backup 대해를 활성화합니다. AWS Control Tower 콘솔의 랜딩 존 설정 페이지에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 를 켜면 여러 계정에 AWS Backup리소스가 생성됩니다. 자세한 내용은 에 대해 생성된 리소스 AWS Backup 섹션을 참조하세요.
2. AWS Backup 콘솔에서 AWS Control Tower의 백업에 옵트인합니다. 자세한 내용은 AWS Backup 개발자 안내서에서 지원되는 서비스 작업을 참조하세요.
3. 포함하려는 개별 OUs AWS Backup 에서를 활성화합니다. 랜딩 존 수준에서 AWS Backup 을 활성화한 후 콘솔의 OU 세부 정보 페이지에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. OU AWS Backup 에서를 활성화하면 해당 OU의 계정이 로컬 AWS Backup 볼트를 수신합니다.
4. 백업에 포함할 선택된 리소스에 태그를 지정합니다. 태그는 해당 리소스의 백업 빈도를 나타냅니다. 백업 계획은 각 리소스의 리소스 태그로 지정된 일정을 따릅니다.

자세한 내용은 AWS Backup 개발자 안내서를 참조하세요. AWS Control Tower로 AWS 백업을 구성하면 비용이 발생하지 않습니다. 에서 비용이 발생합니다 AWS Backup. 요금에 대한 자세한 정보는 AWS Backup 요금을 참조하세요.

AWS Control Tower가 AWS Control Tower 랜딩 존에서 생성하는 AWS Backup 리소스에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요. 에 대해 생성된 리소스 AWS Backup

> **Note**
>
> AWS Control Tower는 AWS Control Tower 리소스에 대한 백업 계획을 AWS Control Tower 서비스에서 동시에 활성화하지 않고 AWS Backup 서비스를 통해 직접적으로 설정하는 것을 지원하지 않습니다.

사전 조건

AWS Control Tower 리소스 AWS Backup 에 대해를 설정하려면 먼저 기존 AWS Organizations 조직이 있어야 합니다. AWS Control Tower 랜딩 존을 이미 설정한 경우 이 랜딩 존이 기존 조직 역할을 합니다.

AWS Control Tower에 등록되지 않은 다른 두 AWS 계정을 할당하거나 생성해야 합니다. 이러한 계정은 중앙 백업 계정과 백업 관리자 계정이 됩니다. 두 계정의 이름을 이러한 이름으로 지정합니다.

또한 특히 AWS 백업을 위한 다중 리전 AWS Key Management Service (KMS) 키를 선택하거나 생성해야 합니다.

사전 조건 정의

- 중앙 백업 계정 - 중앙 백업 계정은 AWS Control Tower 백업 저장소와 백업을 저장합니다. 이 볼트는이 계정 내에서 AWS 리전 AWS Control Tower가 관리하는 모든에 생성됩니다. 교차 계정 사본은 계정이 손상되어 데이터 복원이 필요한 경우를 대비해 이 계정에 저장됩니다.
- 백업 관리자 계정 - 백업 관리자 계정은 AWS Control Tower의 AWS Backup 서비스에 대한 위임된 관리자 계정입니다. 여기에는 Backup Audit Manager(BAM) 보고서 계획이 저장됩니다. 이 계정은 복원 작업 및 복사 작업과 같은 모든 백업 모니터링 데이터를 집계합니다. 데이터는 Amazon S3 버킷에 저장됩니다. 자세한 내용은 AWS Backup 개발자 안내서의 AWS Backup 콘솔을 사용하여 보고서 계획 생성을 참조하세요.
- 다중 리전 AWS KMS 키에 대한 정책 요구 사항

  AWS KMS 키에는 키 정책이 필요합니다. 조직의 관리 계정과 연결된 권한이 있는 위탁자(사용자 및 역할)로 액세스를 제한하는 다음과 유사한 키 정책을 고려해 보세요.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "KMS key policy",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable IAM User Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow use of the KMS key for organization",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "*"
```

```
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:Encrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GetKeyPolicy",
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:PrincipalOrgID": "ORGANIZATION-ID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

이 예제 정책은 조직의 모든 계정에 암호화된 백업 데이터에 대한 액세스 권한을 부여합니다. AWS 전역 조건 키와 AWS KMS 조건 키를 사용하여, 백업에 액세스해야 하는 위탁자에 따라 권한을 구체화합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower로 관리 AWS 리전 하려는 모든에 대해 다중 리전 AWS KMS 키를 복제해야 합니다. 각 다중 리전 복제본 키에 키 정책을 설정해야 합니다. 복제본 키를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다중 리전 복제본 키 생성을 참조하세요.

백업 활성화

랜딩 존 설정 중에 또는 랜딩 존을 업데이트할 때 AWS Control Tower에 등록된 계정의 리소스에 대한 백업을 활성화할 수 있습니다.

사전 조건으로 다음 항목을 제공해야 합니다.

- AWS Backup 관리자 계정으로 AWS 계정 사용할

- AWS Backup 중앙 백업 계정으로 AWS 계정 사용할
- 교차 계정 백업을 위해 관리하는 다중 리전 AWS KMS 키

백업을 활성화하는 방법

활성화 프로세스는 크게 두 부분으로 이루어집니다. 먼저 랜딩 존에 대한 백업을 활성화한 다음, 백업이 필요한 등록된 각 OU에 대해 백업을 활성화합니다.

첫 번째 부분: 랜딩 존에 대한 백업 설정

콘솔: 랜딩 존 설정 페이지의 AWS Control Tower 콘솔에서 랜딩 존에 대한 백업을 설정할 수 있습니다. 초기 랜딩 존 설정 작업 중에 이 옵션이 표시되고 나중에 랜딩 존을 업데이트할 때 해당 옵션을 유지할 수 있습니다.

API: AWS Control Tower 랜딩 존이 이미 있는 경우 `UpdateLandingZone` API를 직접 호출하거나 AWS Control Tower를 처음 설정하는 경우 `CreateLandingZone` API를 직접 호출하여 AWS Control Tower API로 백업을 활성화할 수 있습니다. (힌트: 그런 다음 `EnableBaseline` API를 직접 호출하여 필요한 각 OU에 대한 백업을 설정합니다.)

AWS Control Tower 콘솔 외부

랜딩 존에 대한 백업 활성화의 일부에는 AWS Control Tower 콘솔 외부의 단계가 포함됩니다. 리소스를 검토하려면 AWS Backup 콘솔로 이동해야 합니다.

옵트인 리소스 유형을 검토하거나 추가 리소스 유형에 옵트인하는 방법

1. 에서 AWS Backup 콘솔을 엽니다https://console.aws.amazon.com/backup.
2. 탐색 창에서 설정을 선택합니다.
3. 서비스 옵트인 페이지에서 리소스 구성을 선택합니다.
4. 토글 스위치를 사용하여 포함하려는 서비스를 활성화하거나 비활성화합니다 AWS Backup. 백업하려는 리소스가 AWS Control Tower 환경의 일부인지 여부에 관계없이 RDS, EC2, DDB 등과 같은 리소스가 선택되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은를 사용한 서비스 관리 옵트인을 참조하세요 AWS Backup.

> 새 리소스 유형에 대한 고려 사항
>
> AWS Backup 를 사용하여 AWS 서비스의 리소스에 대한 데이터 보호를 관리하려면 먼저 이전 절차를 수행하고 해당 서비스에 AWS Backup 대해 옵트인해야 합니다. 또한 AWS Backup 서

비스는 향후 추가 서비스 및 리소스 유형에 대한 지원을 추가하므로 AWS Control Tower에서 해당 리소스 유형을 백업 AWS Backup 하려면이 절차를 반복하고를 사용하여 각 추가 리소스 유형에 대해 옵트인해야 합니다. 지원되지 않는 리소스 유형에 태그를 지정하면 백업이 실패할 수 있습니다.

랜딩 존에 대한 백업을 활성화하면 AWS Control Tower는 사용자가 제공한 두 계정을 각각 중앙 백업 계정과 백업 관리자 계정으로 설정합니다. AWS Control Tower는 이러한 계정 및 기타 계정에 리소스를 생성합니다.

Important

AWS Control Tower 감사 및 로그 아카이브 계정에 대한 백업을 활성화하려면 `EnableBaseline` API를 직접 호출하여 보안 OU에 대한 백업을 설정해야 합니다. 이것이 권장 사항입니다.

권장되는 계획 및 보존의 저장 방법은 다음과 같습니다.

- 시간별 백업 = 로컬 저장소에 2주 보존, 중앙 백업 저장소에 사본 없음
- 일간 백업 = 로컬 저장소에 2주 보존, 중앙 백업 저장소에 1개월 보존
- 주간 백업 = 로컬 저장소에서 1개월 보존, 중앙 저장소에서 3개월 보존
- 월간 백업 = 로컬 저장소에 3개월 보존, 중앙 백업 저장소에 3개월 보존

백업 계획을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Backup 콘솔을 사용하여 보고서 계획 생성을 참조하세요.

다음 부분: OU에서 백업 활성화

랜딩 존 설정 AWS Backup 에서를 활성화한 후 추가 단계를 수행하여 백업하려는 특정 OUs에서 백업을 활성화해야 합니다. 랜딩 존에 AWS Backup 대해를 활성화한 경우 콘솔의 OU 세부 정보 페이지에 OU에 대한 백업 활성화를 선택할 수 있는 섹션이 표시됩니다. 랜딩 존 수준에서 백업이 활성화되지 않은 경우 OU 세부 정보 페이지에 이 섹션이 표시되지 않습니다.

OU에서 `BackupBaseline` 활성화하려면 해당 OU에 `AWSControlTowerBaseline`이 이미 활성화되어 있어야 합니다. 각 OU에 등록된 계정에는 `AWSControlTowerBaseline`이 활성화되어 있습니다.

선택한 계정 및 OU에서 AWS Control Tower는 추가 리소스를 설정합니다.

- 로컬 백업 저장소

  AWS Control Tower는 계정에 로컬 백업 저장소와 해당 저장소에 연결된 네 가지 유형의 백업 계획을 생성합니다. AWS Control Tower를 통해 생성된 백업 계획은 접두사로 태그가 지정됩니다.

  ```
  BackupPlanTags:
          aws-control-tower: 'managed-by-control-tower'
  ```

- 시간별, 일간, 주간, 월간으로 구성된 네 가지 유형의 백업 계획입니다.

  각 계획은 태그 기반 리소스 할당과 연결됩니다. 예를 들어 aws-control-tower-backuphourly : true로 태그가 지정된 모든 리소스는 시간별 백업 계획으로 보호됩니다.

- 계정의 로컬 백업 역할

  AWS Control Tower는 백업에 사용되는 IAM 역할을 생성합니다. 역할에는 네 가지 특정 권한이 필요합니다.

  ```
  "backup:UpdateGlobalSettings","organizations:RegisterDelegatedAdministrator","organizations:E
  ```

  역할에는의 서비스 보안 주체와 신뢰 관계가 있습니다 AWS Backup . 역할의 이름은 이며aws-controltower-backup-role, 역할에는 다음과 같은 관리형 권한이 연결되어 있습니다.

  - AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
  - AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
  - AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup
  - AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

백업을 위한 리소스 태그 지정

AWS Control Tower에서 백업을 설정하는 프로세스의 일부는 백업 계획에 포함하려는 리소스에 태그를 지정하는 것입니다. 태그는 백업 빈도를 지정합니다. 다음은 가능한 태그입니다.

- `aws-control-tower-backuphourly : true`
- `aws-control-tower-backupdaily: true`
- `aws-control-tower-backupweekly: true`
- `aws-control-tower-backupmonthly: true`

고려 사항

- AWS Backup 가 OU에서 활성화되면 AWS Control Tower 콘솔의 OU 세부 정보 페이지에 있는 상태 필드에 활성화됨 값이 표시됩니다. 상태 필드의 다른 가능한 값에는 활성화되지 않음, 진행 중, 실패가 있습니다. 실패 상태가 표시되면 OU 재등록을 선택하여 AWS Backup 구성을 OU에 다시 적용합니다.
- OU에서를 AWS Backup 활성화한 경우 Account Factory를 통해 프로비저닝된 새 계정에는 OU가 포함됩니다 AWS Backup.

백업 끄기

랜딩 존 설정 중에 또는 랜딩 존을 업데이트할 때 AWS Control Tower에 등록된 계정의 리소스에 대한 백업을 끌 수 있습니다.

백업을 끄려면 두 가지 주요 단계가 필요합니다. 먼저 백업이 활성화된 각 OU에서 AWS Backup 기준을 끈 다음 랜딩 존에 대한 백업을 끕니다.

첫 단계: OU에서 백업 끄기

AWS Backup 가 활성화된 경우 AWS Backup 랜딩 존을 끄려면 먼저 모든 OUs에서 AWS Backup 기준을 비활성화해야 합니다.

중첩된 OUs가 있는 경우 상위 OU보다 하위 OUs에서 AWS Backup 기준을 비활성화합니다. AWS Backup 기준은 하위 OU에서 여전히 활성화되어 있지만 AWS Control Tower는 상위 OU에서 비활성화할 수 없습니다.

AWS Control Tower APIs 또는 AWS Control Tower 콘솔을 사용하여 OU에서 AWS Backup 기준을 비활성화할 수 있습니다.

AWS Backup 기준(API)을 비활성화하려면

먼저 AWS Backup 기준의 ARN을 찾습니다. `ListBaselines` API를 호출하고 ARN`nameBackupBaseline`을 가져올가 있는 기준에 대해 쿼리합니다.

```
aws controltower list-baselines --query 'baselines[?name==`BackupBaseline`]'
```

그런 다음 해당 ARN을 사용하여 AWS Backup 기준이 활성화된 OUs. `BackupBaseline` 기준 식별자를 기준으로 필터링하여 `ListEnabledBaselines` API를 호출하여 활성화된 각 기준과 비활성화할 해당 `enabledBaselineIdentifier` ARN을 찾습니다.

```
aws controltower list-enabled-baselines --filter baselineIdentifiers=BackupBaseline-ARN
```

OU에서 AWS Backup 기준을 비활성화하려면 `DisableBaseline` API를 호출하면 됩니다.

명령 예제:

```
aws controltower disable-baseline --enabled-baseline-identifier Enabled-baseline-ARN
```

AWS Backup 기준을 비활성화하려면(콘솔)

1. AWS Control Tower 콘솔에 로그인하고 조직 페이지로 이동합니다.
2. AWS Backup 기준 상태가 활성화됨인 OU를 선택하여 OU 세부 정보 페이지를 엽니다.
3. 이 OU의 통합 - 선택 사항 섹션의 AWS Backup에서 편집을 선택합니다.
4. 표시되는 대화 상자에서 비활성화를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

AWS Backup 기준을 비활성화하면 AWS Control Tower가 다음 리소스를 정리합니다.

- 와 관련된 모든 스택 세트 AWS Backup
- 와 관련된 모든 제어 AWS Backup

> **Note**
>
> 로컬 저장소의 보존 정책은 `Retain`으로 설정되어 있으므로 스택 세트가 삭제되더라도 로컬 저장소는 보존됩니다. 로컬 저장소는 데이터를 보존합니다.

다음 단계: 랜딩 존에 AWS Backup 대해 끄기

OU에 대한 백업을 꺼서 사전 조건이 충족된 후 AWS Control Tower 콘솔에서 백업을 끄려면 랜딩 존 설정 페이지로 이동합니다. 백업 비활성화를 선택합니다.

끄면 AWS Backup AWS Control Tower가 다음 리소스를 변경합니다.

- 와 관련된 모든 스택 세트를 제거합니다. AWS Backup
- 보안 OU AWS Backup 에서와 관련된 모든 제어를 비활성화합니다.
- AWS Backup 관리를 위해 위임된 관리자 계정의 등록을 취소합니다.

- 관리자 및 중앙 백업 계정에서 AWS Control Tower 거버넌스(CloudTrail AWS Config용 등)를 AWS Backup 제거합니다.
- AWS Control Tower는 데이터가 포함된 AWS Backup 볼트 및 Amazon S3 버킷 리소스를 유지합니다.

백업을 비활성화한 후에는 새 백업이 생성되지 않지만 기존 백업은 제거되지 않습니다.

이동된 계정에서 백업 활성화

가 AWS Backup 활성화된 AWS Control Tower OU로 계정을 이동하고 계정이 AWS Control Tower에 등록되지 않은 경우 백업 계획이 계정에 자동으로 적용되지 않습니다.

콘솔: AWS Control Tower 콘솔에서 개별 계정에 AWS Backup 대해를 활성화하려면 계정 세부 정보 페이지에서 계정 업데이트를 선택하거나 OU 세부 정보 페이지에서 OU 재등록을 선택하여 여러 계정을 동시에 업데이트할 수 있습니다.

API: API에서 백업 기준이 활성화된 OU로 계정을 이동하는 경우 OU의 `EnabledBaseline` 리소스를 대상으로 지정하고 해당 OU에서 `ResetEnabledBaseline` API를 직접적으로 호출하여 OU 상속을 통해 계정에서 백업을 트리거할 수 있습니다.

명령 예제:

```
aws controltower reset-enabled-baseline --enabled-baseline-identifier
 arn:aws:controltower:REGION:NAMESPACE:enabledbaseline/XOSDORW8HDB5ZNWEE --region us-
east-1
```

응답 예제:

```
{
        "operationIdentifier": "0bbdb587-c849-4152-95c6-7afa7664ee71"
}
```

AWS Control Tower의 백업 드리프트

AWS Control Tower의 AWS Backup 구성에는 드리프트가 보고되지 않습니다. AWS Control Tower의 드리프트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 탐지 및 해결을 참조하세요.

AWS Backup 계획을 삭제하거나 수정하면 계획이 드리프트 상태로 전환될 수 있습니다. 다음은 피해야 할 몇 가지 수정 사항입니다.

- 보안 OU에서 백업 관리자 계정을 이동하면 안 됩니다.
- 보안 OU에서 중앙 백업 계정을 이동하면 안 됩니다.
- 조직에서 백업 관리자 계정을 제거하면 안 됩니다.
- 조직에서 중앙 백업 계정을 제거하면 안 됩니다.
- 보안 OU에 적용되는 AWS Backup SCP를 분리, 연결 또는 업데이트하지 마십시오.
- 다른 OUs에 적용되는 AWS Backup SCP를 분리, 연결 또는 업데이트하지 마십시오.
- AWS Backup에 대한 백업 관리자 계정의 권한을 제거하면 안 됩니다.
- 교차 계정 백업 설정을 업데이트하여 교차 계정 백업을 끄면 안 됩니다. 교차 계정 백업에 대한 자세한 내용은 AWS Backup API 참조의 `UpdateGlobalSettings` 섹션을 참조하세요.
- AWS KMS 키를 삭제하지 마십시오.
- AWS KMS 키 정책을 설정한 후에는 수정하지 마십시오.
- 서비스의 신뢰할 수 있는 액세스를 비활성화하지 마십시오 AWS Backup.

> **Note**
>
> 드리프트는 AWS Control Tower의 AWS Backup 리소스를 보호하는 SCP 기반 제어의 상태와 관련하여 보고됩니다.

에 대해 생성된 리소스 AWS Backup

이 페이지의 표에는를 활성화할 때 AWS Control Tower 계정에 생성된 리소스가 표시됩니다 AWS Backup.

다음 표에는 랜딩 존 조직에 AWS Backup 대해를 활성화할 때 AWS Control Tower가 AWS Control Tower Central Backup 계정에서 생성하는 리소스가 나와 있습니다.

설명	중앙 백업 계정에 대한 리소스
계정을 포함하는 OU는 무엇입니까?	보안 OU

설명	중앙 백업 계정에 대한 리소스
리소스를 생성한 작업은 무엇입니까?	랜딩 존 생성 또는 업데이트
어떤 리소스가 생성되나요?	중앙 백업 볼트 `-aws-controltower-central-backupvault-*`
어떤 리전이 포함되나요?	모든 관리 리전
이러한 리소스와 관련된 제어는 무엇입니까?	`CT.BACKUP.PV.3`

다음 표에는 랜딩 존 조직에 AWS Backup 대해를 활성화할 때 AWS Control Tower가 AWS Control Tower 백업 관리자 계정에서 생성하는 리소스가 나와 있습니다.

설명	백업 관리자 계정에 대한 리소스:의 위임된 관리자 계정입니다. AWS Backup
계정이 포함된 OU는 무엇입니까?	보안 OU
리소스를 생성한 작업은 무엇입니까?	랜딩 존 생성 또는 업데이트
어떤 리소스가 생성되나요?	Backup Audit Manager(BAM) • `aws_controltower_copy_report` • `aws_controltower_backup_report` • `aws_controltower_restore_report` BAM 로그를 저장하기 위한 Amazon S3 버킷 `-aws-controltower-backup-reports-` *`{accountId}`* `-*` Amazon S3 액세스 로깅 버킷 `-aws-controltower-backup-reports-log-` *`{accountId}`* `-*`
어떤 리전이 포함되나요?	홈 리전

설명	백업 관리자 계정에 대한 리소스:의 위임된 관리자 계정입니다. AWS Backup
이러한 리소스와 관련된 제어는 무엇입니까?	• CT.BACKUP.PV.2 • CT.S3.PV.1 • CT.S3.PV.1

다음 표에는 보안 OU에 AWS Backup 대해를 활성화할 때 AWS Control Tower가 AWS Control Tower 감사 계정 및 AWS Control Tower 로그 아카이브 계정에서 생성하는 리소스가 나와 있습니다.

설명	감사 및 로그 아카이브 계정에 대한 리소스
계정이 포함된 OU는 무엇입니까?	보안 OU
리소스를 생성한 작업은 무엇입니까?	활성화 BackupBaseline

어떤 리소스가 생성되나요?	• 로컬 백업 볼트 -aws-controltower-local-backupvault-*
	• 로컬 백업 역할 -aws-controltower-BackupRole
	• 네 가지 로컬 백업 계획(시간별, 주별, 월별, 일별)
	  • aws-controltower-hourly-backup-plan
	  • aws-controltower-daily-backup-plan
	  • aws-controltower-weekly-backup-plan
	  • aws-controltower-monthly-backup-plan
	• IAM 역할 -aws-controltower-BackupRole

어떤 리전이 포함되나요?	모든 관리 리전

설명	감사 및 로그 아카이브 계정에 대한 리소스
이러한 리소스와 관련된 제어는 무엇입니까?	• CT.BACKUP.PV.3 • CT.IAM.PV.1 • CT.BACKUP.PV.3 • CT.BACKUP.PV.1

> **Note**
>
> 를 보안 OUBackupBaseline에 적용하면 해당 OU의 모든 멤버 계정은 감사 및 로그 아카이브 계정뿐만 아니라 AWS Backup 리소스를 수신합니다.

다음 표에는 대상 OU에서를 활성화할 때 AWS Control Tower가 AWS Control Tower OU 멤버 계정 AWS Backup 에서 생성하는 리소스가 나와 있습니다.

설명	다른 OUs의 멤버 계정에 대한 리소스
계정이 포함된 OU는 무엇입니까?	보안 OU 이외의 모든 OU
리소스를 생성한 작업은 무엇입니까?	활성화 BackupBaseline

어떤 리소스가 생성되나요?	• 로컬 백업 볼트 -aws-controltower-local-backupvault-*
	• 로컬 백업 역할 -aws-controltower-BackupRole
	• 네 가지 로컬 백업 계획(시간별, 주별, 월별, 일별)
	  • aws-controltower-hourly-backup-plan
	  • aws-controltower-daily-backup-plan
	  • aws-controltower-weekly-backup-plan

설명	다른 OUs의 멤버 계정에 대한 리소스
	• aws-controltower-monthly-backup-plan • IAM 역할 -aws-controltower-BackupRole
어떤 리전이 포함되나요?	모든 관리 리전
이러한 리소스와 관련된 제어는 무엇입니까?	• CT.BACKUP.PV.3 • CT.IAM.PV.1 • CT.BACKUP.PV.3 • CT.BACKUP.PV.1

AWS 백업에 대한 제어

AWS Control Tower 랜딩 존 AWS Backup 에서를 활성화하면 환경에서 일부 예방 제어가 활성화됩니다. 이러한 제어는 AWS Control Tower에서 작동하는 데 AWS Backup 필요한 리소스를 보호합니다. AWS Backup 가 랜딩 존에 대해 활성화되지 않은 경우 이러한 제어를 활성화할 수 없습니다.

자세한 내용은 AWS Backup에 대한 제어를 참조하세요.

AWS Control Tower 랜딩 존 폐기

AWS Control Tower를 사용하면 랜딩 존이라고 하는 안전한 다중 계정 AWS 환경을 설정하고 관리할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 할당된 모든 리소스를 정리하는 프로세스를 랜딩 존 폐기라고 합니다.

AWS Control Tower를 더 이상 사용하지 않으려는 경우 자동 폐기 도구가 AWS Control Tower에서 할당한 리소스를 정리합니다. 자동 폐기 프로세스를 시작하려면 랜딩 존 설정 페이지로 이동하여 폐기 탭을 선택하고 랜딩 존 폐기를 선택합니다.

폐기 중에 수행되는 작업의 목록은 폐기 프로세스 개요 섹션을 참조하세요.

> **Warning**
>
> 모든 AWS Control Tower 리소스의 수동 삭제는 폐기와 동일하지 않습니다. 새 랜딩 존을 설정할 수 없습니다.

데이터 및 기존 AWS Organizations 는 폐기 프로세스에 의해 다음과 같은 방식으로 변경되지 않습니다.

- AWS Control Tower는 데이터를 제거하지 않고 생성한 랜딩 존의 요소만 제거합니다.
- 폐기 프로세스가 완료된 후 Amazon S3 버킷 및 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹과 같은 몇몇 리소스 아티팩트는 남아 있습니다. 다른 랜딩 존을 설정하기 전에 이러한 리소스를 수동으로 삭제하여 특정 리소스를 유지 관리하는 데 따른 비용이 발생하지 않도록 해야 합니다.
- 자동 폐기를 사용하여 부분적으로 설정된 랜딩 존을 제거할 수 없습니다. 랜딩 존 설정 프로세스가 실패할 경우, 실패 상태를 해결하고 자동 폐기를 가능하게 하기 위해 모든 방법을 설정해야 합니다. 그러지 않으면 리소스를 개별적으로 수동으로 삭제해야 합니다.

랜딩 존을 폐기하는 것은 중대한 결과를 초래하는 프로세스이며 실행 취소할 수 없습니다. AWS Control Tower에서 수행되는 폐기 작업과 폐기 후 남아 있는 아티팩트에 대해서는 다음 섹션에서 설명합니다.

> **Important**
>
> 랜딩 존 사용을 중지하려는 경우에만 이 폐기 프로세스를 수행하는 것이 좋습니다. 기존 랜딩 존을 폐기한 후에는 다시 생성할 수 없습니다.

폐기 프로세스 개요

랜딩 존 폐기를 요청하면 AWS Control Tower에서 다음 작업을 수행합니다.

- 랜딩 존에서 활성화된 각 감지 제어를 비활성화합니다. AWS Control Tower는 제어를 지원하는 CloudFormation 리소스를 삭제합니다.
- 에서 서비스 제어 정책(SCPs)을 제거하여 각 예방 제어를 비활성화합니다 AWS Organizations. 정책이 비어 있는 경우(AWS Control Tower에서 관리하는 모든 SCP를 제거한 후에는 비어 있게 됨), AWS Control Tower는 해당 정책을 분리하고 완전히 삭제합니다.
- CloudFormation StackSets.
- 모든 리전에서 CloudFormation Stacks로 배포된 모든 블루프린트를 삭제합니다.
- 프로비저닝된 각 계정에 대해 AWS Control Tower는 폐기 프로세스 중에 다음 작업을 수행합니다.
  - 각 Account Factory 계정의 레코드를 삭제합니다.
  - AWS Control Tower가 생성한 IAM 역할을 제거하여 계정에 대한 AWS Control Tower 권한을 취소하고(별도 정책이 추가되는 경우는 제외) 표준 `OrganizationAccountAccessRole` IAM 역할을 다시 생성합니다.
  - 계정의 레코드를 제거합니다 AWS Service Catalog.
  - AWS Service Catalog에서 Account Factory 제품 및 포트폴리오를 제거합니다.
- 공유(감사 및 로그 아카이브) 계정의 블루프린트를 삭제합니다.
- AWS Control Tower가 생성한 IAM 역할을 제거하여 공유 계정에서 AWS Control Tower 권한을 취소하고(별도 정책이 추가되는 경우는 제외) `OrganizationAccountAccessRole` IAM 역할을 다시 생성합니다.
- 공유 계정과 관련된 레코드를 삭제합니다.
- 고객이 생성한 OU와 관련된 레코드를 삭제합니다.
- 홈 리전을 식별하는 내부 레코드를 삭제합니다.

> **Note**
>
> 폐기 후 VPC가 비어 있지 않은 경우 Account Factory VPC 블루프린트(`BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC`)를 제거하여 경로와 NAT 게이트웨이를 정리할 수 있습니다.

랜딩 존을 폐기하는 방법

콘솔에서 AWS Control Tower 랜딩 존을 폐기하려면 여기에 제공된 절차를 따르세요.

> **Note**
>
> 폐기하기 전에 등록된 계정의 관리를 해제하는 것이 좋습니다.

1. 등록된 OU에서 AWS Backup 기준이 활성화된 경우 랜딩 존을 폐기하기 전에 활성화된 모든 OU에서 이를 비활성화합니다. 그렇지 않으면 폐기가 실패합니다. 지침은 the section called “첫 단계: OU에서 백업 끄기” 섹션을 참조하세요.

   이러한 이유로 서비스 해제가 이미 실패한 경우 AWS Backup 기준을 비활성화하고 서비스 해제를 다시 실행할 수 있습니다.
2. AWS Control Tower 콘솔에서 랜딩 존 설정 페이지로 이동합니다.
3. 랜딩 존 폐기 섹션에서 랜딩 존 폐기를 선택합니다.
4. 필요한 확인 프로세스와 함께 수행할 작업을 설명하는 대화 상자가 나타납니다. 폐기한다는 의도를 확인하려면 모든 확인란을 선택하고 요청에 따라 확인 내용을 입력해야 합니다.

   > **Important**
   >
   > 폐기 프로세스는 실행 취소할 수 없습니다.
5. 랜딩 존을 폐기한다는 의도를 확인하면 AWS Control Tower 홈 페이지로 리디렉션되고 폐기가 진행됩니다. 폐기 프로세스는 최대 2시간이 소요될 수 있습니다.

   폐기가 진행되는 동안에는 조직의 멤버 계정을 닫지 마십시오. 폐기에 실패할 수 있습니다.
6. 폐기가 성공하면 AWS Control Tower 콘솔에서 새 랜딩 존을 설정하기 전에 남아 있는 리소스를 수동으로 삭제해야 합니다. 남아 있는 리소스에는 일부 특정 Amazon S3 버킷, 조직 및 CloudWatch Logs 로그 그룹이 포함됩니다.

   > **Note**
   >
   > 이러한 조치는 결제 및 규정 준수 활동에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 리소스를 삭제하지 않으면 예기치 않은 요금이 발생할 수 있습니다.

리소스를 수동으로 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 리소스 제거 정보 단원을 참조하세요.

7. 새 AWS 리전에 새 랜딩 존을 설정하려면이 추가 단계를 따르세요. CLI를 통해 다음 명령을 입력합니다.

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal
 controltower.amazonaws.com
```

API를 통해 랜딩 존 폐기

모든 랜딩 존 리소스를 정리하는 프로세스를 랜딩 존 폐기라고 합니다.

> **Important**
>
> 랜딩 존 사용을 중지하려는 경우에만 이 폐기 프로세스를 수행하는 것이 좋습니다. 기존 랜딩 존을 폐기한 후에는 다시 생성할 수 없습니다.

AWS Control Tower가 데이터 및 기존를 처리하는 방법에 대한 중요한 정보를 포함하여 랜딩 존 폐기에 대한 자세한 내용은 섹션을 AWS Organizations참조하세요AWS Control Tower 랜딩 존 폐기.

랜딩 존을 폐기하려면 `DeleteLandingZone` API를 직접적으로 호출합니다. 이 API는 `OperationIdentifier`를 반환합니다. 그러면 `GetLandingZoneOperation` API를 직접적으로 호출할 때 이를 사용하여 삭제 작업의 상태를 확인할 수 있습니다.

```
aws controltower delete-landing-zone --landing-zone-identifier
"arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
```

출력:

```
{
   "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXX"
}
```

폐기 후 필요한 수동 정리 작업

이 섹션에는 초기 폐기 단계 후에 수행해야 하는 수동 정리 작업이 나열되어 있습니다.

- 로그 아카이브나 감사 계정을 폐기한 후 새 랜딩 존을 만들거나 기존 로그 아카이브 또는 감사 계정을 가져오는 절차를 따르는 경우 로그 아카이브 및 감사 계정에 대해 다른 이메일 주소를 지정해야 합니다.
- CloudWatch Logs 로그 그룹 `aws-controltower/CloudTrailLogs`는 다른 랜딩 존을 설정하기 전에 수동으로 삭제해야 합니다.
- 로그용으로 예약된 이름이 있는 2개의 Amazon S3 버킷은 수동으로 제거하거나 이름을 변경해야 합니다.
- 기존의 보안 및 샌드박스 조직 단위를 수동으로 삭제하거나 이름을 변경해야 합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 보안 OU 조직을 삭제하려면 먼저 로깅 및 감사 계정을 삭제해야 하지만, 관리 계정은 삭제하지 않아도 됩니다. 이러한 계정을 삭제하려면 감사 계정과 로깅 계정에 루트 사용자로 로그인할 시기하여 각 계정을 개별적으로 삭제해야 합니다.

- AWS Control Tower에 대한 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 구성을 수동으로 삭제할 수 있지만 기존 IAM Identity Center 구성을 진행할 수 있습니다.
- AWS Control Tower에서 생성한 VPC를 제거하고 연결된 AWS CloudFormation 스택 세트를 제거할 수 있습니다.
- 새 AWS 리전에 새 랜딩 존을 설정하려면 먼저 다음 추가 단계를 따라야 합니다.
  - CLI를 통해 다음 명령을 입력합니다.

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal
 controltower.amazonaws.com
```

  - 모든 관리 리전의 공유 및 멤버 계정에서 `AWSControlTowerManagedRule`이라는 나머지 관리형 규칙을 삭제합니다. `AWSControlTowerManagedRule`은 Amazon EventBridge 규칙입니다.

폐기 중에 제거되지 않는 리소스

랜딩 존을 폐기해도 AWS Control Tower 설정 프로세스가 완전히 되돌려지지는 않습니다. 수동으로 제거할 수 있는 특정 리소스는 여전히 남아 있습니다.

AWS Organizations

기존 AWS Organizations 조직이 없는 고객의 경우 AWS Control Tower는 하나 이상의 조직 단위(OUs)로 조직을 설정합니다. 지정된 보안 OU 및 선택적으로 생성된 샌드박스 OU입니다. 랜딩 존을 폐기하는 경우 다음과 같이 조직의 계층이 유지됩니다.

- AWS Control Tower 콘솔에서 만든 조직 단위(OU)는 제거되지 않습니다.
- 보안 및 샌드박스 OU는 제거되지 않습니다.
- 조직은에서 삭제되지 않습니다 AWS Organizations.
- AWS Organizations (공유, 프로비저닝 또는 관리)의 계정은 이동되거나 제거되지 않습니다.

AWS IAM Identity Center (SSO)

기존 IAM Identity Center 디렉터리가 없는 고객의 경우 AWS Control Tower는 IAM Identity Center를 설정하고 초기 디렉터리를 구성합니다. 랜딩 존을 폐기하면 AWS Control Tower는 IAM Identity Center를 변경하지 않습니다. 필요한 경우 관리 계정에 저장된 IAM Identity Center 정보를 수동으로 삭제할 수 있습니다. 특히 다음 영역은 폐기를 통해 변경되지 않습니다.

- Account Factory로 생성한 사용자는 제거되지 않습니다.
- AWS Control Tower 설정 중에 생성된 그룹은 제거되지 않습니다.
- AWS Control Tower에서 생성한 권한 세트는 제거되지 않습니다.
- AWS 계정과 IAM Identity Center 권한 세트 간의 연결은 제거되지 않습니다.
- IAM Identity Center 디렉터리는 변경되지 않습니다.
- AWS Control Tower에 대한 이러한 IAM Identity Center 정책은 제거되지 않습니다.
  - `AWSControlTowerAdminPolicy`
  - `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`
  - `AWSControlTowerStackSetRolePolicy`

역할

설정 중에 AWS Control Tower는 콘솔을 사용하는 경우 특정 역할을 자동으로 생성하거나 API를 통해 랜딩 존을 설정하는 경우 이러한 역할을 만들도록 요청합니다. 랜딩 존을 폐기할 때 다음 역할은 제거되지 않습니다.

- `AWSControlTowerAdmin`
- `AWSControlTowerCloudTrailRole`

- `AWSControlTowerStackSetRole`
- `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations`

> **Note**
>
> 멤버 계정의 `AWSControlTowerExecution` 역할은 랜딩 존이 삭제될 때, AWS Control Tower가 사용자를 대신하여 역할을 생성했는지 또는 사용자가 역할을 수동으로 생성했는지 여부에 관계없이 삭제됩니다. 그러나이 역할에 추가 정책을 연결했거나이 역할에 연결된 정책을 수정한 경우 AWS Control Tower는 랜딩 존 삭제 중에이 역할을 삭제하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 랜딩 존 삭제는 성공하지만 역할은 멤버 계정에 유지됩니다.

Amazon S3 버킷

설정 중에 AWS Control Tower는 AWS CloudTrail의 로그 아카이브 계정과 AWS Config 통합의 구성 중앙 집계자 계정에 버킷을 생성합니다. AWS Control Tower는 이러한 각 계정에서 로깅 및 로깅 액세스를 위한 버킷을 생성합니다. 랜딩 존을 폐기할 때 다음 리소스는 제거되지 않습니다.

- 로그 아카이브 계정의 액세스 S3 버킷 로깅 및 로깅은 제거되지 않습니다.
- 구성 중앙 집계자 계정의 액세스 S3 버킷 로깅 및 로깅은 제거되지 않습니다.
- 이러한 각 계정의 로깅 및 로깅 액세스 버킷 콘텐츠는 제거되지 않습니다.

서비스 통합 계정

AWS Control Tower를 사용하려면 각 서비스 통합 구성에 중앙 계정이 있어야 합니다. 이 계정은 랜딩 존 버전에 따라 AWS Control Tower 설정 중에 생성되거나 생성되지 않을 수 있습니다. 랜딩 존을 폐기하는 경우 다음과 같은 결과가 발생합니다.

- AWS Control Tower 설정 중에 생성된 서비스 통합 계정은 닫히지 않습니다.
- `OrganizationAccountAccessRole` IAM 역할은 표준 AWS Organizations 구성에 맞게 다시 생성됩니다.
- `AWSControlTowerExecution` 역할은 제거됩니다.

프로비저닝된 계정

AWS Control Tower 고객은 Account Factory를 사용하여 새 AWS 계정을 생성할 수 있습니다. 랜딩 존을 폐기하는 경우 다음과 같은 결과가 발생합니다.

- Account Factory로 생성한 프로비저닝된 계정은 해지되지 않습니다.
- 에서 프로비저닝된 제품은 제거 AWS Service Catalog 되지 않습니다. 이를 종료하여 정리하면 해당 계정이 루트 OU로 이동합니다.
- AWS Control Tower가 생성한 VPC는 제거되지 않으며, 연결된 AWS CloudFormation 스택 세트(BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC)도 제거되지 않습니다.
- `OrganizationAccountAccessRole` IAM 역할은 표준 AWS Organizations 구성에 맞게 다시 생성됩니다.
- `AWSControlTowerExecution` 역할은 제거됩니다.

CloudWatch Logs 로그 그룹

- CloudWatch Logs 로그 그룹 `aws-controltower/CloudTrailLogs`는 `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER`라는 블루프린트의 일부로 생성됩니다. 이 로그 그룹은 제거되지 않습니다. 대신 청사진이 삭제되며 리소스는 유지됩니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 3.0 이상을 사용하는 고객은 개별 등록 계정의 CloudTrail 로그 및 CloudTrail 로그 역할을 삭제할 필요가 없습니다. 이러한 로그와 역할은 조직 수준 추적을 위해 관리 계정에서만 생성되기 때문입니다.
>
> 랜딩 존 버전 3.2부터 AWS Control Tower는 `AWSControlTowerManagedRule`이라는 Amazon EventBridge 규칙을 생성합니다. 이 규칙은 모든 관리 리전에 대해 각 멤버 계정에 생성됩니다. 폐기 중에는 규칙이 자동으로 삭제되지 않으므로 새 리전에서 랜딩 존을 설정하려면 먼저 모든 관리 리전의 서비스 통합 계정 및 멤버 계정에서 규칙을 수동으로 삭제해야 합니다.

AWS Control Tower 리소스를 삭제하는 방법에 대한 절차는 AWS Control Tower 리소스 제거에 나와 있습니다.

AWS Control Tower 리소스 제거

이 문서는 정기 유지 관리 및 관리 태스크의 일부로 AWS Control Tower 리소스를 개별적으로 제거하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 이 장에 제공된 절차는 필요한 경우 개별 리소스 또는 일부 리소스를 제거하는 데에만 사용됩니다. 이것은 랜딩 존 서비스 해제와는 다릅니다.

다음 두 가지 유형의 태스크에서 리소스를 제거해야 할 수 있습니다.

- 일반적인 상황에서 랜딩 존을 관리할 때 리소스를 삭제하려는 경우
- 자동 서비스 해제 후에 남아 있는 리소스를 정리하려는 경우

> **Warning**
>
> 리소스를 수동으로 제거하면 새 랜딩 존을 설정할 수 없습니다. 이것은 서비스 해제와는 다릅니다. AWS Control Tower 랜딩 존 서비스 해제를 수행하려는 경우 이 장에 설명된 작업을 수행하기 전에 AWS Control Tower 랜딩 존 폐기의 지침을 따르세요. 이 장의 지침은 자동 서비스 해제가 완료된 후 남아 있는 리소스를 정리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 랜딩 존 리소스를 수동으로 삭제하더라도 이것은 랜딩 존을 서비스 해제하는 것과는 다르며 예기치 않은 요금이 발생할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 계정을 제거해야 하는 경우 다음 섹션을 참조하여 계정을 닫습니다.

- 계정 관리 중지
- Account Factory에서 생성된 계정 해지

삭제하는 대신 서비스 해제가 필요합니까?

엔터프라이즈에 더 이상 AWS Control Tower를 사용하지 않으려는 경우 또는 조직 리소스의 대규모 재배포가 필요한 경우 랜딩 존을 처음 설정할 때 생성된 리소스를 서비스 해제할 수 있습니다.

- 폐기 프로세스가 완료된 후 Amazon S3 버킷 및 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹과 같은 몇몇 리소스 아티팩트는 남아 있습니다.
- 다른 랜딩 존을 설정하기 전에 계정에 남아 있는 리소스를 수동으로 정리하여 예기치 않은 요금이 발생하지 않도록 해야 합니다. 자세한 내용은 폐기 중에 제거되지 않는 리소스 섹션을 참조하세요.

> **Warning**
>
> 랜딩 존 사용을 중지하려는 경우에만 이 서비스 해제 프로세스를 수행하는 것이 좋습니다. 이 프로세스는 실행 취소할 수 없습니다.

AWS Control Tower 리소스 제거 정보

이 장의 개별 절차는 AWS Control Tower 리소스를 제거하는 수동 방법을 안내합니다. 이 절차는 랜딩 존에서 특정 리소스를 삭제해야 하는 경우에 사용할 수 있습니다.

이러한 절차를 수행하기 전에 달리 명시되지 않는 한 랜딩 존의 홈 리전 AWS Management Console 에 있는에 로그인해야 하며 랜딩 존이 포함된 관리 계정에 대한 관리 권한이 있는 IAM 사용자 또는 IAM Identity Center의 사용자로 로그인해야 합니다.

> **Warning**
>
> 이렇게 하면 AWS Control Tower 설정 중 거버넌스 드리프트가 발생할 수 있습니다. 이는 실행 취소할 수 없습니다.

주제

- SCP 삭제
- StackSets 및 스택 삭제
- 로그 아카이브 계정에서 Amazon S3 버킷 삭제
- Account Factory 포트폴리오 및 제품 제거
- AWS Control Tower 역할 및 정책 제거
- AWS Control Tower 리소스 도움말

SCP 삭제

AWS Control Tower는 제어를 위해 서비스 제어 정책(SCP)을 사용합니다. 이 절차는 AWS Control Tower와 관련된 SCP를 삭제하는 방법을 안내합니다.

AWS Organizations SCPs 삭제하려면

1. Organizations 콘솔(https://console.aws.amazon.com/organizations/)을 엽니다.
2. 정책 탭을 열고 접두사 aws-guardrails-가 있는 서비스 제어 정책(SCP)을 찾아 각 SCP에 대해 다음을 수행합니다.
   a. 연결된 OU에서 SCP를 분리합니다.
   b. SCP를 삭제합니다.

StackSets 및 스택 삭제

AWS Control Tower는 StackSets 및 스택을 사용하여 랜딩 존의 제어 AWS Config 규칙 와 관련된를 배포합니다. 다음 절차는 이러한 특정 리소스를 삭제하는 방법을 설명합니다.

CloudFormation StackSets를 삭제하려면

1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation CloudFormation 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 StackSets를 선택합니다.
3. 접두사 AWSControlTower가 있는 각 스택 세트에 대해 다음을 수행합니다. 스택 세트에 많은 계정이 있다면 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
   a. 대시보드의 테이블에서 특정 스택 세트를 선택합니다. 그러면 해당 스택 세트에 대한 속성 페이지가 열립니다.
   b. 페이지 하단의 Stacks 테이블에서 테이블의 모든 AWS 계정에 대한 계정 IDs를 기록합니다. 모든 계정 목록을 복사합니다.
   c. 작업에서 StackSet에서 스택 삭제를 선택합니다.
   d. 배포 옵션 설정의 배포 위치에서 계정에 스택 배포를 선택합니다.
   e. 텍스트 필드에 3.b단계에서 레코드한 AWS 계정 IDs 쉼표로 구분하여 입력합니다. 예를 들면 *123456789012*, *098765431098* 등입니다.
   f. 리전 지정에서 모두 추가를 선택하고 페이지의 나머지 파라미터를 기본값으로 설정하고 다음을 선택합니다.
   g. 검토 페이지에서 선택 사항을 검토한 다음 스택 삭제를 선택합니다.
   h. StackSets 속성 페이지에서 다른 StackSets에 대해 이 절차를 다시 시작할 수 있습니다.
4. 이 프로세스는 서로 다른 StackSets 속성 페이지의 스택 테이블에 있는 레코드가 비어 있을 때 완료됩니다.
5. 스택 테이블의 레코드가 비어 있으면 StackSets 삭제를 선택합니다.

CloudFormation 스택을 삭제하려면

1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation CloudFormation 콘솔을 엽니다.
2. 스택 대시보드에서 접두사 AWSControlTower가 있는 모든 스택을 검색합니다.
3. 테이블의 각 스택에 대해 다음을 수행합니다.
   a. 스택 이름 옆의 확인란을 선택합니다.

b. 작업 메뉴에서 스택 삭제를 선택합니다.

c. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 예, 삭제를 선택합니다.

로그 아카이브 계정에서 Amazon S3 버킷 삭제

다음 절차에서는 AWSControlTowerExecution 그룹의 IAM Identity Center 사용자로 로그 아카이브 계정에 로그인한 다음 로그 아카이브 계정에서 Amazon S3 버킷을 삭제하는 방법을 안내합니다.

올바른 권한으로 로그 아카이브 계정에 로그인하는 방법

1. Organizations 콘솔(https://console.aws.amazon.com/organizations/)을 엽니다.
2. 계정 탭에서 로그 아카이브 계정을 찾습니다.
3. 열린 오른쪽 창에서 로그 아카이브 계정 번호를 기록해 둡니다.
4. 탐색 모음에서 계정 이름을 선택한 다음 계정 메뉴를 엽니다.
5. 역할 전환을 선택합니다.
6. 열린 페이지에서 계정에 로그 아카이브 계정의 계정 번호를 입력합니다.
7. 역할에 AWSControlTowerExecution을 입력합니다.
8. 표시 이름은 텍스트로 채워져 있습니다.
9. 원하는 색상을 선택합니다.
10. 역할 전환을 선택합니다.

Amazon S3 버킷을 삭제하는 방법

1. Amazon S3 콘솔(https://console.aws.amazon.com/s3/)을 엽니다.
2. aws-controltower가 포함된 버킷 이름을 검색합니다.
3. 테이블의 각 버킷에 대해 다음을 수행합니다.

   a. 테이블의 버킷에 대한 확인란을 선택합니다.

   b. 삭제를 선택합니다.

   c. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 버킷의 이름을 입력하여 확인한 다음 확인을 선택합니다.

Account Factory 포트폴리오 및 제품 제거

다음 절차는 AWSServiceCatalogAdmins 그룹에서 IAM Identity Center 사용자로 로그인한 다음 Account Factory 포트폴리오 및 제품을 정리하는 방법을 안내합니다.

올바른 권한으로 관리 계정에 로그인하는 방법

1. 사용자 포털 URL(*directory-id*.awsapps.com/start)로 이동합니다.
2. AWS 계정에서 관리 계정을 찾습니다.
3. AWSServiceCatalogAdminFullAccess에서 관리 콘솔을 선택하여이 역할 AWS Management Console 로에 로그인합니다.

Account Factory를 정리하는 방법

1. Service Quotas 콘솔(https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 포트폴리오 목록을 선택합니다.
3. 로컬 포트폴리오 테이블에서 이름이 AWS Control Tower Account Factory Portfolio인 포트폴리오를 검색합니다.
4. 해당 포트폴리오의 이름을 선택하여 세부 정보 페이지로 이동합니다.
5. 페이지의 제약 조건 섹션을 확장하고 AWS Control Tower Account Factory라는 제품 이름이 포함된 제약 조건에 대한 라디오 버튼을 선택합니다.
6. 제약 조건 제거를 선택합니다.
7. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 계속을 선택합니다.
8. 페이지의 제품 섹션에서 이름이 AWS Control Tower Account Factory인 제품에 대한 라디오 버튼을 선택합니다.
9. 제품 제거를 선택합니다.
10. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 계속을 선택합니다.
11. 페이지의 사용자, 그룹 및 역할 섹션을 확장하고 이 테이블의 모든 레코드에 대한 확인란을 선택합니다.
12. 사용자, 그룹 또는 역할 제거를 선택합니다.
13. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 계속을 선택합니다.
14. 왼쪽 탐색 메뉴에서 포트폴리오 목록을 선택합니다.
15. 로컬 포트폴리오 테이블에서 이름이 AWS Control Tower Account Factory Portfolio인 포트폴리오를 검색합니다.

16. 해당 포트폴리오의 라디오 버튼을 선택한 다음 포트폴리오 삭제를 선택합니다.
17. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 계속을 선택합니다.
18. 왼쪽 탐색 메뉴에서 제품 목록을 선택합니다.
19. 관리자 제품 페이지에서 이름이 AWS Control Tower Account Factory인 제품을 검색합니다.
20. 제품을 선택하여 관리자 제품 세부 정보 페이지를 엽니다.
21. 작업에서 제품 삭제를 선택합니다.
22. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 계속을 선택합니다.

AWS Control Tower 역할 및 정책 제거

이 절차에서는 랜딩 존 설정 시 또는 나중에 AWS Control Tower에서 생성한 역할 및 정책을 정리하는 방법을 안내합니다.

IAM Identity Center AWSServiceCatalogEndUserAccess 역할을 삭제하는 방법

1. https://console.aws.amazon.com/singlesignon/ AWS IAM Identity Center 콘솔을 엽니다.
2. AWS 리전을 AWS Control Tower를 처음 설정한 리전인 홈 리전으로 변경합니다.
3. 왼쪽 탐색 메뉴에서 AWS 계정을 선택합니다.
4. 관리 계정 링크를 선택합니다.
5. 권한 세트에 대한 드롭다운을 선택하고 AWSServiceCatalogEndUserAccess를 선택한 다음 제거를 선택합니다.
6. 왼쪽 패널에서 AWS 계정을 선택합니다.
7. 권한 세트 탭을 엽니다.
8. AWSServiceCatalogEndUserAccess를 선택하여 삭제합니다.

IAM 역할을 삭제하는 방법

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 역할을 선택합니다.
3. 테이블에서 이름이 AWSControlTower인 역할을 검색합니다.
4. 테이블의 각 역할에 대해 다음을 수행합니다.
    a. 역할에 대한 확인란을 선택합니다.
    b. 역할 삭제을 선택합니다.

c. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 예, 삭제를 선택합니다.

IAM 정책을 삭제하는 방법

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 정책을 선택합니다.
3. 테이블에서 이름이 AWSControlTower인 정책을 검색합니다.
4. 테이블의 각 정책에 대해 다음을 수행합니다.

   a. 정책에 대한 확인란을 선택합니다.
   b. 드롭다운 메뉴에서 정책 작업 및 삭제를 차례로 선택합니다.
   c. 열린 대화 상자에서 정보를 검토하여 정보가 정확한지 확인하고 삭제를 선택합니다.

AWS Control Tower 리소스 도움말

AWS Control Tower 리소스를 제거할 때 해결할 수 없는 문제가 발생하면 AWS Support에 문의하세요.

랜딩 존 폐기 후 설정

랜딩 존을 폐기한 후에는 수동 정리가 완료될 때까지 설정을 다시 실행할 수 없습니다. 또한 남아 있는 리소스를 수동으로 정리하지 않으면 예기치 않은 결제 요금이 발생할 수 있습니다. 다음 사항에 유의해야 합니다.

- AWS Control Tower 관리 계정은 AWS Control Tower 루트 OU의 일부입니다. 다음 IAM 역할 및 IAM 정책이 관리 계정에서 제거되었는지 확인합니다.
  - 역할:
    - `AWSControlTowerAdmin`
    - `AWSControlTowerCloudTrailRole`
    - `AWSControlTowerStackSetRole`
  - 정책:
    - `AWSControlTowerAdminPolicy`
    - `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`

  - AWSControlTowerStackSetRolePolicy

- 랜딩 존을 다시 설정하기 전에 AWS Control Tower에 대한 기존 IAM Identity Center 구성을 삭제하거나 업데이트할 수 있지만, 삭제할 필요는 없습니다.
- AWS Control Tower에서 생성된 VPC를 제거할 수 있습니다.
- 로깅 또는 감사 계정에 지정된 이메일 주소가 기존 AWS 계정과 연결된 경우 설정이 실패합니다. AWS 계정을 닫거나 다른 이메일 주소를 사용하여 랜딩 존을 다시 설정할 수 있습니다. 또는 자체 로깅 및 감사 계정을 가져올 수 있는 기능을 사용하여 이러한 기존 공유 계정을 재사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 기존 보안 또는 로깅 계정을 가져올 때의 고려 사항 단원을 참조하세요.
- 로깅 계정에 다음과 같은 예약 이름을 가진 Amazon S3 버킷이 이미 있는 경우 설정이 실패합니다.
  - aws-controltower-logs-*{accountId}*-*{region}*(로깅 버킷에 사용)
  - aws-controltower-s3-access-logs-*{accountId}*-*{region}*(로깅 액세스 버킷에 사용)

  이러한 버킷의 이름을 변경하거나 이러한 버킷을 제거하거나 로깅 계정에 다른 계정을 사용해야 합니다.
- CloudWatch Logs의 기존 로그 그룹 aws-controltower/CloudTrailLogs가 관리 계정에 있으면 설정이 실패합니다. 로그 그룹의 이름을 변경하거나 로그 그룹을 제거해야 합니다.

새에서 설정하기 전에 AWS 리전

새 AWS 리전에 새 랜딩 존을 설정하려면 다음 추가 단계를 따르세요.

- CLI를 통해 다음 명령을 입력합니다.

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal
 controltower.amazonaws.com
```

- 모든 관리 리전의 공유 및 멤버 계정AWSControlTowerManagedRule에서 라는 나머지 Amazon EventBridge 규칙을 삭제합니다.

연습

이 장에는 AWS Control Tower 사용에 도움이 되는 연습 절차가 포함되어 있습니다.

주제

- 연습: ALZ에서 AWS Control Tower로 이동
- 연습: VPC 없이 AWS Control Tower 구성
- AWS Control Tower 리소스 제거
- 연습:를 사용하여 AWS Control Tower에서 보안 그룹 설정 AWS Firewall Manager
- AWS Control Tower 랜딩 존 폐기

연습: ALZ에서 AWS Control Tower로 이동

많은 AWS 고객이 AWS 랜딩 존 솔루션(ALZ)을 채택하여 안전하고 규정을 준수하는 다중 계정 AWS 환경을 설정했습니다. AWS 에서는 랜딩 존 관리 부담을 줄이기 위해 AWS Control Tower라는 관리형 서비스를 만들었습니다.

ALZ에 대한 추가 기능은 예약되지 않으며 장기 지원만 가능합니다. 따라서 ALZ에서 AWS Control Tower 서비스로 이동하는 것이 좋습니다. 이 장에 연결된 블로그는 해당 이동에 대한 다양한 고려 사항을 안내하고 ALZ에서 AWS Control Tower로 성공적인 마이그레이션을 계획하는 방법을 설명합니다.

블로그: AWS 랜딩 존 솔루션을 AWS Control Tower로 마이그레이션

AWS 권장 가이드는 ALZ에서 AWS Control Tower로 전환하는 단계를 포함하여 보다 광범위한 설명서를 제공합니다. 기본적으로 여러 사전 조건에 따라 ALZ를 실행 중인 기존 조직에서 AWS Control Tower 거버넌스를 활성화합니다. 자세한 내용은 AWS 랜딩 존에서 AWS Control Tower로 전환을 참조하세요.

연습: VPC 없이 AWS Control Tower 구성

이 주제는 VPC 없이 AWS Control Tower 계정을 구성하는 방법을 안내합니다.

워크로드에 VPC가 필요하지 않은 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- AWS Control Tower 가상 프라이빗 클라우드(VPC)를 삭제할 수 있습니다. 이 VPC는 랜딩 존을 설정할 때 생성됩니다.

- 새 AWS Control Tower 계정이 연결된 VPC 없이 생성되도록 Account Factory 설정을 변경할 수 있습니다.

> **Important**
>
> VPC 인터넷 액세스 설정이 활성화된 Account Factory 계정을 프로비저닝하면 해당 Account Factory 설정이 고객이 관리하는 Amazon VPC 인스턴스에 대한 인터넷 액세스 허용 안 함 제어를 재정의합니다. 새로 프로비저닝된 계정에 대한 인터넷 액세스를 활성화하지 않으려면 Account Factory에서 설정을 변경해야 합니다.

AWS Control Tower VPC 삭제

AWS Control Tower 외부의 모든 AWS 고객에게는 https://console.aws.amazon.com/vpc/ Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) 콘솔에서 볼 수 있는 기본 VPC가 있습니다. 기본 VPC의 이름에는 이름 끝 부분에 항상 (default)라는 단어가 포함되므로 기본 VPC를 인식할 수 있습니다.

AWS Control Tower 랜딩 존을 설정하면 AWS Control Tower가 AWS 기본 VPC를 삭제하고 새 AWS Control Tower 기본 VPC를 생성합니다. 새 VPC는 AWS Control Tower 관리 계정과 연결됩니다. 이 주제에서는 이 새 VPC를 Control Tower VPC라고 부릅니다.

Amazon VPC 콘솔에서 AWS Control Tower VPC를 볼 때 이름 끝에 단어(기본값)이 표시되지 않습니다. VPC가 둘 이상 있는 경우 할당된 CIDR 범위를 사용하여 올바른 AWS Control Tower VPC를 식별해야 합니다.

AWS Control Tower VPC를 삭제할 수 있지만 나중에 AWS Control Tower에서 VPC가 필요한 경우 직접 생성해야 합니다.

AWS Control Tower VPC를 삭제하려면

1. https://console.aws.amazon.com/vpc/에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. Service Catalog 옵션에서 **VPC**를 검색하거나 VPC를 선택합니다. 그러면 VPC 대시보드가 표시됩니다.
3. 왼쪽 메뉴에서 VPC를 선택합니다. 그러면 모든 VPC가 나와 있는 목록이 표시됩니다.
4. CIDR 범위로 AWS Control Tower VPC를 식별합니다.
5. VPC를 삭제하려면 작업을 선택한 다음 VPC 삭제를 선택합니다.

AWS (기본값) VPC는 AWS Control Tower 관리 계정의 모든 리전에 이미 있습니다. 보안 모범 사례를 따르려면 AWS Control Tower VPC를 삭제하기로 선택한 경우 모든 AWS 리전에서 관리 계정과 연결된 AWS 기본 VPC도 삭제하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 관리 계정을 보호하려면 각 리전의 기본 VPC뿐만 아니라 AWS Control Tower 홈 리전에서 Control Tower가 생성한 VPC도 제거해야 합니다.

선택적으로 계정의 VPC 리소스 정리

선택적으로 기존 계정`aws-controltower-VPC`에서 AWS Control Tower VPC 리소스를 정리하려면 VPC에 기존 리소스 또는 리소스 종속성이 없는지 확인한 `AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1`후 AWS CloudFormation StackSet에서 스택 인스턴스를 제거할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 VPC 없이 계정 생성

최종 사용자 워크로드에 VPC가 필요하지 않은 경우, 이 방법을 사용하여 VPC가 자동으로 생성되지 않는 최종 사용자 계정을 설정할 수 있습니다.

AWS Control Tower 대시보드에서 네트워크 구성 설정을 보고 편집할 수 있습니다. 연결된 VPC 없이 AWS Control Tower 계정이 생성되도록 설정을 변경하면, 설정을 다시 변경할 때까지 모든 새 계정이 VPC 없이 생성됩니다.

VPC 없이 계정을 생성하도록 Account Factory를 구성하려면

1. 웹 브라우저를 열고 AWS Control Tower 콘솔(https://console.aws.amazon.com/controltower)로 이동합니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 Account Factory를 선택합니다.
3. 그러면 네트워크 구성 섹션이 있는 Account Factory 페이지가 표시됩니다.
4. 나중에 복원하려는 경우 현재 설정을 기록해 두세요.
5. 네트워크 구성 섹션에서 편집 버튼을 선택합니다.
6. Account Factory 네트워크 구성 편집 페이지에서 새 계정의 VPC 구성 옵션 섹션으로 이동합니다.

   옵션 1 또는 옵션 2 또는 둘 다를 따라 AWS Control Tower가 계정을 프로비저닝할 때 VPC를 생성하지 않도록 할 수 있습니다.

   a. 옵션 1 - 서브넷 제거

      - 인터넷-액세스 가능한 서브넷 토글 스위치를 끕니다.
      - 최대 프라이빗 서브넷 수의 값을 0으로 설정합니다.

b. 옵션 2 - AWS 리전 제거

- Regions for VPC creation 열의 모든 확인란을 선택 취소합니다.

7. 저장을 선택합니다.

가능한 오류

AWS Control Tower VPC를 삭제하거나 VPC 없이 계정을 생성하도록 Account Factory를 재구성할 때 발생할 수 있는 다음과 같은 가능한 오류에 주의하세요.

- 기존 관리 계정의 AWS Control Tower VPC에는 종속 항목 또는 리소스가 있을 수 있으며 이로 인해 삭제 실패 오류가 발생할 수 있습니다.
- VPC 없이 새 계정을 시작하도록 설정할 때 기본 CIDR을 그대로 두면 요청이 실패하고 CIDR이 유효하지 않습니다 오류가 표시됩니다.

연습:를 사용하여 AWS Control Tower에서 보안 그룹 설정 AWS Firewall Manager

이 동영상에서는 AWS Firewall Manager 서비스를 사용하여 AWS Control Tower의 네트워크 보안을 개선하는 방법을 보여줍니다. 보안 그룹을 설정할 수 있는 보안 관리자 계정을 지정할 수 있습니다. 보안 정책을 구성하고 AWS Control Tower 조직에 보안 규칙을 강제 적용하는 방법과 정책을 자동으로 적용하여 규정 미준수 리소스의 문제를 해결하는 방법을 확인할 수 있습니다. 조직의 각 계정 및 리소스(예: Amazon EC2 인스턴스)에 적용 중인 보안 그룹을 볼 수 있습니다.

자체 방화벽 정책을 생성하거나 신뢰할 수 있는 공급업체의 규칙을 구독할 수 있습니다.

AWS Firewall Manager를 사용하여 보안 그룹 설정

이 비디오(8:02)에서는 AWS Control Tower의 리소스 및 워크로드에 더 효과적인 네트워크 인프라 보안을 설정하는 방법을 설명합니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower의 방화벽 설정에 대한 비디오 안내.

자세한 내용은 AWS WAF를 설정하는 방법에 대한 설명서를 참조하세요.

문제 해결

AWS Control Tower 사용 중 문제가 발생하는 경우 다음 정보를 사용하여 모범 사례에 따라 문제를 해결할 수 있습니다. 발생한 문제가 다음 정보의 범위를 벗어나거나 해결을 시도한 후에도 문제가 지속되는 경우 AWS Support에 문의하세요.

주제

- 랜딩 존 시작 실패
- KMS 오류와 함께 랜딩 존 업데이트 실패
- 랜딩 존을 업데이트할 수 없음
- 랜딩 존이 최신 상태가 아님 오류
- 새 계정 프로비저닝 실패
- 기존 계정 등록 실패
- Account Factory 계정을 업데이트할 수 없음
- 가 언급하는 실패 오류 AWS Config
- AWS Control Tower Account Factory 포트폴리오 오류
- 권한 부족 오류를 수신했습니다.
- 탐지 제어가 계정에 적용되지 않음
- AWS Organizations API에서 반환되는 속도 초과 오류
- Account Factory 계정을 한 AWS Control Tower 랜딩 존에서 다른 AWS Control Tower 랜딩 존으로 직접 이동하지 못함
- AWS 지원

랜딩 존 시작 실패

랜딩 존 시작 실패의 일반적인 원인:

- 확인 이메일 메시지에 응답하지 않음.
- CloudFormation StackSet 실패.

확인 이메일 메시지: 관리 계정을 생성한 지 1시간 미만인 경우 추가 계정을 생성할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

취할 조치

이 문제가 발생하는 경우 이메일을 확인하세요. 응답을 기다리는 확인 이메일이 전송되었을 수 있습니다. 또는 한 시간 정도 기다렸다가 다시 시도하는 것이 좋습니다. 문제가 지속되면 AWS Support에 문의하세요.

StackSets 실패: 랜딩 존 시작 실패의 또 다른 가능한 원인은 CloudFormation StackSet 실패입니다. AWS Control Tower가 관리하는 모든 리전의 관리 계정에서 AWS 보안 토큰 서비스(STS) AWS 리전을 활성화해야 프로비저닝이 성공할 수 있습니다. 그렇지 않으면 스택 세트가 시작되지 않습니다.

취할 조치

AWS Control Tower를 시작하기 전에 필요한 모든 AWS Security Token Service(STS) 엔드포인트 리전을 활성화해야 합니다.

실패한 스택 세트를 수정하고 설정을 다시 시도하는 방법

1. 해당에서 CloudFormation 콘솔로 이동합니다 AWS 리전.
2. AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER라는 이름으로 실패한 스택을 정리합니다.
3. 스택 삭제가 완료될 때까지 기다립니다.
4. AWS Control Tower 페이지로 돌아갑니다.
5. 랜딩 존 설정을 다시 선택합니다.

AWS Control Tower AWS 리전 가 지원하는 목록을 보려면 섹션을 참조하세요AWS 리전이 AWS Control Tower와 작동하는 방식.

KMS 오류와 함께 랜딩 존 업데이트 실패

랜딩 존 업데이트 실패의 가장 일반적인 원인은 유효하지 않은 AWS KMS 키 정책입니다.

KMS 키 정책이 유효하지 않은 일반적인 이유:

- 정책에 오타가 있습니다.
- 필요한 정책 설명을 추가하는 것을 잊었습니다.
- 잘못된 AWS 파티션입니다.
- 정책의 계정 번호가 잘못되었습니다.

- 예제 정책에서 자리 표시자를 제거하는 것을 잊었습니다.

취할 조치

정책을 검토하여 이러한 오류를 확인합니다.

AWS KMS 키 정책에 대한 자세한 내용은 KMS 키 구성 및 백업 사전 조건을 참조하세요.

랜딩 존을 업데이트할 수 없음

업데이트에 실패하면 AWS Control Tower가 이전 랜딩 존 버전으로 롤백되지 않습니다. 랜딩 존이 불확정 상태일 수 있습니다. 그렇다면 AWS 지원팀에 문의하십시오.

랜딩 존 업데이트는 여러 가지 이유로 실패할 수 있습니다.

- 사전 조건이 충족되지 않음
- AWS Config 리소스는 특정 계정에 존재합니다.
- 해지된 계정이 있음

사전 조건이 충족되지 않음

랜딩 존 업데이트는 랜딩 존 설정과 동일한 사전 조건을 충족해야 합니다. 업데이트하기 전에 시작 전 검사를 검토합니다.

AWS Config 보안 OU 계정에 리소스 존재

감사 및 로그 아카이브 계정에 AWS Config 리소스를 추가하지 마십시오. 이러한 리소스가 있는 경우 랜딩 존 업데이트 프로세스를 완료할 수 없습니다. 이러한 제한은 계정을 등록하거나 처음으로 랜딩 존을 설정하는 제한과 유사합니다. 자세한 내용은 기존 AWS Config 리소스가 있는 계정 등록을 참조하세요.

해지된 계정이 있음

계정이 해지됨 또는 일시 중지됨 상태인 경우 랜딩 존을 업데이트하려고 하면 문제가 발생할 수 있습니다. 랜딩 존에 대한 업데이트를 수행하기 전에 해지된 모든 계정에서 프로비저닝된 제품을 삭제해야 합니다.

AWS Service Catalog 프로비저닝된 제품 페이지에 다음과 유사한 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.
```

일반적인 원인: 프로비저닝된 제품을 삭제하지 않고 계정을 일시 중지했습니다.

취할 조치: 이 오류가 표시되면 다음 두 가지 옵션이 있습니다.

1. AWS Support에 문의하여 계정을 다시 열고 프로비저닝된 제품을 삭제한 다음 계정을 다시 닫습니다.
2. 계정 해지로 인해 고립된 StackSets에서 리소스를 제거합니다. (이 옵션은 StackSets에 제거하지 않는 현재 상태의 인스턴스가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.)

StackSets에서 리소스를 제거하려면 해지된 각 계정에 대해 다음을 수행합니다.

- 각 AWS Control Tower StackSets로 이동하여 해지된 계정에 대해 모든 리전에서 StackInstances를 제거합니다.
- 중요: StackSet에서 스택 인스턴스만 제거하도록 스택 보관 옵션을 선택합니다. StackSet는 해지된 계정에서 역할을 수임할 수 없으므로 `AWSControlTowerExecution` 역할을 수임하려고 하면 실패하고 오류 메시지가 표시됩니다.

랜딩 존이 최신 상태가 아님 오류

최근에 랜딩 존을 업데이트하지 않은 경우 AWS Control Tower에 대한 액세스 권한을 다시 얻으려고 할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 다음과 유사한 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
Unable to access Control Tower
```

계정이 너무 오랫동안 비활성 상태입니다. 비활성 상태로 인해 AWS Control Tower에 액세스하려면 랜딩 존을 업데이트해야 합니다.

그러나 랜딩 존 업데이트가 실패할 수 있습니다.

수행할 단계

조직의 관리 계정에 로그인하고 루트 사용자로 로그인합니다. IAM 사용자 또는 IAM Identity Center의 사용자는 AWS Control Tower 관리자 권한이 있어야 하며 AWSControlTowerAdmins 그룹에 속해야 합니다. 그런 다음 업데이트를 다시 시도합니다.

새 계정 프로비저닝 실패

이 문제가 발생하면 이러한 일반적인 원인을 확인하세요.

계정 프로비저닝 양식을 작성할 때 다음과 같은 내용이 있을 수 있습니다.

- 지정된 tagOptions
- 활성화된 SNS 알림
- 활성화된 프로비저닝된 제품 알림

이러한 옵션을 지정하지 않고 다시 계정을 프로비저닝합니다. 자세한 내용은 Account Factory를 사용하여 Service Catalog 콘솔에서 계정 프로비저닝 섹션을 참조하세요.

실패의 다른 일반적인 원인:

- 리소스 변경 내용을 보기 위해 프로비저닝된 제품 계획을 만든 경우 계정 프로비저닝이 계속 진행 중 상태로 유지될 수 있습니다.
- 다른 AWS Control Tower 구성 변경이 진행되는 동안 Account Factory에서 새 계정을 생성하면 실패합니다. 예를 들어 OU에 제어를 추가하기 위한 프로세스가 실행되는 동안 계정을 프로비저닝하려고 시도하면 Account Factory에 오류 메시지가 표시됩니다.

AWS Control Tower에서 이전 작업의 상태를 확인하려면

- AWS CloudFormation > StackSets로 이동합니다.
- AWS Control Tower와 관련된 각 스택 세트를 확인합니다(접두사: "AWSControlTower").
- 아직 실행 중인 CloudFormation StackSets 작업을 찾습니다.

계정 프로비저닝이 1시간 이상 걸리는 경우 프로비저닝 프로세스를 종료하고 다시 시도하는 것이 좋습니다.

기존 계정 등록 실패

기존 AWS 계정을 한 번 등록하려고 하는데 해당 등록이 실패하는 경우 다시 시도하면 스택 세트가 존재한다는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 계속하려면 Account Factory에서 프로비저닝된 제품을 제거해야 합니다.

첫 번째 등록 실패의 이유가 계정에서 `AWSControlTowerExecution` 역할을 미리 생성하지 않았기 때문인 경우, 오류 메시지에 이 역할을 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 그러나 이 역할을 생성하려고 하면 AWS Control Tower에서 역할을 생성할 수 없다는 또 다른 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 오류는 프로세스가 부분적으로 완료되었기 때문에 발생합니다.

이 경우 기존 계정 등록을 진행하기 전에 두 가지 복구 단계를 수행해야 합니다. 먼저 AWS Service Catalog 콘솔을 통해 Account Factory 프로비저닝 제품을 종료해야 합니다. 그런 다음 AWS Organizations 콘솔을 사용하여 수동으로 계정을 OU 외부로 이동한 후 다시 루트로 이동해야 합니다. 이 작업이 완료되면 계정에서 `AWSControlTowerExecution` 역할을 생성한 다음 계정 등록 양식을 다시 작성합니다.

등록 실패의 또 다른 가능한 원인은 계정에 기존 AWS Config 리소스가 있는 것입니다. 이 경우 기존 AWS Config 리소스를 수정하는 방법에 대한 지침은 기존 리소스가 있는 계정 등록을 참조하세요.

Account Factory 계정을 업데이트할 수 없음

계정이 일관되지 않은 상태인 경우 Account Factory 또는에서 성공적으로 업데이트할 수 없습니다 AWS Service Catalog.

사례 1: 다음과 유사한 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
AWS Control Tower could not baseline VPC in the managed account because of existing resource dependencies.
```

일반적인 원인: AWS Control Tower는 초기 프로비저닝 중에 항상 AWS 기본 VPC를 제거합니다. 계정에 AWS 기본 VPC를 보유하려면 계정 생성 후 추가해야 합니다. AWS Control Tower에는 AWS 기본 VPC를 대체하는 자체 기본 VPC가 있으므로 연습에 나온 것처럼 Account Factory를 설정하지 않으면 AWS Control Tower는 VPC를 전혀 프로비저닝하지 않습니다. 따라서 계정에 VPC가 없게 됩니다. AWS 기본 VPC를 사용하려면 기본 VPC를 다시 추가해야 합니다.

그러나 AWS Control Tower는 AWS 기본 VPC를 지원하지 않습니다. 하나를 배포하면 계정이 `Tainted` 상태로 전환됩니다. 이 상태가 되면 계정을 업데이트할 수 없습니다 AWS Service Catalog.

취할 조치: 추가한 기본 VPC를 삭제해야 합니다. 그러면 계정을 업데이트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> `Tainted` 상태는 추가 문제를 일으킵니다. 계정이 업데이트되지 않으면 계정이 속한 OU에 제어를 활성화할 수 없습니다.

사례 2: 다음과 유사한 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
AWS Control Tower detects that your enrolled account has been moved to a new organizational unit.
```

일반적인 원인: 등록된 한 OU에서 다른 OU로 계정을 이동하려고 했지만 이전 AWS Config 규칙은 남아 있습니다. 계정이 일관되지 않은 상태입니다.

취할 조치:

계정 이동을 의도한 경우:

- Service Catalog에서 계정을 종료합니다.
- 다시 등록합니다.
- 컨텍스트/영향: 배포된 AWS Config 규칙이 대상 OU에서 지시한 구성과 일치하지 않습니다.
- AWS 구성 규칙은 이전 OU에서 남아 의도하지 않은 지출이 발생할 수 있습니다.
- 리소스 이름 지정 충돌로 인해 계정을 다시 등록하거나 업데이트하려고 하면 실패합니다.

계정 이동을 의도하지 않은 경우:

- 계정을 원래 OU로 반환합니다.
- Service Catalog에서 계정을 업데이트합니다.
- 시작 파라미터에 계정이 원래 있던 OU를 입력합니다.
- 컨텍스트/영향: 계정을 원래 OU로 반환하지 않으면 해당 계정의 상태가 해당 계정이 있는 새 OU에서 규정한 제어와 일치하지 않게 됩니다.
- 계정 업데이트는 이전 OU와 연결된 AWS Config 규칙을 삭제하지 않으므로 유효한 수정 사항이 아닙니다.

가 언급하는 실패 오류 AWS Config

AWS Control Tower에서 지원하는 AWS 리전에서 AWS Config 가 활성화된 경우 사전 확인이 실패했기 때문에 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 의 몇 가지 기본 동작으로 인해 메시지가 문제를 적절하게 설명하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다 AWS Config.

다음 중 하나와 유사한 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

- `AWS Control Tower cannot create an AWS Config delivery channel because one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try again`
  `.`

- `AWS Control Tower cannot create an AWS Config configuration recorder because one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try again .`

일반적인 원인: AWS 계정에서 AWS Config 서비스가 활성화되면 기본 이름 지정으로 구성 레코더와 전송 채널이 생성됩니다. 콘솔을 통해 AWS Config 서비스를 비활성화해도 구성 레코더 또는 전송 채널은 삭제되지 않습니다. CLI를 통해 삭제하거나 AWS Control Tower 사용을 위해 수정해야 합니다. AWS Control Tower에서 지원하는 리전 중 하나에서 AWS Config 서비스가 활성화된 경우이 오류가 발생할 수 있습니다.

계정에 기존 AWS Config 리소스가 있는 경우 기존 AWS Config 리소스를 수정하는 방법에 대한 지침은 기존 리소스가 있는 계정 등록을 참조하세요.

취할 조치: 지원되는 모든 리전에서 구성 레코더 및 전송 채널을 삭제합니다. AWS Config를 비활성화하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 구성 레코더와 전송 채널은 CLI를 통해 삭제해야 합니다. CLI에서 구성 레코더 및 전송 채널을 삭제한 후 AWS Control Tower를 다시 시작하고 계정을 등록할 수 있습니다.

프로비저닝된 제품을 배포하는 경우 다시 시도하기 전에 프로비저닝된 제품을 삭제해야 합니다. 그러지 않으면 다음과 유사한 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

- `An error occurred (InvalidParametersException) when calling the ProvisionProduct operation: A stack named Stackname already exists.`

메시지에서 *Stackname*은 스택의 이름을 지정합니다.

다음은 구성 레코더 및 전송 채널의 상태를 결정하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 AWS Config CLI 명령의 예입니다.

보기 명령:

- `aws configservice describe-delivery-channels`
- `aws configservice describe-delivery-channel-status`
- `aws configservice describe-configuration-recorders`
- `The normal response is something like "name": "default"`

삭제 명령:

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`

자세한 내용은 AWS Config 설명서를 참조하세요.

- 구성 레코더 관리(AWS CLI)
- 전송 채널 관리

AWS Control Tower Account Factory 포트폴리오 오류

계정을 생성, 등록 또는 업데이트하려고 하면 다음 오류 메시지 중 하나가 표시될 수 있습니다.

`Your AWS IAM identity does not have access to the AWS Control Tower Account Factory portfolio in AWS Service Catalog. To resolve this, an administrator must associate your AWS IAM identity with the portfolio.`

또는

`No launch paths found for resource: prod-xxxx`

일반적인 원인:

- 루트로 로그인되어 있을 수 있습니다. AWS Control Tower는 루트 사용자로 로그인할 때 계정 생성을 지원하지 않습니다.
- IAM Identity Center 사용자가 적절한 권한 그룹에 추가되지 않았습니다. AWSAccountFactory(최종 사용자 액세스용) 또는 AWSServiceCatalogAdmins(관리자 액세스용) 권한 그룹 중 하나에 IAM Identity Center 사용자를 추가해야 할 수 있습니다.
- IAM 사용자로 인증된 경우 올바른 권한이 있도록 AWS Service Catalog 포트폴리오에 추가해야 합니다.
- 이 문제는 올바른 권한이 있지만 AWS Control Tower 드리프트가 탐지되어 드리프트 복구가 필요한 경우에도 발생합니다. 대부분의 드리프트 유형을 복구하려면 랜딩 존 설정 페이지에서 재설정을 선택합니다.

권한 부족 오류를 수신했습니다.

특정 AWS Organizations에서 특정 작업을 수행하는 데 필요한 권한이 계정에 없을 수 있습니다. 다음과 같은 유형의 오류가 발생하면 IAM 또는 IAM Identity Center 권한과 같은 모든 권한 영역을 파악하여 해당 위치에서 권한이 거부되지 않았는지 확인합니다.

```
You have insufficient permissions to perform AWS Organizations API actions.
```

시도하고 있는 동작이 작업에 필요하고 관련 제한 사항을 찾을 수 없는 경우 시스템 관리자 또는 AWS Support에 문의하세요.

탐지 제어가 계정에 적용되지 않음

최근에 AWS Control Tower 배포를 새 AWS 리전으로 확장한 경우 AWS Control Tower에서 관리하는 OUs 내의 개별 계정이 업데이트될 때까지 새로 적용된 탐지 제어는 어떤 리전에서 생성한 새 계정에도 적용되지 않습니다. 기존 계정의 기존 탐지 제어는 여전히 적용됩니다.

계정을 업데이트하기 전에 탐지 제어를 활성화하려고 하면 다음과 비슷한 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
AWS Control Tower can't enable the selected control on this OU. AWS Control Tower cannot apply the control on the OU ou-xxx-xxxxxxxx, because child accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under the OU, then try again.
```

취할 조치: 계정 업데이트.

AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 업데이트하려면 AWS Control Tower OU 및 계정을 업데이트해야 하는 경우 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식으로 여러 개별 계정을 업데이트하려면 AWS Service Catalog 및 AWS CLI의 APIs를 사용하여 업데이트를 자동화할 수 있습니다. 이 업데이트 프로세스 방법에 대한 자세한 내용은 이 비디오 안내을 참조하세요. 비디오에 표시된 ProvisionProduct API를 UpdateProvisionedProduct API로 대체할 수 있습니다.

계정에서 탐지 제어를 활성화하는 데 문제가 있는 경우 AWS Support에 문의하세요.

AWS Organizations API에서 반환되는 속도 초과 오류

가능한 원인

워크로드가 실행되는 동안 AWS Control Tower에서 매일 스캔을 실행하여 SCP의 드리프트 여부를 확인했습니다.

따라야 할 단계

API 스로틀링 또는 `rate exceeded` 오류가 발생하면 다음 단계를 시도하세요.

- 워크로드를 다른 시간에 실행합니다. (AWS Control Tower가 감사 스캔을 실행하는 시기를 알아보려면 리전별 AWS Control Tower SCP 불변 스캔 일정을 참조하세요.)
- HTTP를 통해 직접 APIs 호출하는 경우: 실패한 작업을 자동으로 재시도하는 AWS SDK 사용
- Service Quotas 및 AWS Support를 통한 한도 증가를 요청합니다.

Elastic Beanstalk의 API 제한에 대한 문제 해결 지침 예제는 다음에서 확인할 수 있습니다. `https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elastic-beanstalk-api-throttling-errors/`

Account Factory 계정을 한 AWS Control Tower 랜딩 존에서 다른 AWS Control Tower 랜딩 존으로 직접 이동하지 못함

> **Warning**
>
> 적격 계정은 동일한 전체 AWS Organization의 일부여야 하며 각 조직에 하나의 랜딩 존만 있을 수 있으므로 이 관행은 적격 계정 등록의 사전 조건을 충족하지 않습니다. 이 작업을 시도했는데 여러 개의 오류 메시지가 표시되는 경우 도움이 될 만한 몇 가지 정보가 있습니다.

Account Factory를 통해 프로비저닝한 계정을 AWS Control Tower에서 관리하는 다른 랜딩 존으로 이동하려면 다른 관리 계정에서 해당 계정과 연결된 모든 IAM 역할과 스택을 원래 OU에서 제거해야 합니다. 계정이 배포된 모든 리전에서 이러한 리소스를 제거합니다.

> **Note**
>
> 리소스를 제거하는 가장 좋은 방법은 이동을 시도하기 전에 원래 OU에서 계정의 프로비저닝을 해제하는 것입니다.

리소스를 제거하지 않으면 새 OU로의 등록이 실패합니다. 하나 이상의 오류 메시지가 표시될 수 있으며, 계정이 배포된 모든 리전에서 나머지 역할 및 스택이 제거될 때까지 유사한 오류 메시지를 계속 받게 됩니다.

오류 메시지를 받을 때마다 새 OU에서 계정을 제거하고 오류 메시지의 대상인 이전 리소스를 삭제한 다음 계정을 새 OU로 다시 이동해야 합니다. 이 제거 및 삭제 프로세스는 계정이 배포된 리전마다 남은 모든 리소스에 대해 10회 또는 20회 반복해야 합니다. 이러한 반복되는 오류는 계정이 IAM 역할 삭제를 방지하는 SCP를 사용하여 OU로 프로비저닝되었기 때문에 발생합니다. 다시 시도하기 전에 계정의 모든 리소스를 삭제하여 복구 프로세스를 단축할 수 있습니다.

아래 예제는 삭제되지 않은 역할 및 스택이 남아 있는 경우 수신할 수 있는 실패 메시지 유형을 나타냅니다. 이전 리소스가 남아 있는 한 계정 등록을 시도할 때마다 이러한 메시지가 한 번에 하나씩 표시될 가능성이 높습니다.

리소스 ID 문자열의 값이 예제에 대해 수정되었습니다. 수신할 수 있는 오류 메시지의 값은 동일하지 않습니다. 다음 예제와 비슷한 메시지를 볼 수 있습니다.

- AWS Control Tower cannot create the IAM role *aws-controltower-AdministratorExecutionRole* because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.
- AWS Control Tower cannot create the IAM role *aws-controltower-ConfigRecorderRole* because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.
- AWS Control Tower cannot create the IAM role *aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole* because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.

또는 다음과 비슷한 스택 세트 실패에 대한 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
"Error\":\"StackSetFailState\",
\"Cause\":\"StackSetOperation on AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
with id 8aXXXXf5-e0XX-4XXa-bc4XX-dXXXXXee31
has reached SUCCEEDED state but has 1 NON-CURRENT stack instances;
here is the summary :{ StackSet Id:
AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH:40XXXbf2-Xead-46a1-XXXa-eXXXXecb2ee2,
Stack instance Id:
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
```

```
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458,
Status: OUTDATED,
Status Reason: ResourceLogicalId:ForwardSnsNotification,
ResourceType:AWS::Lambda::Function,
ResourceStatusReason:aws-controltower-NotificationForwarder already exists in stack
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.
```

첫 번째 OU에서 나머지 리소스를 모두 제거한 후 새 OU에 계정을 성공적으로 초대, 프로비저닝 또는 등록할 수 있습니다.

AWS 지원

기존 멤버 계정을 다른 지원 플랜으로 이동하려는 경우 루트 계정 자격 증명으로 각 계정에 로그인하고, 플랜을 비교하고, 원하는 지원 수준을 설정할 수 있습니다.

지원 플랜을 변경할 때는 MFA 및 계정 보안 연락처를 업데이트하는 것이 좋습니다.

기준 유형

AWS Control Tower의 기준은 대상에 적용할 수 있는 리소스 및 특정 구성의 그룹입니다. 가장 일반적인 기준 대상은 조직 단위(OU)일 수 있습니다. 예를 들어 OU가 대상으로 선택된 기준을 활성화하여 해당 OU를 AWS Control Tower에 등록할 수 있습니다.

랜딩 존 설정 중에 AWS Control Tower는 서비스 통합 계정에서 특정 기준을 자동으로 활성화합니다. 랜딩 존 설정 및 구성에 따라 이러한 기준을 활성화하고 업데이트합니다. AWS Control Tower는 기준에서 지정하는 방식으로 리소스를 생성하고 대상에 배포합니다.

대상에서 기준을 활성화하면 기준이 리소스라고 하는 AWS `EnabledBaseline` 리소스로 표시됩니다.

AWS Control Tower에는 다음과 같은 2가지 일반 기준 유형이 포함되어 있습니다.

- OU에서 활성화할 수 있는 기준입니다.
- 랜딩 존 설정 중에 서비스 통합 계정에서 활성화할 수 있는 기준입니다.

OU 수준에서 적용되는 기준 유형

> **Note**
>
> OU 수준에서 적용되는 기준만 `EnableBaseline` API를 통해 직접 활성화할 수 있습니다.

- 이름: `AWSControlTowerBaseline`

  설명:이 기준은 규정 준수 모니터링, 감사, 보안 모니터링 및 선택적으로 액세스 관리에 필요한 대상 OU 내의 멤버 계정에 대한 리소스 및 제어를 설정합니다. 이 기준은 AWS Control Tower에 OU를 등록할 때 활성화됩니다.

  사전 조건: AWS Control Tower 랜딩 존에서 AWS Config 통합을 활성화해야 합니다.

  고려 사항: 이 기준은 랜딩 존 리전 거부 제어의 설정을 유지합니다. 즉, 특정 리전이 랜딩 존 수준에서 허용되지 않는 경우 `EnableBaseline` API를 직접 호출하여 OU를 등록할 때 해당 리전은 이 OU에 허용되지 않습니다.

> **Note**
>
> OU 수준 리전 거부 제어는 랜딩 존 리전 거부 제어가 허용하지 않는 리전을 허용할 수 없습니다.

자세한 내용은 AWS Organizations 설명서의 SCPs 거부와 함께 작동하는 방식을 참조하세요.

권장 사항: OU에 대해 `EnableBaseline` API를 직접 호출하기 전에 대상 OU가 워크로드를 실행하고 있을 수 있는 리전을 확인하고 그 결과를 랜딩 존 리전 거부 제어와 비교하여 확인하는 것이 좋습니다. 그러지 않으면 특정 리전의 리소스에 대한 액세스 권한이 손실될 수 있습니다.

- 이름: `ConfigBaseline`

  설명:이 기준은 Detective Controls 활성화에 필요한 대상 OU 내의 멤버 계정에 대한 AWS Config 관련 리소스를 설정합니다. 설정된 리소스는 AWSControlTowerBaseline 리소스의 하위 집합입니다.

  사전 조건: AWS Control Tower 랜딩 존에서 AWS Config 통합을 활성화해야 합니다.

  고려 사항:이 기준은 랜딩 존 리전 거부 제어의 설정을 유지하지 않습니다. 리전 거부 제어는 ConfigBaseline 활성화의 일부로 활성화되지 않습니다.

  제한: 동일한 OU에서 AWSControlTowerBaseline 및 ConfigBaseline을 활성화할 수 없습니다. 이 중 하나만 OU에 허용됩니다.

  > **ConfigBaseline 상태 "활성화되지 않음"**
  >
  > OU가 `AWSControlTowerBaseline` 활성화된 경우 `ConfigBaseline` 상태가 “활성화되지 않음”으로 표시됩니다. 이는 예상되는 동작입니다. 에는 기능이 `AWSControlTowerBaseline` 포함되어 AWS Config 있습니다. 이미가 있는 OUs`ConfigBaseline`에서는 별도로를 활성화할 필요가 없습니다`AWSControlTowerBaseline`.

- 이름: `BackupBaseline`

  설명: 이 기준은 대상 OU 내의 멤버 계정에 대한 리소스 및 제어를 설정합니다. 이는 와의 통합이 데이터 백업을 자동화 AWS 서비스하고 백업 정책 관리를 중앙 집중화할 AWS Backup 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

사전 조건:

- AWS Control Tower 랜딩 존에서 AWS Backup 통합을 활성화해야 합니다.
- AWS Control Tower 랜딩 존에서 AWS Config 통합을 활성화해야 합니다.
- `AWSControlTowerBaseline`는 대상 OU에서 활성화되어야 합니다.

고려 사항: 대상 OU에서 `BackupBaseline`을 활성화하기 전에 대상 OU에서 `AWSControlTowerBaseline`이 활성화되어 있는지 확인합니다. 즉, 대상 OU가 AWS Control Tower에 등록되어 있어야 합니다.

- AWS Control Tower 랜딩 존을 생성하는 프로세스 AWS Backup 중에 또는 랜딩 존 업데이트 프로세스 중에를 활성화하도록 선택할 수 있습니다.
- `BackupBaseline`은 랜딩 존 버전 3.1 이상과 호환됩니다.
- `BackupBaseline`은 관리 계정에 적용되지 않습니다.

랜딩 존 설정 중에 서비스 통합 계정에 적용되는 기준 유형

AWS Control Tower는 랜딩 존 설정 및 업데이트 프로세스의 일부로 서비스 통합 계정에 대한 특정 기준을 활성화합니다. 랜딩 존 설정을 변경하면 랜딩 존의 기준이 변경될 수 있습니다. 예를 들어, IAM Identity Center를 옵트인하면 AWS Control Tower가 랜딩 존에서 `IdentityCenterBaseline` 기준의 최신 버전을 활성화할 수 있습니다.

`ListEnabledBaselines` API 직접 호출을 통해 랜딩 존에 대해 활성화된 기준을 볼 수 있습니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존 버전 4.0부터 AuditBaseline은 `CentralSecurityRolesBaseline` 및 라는 두 가지 개별 기준으로 대체됩니다`CentralConfigBaseline`.

- 이름: `CentralConfigBaseline`

  설명: AWS Config를 사용하여 조직 내에서 규정 준수 모니터링 및 감사를 위한 중앙 리소스를 설정합니다.
- 이름: `CentralSecurityRolesBaseline`

  설명: 조직 내에서 보안 모니터링을 위한 중앙 리소스를 설정합니다.
- 이름: `AuditBaseline`

설명: 조직 내 계정의 보안 및 규정 준수를 모니터링하는 리소스를 설정합니다.

- 이름: `LogArchiveBaseline`

  설명: 조직 내 계정의 API 활동 및 리소스 구성의 로그를 위한 중앙 리포지토리를 설정합니다.

- 이름: `IdentityCenterBaseline`

  설명: 계정에 대한 Identity Center 액세스를 설정하기 위해 `AWSControlTowerBaseline`을 준비하는 IAM Identity Center에 대한 공유 리소스를 설정합니다.

  고려 사항: 이 기준은 랜딩 존을 처음 설정할 때 IAM Identity Center를 ID 공급자로 선택한 경우 또는 이후 랜딩 존 설정을 변경하여 랜딩 존에 대해 IAM Identity Center를 활성화한 경우에만 작동합니다. 다른 ID 제공업체를 사용하는 경우 이 기준을 활성화할 수 있는 액세스 권한이 없습니다.

- 이름: `BackupCentralVaultBaseline`

  설명: 조직의 중앙 AWS Backup 볼트를 설정합니다.

- 이름: `BackupAdminBaseline`

  설명: 위임된 관리자와 AWS Backup Audit Manager를 설정합니다.

계정 부분 등록

기준으로 작업할 때 계정을 부분적으로 등록됨 상태로 설정할 수 있습니다.

AWS Control Tower는 대상 OU의 계정에 필수 리소스만 적용하므로 `ResetEnabledBaseline` API를 직접 호출하여 OU를 재등록하면 이 상태가 발생할 수 있습니다. 상위 OU에 대한 선택적 리소스(제어)가 없는 계정은 부분적으로 등록됨으로 표시됩니다.

등록되지 않은 계정을 등록된 OU로 이동한 다음 OU에서 `ResetEnabledBaseline` API를 직접 호출하여 해당 계정을 등록하는 경우 AWS Control Tower는 `AWSControlTowerBaseline`과 연결된 리소스를 새로 등록된 계정에 적용합니다. 그러나 이 OU에 대해 활성화된 선택적 제어는 계정에 적용되지 않습니다. 계정은 부분적으로 등록됨 상태로 유지됩니다.

계정을 완전히 등록하려면 콘솔에서 계정 재등록 또는 업데이트를 선택합니다. 콘솔에서 이러한 작업을 선택하면 AWS Control Tower는 해당 OU에 대해 활성화된 선택적 제어를 포함하여 해당 OU의 모든 리소스를 새로 등록된 계정에 적용합니다.

AWS Control Tower 콘솔과 기준 API 간의 작업 차이

OU의 거버넌스 상태를 변경하면 기준 API를 통해 거버넌스를 변경하는 것보다 AWS Control Tower 콘솔이 더 많은 작업을 자동으로 수행합니다.

차이

- 등록 및 프로비저닝된 제품

  콘솔을 통해 OU를 등록하면 AWS Control Tower는 각 계정 등록의 일부로 OU의 멤버 계정에 대한 Service Catalog 제품을 생성합니다. `EnableBaseline` API와 `AWSControlTowerBaseline`을 사용하여 OU를 등록할 때 AWS Control Tower는 OU의 멤버 계정에 대해 프로비저닝된 제품을 생성하지 않습니다.
- OU 등록 취소

  OU 등록을 취소할 때마다 먼저 모든 멤버 계정과 중첩된 OU를 제거해야 합니다. 그러면 AWS Control Tower가 OU에 적용되는 모든 제어를 제거합니다.
  - 콘솔에서 OU 삭제를 선택하면 AWS Control Tower가 등록 취소를 진행한 다음 조직에서 OU를 삭제합니다.
  - 그러나 `DisableBaseline` API를 직접 호출하여 OU에서 `AWSControlTowerBaseline`을 제거하는 방식으로 OU의 등록을 취소하는 경우 AWS Control Tower는 조직에서 OU를 삭제하지 않으며, 해당 OU는 등록되지 않은 상태로 계속 조직에 남아 있게 됩니다.

활성화된 기준 및 멤버 계정

OU에서 기준을 활성화하면 해당 구성은 OU의 멤버 계정에 의해 상속됩니다. 상속의 사실로 인해 계정을 언급할 때 이를 하위 활성화 기준이라고 합니다. OU에 적용되는 기준을 상위 활성화 기준이라고 합니다. 상위 활성화 기준은 하위 활성화 기준의 구성을 제어합니다. OU에서 제어를 활성화하면 해당 제어가 OU 내의 모든 계정에 적용되는 방식과 비슷합니다.

계정의 기준 상태 보기

AWS Control Tower에서는 기준과 함께 계정을 직접 대상으로 지정할 수 없습니다. 그러나 상속된 하위 활성화 기준을 사용하여 각 멤버 계정의 활성화 및 드리프트 상태를 추적할 수 있습니다. 계정 상태를 보려면 `includeChildren` 기능 플래그를 사용하여 `ListEnabledBaselines` API를 직접적으로 호출하면 됩니다.

계정의 기준 비활성화

AWS Control Tower에서는 상위 활성화 기준에 연결된 하위 활성화 기준을 비활성화할 수 없습니다. 하위 활성화 기준은 상속이 드리프트되어 상위 활성화 기준에 더 이상 연결되지 않는 경우 비활성화할 수 있습니다.

기준 및 버전 관리 기본값

AWS Control Tower 랜딩 존이 이미 설정되어 있고 랜딩 존 기준을 활성화하기로 선택한 경우 AWS Control Tower는 랜딩 존 버전과 호환되는 최신 버전의 기준을 활성화합니다. AWS Control Tower에 아직 등록되지 않은 OU에 대해 기준을 활성화하도록 선택하는 경우 AWS Control Tower는 해당 OU에 대해 호환되는 최신 버전의 기준을 자동으로 제공합니다.

OU 기준 및 랜딩 존 버전의 호환성

AWS Control Tower 기준을 사용하면 비즈니스에 필요한 경우 랜딩 존 수준이 아닌 OU 수준에서 거버넌스 표준을 설정할 수 있습니다. `AWSControlTowerBaseline`이라는 기준은 AWS Control Tower에 OU를 등록하는 데 도움이 됩니다.

> **Note**
>
> 기준이란 랜딩 존 내에 안정적인 거버넌스 환경을 구축하기 위해 함께 작동하는 제어 및 리소스 그룹입니다.

AWS Control Tower에서 `EnableBaseline` API를 직접 호출하여 OU에서 기준을 활성화할 때 현재 AWS Control Tower 랜딩 존 버전과 호환되는 기준 버전을 지정해야 합니다. 기준이 지정되면 OU의 모든 멤버 계정은 OU에 지정된 기준을 따릅니다. 즉, 새 계정은 업데이트된 기준으로 프로비저닝되고 기존 멤버 계정은 새 기준에 따라 관리됩니다.

기존 OU 및 계정에 대한 기준을 선택하지 않으면 기본적으로 랜딩 존 버전에 따라 전체 거버넌스 상태가 결정됩니다. 그러나 랜딩 존에 등록된 각 OU에는 현재 랜딩 존 버전과 호환되는 최신 기준 버전에 해당하는 기준 버전이 할당됩니다. 따라서 특정 기준을 할당하지 않더라도 각 OU 및 등록된 멤버 계정에는 연결된 기준이 있습니다.

OU 수준 기준인 `AWSControlTowerBaseline`의 경우 다음 테이블은 기준과 AWS Control Tower 랜딩 존 버전의 호환성을 보여줍니다.

기준 버전	랜딩 존 버전	포함된 블루프린트	이전 기준 대비 변경 사항		
1.0	2.0~2.7	BP_BASELINE_CLOUDTRAIL, BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, IAM 리소스	없음		
2.0	2.8~2.9	BP_BASELINE_CLOUDTRAIL, BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, IAM 리소스	SLR을 사용하도록 AWS Config 서비스 연결 역할(SLR) 및 새 Config 블루프린트 추가		
3.0	3.0~3.1	BP_BASELINE_CLOUDWATCH,	새로운 AWS Config 블루프린트. 글		

기준 버전	랜딩 존 버전	포함된 블루프린트	이전 기준 대비 변경 사항		
		BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, IAM 리소스	로벌 리소스를 홈 리전에만 기록하도록 변경됨. CloudTrail 블루프린트 제거됨.		
4.0	3.2~3.3	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, IAM 리소스	새 SLR 블루프린트		

기준 버전	랜딩 존 버전	포함된 블루프린트	이전 기준 대비 변경 사항		
5.0	4.0	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, IAM 리소스	AWS Config Aggregation Authorization(s)을 제거했습니다. LandingZone 버전 AWS Config 4.0은 조직 내 모든 멤버 계정에 액세스할 수 있는 AWS Organizations Config Aggregator를 채택했으므로 각 멤버 계정의 AWS Config Aggregation Authorization은 필요하지 않습니다.		

랜딩 존을 설정할 때 계정에서 생성된 특정 리소스에 대한 자세한 내용은 공유 계정에서 생성된 리소스를 참조하세요.

랜딩 존을 최신 `AWSControlTowerBaseline` 기준 버전을 지원하는 버전으로 업데이트했을 때 새 랜딩 존 버전이 기존 기준 버전과 호환되는 경우 OU 상태가 업데이트 사용 가능으로 변경됩니다.

- 조직 단위(OU) 기준을 즉시 업데이트하지 않고도 Account Factory 및 기타 기능을 계속 사용할 수 있습니다.

- 이 OU에 등록된 새 계정은 기준 버전이 업데이트될 때까지 기존 기준 버전을 기반으로 리소스를 수신합니다(콘솔의 거버넌스 확장 기능 또는 `UpdateEnabledBaseline` API 사용).
- 기준 버전을 업데이트하면 해당 OU 내의 모든 계정이 새 기준 버전을 기반으로 리소스를 수신합니다.

> **Note**
>
> AWS Control Tower 랜딩 존 버전을 업데이트한 후 OUs의 상태가 콘솔에 필수 업데이트로 표시되면 해당 OUs의 기준 버전을 업데이트해야 합니다.

기준에 대한 고려 사항

- OU에 기준 업데이트가 필요한 경우 새 계정을 프로비저닝하거나 기존 계정을 해당 OU에 등록할 수 없습니다.
- 랜딩 존 업데이트 후 OU 기준도 업데이트하려는 경우 OU를 재등록하거나 OU 기준 버전을 프로그래밍 방식으로 업데이트해야 합니다.
- 사용 중인 랜딩 존 버전과 가장 호환성이 높은 기준으로 업데이트하여 랜딩 존과 기준의 모든 이점을 활용할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 예를 들어 랜딩 존 버전 3.3으로 업데이트하는 경우 기준 3.0을 계속 사용할 수 있지만 기준 4.0으로 업데이트하지 않으면 랜딩 존 버전 3.3의 모든 이점을 활용할 수 없습니다.
- 기준 업데이트는 롤백할 수 없습니다.
- 기준 활성화는 한 번에 하나의 OU를 대상으로 합니다. 따라서 상위 OU를 업데이트해도 중첩된 OU는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 중첩된 OU를 업데이트하기 전에 상위 OU를 업데이트하는 것이 좋습니다.
- 콘솔에서 `UpdateEnabledBaseline` API를 직접 호출하거나 OU를 재등록하면 OU는 기준 업데이트 전에 활성화된 모든 제어를 유지합니다.
- 여러 기준 버전이 랜딩 존 버전과 호환되는 경우 비관리형 OU에서 기준을 활성화했다면 최신 기준 버전을 사용해야 합니다.

예제: API만 사용하여 AWS Control Tower OU 등록

이 예제 연습은 보조 문서입니다. 설명, 주의 사항 및 자세한 내용은 기준 유형 섹션을 참조하세요.

사전 조건

AWS Control Tower에 등록할 기존 OU(아직 등록되지 않은 상태여야 함)가 있어야 합니다. 또는 업데이트를 위해 재등록하려는 등록된 OU가 있어야 합니다.

OU 등록

1. IdentityCenterBaseline이 랜딩 존에 활성화되어 있는지 확인합니다. 그렇다면 Identity Center 활성화 기준 식별자를 가져옵니다.

```
aws controltower list-baselines --query 'baselines[?name==`IdentityCenterBaseline`].
[arn]'
```

```
aws controltower list-enabled-baselines --query 'enabledBaselines[?
baselineIdentifier==`<Identity Center Baseline Arn>`].[arn]'
```

2. 대상 OU의 ARN을 가져옵니다.

```
aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id
 <Organizational Unit ID> --query 'OrganizationalUnit.[Arn]'
```

3. AWSControlTowerBaseline 기준의 ARN을 가져옵니다.

```
aws controltower list-baselines --query 'baselines[?name==`AWSControlTowerBaseline`].
[arn]'
```

4. 대상 OU에 AWSControlTowerBaseline 기준을 생성합니다.

   Identity Center 기준이 활성화된 경우:

```
aws controltower enable-baseline --baseline-identifier <AWSControlTowerBaseline ARN>
 --baseline-version <BASELINE VERSION> --target-identifier <OU ARN> --parameters
 '[{"key":"IdentityCenterEnabledBaselineArn","value":"<Identity Center Enabled
 Baseline ARN>"}]'
```

   Identity Center 기준이 활성화되지 않은 경우 다음과 같이 *parameters* 플래그를 생략합니다.

```
aws controltower enable-baseline --baseline-identifier <AWSControlTowerBaseline ARN>
 --baseline-version <BASELINE VERSION> --target-identifier <OU ARN>
```

OU 재등록

랜딩 존 설정을 업데이트하거나 랜딩 존 버전을 업데이트한 후에는 OU를 재등록하여 최신 변경 사항을 제공해야 합니다. 다음 단계에 따라 연결된 EnabledBaseline 리소스와 연결된 EnabledControl 리소스를 재설정하여 프로그래밍 방식으로 OU를 다시 등록합니다.

> **Important**
>
> OU에 선택적 제어가 활성화된 경우 기준을 재설정한 후 활성화된 각 선택적 제어에 대해 ResetEnabledControl API도 호출해야 합니다. 이 단계를 통해 선택적 제어가 최신 랜딩 존 구성과 일관되게 유지됩니다. 이 단계를 건너뛰면 OU의 선택적 제어에 최신 랜딩 존 변경 사항이 반영되지 않을 수 있습니다. 선택적 제어를 활성화하지 않은 경우이 단계는 필요하지 않습니다.

1. 대상 OU의 ARN을 가져와 재등록합니다.

```
aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id <OU ID> --
query 'OrganizationalUnit.[Arn]'
```

2. 대상 OU에 대한 EnabledBaseline 리소스의 ARN을 가져옵니다.

```
aws controltower list-enabled-baselines --query 'enabledBaselines[?
targetIdentifier==`<OUARN>`].[arn]'
```

3. 활성화된 기준을 재설정합니다.

```
aws controltower reset-enabled-baseline --enabled-baseline-
identifier <EnabledBaselineArn>
```

4. OU에 선택적 제어가 활성화된 경우 OU에 대해 활성화된 제어를 나열하고 최신 랜딩 존 구성과 일치하도록 각 제어를 재설정합니다.

   대상 OU에서 활성화된 컨트롤을 나열합니다.

```
aws controltower list-enabled-controls --target-identifier <OU ARN>
```

   활성화된 선택적 제어가 반환될 때마다 다음을 호출하여 재설정합니다.

```
aws controltower reset-enabled-control --enabled-control-
identifier <EnabledControlArn>
```

자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조의 ResetEnabledControl을 참조하세요.

기준 API 사용 예제

이 섹션에는 AWS Control Tower 기준 API에 대한 입력 및 출력 파라미터의 예제가 포함되어 있습니다.

DisableBaseline

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 DisableBaseline을 참조하세요.

DisableBaseline 입력:

```
{
    "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/AB12CD34EF56GH789"
}
```

DisableBaseline 출력:

```
{
    "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
}
```

DisableBaseline CLI 예제:

```
aws controltower disable-baseline \
    --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/AB12CD34EF56GH789 \
    --region us-west-2
```

EnableBaseline

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 EnableBaseline을 참조하세요.

EnableBaseline 입력:

```
{
    "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
```

```
    "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/ou-
r9mj-4j3mzjql",
    "baselineVersion": "3.0",
    "parameters": [
        {
            "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
            "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ"
        }
    ]
}
```

EnableBaseline 출력, 새 리소스 반환:

```
{
    "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f",
    "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAGF7TNOHRD7ES5VV"
}
```

EnableBaseline CLI 예제:

이 예제는 AWS Control Tower에서 관리하는 AWS IAM Identity Center 액세스에 랜딩 존이 옵트인된 AWS Organizations 조직의 기준을 활성화하는 방법을 보여줍니다. Identity Center EnabledBaseline 식별자를 검색하려면 ListEnabledBaselines API를 직접 호출한 후 다음 Identity Center 기준으로 필터링할 수 있습니다. (arn:aws:controltower:*Region*::baseline/LN25R72TTG6IGPTQ)

```
aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ \
    --region us-west-2
```

응답에는 EnabledBaseline 세부 정보가 표시되며, 여기에는 식별자가 표시됩니다.

```
{
    "enabledBaselines": [
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHXS7P6C4I453EZC",
            "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ",
```

```
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-
aq21sw43de5/123456789012",
            "statusSummary": {
                "status": "SUCCEEDED"
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 응답의 ARN 값을 기록하고 이 값을 파라미터로 전달하여 기본 기준을 활성화합니다.

```
aws controltower enable-baseline \
    --baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
    --baseline-version 3.0 \
    --target-identifier arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aq21sw43de5/ou-po90-
lk87jh65 \
    --parameters
 '[{"key":"IdentityCenterEnabledBaselineArn","value":"arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC"}]' \
    --region us-west-2
```

IAM Identity Center의 AWS Control Tower 관리에서 옵트아웃된 랜딩 존이 있는 조직의 경우 파라미터 없이 기준을 활성화합니다.

```
aws controltower enable-baseline \
    --baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
    --baseline-version 3.0 \
    --target-identifier arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aq21sw43de5/ou-po90-
lk87jh65 \
    --region us-west-2
```

GetBaseline

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 GetBaseline을 참조하세요.

`GetBaseline` 입력:

```
{
```

```
    "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2"
}
```

GetBaseline 출력:

```
{
    "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2",
    "name": "AWSControlTowerBaseline",
    "description": "Sets up resources and mandatory controls for member accounts within
 the target OU, required for AWS Control Tower governance.",
}
```

GetBaseline CLI 예제:

```
aws controltower get-baseline \
    --baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
    --region us-west-2
```

GetBaselineOperation

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 GetBaselineOperation을 참조하세요.

GetBaselineOperation 입력:

```
{
    "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
}
```

GetBaselineOperation 출력:

```
{
    "baselineOperation": {
        "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f",
        "operationType": "DISABLE_BASELINE",
        "status": "FAILED",
        "startTime": "2023-01-12T19:05:00Z",
        "endTime": "2023-01-12T19:45:00Z",
        "statusMessage": "Can't perform DisableBaseline on a parent target with
 governed child OUs"
    }
}
```

GetBaselineOperation CLI 예제:

```
aws controltower get-baseline-operation \
    --operation-identifier 58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f \
    --region us-west-2
```

GetEnabledBaseline

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 GetEnabledBaseline을 참조하세요.

GetEnabledBaseline 입력:

```
{
    "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHCR4CJTSI4W07MZ"
}
```

GetEnabledBaseline 출력:

```
{
    "enabledBaselineDetails": {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ",
        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
        "baselineVersion": "3.0",
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/ou-
r9mj-4j3mzjql",
        "statusSummary": {
            "status": "SUCCEEDED",
            "lastOperationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
        },
        "parameters": [
            {
                "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
                "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ"
            }
        ]
    }
}
```

GetEnabledBaseline CLI 예제:

```
aws controltower get-enabled-baseline \
    --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC \
    --region us-west-2
```

ListBaselines

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 ListBaselines를 참조하세요.

ListBaselines 입력(선택적 입력 사용):

```
{
    "nextToken": "AbCd1234",
    "maxResults": "4"
}
```

ListBaselines 출력:

```
{
    "baselines": [
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/4T4HA1KMO10S6311",
            "name": "AuditBaseline",
            "description": "Sets up resources to monitor security and compliance of
 accounts in your organization."
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/J8HX46AHS5MIKQPD",
            "name": "LogArchiveBaseline",
            "description": "Sets up a central repository for logs of API activities and
 resource configurations from accounts in your organization."
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/LN25R72TTG6IGPTQ",
            "name": "IdentityCenterBaseline",
            "description": "Sets up shared resources for AWS Identity Center, which
 prepares the AWSControlTowerBaseline to set up Identity Center access for accounts."
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2",
            "name": "AWSControlTowerBaseline",
```

```
            "description": "Sets up resources and mandatory controls for member
 accounts within the target OU, required for AWS Control Tower governance."
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/3WPD0NA6TJ9AOMU2",
            "name": "BackupCentralVaultBaseline",
            "description": "Sets up central AWS Backup vault in your organization."
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/H6C5JFCJJ3CPU3J5",
            "name": "BackupAdminBaseline",
            "description": "Sets up delegated admin and AWS Backup Audit Manager."
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/APO9ATVPBKFRRGLK",
            "name": "BackupBaseline",
            "description": "Sets up local Backup vault and attach Backup policy."
        }
    ]
}
```

ListBaselines CLI 예제:

```
aws controltower list-baselines \
    --region us-west-2
```

ListEnabledBaselines

ListEnabledBaselines API에는 OU의 멤버인 계정에 적용되는 기준을 볼 수 있는 선택적 파라미터가 있습니다. 다음 예제에서는 계정의 기준을 보는 데 사용할 수 있는 몇 가지 CLI 명령을 보여줍니다. OU에 적용된 기준에서 거버넌스 구성이 도출되기 때문에 OU에서 활성화되지만 OU 내 각 계정에 적용되는 이러한 기준은 AWS Control Tower에서 하위 활성화 기준으로 취급됩니다.

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 ListEnabledBaselines를 참조하세요.

하위 활성화 기준을 표시하기 위한 ListEnabledBaselines 입력:

```
aws controltower list-enabled-baselines --include-children
```

하위 활성화 기준을 보기 위한 ListEnabledBaselines 출력:

```
{
```

```
    "enabledBaselines": [
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:666355521292:enabledbaseline/
XO2UQ1PC6BB5085S5",
            "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/
APO9ATVPBKFRRGLK",
            "baselineVersion": "1.0",
            "statusSummary": {
                "lastOperationIdentifier": "07d6d2b8-e357-4f96-ba00-98ea88143445",
                "status": "SUCCEEDED"
            },
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::666355521292:ou/o-vaex10vaey/
ou-k86y-1d9k8vpu"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:666355521292:enabledbaseline/
XAFPKQQXOJB50ZWQH",
            "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/
APO9ATVPBKFRRGLK",
            "baselineVersion": "1.0",
            "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:666355521292:enabledbaseline/XOIZ4G08CWB50ZWON",
            "statusSummary": {
                "lastOperationIdentifier": "3508793e-48c8-4895-965b-3dc6abd52b6b",
                "status": "SUCCEEDED"
            },
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::666355521292:account/o-
vaex10vaey/183295447314"
        }
]
```

> **Note**
>
> 이전 예제에서 `parentIdentifier` 필드는 이 하위 활성화 기준에 대해 상위 OU의 활성화 기준을 보여줍니다.

특정 대상(OU 또는 계정)에 적용된 모든 기준 보기:

```
aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter '{
        "targetIdentifiers": ["TARGET_ARN"]
```

```
    }
```

특정 기준이 있는 모든 OU 보기:

```
aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter '{
        "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN"]
    }'
```

특정 기준이 있는 모든 OU 및 계정 보기:

```
aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter '{
        "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN"]
    }'  \
    --include-children
```

기준 B가 활성화된 OU의 모든 계정 보기:

```
### First fetch the enabled baseline record for Baseline B on the OU
 aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter '{
        "targetIdentifiers": ["OU_TARGET_ARN"],
        "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN_FOR_BASELINE_B"]
    }'

### Call ListEnabled baseline to fetch all accounts that have their parent as the
 enabled baseline record on the OU
aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter '{
        "parentIdentifiers": ["ENABLED_BASELINE_ARN_FOR_OU"]
    }' \
    --include-children
```

> 하위 활성화 기준에 대한 자세한 내용
>
> - GetEnabledBaseline API를 사용하여 특정 하위 활성화 기준에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
> - GetBaselineOperation API를 사용하여 하위 활성화 기준에서 수행된 작업을 볼 수 있습니다.

- 하위 활성화 기준에서 EnableBaseline, UpdateEnabledBaseline, ResetEnabledBaseline 또는 DisableBaseline 등의 쓰기 API를 직접 호출할 수 없습니다.
- 하위 활성화 기준 리소스는 AWS Control Tower 서비스를 이용하거나 상위 OU에서 수행되는 작업을 통해, 또는 Account Factory를 이용해야 수정할 수 있습니다.

필터 사용 예제:

ListEnabledBaselines 입력(필터 없음):

```
{
    "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
    "maxResults": 5
}
```

ListEnabledBaselines 입력(baselineIdentifiers 필터만 해당):

```
{
    "filter": {
        "baselineIdentifiers": ['arn:aws:controltower:us-
east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2', 'arn:aws:controltower:us-
east-1::baseline/12GZU8CKZKVMS2AW']
    },
    "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
    "maxResults": 5
}
```

ListEnabledBaselines 입력(targetIdentifiers 필터만 해당):

```
{
    "filter": {
        "targetIdentifiers": ['arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-
xqj7-fex1u317', 'arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-11q6n2cf']
    },
    "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
    "maxResults": 2
}
```

ListEnabledBaselines 입력(baselineIdentifiers 및 targetIdentifiers 필터):

```
{
    "filter": {
        "baselineIdentifiers": ['arn:aws:controltower:us-
east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2']
        "targetIdentifiers": ['arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-
xqj7-fex1u317']
    },
    "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
    "maxResults": 5
}
```

ListEnabledBaselines 출력:

```
{
    "enabledBaselines": [
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ",
            "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
            "baselineVersion": "3.0",
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/
ou-r9mj-4j3mzjql",
            "statusSummary": {
                "status": "SUCCEEDED",
                "lastOperationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
            }
        },
        {
            "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/
XAJ9NKW88AA4W9CLL",
            "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
            "baselineVersion": "4.0",
            "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/
ou-xqj7-fex1u317",
            "statusSummary": {
            "status": "FAILED",
                "lastOperationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
            }
        }
    ],
    "nextToken": "e2bXXXXX6cab"
```

```
}
```

한 가지 유형의 필터(baselineIdentifiers 필터)를 사용하는 CLI 예제:

```
aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-
west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2,arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ \
    --region us-west-2
```

여러 필터(baselineIdentifiers 및 targetIdentifiers 필터)를 사용하는 CLI 예제:

```
aws controltower list-enabled-baselines \
    --filter targetIdentifiers=arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-
aq21sw43de5/ou-po90-lk87jh65,baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-
west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
    --region us-west-2
```

ResetEnabledBaseline

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 ResetEnabledBaseline을 참조하세요.

ResetEnabledbaseline 입력:

```
{
    "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAJ9NKW88AA4W9CLL"
}
```

ResetEnabledBaseline 출력:

```
{
    "operationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
}
```

ResetEnabledBaseline CLI 예제:

```
aws controltower reset-enabled-baseline \
    --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC \
```

```
    --region us-west-2
```

UpdateEnabledBaseline

이 API 작업에 대한 자세한 내용은 UpdateEnabledBaseline을 참조하세요.

UpdateEnabledBaseline 입력:

```
{
    "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:123456789012:enabledbaseline/XAJ9NKW88AA4W9CLL",
    "baselineVersion": "4.0",
    "parameters": [
        {
            "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
            "value": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ"
        }
    ]
}
```

UpdateEnabledBaseline 출력:

```
{
    "operationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
}
```

UpdateEnabledBaseline CLI 예제:

```
aws controltower update-enabled-baseline \
    --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC \
    --baseline-version 4.0
    --parameters
 '[{"key":"IdentityCenterEnabledBaselineArn","value":"arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC"}]' \
    --region us-west-2
```

추가 정보 및 링크

이 주제에는 AWS Control Tower를 사용할 때 도움이 될 수 있는 관련 블로그 게시물, 기술 설명서 및 관련 정보에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 여기에서는 AWS Control Tower 기능에 대한 몇 가지 일반적인 사용 사례와 모범 사례 그리고 몇 가지 추가 개선 사항을 다룹니다.

자습서 및 실습

- AWS Control Tower 실습 - 이러한 실습은 AWS Control Tower와 관련된 일반 태스크에 대한 개략적인 개요를 제공합니다.
- 고려 중인 특정 사용 사례가 있지만 어디서부터 시작해야 할지 잘 모르겠다면 AWS Control Tower 대시보드에서 맞춤형 지침 가져오기를 선택합니다.
- 이 AWS Cloud Operations YouTube 재생 목록을 방문하여 AWS Control Tower를 검색하여 AWS Control Tower 기능을 사용하는 방법에 대해 자세히 설명하는 비디오를 찾아보세요.

네트워킹

의 네트워크에 대해 반복 가능하고 관리 가능한 패턴을 설정합니다 AWS. 고객이 일반적으로 사용하는 설계, 자동화 및 어플라이언스에 대해 자세히 알아봅니다.

- AWS 퀵 스타트 VPC 아키텍처 -이 퀵 스타트 가이드는 AWS 클라우드 인프라의 AWS 모범 사례를 기반으로 네트워킹 기반을 제공합니다. 서비스 및 기타 리소스를 시작할 수 있는 퍼블릭 AWS 및 프라이빗 서브넷이 있는 AWS Virtual Private Network 환경을 구축합니다.
- Self-service VPCs in AWS Control Tower using AWS Service Catalog - 이 블로그 게시물은 사용자 지정 VPC로 계정을 프로비저닝할 수 있도록 Account Factory를 설정하는 방법을 설명합니다.
- Implementing Serverless Transit Network Orchestrator (STNO) in AWS Control Tower – 이 블로그 게시물은 계정 간 네트워크 연결 액세스를 자동화하는 방법을 보여줍니다. 이 블로그는 AWS Control Tower 관리자 또는 AWS 환경 내에서 네트워크를 관리하는 담당자를 위한 것입니다.

보안, ID 및 로깅

보안 상태를 확장하고, 외부 또는 기존 ID 공급자와 통합하고, 로깅 시스템을 중앙 집중화합니다.

보안

- AWS Control Tower 수명 주기 이벤트를 사용하여 AWS Security Hub CSPM 알림 자동화 -이 블로그 게시물에서는 기존 및 새 계정의 AWS Control Tower 다중 계정 환경에서 Security Hub CSPM 활성화 및 구성을 자동화하는 방법을 설명합니다.
- 활성화 AWS Identity and Access Management -이 블로그 게시물에서는 IAM Access Analyzer 조사 결과를 활성화하고 중앙 집중화하여 조직 보안 가시성을 높이는 방법을 설명합니다.
- AWS Systems Manager Parameter Store는 구성 데이터 관리 및 암호 관리를 위한 안전한 계층적 스토리지를 제공합니다. 이를 사용하여 AWS Systems Manager 및 AWS CloudFormation에서 사용할 수 있도록 안전한 위치에서 구성 정보를 공유할 수 있습니다. 예를 들어 규정 준수 팩을 배포하려는 리전 목록을 저장할 수 있습니다.

ID

- Single Sign-On을 위해 Azure AD 사용자 ID를 AWS 계정 및 애플리케이션에 연결 -이 블로그 게시물에서는 Azure AD를 IAM Identity Center 및 AWS Control Tower와 함께 사용하는 방법을 설명합니다.
- 를 사용하여 Okta 사용자를 위해 AWS에 대한 액세스를 중앙에서 관리 AWS IAM Identity Center -이 블로그 게시물에서는 Okta를 IAM Identity Center 및 AWS Control Tower와 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

로깅

- AWS 중앙 집중식 로깅 솔루션 -이 솔루션 게시물에서는 조직이 여러 계정 및 리전 AWS 에서 로그를 수집, 분석 및 AWS 표시할 수 있는 중앙 집중식 로깅 솔루션을 설명합니다.
- AWS Config 리소스 보기에 대한 자세한 내용은 Config Resource Compliance Dashboard를 참조하세요.

리소스 배포 및 워크로드 관리

리소스 및 워크로드를 배포하고 관리합니다.

- Getting Started Library integration – 이 블로그 게시물은 사용할 수 있는 시작하기 포트폴리오를 설명합니다.
- Continuous deployment of Cloud Custodian to AWS Control Tower

기존 조직 및 계정 작업

기존 AWS 조직 및 계정에서 작업합니다.

- 계정 등록 -이 사용 설명서 주제에서는 AWS Control Tower에 기존 AWS 계정을 등록하는 방법을 설명합니다.
- AWS Control Tower에서 계정 가져오기 -이 블로그 게시물에서는 기존 AWS 조직에 AWS Control Tower를 배포하는 방법을 설명합니다.
- Extend AWS Control Tower governance using AWS Config conformance packs – 이 블로그 게시물은 AWS Control Tower에서 기존 계정 및 조직을 거버넌스로 가져오는 데 도움이 되도록 AWS Config 규정 준수 팩을 배포하는 방법을 설명합니다.
- How to Detect and Mitigate Guardrail Violation with AWS Control Tower – 이 블로그 게시물은 제어 규정 준수 위반을 이메일로 알릴 수 있도록 제어를 추가하는 방법과 SNS 알림을 구독하는 방법을 설명합니다.

자동화 및 통합

계정 생성을 자동화하고 수명 주기 이벤트를 AWS Control Tower와 통합합니다.

- Lifecycle events – 이 블로그 게시물은 AWS Control Tower에서 수명 주기 이벤트를 사용하는 방법을 설명합니다.
- Automate account creation – 이 블로그 게시물은 AWS Control Tower에서 자동 계정 생성을 설정하는 방법을 설명합니다.
- Amazon VPC flow log automation – 이 블로그 게시물은 다중 계정 환경에서 Amazon VPC 흐름 로그를 자동화하고 중앙 집중화하는 방법을 설명합니다.
- Automate VPC tagging with AWS Control Tower lifecycle events – 이 블로그 게시물은 AWS Control Tower의 수명 주기 이벤트를 통해 VPC 대한 리소스 태그 지정을 자동화하는 방법을 설명합니다.
- Automated account management – 이 블로그 게시물은 AWS Control Tower 환경이 설정된 후 계정 관리 태스크를 자동화하는 방법을 설명합니다.

워크로드 마이그레이션

AWS Control Tower와 함께 다른 AWS 서비스를 사용하여 워크로드 마이그레이션을 지원합니다.

- CloudEndure 마이그레이션 -이 블로그 게시물에서는 CloudEndure 및 기타 AWS 서비스를 AWS Control Tower와 결합하여 워크로드 마이그레이션을 지원하는 방법을 설명합니다.

관련 AWS 서비스

AWS Control Tower는 AWS Organizations의 오케스트레이션 계층 역할을 합니다. 따라서 AWS Organizations 콘솔 및 API를 통해 AWS Control Tower와 함께 작동하는 20개 이상의 다른 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이러한 추가 서비스는 AWS Control Tower 콘솔을 통해 직접 액세스할 수 없습니다.

- AWS Organizations를 통해 AWS Control Tower에서 사용할 수 있는 서비스의 전체 목록은 AWS Organizations와 함께 사용할 수 있는 AWS 서비스를 참조하세요.
- 이러한 관련 AWS 서비스에 대해 다중 계정 기능을 활성화하려면 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 기타 AWS 서비스와 AWS Organizations 사용을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS IAM Identity Center AWS Config및 AWS CloudTrail 는 AWS Control Tower에 설정되고 완전히 통합됩니다. 이러한 서비스에 대한 신뢰할 수 있는 액세스 또는 위임된 관리 설정을 수정할 필요는 없습니다.

- 를 통해 사용할 수 있는 일부 AWS 서비스는 AWS Systems Manager 및 AWS Firewall Manager 를 포함하여 위임된 관리를 사용할 AWS Organizations 수 있습니다. 자세한 내용은 위임된 관리자 구성 및 Firewall Manager에 대한 위임된 관리자 계정 활성화를 참조하세요. 비디오 AWS Firewall Manager를 사용하여 보안 그룹 설정도 참조하세요.

AWS Marketplace 솔루션

에서 솔루션을 알아봅니다 AWS Marketplace.

- AWS Control Tower Marketplace -는 타사 소프트웨어를 통합하는 데 도움이 되는 다양한 AWS Control Tower 솔루션을 AWS Marketplace 제공합니다. 이러한 솔루션은 ID 관리, 다중 계정 환경의 보안, 중앙 집중식 네트워킹, 운영 인텔리전스, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)를 포함한 주요 인프라 및 운영 사용 사례를 해결하는 데 도움이 됩니다.

AWS Control Tower 릴리스 정보

다음 섹션에서는 서비스 시작 이후 AWS Control Tower 릴리스에 대한 세부 정보를 보여줍니다. 일부 릴리스는 AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하며, 다른 릴리스는 서비스에 자동으로 통합됩니다.

기능 및 릴리스는 공식적으로 발표된 날짜를 기준으로 역순으로 나열되어 있습니다(최신 항목을 처음에 표시).

주제

- 2026년 1월 - 현재
- 2025년 1월~2025년 12월
- 2024년 1월~12월
- 2023년 1월~12월
- 2022년 1월~12월
- 2021년 1월~12월
- 2020년 1월~12월
- 2019년 6월~12월

2026년 1월 - 현재

2026년 1월 이후 AWS Control Tower는 다음 업데이트를 릴리스했습니다.

- Account Factory for Terraform(AFT)에서 계획 전용 사용자 지정 실행 지원
- European Sovereign Cloud에서 AWS Control Tower 사용 가능

Account Factory for Terraform(AFT)에서 계획 전용 사용자 지정 실행 지원

2026년 9월 16일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 계정 사용자 지정 프레임워크인 Account Factory for Terraform(AFT)은 이제 계획 전용(읽기 전용) 사용자 지정 실행을 지원합니다. `aft-invoke-customizations` 상태 시스템에

`plan_only` 입력을 전달하여 계정이 수신할 Terraform 변경 사항을 미리 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 변경 사항을 적용하지 않고 검토할 수 있습니다. AFT는 지원되는 `terraform apply` 모든 Terraform 배포`terraform plan`에서 대신 실행됩니다. AFT는 계획 JSON 출력을 AFT 관리 계정의 암호화된 Amazon S3 버킷으로 내보낼 수 있습니다. Community Edition(오픈 소스) 배포에서 AFT는 기본적으로 출력을 내보냅니다. Terraform Cloud 및 Terraform Enterprise에서는 내보내기가를 통해 옵트인되며 HCP Terraform 실행 UI에서 결과를 볼 수도 `aft_plan_output_export_enabled`있습니다.

자세한 내용은 계정 사용자 지정을 참조하세요.

European Sovereign Cloud에서 AWS Control Tower 사용 가능

2026년 1월 13일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 European Sovereign Cloud에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다. European Sovereign Cloud의 AWS Control Tower에 대한 자세한 내용은 European Sovereign Cloud용 AWS Control Tower 사용 설명서를 참조하세요.

2025년 1월~2025년 12월

2025년 1월부터 AWS Control Tower는 다음과 같은 업데이트를 릴리스했습니다.

- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 4.0
- AWS Control Tower가 Control Catalog에 279개의 AWS Config 컨트롤 추가
- 아시아 태평양(뉴질랜드) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능
- AWS Control Tower에서 자동 계정 등록 지원
- AWS Control Tower에서 Python 버전 업데이트
- AWS Control Tower에서 IPv6 주소 지원
- AWS Control Tower에서 드리프트 감소

  Account Factory for Terraform 버전 1.15.0 사용 가능
- Nitro 인스턴스 유형 관련 제어 업데이트
- 아시아 태평양(타이베이) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능
- AWS Control Tower에서 PrivateLink 지원
- 추가 산업 프레임워크, 업데이트된 메타데이터 지원

- 서비스 연결 AWS Config 제어
- 활성화된 제어 콘솔 보기로 중앙 집중식 가시성 제공
- the section called “Account Factory for Terraform(AFT)은 배포 시 새 구성을 지원합니다.”
- AWS Control Tower에 기준 API에 대한 계정 수준 보고 도입
- the section called “AWS 아시아 태평양(태국) 및 멕시코(중부) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능”
- 추가 AWS Config 제어 사용 가능
- OU에 대한 작업 등록 취소 및 삭제
- the section called “제어 카탈로그에서 IPv6 주소 지원”

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 4.0

2025년 11월 17일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 4.0으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 단원을 참조하십시오랜딩 존 업데이트).

AWS Control Tower 랜딩 존 4.0은 유연한 제어 전용 환경을 도입하는 주요 업데이트로, 고객은 AWS 다중 계정 환경을 구현하고 관리하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 릴리스는 AWS Control Tower가 AWS 서비스와 통합되고 조직 리소스를 관리하는 방법을 크게 변경합니다. 키 변경 사항에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요랜딩 존 v4.0 마이그레이션 가이드.

주요 변경 사항 및 기능

- 선택적 서비스 통합 - 랜딩 존 4.0을 사용하면 환경에서 활성화할 서비스 통합을 선택할 수 있습니다. 통합을 비활성화하면 관리형 계정 및 서비스 통합 중앙 계정에서 해당 통합과 관련된 AWS Control Tower 배포 리소스가 정리됩니다. 이제 서비스 통합을 선택적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
  - AWS Config
  - AWS CloudTrail
  - 보안 역할
  - AWS Backup

중요: AWS Config 통합을 비활성화하려면 보안 역할, IAM Identity Center 및 AWS Backup 통합도 비활성화해야 합니다.

- 공유 리소스를 사용하는 대신 전용 리소스 - 랜딩 존 4.0은 이제 주요 서비스를 위한 전용 리소스를 생성합니다. 이 분리를 통해 리소스 격리를 개선하고 서비스별 리소스를 보다 세밀하게 제어할 수 있습니다.
  - AWS Config를 위한 별도의 S3 버킷
  - AWS CloudTrail용 별도의 S3 버킷
  - 각 서비스에 대한 개별 SNS 주제

- 유연한 조직 구조 - 랜딩 존 4.0은 이전 조직 구조 요구 사항을 제거합니다.
  - 더 이상 보안 OU를 사용할 필요가 없습니다.
  - 자체 조직 구조를 정의할 수 있습니다.
  - 유일한 요구 사항은 모든 허브 계정이 동일한 OU에 있어야 한다는 것입니다.
- 전용 제어 환경 - 이제 다음을 포함하는 최소 랜딩 존 설정을 생성할 수 있습니다.
  - 기본 AWS Organizations 통합
  - `AWSControlTowerBaseline` 기준을 활성화하지 않고 제어를 활성화할 수 있는 기능
  - 필요에 따른 사용자 지정 거버넌스 구성
- AWS Config 변경 사항 - 랜딩 존 4.0은 AWS Config 통합 구현을 몇 가지 개선했습니다.
  - 탐지 제어를 위한 새로운 Config 스포크 기준
  - Config 허브 계정의 서비스 연결 Config 애그리게이터(SLCA)
  - 기존 조직 및 계정 집계자 교체
- 선택적 매니페스트:
  - 이제 매니페스트 필드는 선택 사항이므로 다음을 수행할 수 있습니다.
    - 서비스 통합 없이 랜딩 존 생성
    - 초기 설정의 유연성 향상
    - 사용자 지정 배포 옵션

AWS Control Tower가 Control Catalog에 279개의 AWS Config 컨트롤 추가

2025년 11월 14일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower에 컨트롤 카탈로그의 일부로 279 AWS Config 개의 추가 컨트롤이 포함됩니다. AWS Control Tower 콘솔과 APIs.

특정 컨트롤은 다른 컨트롤과 관계가 있습니다. 이러한 관계는 AWS Control Tower 콘솔 및 APIs. 관계 유형에는 보완, 상호 배타 및 대안이 포함됩니다.

아시아 태평양(뉴질랜드) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능

2025년 10월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 아시아 태평양(뉴질랜드) 리전에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 자동 계정 등록 지원

2025년 10월 15일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1 이상을 사용하는 고객의 경우 AWS Control Tower는 이제 OU에 계정을 자동 등록할 수 있도록 지원합니다. 계정 자동 등록을 옵트인하면 새 OU로 계정을 이동할 때 AWS Control Tower가 OU의 활성화된 기준 리소스 및 제어를 계정에 적용합니다. 이전 OU의 제어 및 기준이 제거됩니다. 대부분의 경우 이 작업으로 인해 드리프트가 생성되지 않습니다.

자동 등록 활성화: AWS Control Tower 콘솔의 랜딩 존 설정 페이지에서 또는 AWS Control Tower `CreateLandingZone` 또는 `UpdateLandingZone` API를 직접적으로 호출하여 계정 자동 등록을 선택할 수 있으며 `RemediationType` 파라미터 값은 상속 드리프트로 설정됩니다.

자동 등록 적용: 설정 페이지에서이 옵션을 선택한 후 AWS Organizations 콘솔 AWS Organizations `MoveAccount`, API 또는 AWS Control Tower 콘솔을 사용하여 계정을 이동할 수 있습니다.

자동 등록으로 계정 등록 취소: 계정이 등록된 OU 외부로 계정을 이동하는 경우 AWS Control Tower는 배포된 모든 기준 리소스를 자동으로 제거하고 제어합니다.

자동 등록에 대한 자세한 내용은 선택적으로 자동 계정 등록 구성 섹션을 참조하세요.

이 릴리스에는 관리형 정책에 대한 업데이트와 새 관리형 정책도 포함되어 있습니다. AWS ControlTowerServiceRolePolicy를 업데이트하고 새로운 AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy를 추가했습니다.

AWS Control Tower `CreateLandingZone` 및 `UpdateLandingZone` API를 업데이트하여 `Inheritance Drift`이라는 새 `RemediationType`를 추가했습니다.

AWS Control Tower에서 Python 버전 업데이트

2025년 9월 3일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

Python 버전 3.9는 더 이상 사용되지 않습니다. AWS Control Tower 환경에서 Python 버전이 업데이트되었습니다. 별도의 작업이 필요하지 않으며 이 업데이트는 기존 워크로드에 영향을 주지 않습니다.

AWS Control Tower에서 드리프트 감소

2025년 8월 20일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 서비스 제어 정책(SCP) 드리프트의 기능을 업데이트했습니다. 이번 릴리스에서는 AWS Control Tower에서 두 가지 유형의 거버넌스 드리프트를 직접 처리하므로 더 이상 환경에서 드리프트가 발생하지 않습니다.

두 가지 유형의 거버넌스 드리프트 제거

- 관리형 OU에 연결된 SCP - 이 유형의 드리프트는 제어용 SCP가 다른 OU에 연결되었을 때 발생했습니다. 이는 특히 AWS Control Tower 콘솔 외부에서 OU를 업데이트했을 때 흔히 일어납니다.
- 멤버 계정에 연결된 SCP - 이 유형의 드리프트는 제어용 SCP가 AWS Control Tower 콘솔 외부에서 계정에 연결되었을 때 흔히 발생합니다.

드리프트에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 IPv6 주소 지원

2025년 8월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower API는 이제 새로운 듀얼 스택 엔드포인트를 통해 인터넷 프로토콜 버전 6(IPv6) 주소를 지원합니다. IPv4를 지원하는 기존 엔드포인트는 이전 버전과의 호환성을 위해 계속 사용할 수 있습니다. 새로운 듀얼 스택 도메인은 인터넷에서 또는 AWS PrivateLink를 사용하는 Amazon 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 내에서 사용할 수 있습니다.

Account Factory for Terraform 버전 1.15.0 사용 가능

2025년 7월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 버전 1.15.0을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 AFT GitHub 리포지토리를 참조하세요.

Nitro 인스턴스 유형 관련 제어 업데이트

2025년 7월 24일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 Amazon EC2 인스턴스 유형을 적용하는 Control Catalog(이전에는 Control Library라고 함)의 여덟 가지 선제적 제어를 업데이트했습니다. 이 업데이트를 통해 일부 새로운 Nitro 인스턴스 유형을 인스턴스화할 수 있으며, 더 이상 사용되지 않는 일부 U 시리즈 인스턴스 유형을 제거합니다.

업데이트된 제어

- CT.AUTOSCALING.PR.10
- CT.AUTOSCALING.PR.11
- CT.EC2.PR.15
- CT.EC2.PR.16
- CT.EC2.PR.17
- CT.EC2.PR.18
- CT.EC2.PR.19
- CT.EC2.PR.20

사용 가능한 새로운 인스턴스 유형

- c8gd
- c8gn
- i7i
- m8gd

- p6-b200
- r8gd

인스턴스 유형이 제거됨

- u-12tb1
- u-18tb1
- u-24tb1
- u-9tb1

업데이트된 제어는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

아시아 태평양(타이베이) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능

2025년 7월 23일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower를 아시아 태평양(타이베이) 리전에서 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 PrivateLink 지원

2025년 6월 30일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 AWS PrivateLink를 지원합니다. 퍼블릭 인터넷을 통과하지 않고도 Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 내에서 AWS Control Tower 및 Control Catalog APIs를 호출할 수 있습니다. AWS PrivateLink 는 Virtual Private Cloud(VPCs), 지원되는 서비스 및 리소스, 온프레미스 네트워크 간의 프라이빗 연결을 제공합니다. AWS Control Tower AWS PrivateLink 지원은 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다.

추가 산업 프레임워크, 업데이트된 메타데이터 지원

2025년 6월 12일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이번 릴리스에서 AWS Control Tower는 10개의 산업 프레임워크에 대한 지원을 포함하도록 확장되었습니다. 프레임워크 목록은 지원되는 프레임워크를 참조하세요.

예를 들어 AWS Control Tower 콘솔의 Control Catalog 페이지로 이동해 PCI-DSS-v4.0과 같은 프레임워크를 검색하여 해당 프레임워크와 관련된 모든 제어를 볼 수 있습니다. 또는 새 `ListControlMappings` API를 직접적으로 호출하여 프로그래밍 방식으로 제어 및 프레임워크를 검사할 수 있습니다.

제어와 관련된 메타데이터 정의는 이러한 추가 산업 프레임워크를 더 효과적으로 지원하기 위해 변경되고 있습니다. 메타데이터 변경 사항은 활성화에 대한 제어를 평가하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 NIST, PCI 및 CIS 메타데이터의 값이 변경되었을 수 있습니다. 콘솔의 제어 세부 정보 페이지에서 활성화된 제어에 대한 매핑을 검토하는 것이 좋습니다.

콘솔과 API에는 3개의 새로운 메타데이터 필드가 도입되었습니다. 이러한 필드는 모두 제어를 분류하고 활성화하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 계층 구조를 설명합니다. 필드는 Domain, Objective 및 Common control입니다. 사용 가능한 광범위한 산업 프레임워크에 더 부합하도록 제어 목표를 재정의했습니다. 이 계층 구조에 대한 자세한 내용은 온톨로지 개요를 참조하세요.

- 이러한 메타데이터 변경 사항은 AWS Control Tower 콘솔에 반영되며 콘솔 환경은 AWS Control Tower 및 AWS Config 콘솔에서 일관됩니다.
- AWS Control Tower 콘솔에서 제어 정보를 보려면 IAM 정책에 `controlcatalog` 권한을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 콘솔을 사용하는 데 필요한 권한을 참조하세요.
- 이제 각 제어에는 제어가 관리하는 리소스 유형을 보여주는 `GovernedResources`라는 새 필드가 있습니다. 경우에 따라 이 필드에 리소스의 서비스 접두사가 표시되며, 다른 경우에는 비어 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 `GetControl` 및 `ListControls` 섹션을 참조하세요.

이번 릴리스에서는 다른 용어와의 일관성을 위해 제어 라이브러리의 이름을 제어 카탈로그로 변경했습니다.

서비스 연결 AWS Config 제어

2025년 6월 12일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 AWS Control Tower 탐지 제어를 서비스 연결 AWS Config 규칙으로 배포할 수 있도록 지원을 발표했습니다.

이번 릴리스에서는 AWS Control Tower가 등록된 계정에 서비스 연결 Config 규칙을 직접 배포하여 이전 배포 방법을 AWS CloudFormation 스택 세트로 대체합니다. 이러한 변경으로 배포 속도가 크게 향상됩니다. 또한 이러한 서비스 연결 Config 규칙은 CloudFormation 스택 세트 또는 Config 규칙의 수동 변경으로 인해 발생할 수 있는 의도하지 않은 구성 드리프트를 방지하기 때문에 리소스의 일관된 거버넌스를 보장하는 데 도움이 됩니다.

앞으로 AWS Config 규칙에 의해 구현된 모든 AWS Control Tower 제어는 AWS Config APIs를 직접 호출하는이 메커니즘과 함께 배포됩니다.

> **Important**
>
> AWS Control Tower 외부의 Config 규칙에 적용된 문제 해결과 같은 기존 사용자 지정은 전환 중에 제거되기 때문에 서비스에 연결된 Config 규칙을 채택하기 전에 이러한 사용자 지정을 검토합니다. AWS Config APIs는 서비스 연결 AWS Config 규칙에 대한 문제 해결 구성 추가를 지원하지 않습니다. `PutRemediationConfigurations`을(를) 참조하세요.

세부 정보 및 필요한 작업

- 랜딩 존을 업데이트하거나 재설정하면 AWS Control Tower는 보안 OU를 관리하는 필수 제어를 업데이트합니다. 업그레이드를 완료하려면 AWS Config 규칙으로 구현된 각 탐지 제어를 재설정하거나 OU를 다시 등록해야 합니다.
- AWS Control Tower 랜딩 존 버전이 3.2 이상인 경우 이 업그레이드의 전체 범위가 적용됩니다. 이 업데이트를 적용하면 새 배포 방법과 함께 기존 AWS Config 규칙이 서비스 관리형 Config 규칙으로 변경됩니다.
- 랜딩 존이 버전 3.1 이하인 경우 새 Config 규칙은 더 이상 스택 세트가 아닌 새 메서드로 배포됩니다. 기존 Config 규칙은 서비스 관리형 Config 규칙으로 업데이트되지 않습니다. 표준 유형으로 유지됩니다.
- 다음과 같은 형식의 리소스 ARN으로 서비스에 연결된 Config 규칙을 식별할 수 있습니다.

```
arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*
```

서비스 연결 AWS Config 규칙에 의해 구현될 때 제어의 의도된 기능은 변경되지 않았습니다. AWS Control Tower에서 서비스에 연결된 탐지 Config 규칙은 정책 위반과 같은 계정 내 규정 미준수 리소스를 식별하고 대시보드를 통해 알림을 제공할 수 있습니다. 일관성을 유지하고 구성 드리프트를 방지하며 전체 사용자 경험을 단순화하기 위해 이제 이러한 규칙을 AWS Control Tower를 통해서만 수정할 수 있습니다.

이번 릴리스에서는 등록된 계정에 대한 서비스 연결 AWS Config 규칙을 활성화 및 비활성화할 수 있도록 서비스 연결 역할(SLR)에 대한 정책에 네 가지 새 권한을 추가했습니다. AWSServiceRoleForAWSControlTower

```
config:DescribeConfigRules
config:TagResource
config:PutConfigRule
config:DeleteConfigRule
```

활성화된 제어 콘솔 보기로 중앙 집중식 가시성 제공

2025년 5월 21일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 활성화된 모든 제어를 중앙 집중식 단일 보기로 표시하는 새 페이지를 콘솔에 추가했습니다. 이전에는 제어가 활성화된 계정 또는 OU에서만 제어를 볼 수 있었습니다. 통합 보기를 사용하면 제어 거버넌스의 격차를 대규모로 더 쉽게 식별할 수 있습니다.

활성화된 제어 페이지에서 예방적, 탐지 또는 선제적 동작에 따라 제어를 필터링할 수 있습니다. SCP와 같은 제어 구현에 따라 필터링할 수도 있습니다. 제어마다 해당 제어가 활성화되어 있는 OU의 수를 확인할 수 있습니다.

활성화된 제어 페이지를 보려면 AWS Control Tower 콘솔에서 제어 섹션으로 이동합니다.

Account Factory for Terraform(AFT)은 배포 시 새 구성을 지원합니다.

2025년 5월 13일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 계정 사용자 지정 프레임워크인 Account Factory for Terraform(AFT)은 이제 배포 시 세 가지 추가 선택적 구성을 지원합니다. 사용자 지정 가상 프라이빗 클라우드(VPC)에 AFT를 배포하고, AFT 배포의 Terraform 프로젝트 이름을 지정하고, AFT가 생성하는 리소스에 태그를 지정할 수 있습니다.

AFT에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 개요를 참조하세요.

AWS Control Tower에 기준 API에 대한 계정 수준 보고 도입

2025년 5월 12일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 기준 API를 직접적으로 호출하여 관리되는 계정에 대한 드리프트 및 계정 등록 상태를 프로그래밍 방식으로 볼 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 계정 및 OU 기준 구성이 드리프트되거나 동기화되지 않는 시점을 식별할 수 있습니다. 프로그래밍 방식으로 드리프트 상태를 보려면 활성화된 기준에 대해 `ListEnabledBaselines` API를 직접 호출하면 됩니다. `ListEnabledBaselines` API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 개별 계정의 상태를 보려면 `includeChildren` 플래그를 사용합니다. 이러한 상태를 기준으로 필터링하고 주의가 필요한 계정 및 OU만 볼 수 있습니다.

`AWS ControlTowerBaseline`은 거버넌스에 필요한 모범 사례 구성, 제어 및 리소스를 설정합니다. 조직 단위(OU)에서 이 기준을 활성화하면 OU 내의 멤버 계정이 AWS Control Tower에 자동으로 등록됩니다. AWS Control Tower 기준 APIs에는 코드형 인프라(IaC)를 사용하여 OUs 및 계정을 관리하는 자동화를 구축할 수 있는 CloudFormation 지원이 포함되어 있습니다.

이러한 API에 대해 자세히 알아보려면 AWS Control Tower 사용자 안내서의 기준을 검토하세요. 드리프트 및 계정 등록 상태에 대한 기본 APIs와 새로 시작된 보고 기능은 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS 아시아 태평양(태국) 및 멕시코(중부) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능

2025년 5월 9일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower를 다음 AWS 리전에서 사용할 수 있습니다.

- 아시아 태평양(태국)
- 멕시코(중부)

AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

추가 AWS Config 제어 사용 가능

2025년 4월 11일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 보안, 비용, 내구성 및 운영과 같은 다양한 사용 사례에 대해 223개의 관리형 AWS Config 규칙을 추가로 지원합니다. 이번 출시를 통해 이제 AWS Control Tower를 사용하여 다중 계정 환경을 관리하는 데 필요한 AWS Config 규칙을 검색하고 검색한 다음 AWS Control Tower에서 직접 제어를 활성화하고 관리할 수 있습니다.

AWS Control Tower 콘솔에서 시작하려면 제어 카탈로그로 이동해 구현 필터 AWS Config을 사용하여 제어를 검색합니다. AWS Control Tower 콘솔에서 직접 제어를 활성화할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS Control Tower에서 사용 가능한 통합 AWS Config 제어를 참조하세요.

이번 출시에서는 제어 카탈로그에서 제어를 검색할 때 사용할 수 있는 CreateTime, Severity 및 Implementation이라는 세 가지 새 필드를 지원하도록 `ListControls` 및 `GetControl` API를 업데이트했습니다. 예를 들어 이제 마지막 평가 후 생성된 심각도가 높은 AWS Config 규칙을 프로그래밍 방식으로 찾을 수 있습니다.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 새 AWS Config 규칙을 검색할 수 있습니다. 규칙을 배포하려면 해당 규칙에 AWS 리전 대해 지원되는 목록을 참조하여 활성화할 수 있는 위치를 확인합니다.

OU에 대한 작업 등록 취소 및 삭제

2025년 4월 8일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 OU 등록을 취소하고 OU를 삭제하기 위한 별도의 콘솔 작업을 지원합니다. OU를 삭제하려면 먼저 등록 취소해야 합니다. AWS Control Tower에서 OU를 등록 취소하여 제거할 수 있습니다.

자세한 내용은 OU 제거 단원을 참조하십시오.

제어 카탈로그에서 IPv6 주소 지원

2025년 4월 2일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 제어 카탈로그 API는 이제 새로운 듀얼 스택 엔드포인트를 통해 인터넷 프로토콜 버전 6(IPv6) 주소를 지원합니다. IPv4를 지원하는 기존 제어 카탈로그 엔드포인트는 이전 버

전과의 호환성을 위해 계속 사용할 수 있습니다. 새로운 듀얼 스택 도메인은 인터넷에서 또는 AWS PrivateLink를 사용하는 Amazon 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 내에서 사용할 수 있습니다.

2024년 1월~12월

2024년에 AWS Control Tower는 다음 업데이트를 릴리스했습니다.

- AWS Control Tower CfCT에서 GitHub 및 RCP 지원
- AWS Control Tower에 선언적 정책이 포함된 예방적 제어 추가
- AWS Control Tower에 권장 백업 계획 옵션 추가
- AWS Control Tower에서 AWS Config 제어 통합
- AWS Control Tower는 후크 관리를 개선하고 선제적 제어 리전을 추가합니다.
- AWS Control Tower에서 관리형 리소스 제어 정책 시작
- AWS Control Tower에서 제어 정책 드리프트 보고
- 새로운 `ResetEnabledControl` API
- 제어 카탈로그 업데이트 `GetControl` API
- AWS Control Tower AFT의 GitLab 지원
- AWS 아시아 태평양(말레이시아) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능
- AWS Control Tower에서 OU당 최대 1,000개의 계정 지원
- AWS Control Tower에 랜딩 존 버전 선택 기능 추가
- 설명형 제어 API 사용 가능, 리전 및 제어에 대한 확장된 액세스
- AWS Control Tower에서 옵트인 리전에 AFT 및 CfCT 지원
- AWS Control Tower에서 `ListLandingZoneOperations` API 추가
- AWS Control Tower에서 최대 100개의 동시 제어 작업 지원
- AWS 캐나다 서부(캘거리)에서 AWS Control Tower 사용 가능
- AWS Control Tower에서 셀프 서비스 할당량 조정 지원
- AWS Control Tower에서 제어 참조 가이드 릴리스
- AWS Control Tower는 두 가지 선제적 제어를 업데이트하고 이름을 바꿉니다.
- 사용 중단된 제어를 더 이상 사용할 수 없음
- AWS Control Tower는에서 `EnabledControl` 리소스 태그 지정을 지원합니다. CloudFormation
- AWS Control Tower는 OU 등록 및 기준 설정 구성을 위한 API를 지원함

AWS Control Tower CfCT에서 GitHub 및 RCP 지원

2024년 12월 9일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower는 타사 버전 관리 시스템(VCS) 및 AWS Control Tower용 사용자 지정(CFCT)을 위한 구성 소스의 옵션으로 GitHubTM™를 지원합니다. 자세한 내용은 구성 소스로 GitHub 설정 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower는 이제 AWS Control Tower용 사용자 지정(CFCT)을 위한 리소스 제어 정책(RCP)을 지원합니다. 자세한 내용은 CfCT 사용자 지정 가이드 단원을 참조하십시오.

AWS Control Tower에 선언적 정책이 포함된 예방적 제어 추가

2024년 12월 1일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 선언적 정책에 의해 구현되는 예방 제어를 지원합니다 AWS Organizations. 선언적 정책은 서비스 수준에서 바로 적용됩니다. 이 접근 방식은 새 기능 또는 API가 서비스에 도입된 경우에도 지정된 구성이 적용되도록 합니다. 자세한 내용은 선언적 정책으로 구현된 제어를 참조하세요.

AWS Control Tower에 권장 백업 계획 옵션 추가

2024년 11월 25일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 데이터 백업 및 복구 워크플로를 랜딩 존에 직접 통합할 수 있는 규범적 AWS Backup 계획을 지원합니다. 백업 계획에는 보존 일수, 백업 빈도 및 백업 발생 기간과 같은 사전 정의된 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 모든 관리되는 멤버 계정에서 AWS 리소스를 백업하는 방법을 정의합니다. 랜딩 존에 백업 계획을 적용하면 AWS Control Tower는 계획이 모든 멤버 계정에 대해 일관되고 AWS Backup의 모범 사례 권장 사항에 맞게 조정되도록 합니다.

자세한 내용은 AWS Backup 및 AWS Control Tower를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 AWS Config 제어 통합

2024년 11월 21일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower에는 선택한 AWS Config 제어가 통합되어 있으므로 AWS Control Tower에서 보고 관리할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS Control Tower에서 사용 가능한 통합된 AWS Config 제어를 참조하세요.

AWS Control Tower는 후크 관리를 개선하고 선제적 제어 리전을 추가합니다.

2024년 11월 20일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이번 릴리스에서는 AWS Control Tower의 제한 없이 CloudFormation 후크의 전체 용량을 활용할 수 있습니다. 또한 캐나다 서부(캘거리) 리전 및 아시아 태평양(말레이시아) 리전에서도 선제적 제어를 사용할 수 있습니다.

이전에는 AWS Control Tower만 수정할 수 있도록 환경의 모든 CloudFormation 후크를 CT.CLOUDFORMATION.PR.1 제어로 보호해야 했습니다. 이번 릴리스에서는 AWS Control Tower 서비스에 이전에 필요했던 제한 없이 CloudFormation 후크를 배포하고 이러한 후크를 수정할 수 있습니다.

현재 선제적 제어를 배포하는 경우 이 향상된 후크 기능으로 옮길 수 있습니다. OU에서 모든 선제적 제어를 재설정하려면 해당 OU에서 활성화된 선제적 제어를 모두 재설정합니다. `ResetEnabledControl` API를 직접적으로 호출하거나 재설정 기능을 사용하여 콘솔에서 제어를 업데이트하여 재설정을 수행할 수 있습니다. 모든 선제적 제어에 대해 이 재설정 작업을 완료하면 AWS Control Tower는 OU의 모든 선제적 제어 후크를 새 기능으로 이동합니다. 선제적 제어를 배포하는 각 OU에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

선제적 제어를 재설정한 후 다른 목적으로 해당 제어를 활성화하지 않는 한 AWS Control Tower OU에서 CT.CLOUDFORMATION.PR.1 제어를 제거합니다. CT.CLOUDFORMATION.PR.1 컨트롤을 끄지 않으면 다른 CloudFormation 후크를 생성하고 수정할 수 없습니다.

자세한 내용은 선제적 제어 후크 업데이트를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 관리형 리소스 제어 정책 시작

2024년 11월 15일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 리소스 제어 정책(RCP)으로 구현된 새로운 유형의 예방적 제어를 제공합니다. 이러한 제어를 통해 AWS Control Tower 환경 전체에 데이터 경계를 설정하여 의도하지 않은 액세스로부터 리소스를 보호할 수 있습니다.

예를 들어 Amazon S3, AWS Security Token Service,, Amazon AWS Key Management Service Amazon SQS 및 AWS Secrets Manager 서비스에 대해 RCP 기반 제어를 활성화할 수 있습니다. RCP 기반 제어는 개별 버킷 정책에 부여된 권한과 관계없이 "조직의 Amazon S3 리소스에 조직에 속한 IAM 보안 주체 또는 AWS 서비스에서만 액세스할 수 있어야 함"과 같은 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

보안 주체 및 리소스에 대한 AWS IAM 공제를 지정하도록 새로운 RCP 기반 제어 및 특정 기존 SCP 기반 예방 제어를 구성할 수 있습니다. 위탁자 또는 리소스가 제어에 의해 관리되지 않도록 하려면 면제를 구성할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 예방, 예방 및 탐지 제어를 결합하여 다중 계정 AWS 환경이 AWS 기본 보안 모범 사례 표준과 같은 모범 사례에 따라 안전하고 관리되는지 모니터링할 수 있습니다.

이러한 새로운 RCP 기반 예방 제어는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 제어 정책 드리프트 보고

2024년 11월 15일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 리소스 제어 정책(RCPs)으로 구현된 제어 및 Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 일부인 제어에 대한 제어 정책 드리프트를 보고합니다. 이러한 유형의 드리프트는 새 `ResetEnabledControl` API를 통해 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 거버넌스 드리프트 유형을 참조하세요.

새로운 **`ResetEnabledControl`** API

2024년 11월 14일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 프로그래밍 방식으로 제어 드리프트를 관리하는 데 도움이 되는 새로운 API를 발표했습니다. 제어 드리프트를 복구하고 제어를 의도한 구성으로 재설정할 수 있습니다.

ResetEnabledControl API는 적극 권장 및 선택 제어를 포함한 선택적 AWS Control Tower 제어와 함께 작동합니다.

제어 예외

- 서비스 제어 정책(SCP)으로 구현된 제어는 이 API로 재설정할 수 없습니다. 자세한 내용은 ResetEnabledControl 단원을 참조하십시오.
- 필수 제어는 AWS Control Tower 리소스를 보호하므로 재설정할 수 없습니다.
- 랜딩 존에 대한 리전 거부 제어는 콘솔을 통해 재설정해야 합니다.

제어 드리프트는 AWS Control Tower 제어가 AWS Organizations 콘솔에서와 같이 AWS Control Tower 외부에서 수정될 때 발생합니다. 드리프트를 해결하면 거버넌스 요건 준수를 보장할 수 있습니다.

제어 카탈로그 업데이트 **GetControl** API

2024년 11월 8일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 모든 제어의 Implementation 유형과 구성할 수 있는 특정 제어의 Parameters라는 두 가지 새로운 필드가 포함된 업데이트된 GetControl API를 지원합니다.

GetControl API는 AWS Control Tower의 controlcatalog 네임스페이스의 일부입니다.

자세한 내용은 Control Catalog API 참조의 GetControl API를 참조하세요.

이 릴리스에는 AWS Control Tower 콘솔에 표시되는 관련 변경 사항이 포함되어 있습니다.

- 모든 기존 AWS Security Hub CSPM 컨트롤의 Implementation 파라미터 값이 AWS Config 규칙에서 규칙으로 변경되었습니다 AWS Security Hub CSPM. 이 변경 사항을 반영하도록 해당 콘솔의 도움말 패널이 수정되었습니다.
- 기존의 모든 후크 제어에는 Implementation 파라미터 값이 CloudFormation 가드 규칙에서 CloudFormation 후크로 변경되었습니다. 이 변경 사항을 반영하도록 해당 콘솔의 도움말 패널이 수정되었습니다.

AWS Control Tower AFT의 GitLab 지원

2024년 10월 23일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 GitLab TM™ 및 GitLab 자체 관리형을 타사 버전 관리 시스템(VCS) 및 Account Factory for Terraform(AFT)의 구성 소스에 대한 옵션으로 지원합니다.

AWS 아시아 태평양(말레이시아) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능

2024년 10월 21일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower를 AWS 아시아 태평양(말레이시아) 리전에서 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 OU당 최대 1,000개의 계정 지원

2024년 8월 30일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 조직 단위(OU)당 허용되는 최대 계정 수를 300개에서 1,000개로 늘렸습니다. 이제 OU 구조를 변경하지 않고도 AWS Control Tower 거버넌스 AWS 계정 에 한 번에 최대 1,000개까지 등록할 수 있습니다. OU 등록 및 재등록 프로세스의 효율성도 개선되어 AWS Control Tower 기준 리소스를 계정에 배포하는 데 걸리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

사용 가능한 CloudFormation 스택 세트 수의 제한으로 인해 일부 계정 제한 사항은 계속 적용됩니다. 특히 OU에 등록할 수 있는 최대 계정 수는 거버넌스 아래에 있는 리전 수에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 사용 설명서의 기본 AWS 서비스에 기반한 제한 사항을 참조하세요. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 AWS 리전 의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 랜딩 존 버전 선택 기능 추가

2024년 8월 15일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1 이상을 실행하는 경우 현재 버전에서 랜딩 존을 업데이트 또는 복구하거나 원하는 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 이전에는 랜딩 존을 업데이트하거나 복구하려면 최신 랜딩 존 버전으로 업그레이드해야 했습니다.

랜딩 존 버전 선택 기능을 사용하면 환경에 대한 잠재적 변경 사항을 평가하는 동안 버전 업그레이드를 계획할 수 있는 유연성이 향상됩니다. 규정 준수를 위한 드리프트 복구, 랜딩 존 구성 업데이트 또는 최신 랜딩 존 버전으로 업그레이드 중에서 하나를 선택할 필요가 없습니다. 랜딩 존 버전 3.1 이상을 실행하는 경우 랜딩 존 구성을 업데이트하거나 재설정할 때 선택에 따라 현재 버전을 유지하거나 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

설명형 제어 API 사용 가능, 리전 및 제어에 대한 확장된 액세스

2024년 8월 6일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 프로그래밍 방식으로 사용 가능한 제어에 대한 자세한 정보를 찾는 데 도움이 되는 두 가지 새로운 API 작업을 추가했습니다. 이 기능을 사용하면 자동화를 통해 제어를 더 쉽게 배포할 수 있습니다.

- `GetControl` API는 대상 식별자, 제어 정보 요약, 대상 리전 목록 및 드리프트 상태를 포함하여 활성화된 제어에 대한 세부 정보를 반환합니다.
- `ListControls` API는 AWS Control Tower 제어 라이브러리에서 사용 가능한 모든 제어의 페이지가 매겨진 목록을 반환합니다.

이러한 API는 AWS Control Catalog 네임스페이스를 통해 연결됩니다. AWS Control Catalog는 AWS Control Tower의 일부이며, 여기에는 AWS Control Tower뿐만 아니라 다른 AWS 서비스를 관리하는 데 도움이 되는 제어가 포함되어 있습니다. 이 확장된 카탈로그는 여러 AWS 서비스의 제어를 통합하여 보안, 비용, 내구성 및 운영과 같은 몇 가지 일반적인 사용 사례에 따라 AWS 제어를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Control Catalog API 참조를 확인하세요.

확장된 리전 가용성

이번 릴리스부터 이미 활성화된 일부 제어를 사용할 수 없는 AWS 리전 으로 AWS Control Tower 거버넌스를 확장할 수 있습니다. 또한 제어가 모든 관리형 리전에서 지원되지 않더라도 더 많은 리전에서 특정 제어를 활성화할 수 있습니다.

이전에는 활성화된 모든 제어 및 관리형 리전에서 일관성이 제공되지 않으면 AWS Control Tower에서 거버넌스를 리전으로 확장하거나 제어를 활성화하지 못했습니다. 이 릴리스에서는 더 많은 유연성과 함께 활성화된 모든 제어 및 모든 관리형 리전에 대해 구성이 올바른지 확인할 책임이 더 커졌습니다. AWS Control Tower 제어 APIs 및 제어 카탈로그 APIs를 사용하면 활성화된 제어로 보호되는 AWS 리전과 추가 제어가 배포될 수 있는 리전에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 리전 및 제어 정보는 AWS Control Tower 콘솔에서도 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 옵트인 리전에 AFT 및 CfCT 지원

2024년 7월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

현재 AWS Control Tower 사용자 지정 프레임워크 Account Factory for Terraform(AFT) 및 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)는 아시아 태평양(하이데라바드, 자카르타, 오사카), 이스라엘(텔아비브), 중동(UAE) AWS 리전의 다섯 가지 추가에서 사용할 수 있습니다.

Account Factory for Terraform(AFT)은 AWS Control Tower에서 계정을 프로비저닝하고 사용자 지정하는 데 도움이 되는 Terraform 파이프라인을 설정합니다. Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 사용하면 CloudFormation 템플릿 및 서비스 제어 정책(SCPs.

자세한 내용은 AWS Control Tower 사용 설명서의 Account Factory for Terraform 및 Customizations for AWS Control Tower 페이지를 참조하세요. AFT Github 페이지와 CfCT Github 페이지의 릴리스 정보를 검토할 수도 있습니다. AFT 및 CfCT는 일부 예외를 제외하고 모든 AWS 리전에서 지원됩니다. 자세한 내용은 리전 제한 사항을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 **`ListLandingZoneOperations`** API 추가

2024년 6월 26일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 최근에 랜딩 존에 적용된 작업 목록과 현재 진행 중인 작업을 검색할 수 있는 API를 추가했습니다. 이 API는 최대 90일 동안 랜딩 존 작업 기록과 해당 식별자를 반환할 수 있습니다. 사용 예제는 랜딩 존 작업 상태 보기를 참조하세요.

`ListLandingZoneOperations` API에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조에서 `ListLandingZoneOperations`를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 최대 100개의 동시 제어 작업 지원

2024년 5월 20일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 동시성이 더 높은 여러 제어 작업을 지원합니다. 콘솔에서 또는 API를 통해 여러 조직 단위(OU)에 걸쳐 최대 100개의 AWS Control Tower 제어 작업을 동시에 제출할 수 있습니다. 최대 10개의 작업을 동시에 실행할 수 있으며 추가 작업은 대기열에 대기합니다. 이러한 방식으

로 반복적인 제어 작업의 운영 부담 AWS 계정없이 여러에서 보다 표준화된 구성을 설정할 수 있습니다.

진행 중인 제어 작업과 대기열에 있는 제어 작업의 상태를 모니터링하려는 경우 AWS Control Tower 콘솔에서 새 최근 작업 페이지로 이동하거나 새 `ListControlOperations` API를 호출할 수 있습니다.

AWS Control Tower 라이브러리에는 다양한 제어 목표, 프레임워크 및 서비스에 매핑되는 500개 이상의 제어가 포함되어 있습니다. 저장 데이터 암호화와 같은 특정 제어 목표의 경우 단일 제어 작업으로 여러 제어를 활성화하여 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기능은 개발을 가속화하고 모범 사례 제어를 더 빠르게 채택할 수 있도록 지원하며 운영의 복잡성을 완화합니다.

AWS 캐나다 서부(캘거리)에서 AWS Control Tower 사용 가능

2024년 5월 3일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 캐나다 서부(캘거리) 리전에서 AWS Control Tower를 활성화할 수 있습니다. AWS Control Tower를 이미 배포했고 거버넌스 기능을 이 리전으로 확장하려는 경우 AWS Control Tower 랜딩 존 API를 사용하여 확장할 수 있습니다. 또는 콘솔에서 AWS Control Tower 대시보드의 설정 페이지로 이동하여 리전을 선택한 다음 랜딩 존을 업데이트합니다.

캐나다 서부(캘거리) 리전은 AWS Service Catalog를 지원하지 않습니다. 따라서 AWS Control Tower의 일부 기능이 다릅니다. 가장 주목할 만한 기능 변경 사항은 Account Factory를 사용할 수 없다는 것입니다. 캐나다 서부(캘거리)를 홈 리전으로 선택하는 경우 계정 업데이트, 계정 자동화 설정 및 Service Catalog와 관련된 기타 프로세스를 위한 절차는 다른 리전과 다릅니다.

계정 프로비저닝

캐나다 서부(캘거리) 리전에서 새 계정을 생성하고 프로비저닝하려면 AWS Control Tower 외부에서 계정을 생성한 다음 등록된 OU에 등록하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 기존 계정 등록 및 계정 등록 단계를 참조하세요.

캐나다 서부(캘거리) 리전에서는 Service Catalog API를 사용할 수 없습니다. Service Catalog API로 AWS Control Tower에서 계정 프로비저닝 자동화에 표시된 예제 스크립트는 사용할 수 없습니다.

AWS Control Tower에 대한 기타 필수적인 기반 요소가 없기 때문에 캐나다 서부(캘거리)에서는 Account Factory 사용자 지정(AFC), Account Factory for Terraform(AFT) 및 Customizations for AWS Control Tower(CfCT)를 사용할 수 없습니다. 거버넌스를 캐나다 서부(캘거리) 리전으로 확장하는 경우

AWS Control Tower가 지원하는 모든 리전에서 AFC 블루프린트를 계속 관리할 수 있습니다. 단, 홈 리전에서 Service Catalog를 사용할 수 있어야 합니다.

제어

AWS Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower에 대한 선제적 제어 및 제어는 캐나다 서부(캘거리) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 예방적 제어 `CT.CLOUDFORMATION.PR.1`은 후크 기반 선제적 제어를 활성화하는 데만 필요하므로 캐나다 서부(캘거리)에서는 사용할 수 없습니다. 를 기반으로 하는 특정 탐지 제어 AWS Config 는 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 제어 제한 사항을 참조하세요.

ID 공급자

캐나다 서부(캘거리)에서는 IAM Identity Center를 사용할 수 없습니다. IAM Identity Center를 사용할 수 있는 리전에 랜딩 존을 설정하는 것이 좋습니다. 또는 캐나다 서부(캘거리)에서 외부 ID 공급자를 사용하는 경우 계정 액세스 구성을 자체 관리할 수 있습니다.

캐나다 서부(캘거리) 리전에서 Service Catalog를 사용할 수 없어도 AWS Control Tower에서 지원하는 다른 리전에는 영향을 미치지 않습니다. 이러한 차이점은 홈 리전이 캐나다 서부(캘거리)인 경우에만 적용됩니다.

AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 셀프 서비스 할당량 조정 지원

2024년 4월 25일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 Service Quotas 콘솔을 통해 셀프 서비스 할당량 조정을 지원합니다. 자세한 내용은 할당량 증가 요청 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 제어 참조 가이드 릴리스

2024년 4월 21일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower에서 AWS Control Tower 환경과 관련된 제어에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있는 새로운 문서인 제어 참조 가이드가 릴리스되었습니다. 이전에는 이 자료가 AWS Control Tower 사용 설명서에 포함되어 있었습니다. 제어 참조 가이드에서는 확장된 형식의 제어를 다룹니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 제어 참조 가이드를 참조하세요.

AWS Control Tower는 두 가지 선제적 제어를 업데이트하고 이름을 바꿉니다.

2024년 3월 26일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 Amazon OpenSearch Service에 대한 업데이트와 일치하도록 두 가지 선제적 제어의 이름을 변경했습니다.

- [CT.OPENSEARCH.PR.8] Elasticsearch Service 도메인이 TLSv1.2를 사용해야 함
- [CT.OPENSEARCH.PR.16] Amazon OpenSearch Service 도메인이 TLSv1.2를 사용해야 함

도메인 엔드포인트 보안을 위한 전송 보안 옵션 중 Transport Layer Security(TLS) 버전 1.3을 지원하는 Amazon OpenSearch Service의 최신 릴리스에 맞춰 이 두 제어의 제어 이름과 아티팩트를 업데이트했습니다.

이러한 제어에 대한 TLSv1.3 지원을 추가하기 위해 제어의 의도를 반영하여 제어의 아티팩트와 이름을 업데이트했습니다. 이제 서비스 도메인의 최소 TLS 버전을 평가합니다. 환경에서 이 업데이트를 수행하려면 최신 아티팩트를 배포하기 위한 제어 기능을 비활성화 및 활성화해야 합니다.

이 변경으로 인해 영향을 받는 다른 선제적 제어는 없습니다. 이러한 제어가 제어 목표를 충족하는지 검토하는 것이 좋습니다.

질문이나 우려 사항이 있는 경우 AWS Support에 문의하세요.

사용 중단된 제어를 더 이상 사용할 수 없음

2024년 3월 12일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 일부 제어에 대한 사용을 중단했습니다. 이러한 제어는 더 이상 사용할 수 없습니다.

- CT.ATHENA.PR.1
- CT.CODEBUILD.PR.4
- CT.AUTOSCALING.PR.3
- SH.Athena.1

- SH.Codebuild.5
- SH.AutoScaling.4
- SH.SNS.1
- SH.SNS.2

AWS Control Tower는에서 **EnabledControl** 리소스 태그 지정을 지원합니다. CloudFormation

2024년 2월 22일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이번 AWS Control Tower 릴리스에서는 `EnabledControl` 리소스의 동작을 업데이트하여 구성 가능한 제어와의 정합성을 개선하고 자동화를 통해 AWS Control Tower 환경에 대한 관리 기능을 개선했습니다. 이번 릴리스에서는 CloudFormation 템플릿을 사용하여 구성 가능한 `EnabledControl` 리소스에 태그를 추가할 수 있습니다. 이전에는 AWS Control Tower 콘솔 및 API를 통해서만 태그를 추가할 수 있었습니다.

AWS Control Tower `GetEnabledControl`, `EnableControl` 및 `ListTagsforResource` API 작업은 `EnabledControl` 리소스 기능에 의존하기 때문에 이 릴리스로 업데이트됩니다.

자세한 내용은 CloudFormation 사용 설명서의 Tagging `EnabledControl` resources in AWS Control Tower 및 `EnabledControl` 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower는 OU 등록 및 기준 설정 구성을 위한 API를 지원함

2024년 2월 14일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이러한 API는 `EnableBaseline` 호출을 통한 프로그래밍 방식의 OU 등록을 지원합니다. OU에서 기준을 활성화하면 OU 내의 멤버 계정이 AWS Control Tower 거버넌스에 등록됩니다. 특정 주의 사항이 적용될 수 있습니다. 예를 들어 AWS Control Tower 콘솔을 통한 OU 등록은 선택적 제어와 필수 제어를 활성화합니다. API를 직접 호출할 때 선택적 제어가 활성화되도록 추가 단계를 완료해야 할 수 있습니다.

AWS Control Tower 기준은 OU 및 멤버 계정의 AWS Control Tower 거버넌스에 대한 모범 사례를 구현합니다. 예를 들어 OU에서 기준을 활성화하면 OU 내의 멤버 계정은 ,, AWS CloudTrail AWS Config IAM Identity Center 및 필수 AWS IAM 역할을 포함한 정의된 리소스 그룹을 받습니다.

특정 기준은 특정 AWS Control Tower 랜딩 존 버전과 호환됩니다. AWS Control Tower는 랜딩 존 설정을 변경할 때 랜딩 존에 최신 호환 기준을 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 OU 기준 및 랜딩 존 버전의 호환성 섹션을 참조하세요.

이번 릴리스에는 다음과 같은 4가지 필수 기준 유형이 포함되어 있습니다.

- `AWSControlTowerBaseline`
- `AuditBaseline`
- `LogArchiveBaseline`
- `IdentityCenterBaseline`

새로운 API와 정의된 기준을 사용하면 OU를 등록하고 OU 프로비저닝 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 또한 API는 AWS Control Tower 거버넌스에 이미 있는 OU를 관리할 수 있으므로 랜딩 존 업데이트 후 OU를 재등록할 수 있습니다. APIs에는 리소스에 대한 CloudFormation `EnabledBaseline` 지원이 포함되어 있으므로 코드형 인프라(IaC)로 OUs를 관리할 수 있습니다.

기본 API

- EnableBaseline, UpdateEnabledBaseline, DisableBaseline: OU의 기준에 대한 조치를 취합니다.
- GetEnabledBaseline, ListEnabledBaselines: 활성화된 기준에 대한 구성을 검색합니다.
- GetBaselineOperation: 특정 기준 작업의 상태를 확인합니다.
- ResetEnabledBaseline: 활성화된 기준(중첩된 OU 및 필수 제어 드리프트 포함)이 있는 OU에서 리소스 드리프트를 해결합니다. 또한 랜딩 존 수준 리전 거부 제어에 대한 드리프트를 해결합니다.
- GetBaseline, ListBaselines: AWS Control Tower 기준의 콘텐츠를 검색합니다.

이러한 API에 대해 자세히 알아보려면 AWS Control Tower 사용 설명서의 기준 및 API 참조를 검토하세요. GovCloud(미국) 리전을 제외하고 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는에서 새 APIs를 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

2023년 1월~12월

2023년에 AWS Control Tower는 다음 업데이트를 릴리스했습니다.

- 새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(3단계)
- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3

- 새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(2단계)
- AWS Control Tower에서 디지털 주권을 지원하기 위한 제어 발표
- AWS Control Tower의 랜딩 존 API
- AWS Control Tower의 제어 태그 지정 API
- AWS 아시아 태평양(멜버른)에서 AWS Control Tower 사용 가능
- 새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(1단계)
- AWS Control Tower에 새 제어 API 추가
- AWS Control Tower에 새 제어 추가
- AWS Control Tower에서 신뢰할 수 있는 액세스 드리프트 감지
- 4개의 추가에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전
- 이 AWS 스라엘(텔아비브)에서 AWS Control Tower 사용 가능
- AWS Control Tower에 28개의 새로운 선제적 제어 추가
- AWS Control Tower에서 두 가지 제어 사용 중단
- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.2
- AWS Control Tower에 IAM Identity Center에 대한 email-to-ID 매핑 추가
- AWS Control Tower에 더 많은 AWS Security Hub CSPM 제어 추가
- AWS Control Tower는 AWS Security Hub CSPM 제어를 위한 메타데이터를 게시합니다.
- AWS Control Tower에 Terraform용 Account Factory 사용자 지정(AFC) 추가
- AWS Control Tower에 자체 관리형 IAM Identity Center 추가
- AWS Control Tower에 혼합 거버넌스 정보 추가
- AWS Control Tower에 새로운 선제적 제어 추가
- AWS Control Tower에서 Amazon EC2 제어 업데이트
- 7개의 추가에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전
- AWS Control Tower Account Factory 사용자 지정(AFC) 및 요청 추적 정식 출시
- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1
- AWS Control Tower 선제적 제어 정식 출시

새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(3단계)

2023년 12월 14일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 새로 생성할 때 더 이상 Terraform Open Source를 제품 유형(블루프린트)으로 지원하지 않습니다 AWS 계정. 계정 블루프린트 업데이트에 대한 자세한 내용과 지침은 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환을 참조하세요.

외부 제품 유형을 사용하도록 계정 블루프린트를 업데이트하지 않는 경우 Terraform 오픈 소스 블루프린트를 사용하여 프로비저닝한 계정만 업데이트하거나 종료할 수 있습니다.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3

2023년 12월 14일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 3.3으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 감사 계정의 S3 버킷 정책 업데이트

모든 쓰기 권한에 대해 `aws:SourceOrgID` 조건을 충족하도록 AWS Control Tower가 계정에 배포하는 Amazon S3 감사 버킷 정책을 수정했습니다. 이번 릴리스에서는 요청이 조직 또는 조직 단위(OU)에서 시작된 경우에만 AWS 서비스에 리소스에 액세스할 수 있습니다.

`aws:SourceOrgID` 조건 키를 사용하고 S3 버킷 정책의 조건 요소에서 값을 조직 ID로 설정할 수 있습니다. 이 조건은 CloudTrail만 조직 내 계정을 대신하여 S3 버킷에 로그를 쓸 수 있도록 보장하며, 조직 외부의 CloudTrail 로그가 AWS Control Tower S3 버킷에 기록되지 않도록 방지합니다.

기존 워크로드의 기능에 영향을 주지 않고 잠재적인 보안 취약성을 해결하기 위해 이 변경을 수행했습니다. 업데이트된 정책을 보려면 로깅을 위한 Amazon S3 버킷 정책 섹션을 참조하세요.

새 조건 키에 대한 자세한 내용은 IAM 설명서와 "리소스에 액세스하는 AWS 서비스에 확장 가능한 제어 사용"이라는 IAM 블로그 게시물을 참조하세요.

AWS Config SNS 주제의 정책 업데이트

AWS Config SNS topic.To 정책에 새 `aws:SourceOrgID` 조건 키를 추가했습니다. 업데이트된 정책을 확인합니다. AWS Config SNS 주제 정책을 참조하세요.

랜딩 존 리전 거부 제어 업데이트

- `discovery-marketplace:`가 제거되었습니다. 이 작업은 `aws-marketplace:*` 면제의 적용을 받습니다.

- `quicksight:DescribeAccountSubscription`이 추가되었습니다.

업데이트된 CloudFormation 템플릿

AWS KMS 암호화를 사용하지 않을 때가 드리프트를 표시하지 `BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER` 않도록 라는 스택의 CloudFormation 템플릿을 업데이트했습니다.

새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(2단계)

2023년 12월 7일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

HashiCorp에서 Terraform 라이선싱을 업데이트했습니다. 따라서 Terraform Open Source 제품 및 프로비저닝된 제품에 대한 지원이 External이라는 새 제품 유형으로 AWS Service Catalog 변경되었습니다.

계정의 기존 워크로드 및 AWS 리소스에 대한 중단을 방지하려면 2023년 12월 14일까지 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환의 AWS Control Tower 전환 단계를 따르세요.

AWS Control Tower에서 디지털 주권을 지원하기 위한 제어 발표

2023년 11월 27일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 디지털 주권 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 65개의 새로운 AWS관리형 제어를 발표했습니다. 이번 릴리스에서는 AWS Control Tower 콘솔의 새 디지털 주권 그룹에서 이러한 제어를 찾을 수 있습니다. 이러한 제어를 사용하여 데이터 레지던시, 세분화된 액세스 제한, 암호화 및 복원력 기능과 관련된 작업을 방지하고 리소스 변경을 감지할 수 있습니다. 이러한 제어는 대규모 요구 사항을 보다 간편하게 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 디지털 주권 제어에 대한 자세한 내용은 디지털 주권 보호를 강화하는 제어를 참조하세요.

예를 들어 AWS AppSync API 캐시에 전송 중 암호화를 활성화해야 함 또는 여러 가용 영역에 네트워크 방화벽을 배포해야 함과 같은 암호화 및 복원력 전략을 적용하는 데 도움이 되는 제어를 활성화하도록 선택할 수 있습니다 AWS . 또한 AWS Control Tower 리전 거부 제어를 사용자 지정하여 고유한 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 리전 제한을 적용할 수도 있습니다.

이 릴리스는 향상된 AWS Control Tower 리전 거부 기능을 제공합니다. OU 수준에서 파라미터화된 새로운 리전 거부 제어를 적용하여 거버넌스의 세밀성을 높이는 동시에 랜딩 존 수준에서 추가 리전 거버

넌스를 유지할 수 있습니다. 이 사용자 지정 가능한 리전 거부 제어를 사용하면 고유한 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 리전 제한을 적용할 수 있습니다. 구성 가능한 새로운 리전 거부 제어에 대한 자세한 내용은 OU에 적용된 리전 거부 제어를 참조하세요.

이번 릴리스에는 새로운 리전 거부 개선을 위한 새 도구로, 활성화된 제어를 기본 설정으로 재설정할 수 있는 새 API인 `UpdateEnabledControl`이 포함되어 있습니다. 이 API는 드리프트를 빠르게 해결해야 하거나 제어가 드리프트 상태가 아님을 프로그래밍 방식으로 보장해야 하는 사용 사례에 특히 유용합니다. 새 API에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요.

새로운 선제적 제어

- CT.APIGATEWAY.PR.6: Amazon API Gateway REST 도메인이 TLSv1.2의 최소 TLS 프로토콜 버전을 지정하는 보안 정책을 사용해야 함
- CT.APPSYNC.PR.2: 프라이빗 가시성으로 an AWS AppSync GraphQL API를 구성해야 함
- CT.APPSYNC.PR.3: API 키로 an AWS AppSync GraphQL API가 인증되지 않아야 함
- CT.APPSYNC.PR.4: 전송 중 암호화를 활성화하려면 AWS AppSync GraphQL API 캐시가 필요합니다.
- CT.APPSYNC.PR.5: 저장 시 암호화를 활성화하려면 AWS AppSync GraphQL API 캐시가 필요합니다.
- CT.AUTOSCALING.PR.9: Amazon EC2 Auto Scaling 시작 구성을 통해 구성된 Amazon EBS 볼륨이 저장 데이터를 암호화해야 함
- CT.AUTOSCALING.PR.10: Amazon EC2 Auto Scaling 그룹이 시작 템플릿을 재정의할 때 AWS Nitro 인스턴스 유형만 사용하도록 요구
- CT.AUTOSCALING.PR.11: 시작 템플릿을 재정의할 때 인스턴스 간 네트워크 트래픽 암호화를 지원하는 AWS Nitro 인스턴스 유형만 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에 추가하도록 요구
- CT.DAX.PR.3: DynamoDB Accelerator 클러스터가 전송 중 데이터를 Transport Layer Security(TLS)로 암호화해야 함
- CT.DMS.PR.2: AWS 데이터베이스 마이그레이션 서비스(DMS) 엔드포인트가 소스 및 대상 엔드포인트에 대한 연결을 암호화해야 함
- CT.EC2.PR.15: Amazon EC2 인스턴스가 `AWS::EC2::LaunchTemplate` 리소스 유형을 사용하여 생성할 때 AWS Nitro 인스턴스 유형을 사용해야 함
- CT.EC2.PR.16: Amazon EC2 인스턴스가 `AWS::EC2::Instance` 리소스 유형을 사용하여 생성될 때 AWS Nitro 인스턴스 유형을 사용해야 함
- CT.EC2.PR.17: Amazon EC2 전용 호스트가 AWS Nitro 인스턴스 유형을 사용해야 함

- CT.EC2.PR.18: Amazon EC2 플릿이 AWS Nitro 인스턴스 유형으로 시작 템플릿만 재정의하도록 요구
- CT.EC2.PR.19: Amazon EC2 인스턴스가 `AWS::EC2::Instance` 리소스 유형을 사용하여 생성될 때 인스턴스 간 전송 중 암호화를 지원하는 Nitro 인스턴스 유형을 사용해야 함
- CT.EC2.PR.20: Amazon EC2 플릿이 인스턴스 간 전송 중 암호화를 지원하는 AWS Nitro 인스턴스 유형으로 시작 템플릿만 재정의하도록 요구
- CT.ELASTICACHE.PR.8: 최신 Redis 버전의 Amazon ElastiCache 복제 그룹이 RBAC 인증을 활성화해야 함
- CT.MQ.PR.1: Amazon MQ ActiveMQ 브로커가 고가용성을 위해 활성/대기 배포 모드를 사용해야 함
- CT.MQ.PR.2: Amazon MQ Rabbit MQ 브로커가 고가용성을 위해 다중 AZ 클러스터 모드를 사용해야 함
- CT.MSK.PR.1: Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(MSK) 클러스터가 클러스터 브로커 노드 간 전송 중 암호화를 강제해야 함
- CT.MSK.PR.2: Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(MSK) 클러스터가 PublicAccess를 비활성화하도록 구성되어야 함
- CT.NETWORK-FIREWALL.PR.5: AWS Network Firewall 방화벽을 여러 가용 영역에 배포해야 함
- CT.RDS.PR.26: Amazon RDS DB 프록시가 Transport Layer Security(TLS) 연결을 요구해야 함
- CT.RDS.PR.27: Amazon RDS DB 클러스터 파라미터 그룹이 지원되는 엔진 유형에 대해 Transport Layer Security(TLS) 연결을 요구해야 함
- CT.RDS.PR.28: Amazon RDS DB 파라미터 그룹이 지원되는 엔진 유형에 대해 Transport Layer Security(TLS) 연결을 요구해야 함
- CT.RDS.PR.29: Amazon RDS 클러스터가 'PubliclyAccessible' 속성을 통해 퍼블릭 액세스가 가능하도록 구성되지 않아야 함
- CT.RDS.PR.30: Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스가 지원되는 엔진 유형에 대해 지정된 KMS 키를 사용하여 저장 중 암호화를 구성해야 함
- CT.S3.PR.12: Amazon S3 Access Points가 모든 옵션이 true로 설정된 Block Public Access(BPA) 구성을 가져야 함

새로운 예방 제어

- CT.APPSYNC.PV.1 프라이빗 가시성으로 an AWS AppSync GraphQL API를 구성해야 함
- CT.EC2.PV.1 Amazon EBS 스냅샷이 암호화된 EC2 볼륨에서 생성되어야 함
- CT.EC2.PV.2 연결된 Amazon EBS 볼륨이 저장 데이터를 암호화하도록 구성되어야 함

- CT.EC2.PV.3 Amazon EBS 스냅샷이 공개적으로 복원 가능하지 않아야 함
- CT.EC2.PV.4 Amazon EBS 다이렉트 API가 호출되지 않아야 함
- CT.EC2.PV.5 Amazon EC2 VM 가져오기 및 내보내기 사용 허용 안 함
- CT.EC2.PV.6 사용 중단된 Amazon EC2 RequestSpotFleet 및 RequestSpotInstances API 작업 사용 허용 안 함
- CT.KMS.PV.1 AWS KMS 키 정책에 AWS 서비스에 대한 AWS KMS 권한 부여 생성을 제한하는 문이 있어야 합니다.
- CT.KMS.PV.2 암호화에 사용되는 RSA 키 구성 요소가 있는 AWS KMS 비대칭 키의 키 길이가 2048비트가 아니어야 함
- CT.KMS.PV.3 우회 정책 잠금 안전 검사가 활성화된 상태로 AWS KMS 키를 구성해야 합니다.
- CT.KMS.PV.4 AWS KMS 고객 관리형 키(CMK)가 AWS CloudHSM에서 시작된 키 구성 요소로 구성되어야 함
- CT.KMS.PV.5 AWS KMS 고객 관리형 키(CMK)가 가져온 키 구성 요소로 구성되어야 합니다.
- CT.KMS.PV.6 AWS KMS 고객 관리형 키(CMK)가 외부 키 스토어(XKS)에서 시작된 키 구성 요소로 구성되어야 합니다.
- CT.LAMBDA.PV.1 AWS IAM 기반 인증을 사용하려면 AWS Lambda 함수 URL 필요
- CT.LAMBDA.PV.2 내 보안 주체만 액세스할 수 있도록 AWS Lambda 함수 URL을 구성해야 합니다. AWS 계정

AWS Control Tower의 랜딩 존 API

2023년 11월 26일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 랜딩 존을 프로그래밍 방식으로 관리하는 데 도움이 되는 API를 제공합니다. 이러한 API를 사용하면 랜딩 존을 생성, 업데이트 및 재설정하고 랜딩 존 구성 및 작업에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 랜딩 존 API 예제를 참조하세요.

랜딩 존 APIs는 GovCloud(미국) 리전을 제외하고 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower의 제어 태그 지정 API

2023년 11월 10일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 활성화된 제어에 프로그래밍 방식으로 태그를 지정하는 데 도움이 되는 API를 제공합니다. 이러한 API를 사용하면 활성화된 제어에 대한 태그를 추가, 제거 및 나열할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 리소스 태그 지정을 참조하세요.

제어 태그 지정 APIs는 GovCloud(미국) 리전을 제외하고 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS 아시아 태평양(멜버른)에서 AWS Control Tower 사용 가능

2023년 11월 3일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

아시아 태평양(멜버른)에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

새 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환(1단계)

2023년 10월 31일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

HashiCorp에서 Terraform 라이선싱을 업데이트했습니다. 따라서 Terraform Open Source 제품 및 프로비저닝된 제품에 대한 지원이 외부라는 새 제품 유형으로 AWS Service Catalog 변경되었습니다.

계정의 기존 워크로드 및 AWS 리소스에 대한 중단을 방지하려면 2023년 12월 14일까지 AWS Service Catalog 외부 제품 유형으로 전환의 AWS Control Tower 전환 단계를 따르세요.

AWS Control Tower에 새 제어 API 추가

2023년 10월 27일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 활성화된 제어를 업데이트할 수 있는 새로운 API인 `UpdateEnabledControl`을 제공합니다. 이 API는 드리프트를 빠르게 해결해야 하거나 제어가 드리프트 상태가 아님을 프로그래밍 방식으로 보장해야 하는 경우에 특히 유용합니다. 새 API에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower API 참조를 참조하세요.

`UpdateEnabledControl` API는 GovCloud(미국) 리전을 제외하고 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 AWS 리전 의 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 새 제어 추가

2023년 10월 20일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 제어 라이브러리에 22개의 새로운 제어가 추가되었습니다. 이러한 제어는 AWS 리소스에 대한 모범 사례를 적용하는 데 도움이 됩니다. 새 제어에 대한 자세한 내용은 제어 범주를 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 새 컨트롤을 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 신뢰할 수 있는 액세스 드리프트 감지

2023년 10월 13일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 신뢰할 수 있는 액세스 설정에 대한 드리프트를 감지하고 보고합니다. 신뢰할 수 있는 액세스 설정을 사용하면 AWS Control Tower가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스와 상호 작용할 수 있습니다. 이러한 설정이 AWS Control Tower 외부에서 변경되면 AWS Control Tower는 드리프트를 감지하여 AWS Control Tower 콘솔에 보고합니다. 신뢰할 수 있는 액세스 드리프트에 대한 자세한 내용은 거버넌스 드리프트 유형을 참조하세요.

신뢰할 수 있는 액세스 드리프트 감지는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

4개의 추가에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전

2023년 9월 29일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 AWS 리전아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 유럽(스페인), 유럽(취리히)의 네 가지 추가에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

이 AWS 스라엘(텔아비브)에서 AWS Control Tower 사용 가능

2023년 8월 1일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이스라엘(텔아비브)에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 28개의 새로운 선제적 제어 추가

2023년 7월 27일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 제어 라이브러리에 28개의 새로운 선제적 제어가 추가되었습니다. 이러한 제어는 AWS 리소스에 대한 모범 사례를 적용하는 데 도움이 됩니다. 새 제어에 대한 자세한 내용은 제어 범주를 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 새 컨트롤을 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 두 가지 제어 사용 중단

2023년 7월 27일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 CT.CLOUDFORMATION.PR.2 및 CT.CLOUDFORMATION.PR.3의 두 가지 제어를 사용 중단했습니다. 이러한 제어는 더 이상 AWS Control Tower 제어 라이브러리에서 사용할 수 없습니다. 사용 중단된 제어에 대한 자세한 내용은 제어 범주를 참조하세요.

더 이상 사용되지 않는 컨트롤은에서 더 이상 사용할 수 없습니다 AWS 리전.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.2

2023년 6월 16일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 3.2로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.2는 AWS Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower의 일부인 제어를 정식 버전으로 제공합니다. AWS Control Tower 콘솔에서 이 표준의 일부인 제어의 드리프트 상태를 볼 수 있는 기능이 추가되었습니다.

이 업데이트에는 AWSServiceRoleForAWSControlTower라는 새로운 서비스 연결 역할(SLR)이 포함되어 있습니다. 이 역할은 각 멤버 계정에서 AWSControlTowerManagedRule이라는 EventBridge 관리형 규칙을 생성하여 AWS Control Tower를 지원합니다. 이 관리형 규칙은 AWS Control Tower를 사용하여에서 AWS Security Hub CSPM 검색 이벤트를 수집하여 제어 드리프트를 결정할 수 있습니다.

이 규칙은 AWS Control Tower에서 생성하는 첫 번째 관리형 규칙입니다. 이 규칙은 스택에 의해 배포되지 않고 EventBridge API에서 직접 배포됩니다. EventBridge 콘솔에서 또는 EventBridge API를 통해 규칙을 확인할 수 있습니다. `managed-by` 필드가 채워지면 AWS Control Tower 서비스 위탁자가 표시됩니다.

이전에 AWS Control Tower는 멤버 계정에서 작업을 수행하기 위해 AWSControlTowerExecution 역할을 수임했습니다. 이 새로운 역할과 규칙은 다중 계정 AWS 환경에서 작업을 수행할 때 최소 권한을 허용하는 모범 사례 원칙에 더 잘 부합합니다. 새 역할은 멤버 계정에서 관리형 규칙 생성, 관리형 규칙 유지 관리, SNS를 통한 보안 알림 게시, 드리프트 확인 등 특별히 허용하는 범위 축소 권한을 제공합니다. 자세한 내용은 AWSServiceRoleForAWSControlTower 섹션을 참조하세요.

랜딩 존 3.2 업데이트에는 관리 계정 `BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE`에 서비스 연결 역할을 처음 배포하는 새 StackSet 리소스도 포함되어 있습니다.

Security Hub CSPM 제어 드리프트(랜딩 존 3.2 이상)를 보고할 때 AWS Control Tower는 Security Hub CSPM으로부터 일일 상태 업데이트를 받습니다. 제어는 모든 관리 리전에서 활성화되지만 AWS Control Tower는 AWS Security Hub CSPM AWS Control Tower 홈 리전으로만 결과 이벤트를 전송합니다. 자세한 내용은 Security Hub control drift reporting 섹션을 참조하세요.

리전 거부 제어 업데이트

이 랜딩 존 버전에는 리전 거부 제어에 대한 업데이트도 포함되어 있습니다.

글로벌 서비스 및 API 추가됨

- AWS 결제 및 비용 관리 (`billing:*`)
- AWS CloudTrail (`cloudtrail:LookupEvents`)를 사용하여 멤버 계정의 글로벌 이벤트를 볼 수 있습니다.
- AWS 통합 결제(`consolidatedbilling:*`)
- AWS Management Console 모바일 애플리케이션(`consoleapp:*`)

- AWS 프리 티어(`freetier:*`)
- AWS 인보이스 발행 (`invoicing:*`)
- AWS IQ(`iq:*`)
- AWS 사용자 알림(`notifications:*`)
- AWS 사용자 알림 연락처(`notifications-contacts:*`)
- Amazon 결제(`payments:*`)
- AWS 세금 설정(`tax:*`)

글로벌 서비스 및 API 제거됨

- 유효한 작업이 아니므로 `s3:GetAccountPublic`이 제거되었습니다.
- 유효한 작업이 아니므로 `s3:PutAccountPublic`이 제거되었습니다.

AWS Control Tower에 IAM Identity Center에 대한 email-to-ID 매핑 추가

2023년 7월 13일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 IAM Identity Center에 대한 email-to-ID 매핑을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 이메일 주소를 IAM Identity Center 사용자 ID에 매핑할 수 있으므로 AWS Control Tower 환경에 대한 사용자 액세스를 더 쉽게 관리할 수 있습니다. email-to-ID 매핑에 대한 자세한 내용은 IAM Identity Center와의 통합을 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 Email-to-ID 매핑을 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 더 많은 AWS Security Hub CSPM 제어 추가

2023년 6월 29일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 AWS Control Tower AWS Security Hub CSPM 제어 라이브러리에 더 많은 제어를 추가했습니다. 이러한 제어는 AWS 리소스에 대한 모범 사례를 적용하는 데 도움이 됩니다. 새 제어에 대한 자세한 내용은 제어 범주를 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 새 컨트롤을 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower는 AWS Security Hub CSPM 제어를 위한 메타데이터를 게시합니다.

2023년 6월 22일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 AWS Security Hub CSPM 제어를 위한 메타데이터를 게시합니다. 이 메타데이터에는 제어 ID, 제어 제목 및 제어 설명과 같은 제어에 대한 정보가 포함됩니다. 메타데이터에 대한 자세한 내용은 제어 메타데이터를 참조하세요.

제어 메타데이터는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 Terraform용 Account Factory 사용자 지정(AFC) 추가

2023년 6월 15일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 Terraform용 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 Terraform을 사용하여 AWS Control Tower 계정을 사용자 지정할 수 있습니다. Terraform용 AFC에 대한 자세한 내용은 Terraform용 Account Factory 사용자 지정을 참조하세요.

Terraform용 AFC는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 자체 관리형 IAM Identity Center 추가

2023년 6월 8일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 자체 관리형 IAM Identity Center를 지원합니다. 이 기능을 사용하면 AWS Control Tower에서 자체 ID 제공업체를 사용할 수 있습니다. 자체 관리형 IAM Identity Center에 대한 자세한 내용은 IAM Identity Center를 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 자체 관리형 IAM 자격 증명 센터를 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 혼합 거버넌스 정보 추가

2023년 6월 1일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower에 혼합 거버넌스에 대한 정보가 포함됩니다. 이 노트에서는 AWS Control Tower가 다른 AWS 서비스와 협력하여 리소스에 대한 AWS 거버넌스를 제공하는 방법을 설명합니다. 혼합 거버넌스에 대한 자세한 내용은 혼합 거버넌스를 참조하세요.

혼합 거버넌스 노트는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에 새로운 선제적 제어 추가

2023년 5월 25일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 제어 라이브러리에 새로운 선제적 제어가 추가되었습니다. 이러한 제어는 AWS 리소스에 대한 모범 사례를 적용하는 데 도움이 됩니다. 새 제어에 대한 자세한 내용은 제어 범주를 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 새 컨트롤을 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 Amazon EC2 제어 업데이트

2023년 5월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 AWS Control Tower 제어 라이브러리에서 Amazon EC2 제어를 업데이트했습니다. 이러한 업데이트는 AWS Control Tower 환경의 보안과 신뢰성을 개선합니다. 업데이트된 제어에 대한 자세한 내용은 제어 범주를 참조하세요.

업데이트된 제어는 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

7개의 추가에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전

2023년 5월 11일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 AWS 리전아시아 태평양(오사카), 캐나다(중부), 유럽(밀라노), 유럽(스톡홀름), 중동(바레인), 중동(UAE) 및 남아메리카(상파울루)의 7개 추가에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 리전의 전체 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower Account Factory 사용자 지정(AFC) 및 요청 추적 정식 출시

2023년 4월 27일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower Account Factory 사용자 지정(AFC) 및 요청 추적이 정식 출시되었습니다. AFC를 사용하면 AWS Control Tower 계정을 사용자 지정할 수 있고 요청 추적을 사용하면 AWS Control Tower 요청의 상태를 추적할 수 있습니다. AFC 및 요청 추적에 대한 자세한 내용은 Account Factory 사용자 지정 및 요청 추적을 참조하세요.

AFC 및 요청 추적은 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1

2023년 2월 9일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 3.1로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.1에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

- 이번 릴리스에서 AWS Control Tower는 로그 아카이브 계정에 액세스 로그가 저장되는 Amazon S3 버킷인 액세스 로깅 버킷에 대한 불필요한 액세스 로깅을 비활성화하는 반면, S3 버킷에 대한 서버 액세스 로깅은 계속 활성화합니다. 이 릴리스에는 지원 Plans 및와 같은 글로벌 서비스에 대한 추가 작업을 허용하는 리전 거부 제어에 대한 업데이트도 포함되어 있습니다 AWS Artifact.

- AWS Control Tower 액세스 로깅 버킷에 대한 서버 액세스 로깅을 비활성화하면 AWS Security Hub CSPM 규칙으로 인해 Security Hub CSPM이 로그 아카이브 계정의 액세스 로깅 버킷에 대한 결과를 생성합니다. [S3.9] S3 버킷 서버 액세스 로깅을 활성화해야 합니다. Security Hub CSPM에 따라이 규칙의 Security Hub CSPM 설명에 설명된 대로이 특정 결과를 숨기는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 억제된 조사 결과에 대한 정보를 참조하세요.
- 로그 아카이브 계정의 (일반) 로깅 버킷에 대한 액세스 로깅은 버전 3.1에서 변경되지 않았습니다. 모범 사례에 따라 해당 버킷에 대한 액세스 이벤트는 액세스 로깅 버킷 에 로그 항목으로 기록됩니다. 액세스 로깅에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 설명서의 서버 액세스 로깅을 사용한 요청 로깅을 참조하세요.
- 리전 거부 제어를 업데이트했습니다. 이 업데이트를 통해 더 많은 글로벌 서비스의 작업을 수행할 수 있습니다. 이 SCP에 대한 자세한 내용은 요청된 및 데이터 레지던시 보호를 강화하는 제어를 AWS 기반으로에 대한 액세스 거부 AWS 리전를 참조하세요. https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/data-residency-controls.html

  글로벌 서비스 추가:

  - AWS Account Management (`account:*`)
  - AWS 활성화(`activate:*`)
  - AWS Artifact (`artifact:*`)
  - AWS Billing Conductor (`billingconductor:*`)
  - AWS Compute Optimizer (`compute-optimizer:*`)
  - AWS Data Pipeline (`datapipeline:GetAccountLimits`)
  - AWS Device Farm(`devicefarm:*`)
  - AWS Marketplace (`discovery-marketplace:*`)
  - Amazon ECR(`ecr-public:*`)
  - AWS License Manager (`license-manager:ListReceivedLicenses`)
  - AWS Lightsail (`lightsail:Get*`)
  - AWS 리소스 탐색기 (`resource-explorer-2:*`)
  - Amazon S3(`s3:CreateMultiRegionAccessPoint`, `s3:GetBucketPolicyStatus`, `s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy`)
  - AWS Savings Plans(`savingsplans:*`)
  - IAM Identity Center(`sso:*`)
  - AWS Support App (`supportapp:*`)
  - 지원 플랜(`supportplans:*`)

- AWS 지속 가능성(`sustainability:*`)
- AWS Resource Groups Tagging API (`tag:GetResources`)
- AWS Marketplace Vendor Insights(`vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles`)

AWS Control Tower 선제적 제어 정식 출시

2023년 4월 13일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower 선제적 제어가 정식 출시되었습니다. 사전 예방적 제어는 AWS 리소스에 대한 모범 사례를 적용하는 데 도움이 됩니다. 선제적 제어에 대한 자세한 내용은 선제적 제어를 참조하세요.

AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든에서 사전 예방적 제어를 사용할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 리전 있는 목록은 AWS 리전 테이블을 참조하세요.

2022년 1월~12월

2022년에 AWS Control Tower는 다음 업데이트를 릴리스했습니다.

- 동시 계정 작업
- Account Factory 사용자 지정(AFC)
- 포괄적인 제어를 통해 AWS 리소스 프로비저닝 및 관리 지원
- 모든 AWS Config 규칙에 대해 확인 가능한 규정 준수 상태
- 제어 및 새 CloudFormation 리소스를 위한 API
- CfCT에서 스택 세트 삭제 지원
- 사용자 지정 로그 보존
- 역할 드리프트 복구 사용 가능
- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.0
- 조직 페이지에 OU 및 계정에 대한 보기 결합
- 간소화된 계정 생성 및 등록
- AFT에서 공유 AWS Control Tower 계정에 대한 자동 사용자 지정 지원
- 모든 선택적 제어를 위한 동시 작업
- 기존 보안 및 로깅 계정

- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.9
- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.8

동시 계정 작업

2022년 12월 16일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 Account Factory에서 동시 작업을 지원합니다. 한 번에 최대 5개의 계정을 만들거나, 업데이트하거나, 등록할 수 있습니다. 최대 5개의 작업을 연속으로 제출하고 계정의 백그라운드 구축이 완료되는 동안 각 요청의 완료 상태를 확인합니다. 예를 들어, 다른 계정을 업데이트하거나 전체 조직 단위(OU)를 다시 등록하기 전에 각 프로세스가 완료될 때까지 더 이상 기다릴 필요가 없습니다.

Account Factory 사용자 지정(AFC)

2022년 11월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

Account Factory 사용자 지정을 사용하면 AWS Control Tower 콘솔 내에서 신규 및 기존 계정을 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 새로운 사용자 지정 기능을 사용하면 특수 Service Catalog 제품에 포함된 CloudFormation 템플릿인 계정 블루프린트를 유연하게 정의할 수 있습니다. 블루프린트는 완전히 사용자 지정된 리소스 및 구성을 프로비저닝합니다. 또한 특정 사용 사례에 맞게 계정을 사용자 지정하는 데 도움이 되는, AWS 파트너가 빌드하고 관리하는 사전 정의된 블루프린트를 사용하도록 선택할 수도 있습니다.

이전에 AWS Control Tower Account Factory는 콘솔에서 계정 사용자 지정을 지원하지 않았습니다. 이 Account Factory 업데이트를 사용하면 계정 요구 사항을 미리 정의하고 잘 정의된 워크플로의 일부로 이러한 요구 사항을 구현할 수 있습니다. 블루프린트를 적용하여 새 계정을 생성하고, 다른 AWS 계정을 AWS Control Tower에 등록하고, 기존 AWS Control Tower 계정을 업데이트할 수 있습니다.

Account Factory에서 계정을 프로비저닝, 등록 또는 업데이트할 때 배포할 블루프린트를 선택합니다. 블루프린트에 지정된 리소스는 계정에 프로비저닝됩니다. 계정 구축이 완료되면 모든 사용자 지정 구성을 즉시 사용할 수 있습니다.

계정 사용자 지정을 시작하려는 경우 Service Catalog 제품에서 의도한 사용 사례에 대한 리소스를 정의할 수 있습니다. AWS 시작하기 라이브러리에서 파트너 관리형 솔루션을 선택할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Account Factory 사용자 지정(AFC)을 사용하여 계정 사용자 지정 단원을 참조하십시오.

포괄적인 제어를 통해 AWS 리소스 프로비저닝 및 관리 지원

2022년 11월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 CloudFormation 후크를 통해 구현된 새로운 선택적 선제적 제어를 포함한 포괄적인 제어 관리를 지원합니다. 이러한 제어는 리소스를 배포하기 전에 리소스를 확인하여 새 리소스가 환경에서 활성화된 제어 기능을 준수하는지 여부를 확인하기 때문에 선제적 제어라고 합니다.

130개 이상의 새로운 사전 예방적 제어는 AWS Control Tower 환경의 특정 정책 목표를 충족하고, 업계 표준 규정 준수 프레임워크의 요구 사항을 충족하고, 20개 이상의 다른 AWS 서비스에서 AWS Control Tower 상호 작용을 관리하는 데 도움이 됩니다.

AWS Control Tower 제어 라이브러리는 연결된 AWS 서비스 및 리소스에 따라 이러한 제어를 분류합니다. 자세한 내용은 선제적 제어를 참조하세요.

이 릴리스에서는 AWS 기본 보안 모범 사례(FSBP) 표준을 지원하는 새로운 Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower AWS Security Hub CSPM를 통해 AWS Control Tower도 통합됩니다. 콘솔에서 AWS Control Tower 제어와 함께 160개 이상의 Security Hub CSPM 제어를 볼 수 있으며 AWS Control Tower 환경에 대한 Security Hub CSPM 보안 점수를 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 Security Hub 제어를 참조하세요.

모든 AWS Config 규칙에 대해 확인 가능한 규정 준수 상태

2022년 11월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower에 AWS Control Tower에 등록된 조직 단위에 배포된 모든 AWS Config 규칙의 규정 준수 상태가 표시됩니다. AWS Control Tower 콘솔 외부로 이동하지 않고도 등록되거나 등록되지 않은 AWS Control Tower의 계정에 영향을 미치는 모든 AWS Config 규칙의 규정 준수 상태를 볼 수 있습니다. 고객은 AWS Control Tower에서 탐지 제어라고 하는 Config 규칙을 설정하거나 AWS Config 서비스를 통해 직접 설정할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 배포한 규칙과 함께에서 배포한 규칙 AWS Config 이 표시됩니다.

이전에는 AWS Config 서비스를 통해 배포된 AWS Config 규칙이 AWS Control Tower 콘솔에 표시되지 않았습니다. 고객은 비준수 AWS Config 규칙을 식별하기 위해 AWS Config 서비스로 이동해야 했습니다. 이제 AWS Control Tower 콘솔에서 규정 미준수 AWS Config 규칙을 식별할 수 있습니다. 모든 Config 규칙의 규정 준수 상태를 보려면 AWS Control Tower 콘솔에서 계정 세부 정보 페이지로 이동

합니다. AWS Control Tower에서 관리하는 제어 및 AWS Control Tower 외부에 배포된 Config 규칙의 규정 준수 상태를 보여주는 목록이 표시됩니다.

제어 및 새 CloudFormation 리소스를 위한 API

2022년 9월 1일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 일련의 API 직접 호출을 통해 가드레일이라고도 하는 제어의 프로그래밍 방식 관리를 지원합니다. 새 CloudFormation 리소스는 제어를 위한 API 기능을 지원합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower에서 작업 자동화 및 를 사용하여 AWS Control Tower 리소스 생성 AWS CloudFormation 섹션을 참조하세요.

이러한 API를 사용하면 AWS Control Tower 라이브러리에서 제어의 애플리케이션 상태를 활성화 또는 비활성화하거나 볼 수 있습니다. APIs에는에 대한 지원이 포함되어 CloudFormation있으므로 AWS 리소스를 infrastructure-as-code(IaC)로 관리할 수 있습니다. AWS Control Tower는 전체 조직 단위(OU) 및 OU 내의 모든 AWS 계정에 대한 정책 의도를 표현하는 선택적 예방 및 탐지 제어를 제공합니다. 이러한 규칙은 새 계정을 생성하거나 기존 계정을 변경할 때에도 유효합니다.

이 릴리스에 포함된 API

- EnableControl – 이 API 직접 호출은 제어를 활성화합니다. 지정된 조직 단위 및 이를 포함하는 계정에서 AWS 리소스를 생성하는 비동기 작업을 시작합니다.
- DisableControl – 이 API 직접 호출은 제어를 비활성화합니다. 지정된 조직 단위 및 이를 포함하는 계정에서 AWS 리소스를 삭제하는 비동기 작업을 시작합니다.
- GetControlOperation– 특정 EnableControl 또는 DisableControl 작업의 상태를 반환합니다.
- ListEnabledControls - 지정된 조직 단위와 여기에 포함된 계정에 대해 AWS Control Tower가 활성화한 제어를 나열합니다.

선택적 제어에 대한 제어 이름 목록을 보려면 AWS Control Tower 사용 설명서의 API 및 제어에 대한 리소스 식별자를 참조하세요.

CfCT에서 스택 세트 삭제 지원

2022년 8월 26일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

Customizations for AWS Control Tower(CfCT)는 이제 `manifest.yaml` 파일에 파라미터를 설정하여 스택 세트 삭제를 지원합니다. 자세한 내용은 스택 세트 삭제 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> `enable_stack_set_deletion`의 값을 `true`로 처음 설정하면 다음에 CfCT를 간접 호출할 때 연결된 키 태그 `Key:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet`가 있고 매니페스트 파일에 선언되지 않은, 접두사 `CustomControlTower-`로 시작하는 모든 리소스가 삭제를 위해 준비됩니다.

사용자 지정 로그 보존

2022년 8월 15일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

이제 AWS Control Tower는 AWS Control Tower CloudTrail 로그를 저장하는 Amazon S3 버킷에 대한 보존 정책을 사용자 지정할 수 있는 기능을 제공합니다. 일 또는 년 단위로 최대 15년까지 Amazon S3 로그 보존 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

로그 보존을 사용자 지정하지 않도록 선택하면 기본 설정은 표준 계정 로깅의 경우 1년, 액세스 로깅의 경우 10년입니다.

기존 고객의 경우 랜딩 존을 업데이트하거나 복구할 때 AWS Control Tower를 통해 이 기능을 사용할 수 있으며 새 고객의 경우에는 AWS Control Tower 설정을 통해 사용할 수 있습니다.

역할 드리프트 복구 사용 가능

2022년 8월 11일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 역할 드리프트에 대한 복구를 지원합니다. 랜딩 존을 완전히 복구하지 않고도 필요한 역할을 복원할 수 있습니다. 이러한 유형의 드리프트 복구가 필요한 경우 콘솔 오류 페이지에는 랜딩 존을 다시 사용할 수 있도록 역할을 복원하는 단계가 나와 있습니다.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.0

2022년 7월 29일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 3.0으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.0에는 다음과 같은 업데이트가 포함되어 있습니다.

- 조직 수준 AWS CloudTrail 추적을 선택하거나 AWS Control Tower에서 관리하는 CloudTrail 추적을 옵트아웃하는 옵션입니다.
- AWS CloudTrail 가 계정에서 활동을 로깅하는지 여부를 확인하기 위한 두 가지 새로운 탐지 제어입니다.
- 홈 리전의 글로벌 리소스에 대한 AWS Config 정보만 집계하는 옵션입니다.
- 리전 거부 제어에 대한 업데이트입니다.
- 관리형 정책인 AWSControlTowerServiceRolePolicy에 대한 업데이트입니다.
- 등록된 각 계정에서 IAM 역할 `aws-controltower-CloudWatchLogsRole` 및 CloudWatch 로그 그룹 `aws-controltower/CloudTrailLogs`를 더 이상 생성하지 않습니다. 이전에는 계정 추적을 위해 각 계정에서 이러한 항목을 생성했습니다. 조직 추적에서는 관리 계정에 하나만 생성합니다.

다음 섹션에서는 새로운 각 기능에 대한 자세한 내용이 제공됩니다.

AWS Control Tower의 조직 수준 CloudTrail 추적

랜딩 존 버전 3.0에서 AWS Control Tower는 이제 조직 수준 AWS CloudTrail 추적을 지원합니다.

AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 3.0으로 업데이트하면 조직 수준 AWS CloudTrail 추적을 로깅 기본 설정으로 선택하거나 AWS Control Tower에서 관리하는 CloudTrail 추적을 옵트아웃할 수 있습니다. 버전 3.0으로 업데이트하면 AWS Control Tower는 24시간 대기 기간 후 등록된 계정에 대한 기존 계정 수준 추적을 삭제합니다. AWS Control Tower는 등록되지 않은 계정에 대한 계정 수준 추적은 삭제하지 않습니다. 드물지만 랜딩 존 업데이트가 성공하지 못했지만 AWS Control Tower가 이미 조직 수준 추적을 생성한 후 장애가 발생하는 경우 업데이트 작업이 성공적으로 완료될 때까지 조직 수준 및 계정 수준 추적에 대해 중복 요금이 발생할 수 있습니다.

랜딩 존 3.0부터 AWS Control Tower는가 AWS 관리하는 계정 수준 추적을 더 이상 지원하지 않습니다. 대신 AWS Control Tower는 선택한 항목에 따라 활성 또는 비활성 상태인 조직 수준 추적을 생성합니다.

> **Note**
>
> 버전 3.0 이상으로 업데이트한 후에는 AWS Control Tower에서 관리하는 계정 수준 CloudTrail 추적을 계속할 수 있는 옵션이 없습니다.

로그가 저장된 기존 Amazon S3 버킷에 남아 있기 때문에 집계된 계정 로그에서 로깅 데이터가 손실되지 않습니다. 기존 로그가 아닌 추적만 삭제됩니다. 조직 수준 추적을 추가하는 옵션을 선택하면 AWS Control Tower는 Amazon S3 버킷 내의 새 폴더에 대한 새 경로를 열고 해당 위치로 로깅 정보를 계속 전송합니다. AWS Control Tower에서 관리하는 추적을 옵트아웃하도록 선택하면 기존 로그는 변경 없이 버킷에 남아 있습니다.

로그 스토리지의 경로 이름 지정 규칙

- 계정 추적 로그는 이 양식의 경로와 함께 저장됩니다. `/org id/AWSLogs/…`
- 조직 추적 로그는 이 양식의 경로와 함께 저장됩니다. `/org id/AWSLogs/org id/…`

AWS Control Tower가 조직 수준 CloudTrail 추적을 위해 생성하는 경로는 수동으로 생성된 조직 수준 추적의 기본 경로와 다릅니다. 이 경로의 형식은 다음과 같습니다.

- `/AWSLogs/org id/…`

CloudTrail 경로 이름 지정에 대한 자세한 내용은 CloudTrail 로그 파일 찾기를 참조하세요.

> **Tip**
>
> 자체 계정 수준 추적을 생성하고 관리하려는 경우 AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.0으로 업데이트를 완료하기 전에 새 추적을 생성하여 즉시 로깅을 시작하는 것이 좋습니다.

언제든지 새 계정 수준 또는 조직 수준 CloudTrail 추적을 생성하고 직접 관리할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 관리하는 조직 수준의 CloudTrail 추적을 선택하는 옵션은 버전 3.0 이상으로 랜딩 존을 업데이트할 때 사용할 수 있습니다. 랜딩 존을 업데이트할 때마다 조직 수준 추적을 옵트인 또는 옵트아웃할 수 있습니다.

타사 서비스를 통해 로그를 관리하는 경우 서비스에 새 경로 이름을 지정해야 합니다.

> **Note**
>
> 버전 3.0 이상의 랜딩 존의 경우 AWS Control Tower에서 계정 수준 AWS CloudTrail 추적을 지원하지 않습니다. 언제든지 자체 계정 수준 추적을 생성 및 유지 관리하거나 AWS Control Tower에서 관리하는 조직 수준 추적을 옵트인할 수 있습니다.

홈 리전에서만 AWS Config 리소스 기록

랜딩 존 버전 3.0에서 AWS Control Tower는 홈 리전에서만 글로벌 리소스를 기록하도록 AWS Config에 대한 기준 구성을 업데이트했습니다. 버전 3.0으로 업데이트한 후에는 홈 리전에서만 글로벌 리소스에 대한 리소스 기록이 활성화됩니다.

이 구성은 모범 사례로 간주됩니다. AWS Security Hub CSPM 및에서 권장하며 AWS Config, 글로벌 리소스가 생성, 수정 또는 삭제될 때 생성되는 구성 항목 수를 줄여 비용을 절감합니다. 이전에는 고객이나 AWS 서비스에서 글로벌 리소스를 생성, 업데이트 또는 삭제할 때마다 각 관리형 리전의 각 항목에 대해 구성 항목이 생성되었습니다.

AWS CloudTrail 로깅을 위한 두 가지 새로운 탐지 제어

조직 수준 AWS CloudTrail 추적 변경의 일환으로 AWS Control Tower는 CloudTrail이 활성화되었는지 확인하는 두 가지 새로운 탐지 제어를 도입합니다. 첫 번째 제어에는 필수 지침이 있으며, 3.0 이상의 설정 또는 랜딩 존 업데이트 시 보안 OU에서 활성화됩니다. 두 번째 제어에는 적극 권장 지침이 있으며, 이미 필수 제어 보호가 적용된 보안 OU 이외의 모든 OU에 선택적으로 적용됩니다.

필수 제어: 보안 조직 단위의 공유 계정에 AWS CloudTrail 또는 CloudTrail Lake가 활성화되어 있는지 여부를 감지합니다.

적극 권장 제어: 계정에 AWS CloudTrail 또는 CloudTrail Lake가 활성화되어 있는지 여부 탐지

새 제어에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 제어 라이브러리를 참조하세요.

리전 거부 제어에 대한 업데이트

아래에 나열된 일부 추가 서비스의 작업을 포함하도록 리전 거부 제어의 NotAction 목록을 업데이트했습니다.

```
            "chatbot:*",
            "s3:GetAccountPublic",
            "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",
            "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
            "s3:GetStorageLensConfiguration",
            "s3:GetStorageLensDashboard",
            "s3:ListStorageLensConfigurations"
```

```
            "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
            "s3:PutAccountPublic",
            "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
```

비디오 안내

이 비디오(3:07)에서는 기존 AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 3으로 업데이트하는 방법을 설명합니다. 비디오의 오른쪽 하단 모서리에 있는 아이콘을 선택하여 전체 화면으로 확대하면 더 잘 보입니다. 자막을 사용할 수 있습니다.

기존 AWS Control Tower 랜딩 존을 랜딩 존 3으로 업데이트하는 방법에 대한 비디오 안내입니다.

조직 페이지에 OU 및 계정에 대한 보기 결합

2022년 7월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower의 새 조직 페이지에는 모든 조직 단위(OU) 및 계정에 대한 계층적(계층 트리) 보기가 표시됩니다. 이전에 존재했던 OU 및 계정 페이지의 정보가 결합되어 있습니다.

새 페이지에서 상위 OU와 중첩된 OU 및 계정 간의 관계를 볼 수 있습니다. 리소스 그룹화에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 페이지 보기를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 계층적 보기를 확장 또는 축소하거나, 보기를 필터링하여 계정 또는 OU만 보거나, 등록된 계정 및 등록된 OU만 보거나, 관련 리소스 그룹을 볼 수 있습니다. 전체 조직이 제대로 업데이트되었는지 더 쉽게 확인할 수 있습니다.

간소화된 계정 생성 및 등록

2022년 6월 30일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 계정 생성 및 등록을 위한 간소화된 워크플로를 제공합니다. Service Catalog 콘솔로 이동하지 않고도 단일 워크플로에서 새 계정을 생성하거나 기존 계정을 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 콘솔에서 기존 계정 등록 단원을 참조하십시오.

AFT에서 공유 AWS Control Tower 계정에 대한 자동 사용자 지정 지원

2022년 5월 27일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 Account Factory for Terraform(AFT)은 등록된 계정과 함께 관리 계정, 감사 계정, 로그 아카이브 계정을 포함하여 AWS Control Tower에서 관리하는 모든 계정을 프로그래밍 방식으로 사용자 지정하고 업데이트할 수 있습니다. 작업을 수행하는 역할의 범위를 지정하기 때문에 계정 구성의 보안을 보호하면서 계정 사용자 지정 및 업데이트 관리를 중앙 집중화할 수 있습니다.

기존 AWSAFTExecution 역할은 이제 모든 계정에 사용자 지정을 배포합니다. 비즈니스 및 보안 요구 사항에 따라 AWSAFTExecution 역할의 액세스를 제한하는 경계가 있는 IAM 권한을 설정할 수 있습니다. 또한 신뢰할 수 있는 사용자에 대해 해당 역할에서 승인된 사용자 지정 권한을 프로그래밍 방식으로 위임할 수 있습니다. 모범 사례로 필요한 사용자 지정을 배포하는 데 필요한 권한으로 권한을 제한하는 것이 좋습니다.

이제 AFT는 공유 계정 및 관리 계정을 포함한 모든 관리형 계정에 AFT 리소스를 배포하는 새 AWSAFTService 역할을 생성합니다. 이전에는 AWSAFTExecution 역할에서 리소스를 배포했습니다.

AWS Control Tower 공유 및 관리 계정은 Account Factory를 통해 프로비저닝되지 않으므로 해당 프로비저닝된 제품이 없습니다 AWS Service Catalog. 따라서 Service Catalog에서 공유 및 관리 계정을 업데이트할 수 없습니다.

모든 선택적 제어를 위한 동시 작업

2022년 5월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 예방 제어 및 탐지 제어를 위한 동시 작업을 지원합니다.

이 새로운 기능을 사용하면 이제 선택적 제어를 동시에 적용하거나 제거할 수 있으므로 모든 선택적 제어의 사용 편의성과 성능이 향상됩니다. 개별 제어 작업이 완료될 때까지 기다리지 않고 여러 선택적 제어를 활성화할 수 있습니다. 제한되는 유일한 시간은 AWS Control Tower가 랜딩 존을 설정하는 중이거나 거버넌스를 새 조직으로 확장하는 동안입니다.

예방 제어에 지원되는 기능:

- 동일한 OU에 서로 다른 예방 제어를 적용하고 제거합니다.
- 다른 OU에 서로 다른 예방 제어를 동시에 적용하고 제거합니다.
- 여러 OU에 동일한 예방 제어를 동시에 적용하고 제거합니다.
- 예방 및 탐지 제어를 동시에 적용하고 제거할 수 있습니다.

AWS Control Tower의 릴리스된 모든 버전에서 이러한 제어 동시성 개선을 경험할 수 있습니다.

중첩된 OU에 예방 제어를 적용하면, 해당 계정과 OU가 AWS Control Tower에 등록되어 있지 않더라도 예방 제어는 대상 OU 아래에 중첩된 모든 계정과 OU에 영향을 미칩니다. 예방 제어는의 일부인 서비스 제어 정책(SCPs 사용하여 구현됩니다 AWS Organizations. 탐지 제어는 AWS Config 규칙을 사용하여 구현됩니다. 새 계정을 생성하거나 기존 계정을 변경할 때 가드레일은 계속 유효하며, AWS Control Tower는 각 계정이 활성화된 정책을 어떻게 준수하는지에 대한 요약 보고서를 제공합니다. 사용 가능한 제어의 전체 목록은 AWS Control Tower 제어 라이브러리를 참조하세요.

기존 보안 및 로깅 계정

2022년 5월 16일

(초기 설정 중에 사용할 수 있습니다.)

이제 AWS Control Tower는 초기 랜딩 존 설정 프로세스 중에 기존 AWS 계정을 AWS Control Tower 보안 또는 로깅 계정으로 지정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 AWS Control Tower에서 새 공유 계정을 생성할 필요가 없습니다. 기본적으로 감사 계정이라고 하는 보안 계정은 보안 및 규정 준수 팀이 랜딩 존의 모든 계정에 액세스할 수 있는 제한된 계정입니다. 로그 아카이브 계정이라고 하는 로깅 계정은 기본적으로 리포지토리로 작동합니다. 랜딩 존의 모든 계정에서 API 활동 및 리소스 구성의 로그를 저장합니다.

기존 보안 및 로깅 계정을 가져오면 AWS Control Tower 거버넌스를 기존 조직으로 확장하거나 대체 랜딩 존에서 AWS Control Tower로 이동하기가 더 쉬워집니다. 기존 계정을 사용할 수 있는 옵션은 초기 랜딩 존 설정 중에 표시됩니다. 여기에는 성공적인 배포를 보장하는 설정 프로세스 중 검사가 포함되어 있습니다. AWS Control Tower는 기존 계정에 필요한 역할과 제어를 구현합니다. 이러한 계정에 존재하는 기존 리소스 또는 데이터는 제거하거나 병합하지 않습니다.

제한: 기존 AWS 계정을 감사 및 로그 아카이브 계정으로 AWS Control Tower로 가져오려는 경우 해당 계정에 기존 AWS Config 리소스가 있는 경우 AWS Control Tower에 계정을 등록하기 전에 기존 AWS Config 리소스를 삭제해야 합니다.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.9

2022년 4월 22일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 2.9로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.9는 Python 버전 3.9 런타임을 사용하도록 알림 전달자 Lambda를 업데이트합니다. 이 업데이트는 2022년 7월에 계획되었던 Python 버전 3.6의 사용 중단을 다룹니다. 최신 정보는 Python 사용 중단 페이지를 참조하세요.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.8

2022년 2월 10일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 2.8로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.8은 AWS Foundational Security Best Practices에 대한 최신 업데이트와 일치하는 기능을 추가합니다.

이 릴리스에 대한 정보:

- 기존 S3 액세스 로그 버킷에 대한 액세스를 추적하기 위해 로그 아카이브 계정의 액세스 로그 버킷에 대해 액세스 로깅이 구성됩니다.
- 수명 주기 정책에 대한 지원이 추가되었습니다. 기존 S3 액세스 로그 버킷의 액세스 로그는 기본 보존 기간인 10년으로 설정됩니다.
- 또한이 릴리스는 모든 관리형 계정(관리 계정 제외) AWS Config에서에서 제공하는 AWS 서비스 연결 역할(SLR)을 사용하도록 AWS Control Tower를 업데이트하므로 AWS Config 모범 사례에 맞게 Config 규칙을 설정하고 관리할 수 있습니다. 업그레이드하지 않는 고객은 기존 역할을 계속 사용하게 됩니다.
- 이 릴리스는 AWS Config 데이터 암호화를 위한 AWS Control Tower KMS 구성 프로세스를 간소화하고 CloudTrail의 관련 상태 메시징을 개선합니다.
- 이 릴리스에는 `us-west-2`에서 `route53-application-recovery` 기능을 허용하도록 리전 거부 제어에 대한 업데이트가 포함되어 있습니다.
- 업데이트: 2022년 2월 15일에 AWS Lambda 함수에 대한 Dead Letter Queue(DLQ)가 제거되었습니다.

추가 세부 정보:

- 랜딩 존 서비스를 해제해도 AWS Control Tower는 AWS Config 서비스 연결 역할을 제거하지 않습니다.
- Account Factory 계정에 대한 프로비저닝을 해제해도 AWS Control Tower는 AWS Config 서비스 연결 역할을 제거하지 않습니다.

랜딩 존을 2.8로 업데이트하려면 랜딩 존 설정 페이지로 이동하여 2.8 버전을 선택한 다음 업데이트를 선택합니다. 랜딩 존을 업데이트한 후에는 AWS Control Tower의 구성 업데이트 관리에 나와 있는 대로 AWS Control Tower에서 관리하는 모든 계정을 업데이트해야 합니다.

2021년 1월~12월

2021년에 AWS Control Tower는 다음 업데이트를 릴리스했습니다.

- 리전 거부 기능
- 데이터 레지던시 기능
- AWS Control Tower, Terraform 계정 프로비저닝 및 사용자 지정 도입
- 새 수명 주기 이벤트 사용 가능
- AWS Control Tower에서 중첩된 OU 활성화
- 탐지 제어 동시성
- 2개의 새로운 리전 사용 가능
- 리전 선택 취소
- AWS Control Tower는 AWS 키 관리 시스템에서 작동합니다.
- 제어 이름 변경됨, 기능 변경 없음
- AWS Control Tower에서 드리프트 확인을 위해 매일 SCP 스캔
- OU 및 계정의 사용자 지정 이름
- AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.7
- 세 개의 새 AWS 리전 사용 가능
- 선택한 리전만 관리
- 이제 AWS Control Tower가 AWS 조직의 기존 OUs로 거버넌스를 확장합니다.
- AWS Control Tower에서 대량 계정 업데이트 제공

리전 거부 기능

2021년 11월 30일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 AWS Control Tower 환경에 등록된 계정의 AWS 서비스 및 작업에 대한 액세스를 제한하는 데 도움이 되는 리전 거부 기능을 제공합니다. 리전 거부 기능은 AWS Control Tower의 기존 리전 선택 및 리전 선택 취소 기능을 보완합니다. 이러한 기능을 함께 사용하면 규정 준수 및 규제 문제를 해결하는 동시에 추가 리전으로 확장하는 데 드는 비용의 균형을 맞출 수 있습니다.

예를 들어 독일의 AWS 고객은 프랑크푸르트 리전 외부의 리전에 있는 AWS 서비스에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. AWS Control Tower 설정 프로세스 동안 또는 랜딩 존 설정 페이지에서 제한된 리전을 선택할 수 있습니다. 리전 거부 기능은 AWS Control Tower 랜딩 존 버전을 업데이트할 때 사용할 수 있습니다. 일부 AWS 서비스는 리전 거부 기능에서 제외됩니다. 자세한 내용은 리전 거부 제어 구성을 참조하세요.

데이터 레지던시 기능

2021년 11월 30일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower는 이제 AWS 서비스에 업로드하는 모든 고객 데이터가 지정한 AWS 리전에만 위치하도록 특별히 설계된 제어를 제공합니다. 고객 데이터가 저장되고 처리되는 리전 AWS 을 선택할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용할 수 있는 전체 AWS 리전 목록은 AWS 리전 표를 참조하세요.

세분화된 제어를 위해 Amazon 가상 프라이빗 네트워크(VPN) 연결 허용 안 함 또는 Amazon VPC 인스턴스에 대한 인터넷 액세스 허용 안 함과 같은 추가 제어를 적용할 수 있습니다. AWS Control Tower 콘솔에서 제어의 규정 준수 상태를 볼 수 있습니다. 사용 가능한 제어의 전체 목록은 AWS Control Tower 제어 라이브러리를 참조하세요.

AWS Control Tower, Terraform 계정 프로비저닝 및 사용자 지정 도입

2021년 11월 29일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 선택적 업데이트)

이제 Terraform을 사용하여 AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT)을 통해 AWS Control Tower에서 사용자 지정 계정을 프로비저닝하고 업데이트할 수 있습니다.

AFT는 AWS Control Tower에서 관리하는 계정을 프로비저닝하는 단일 Terraform 코드형 인프라(IaC) 파이프라인을 제공합니다. 프로비저닝 중 사용자 지정은 최종 사용자에게 계정을 제공하기 전에 비즈니스 및 보안 정책을 충족하는 데 도움이 됩니다.

AFT 자동 계정 생성 파이프라인은 계정 프로비저닝이 완료될 때까지 모니터링한 다음, 필요한 사용자 지정으로 계정을 강화하는 추가 Terraform 모듈을 트리거하여 계속 진행합니다. 사용자 지정 프로세스의 추가 부분으로 자체 사용자 지정 Terraform 모듈을 설치하도록 파이프라인을 구성하고 AWS 일반적인 사용자 지정을 위해에서 제공하는 AFT 기능 옵션을 추가하도록 선택할 수 있습니다.

AWS Control Tower 사용 설명서, AWS Control Tower Account Factory for Terraform(AFT) 배포에 제공된 단계를 수행하고 Terraform 인스턴스에 대한 AFT를 다운로드하여 AWS Control Tower Account Factory for Terraform을 시작합니다. AFT는 Terraform Cloud, Terraform Enterprise 및 Terraform 오픈 소스 배포를 지원합니다.

새 수명 주기 이벤트 사용 가능

2021년 11월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이 `PrecheckOrganizationalUnit` 이벤트는 중첩된 OU의 리소스를 포함하여 리소스가 거버넌스 확장 작업의 성공을 차단하는지 여부를 로깅합니다. 자세한 내용은 `PrecheckOrganizationalUnit` 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower에서 중첩된 OU 활성화

2021년 11월 16일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower를 사용하면 중첩된 OU를 랜딩 존의 일부로 포함할 수 있습니다.

AWS Control Tower는 중첩된 조직 단위(OU)에 대한 지원을 제공하여 계정을 여러 계층 수준으로 구성하고 예방 제어를 계층적으로 적용할 수 있습니다. 중첩된 OU를 포함하는 OU를 등록하고, 상위 OU 아래에 OU를 생성하여 등록할 수 있으며, 등록된 모든 OU에 대해 깊이에 관계없이 제어를 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 지원하기 위해 콘솔에는 관리형 계정 및 OU의 수가 표시됩니다.

중첩된 OUs를 사용하면 AWS Control Tower OUs AWS 다중 계정 전략에 맞게 조정할 수 있으며 상위 OUs 수준에서 제어를 적용하여 여러 OU에서 제어를 활성화하는 데 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.

주요 고려 사항

1. 최상위 OU를 시작으로 트리를 따라 내려가면서 기존의 다중 수준 OU를 한 번에 하나씩 AWS Control Tower에 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은 플랫 OU 구조에서 중첩된 OU 구조로 확장 섹션을 참조하세요.
2. 등록된 OU 바로 아래에 있는 계정은 자동으로 등록됩니다. 트리 아래쪽의 계정은 직계 상위 OU를 등록하여 등록할 수 있습니다.
3. 예방 제어(SCP)는 계층 구조에서 자동으로 상속됩니다. 상위에 적용된 SCP는 중첩된 모든 OU에 의해 상속됩니다.

4. 탐지 제어(AWS Config 규칙)는 자동으로 상속되지 않습니다.
5. 탐지 제어 준수 여부는 각 OU에서 보고됩니다.
6. OU의 SCP 드리프트는 OU의 모든 계정과 그 하위 OU에 영향을 미칩니다.
7. 보안 OU(코어 OU) 아래에는 중첩된 OU를 새로 생성할 수 없습니다.

탐지 제어 동시성

2021년 11월 5일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 선택적 업데이트)

AWS Control Tower 탐지 제어는 이제 탐지 제어를 위한 동시 작업을 지원하여 사용 편의성과 성능을 개선합니다. 개별 제어 작업이 완료될 때까지 기다리지 않고 여러 탐지 제어를 활성화할 수 있습니다.

지원되는 기능:

- 동일한 OU에서 서로 다른 탐지 제어를 활성화합니다(예: 루트 사용자에 대한 MFA 활성화 여부 탐지 및 Amazon S3 버킷에 대한 퍼블릭 쓰기 액세스 허용 여부 탐지).
- 서로 다른 OU에서 서로 다른 탐지 제어를 동시에 활성화합니다.
- 지원되는 제어 동시성 작업에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 가드레일 오류 메시징이 개선되었습니다.

이 릴리스에서 지원되지 않는 기능:

- 여러 OU에서 동시에 동일한 탐지 제어를 활성화하는 것은 지원되지 않습니다.
- 예방 제어 동시성은 지원되지 않습니다.

AWS Control Tower의 모든 버전에서 탐지 제어 동시성 개선을 경험할 수 있습니다. 현재 버전 2.7을 사용하지 않는 고객은 최신 버전에서 사용할 수 있는 리전 선택 및 선택 취소와 같은 다른 기능을 활용하기 위해 랜딩 존 업데이트를 수행하는 것이 좋습니다.

2개의 새로운 리전 사용 가능

2021년 7월 29일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요합니다.)

이제 남아메리카(상파울루)와 유럽(파리)이라는 두 개의 추가 AWS 리전에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다. 이 업데이트는 AWS Control Tower 가용성을 15개 AWS 리전으로 확장합니다.

AWS Control Tower를 처음 사용하는 경우 지원되는 모든 리전에서 즉시 시작할 수 있습니다. 시작 중에 AWS Control Tower를 통해 다중 계정 환경을 구축하고 관리하려는 리전을 선택할 수 있습니다.

AWS Control Tower 환경이 이미 있고 지원되는 하나 이상의 리전에서 AWS Control Tower 거버넌스 기능을 확장하거나 제거하려는 경우 AWS Control Tower 대시보드의 랜딩 존 설정 페이지로 이동한 다음 리전을 선택합니다. 랜딩 존을 업데이트한 후 AWS Control Tower 에서 관리하는 모든 계정을 업데이트해야 합니다.

리전 선택 취소

2021년 7월 29일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 선택적 업데이트)

AWS Control Tower 리전 선택 취소를 통해 AWS Control Tower 리소스의 지리적 공간을 더 효과적으로 관리할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 더 이상 관리하지 않는 리전을 선택 취소할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 규정 준수 및 규제 문제를 해결하는 동시에 추가 리전으로 확장하는 데 드는 비용의 균형을 맞출 수 있습니다.

리전 선택 취소는 AWS Control Tower 랜딩 존 버전을 업데이트할 때 사용할 수 있습니다.

Account Factory를 사용하여 새 계정을 생성하거나 기존 멤버 계정을 등록하는 경우, 또는 거버넌스 확장을 선택하여 기존 조직 단위에 계정을 등록하는 경우 AWS Control Tower는 중앙 집중식 로깅, 모니터링 및 제어를 포함한 거버넌스 기능을 계정의 선택된 리전에 배포합니다. 리전을 선택 취소하고 해당 리전에서 AWS Control Tower 거버넌스를 제거하도록 선택하면 해당 거버넌스 기능이 제거되지만 AWS 리소스 또는 워크로드를 해당 리전에 배포하는 사용자의 기능이 제한되지는 않습니다.

AWS Control Tower는 AWS 키 관리 시스템에서 작동합니다.

2021년 7월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 선택적 업데이트)

AWS Control Tower는 AWS Key Management Service(AWS KMS) 키를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 키는 AWS CloudTrail AWS Config및 관련 Amazon S3 데이터를 포함하여 AWS Control Tower가 배포하는 서비스를 보호하기 위해 사용자가 제공하고 관리합니다. AWS KMS 암호화는 AWS Control Tower가 기본적으로 사용하는 SSE-S3 암호화에 대한 향상된 암호화 수준입니다.

AWS KMS 지원을 AWS Control Tower에 통합하는 것은 민감한 로그 파일에 대한 추가 보안 계층을 권장하는 AWS 기본 보안 모범 사례에 부합합니다. 저장 시 암호화에는 AWS KMS 관리형 키(SSE-KMS)를 사용해야 합니다. AWS KMS 암호화 지원은 새 랜딩 존을 설정하거나 기존 AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트할 때 사용할 수 있습니다.

이 기능을 구성하려는 경우 초기 랜딩 존 설정 중에 KMS 키 구성을 선택할 수 있습니다. 기존 KMS 키를 선택하거나 AWS KMS 콘솔로 이동하여 새 KMS 키를 생성하도록 안내하는 버튼을 선택할 수 있습니다. 또한 기본 암호화에서 SSE-KMS 또는 다른 SSE-KMS 키로 유연하게 변경할 수 있습니다.

기존 AWS Control Tower 랜딩 존의 경우 업데이트를 수행하여 AWS KMS 키 사용을 시작할 수 있습니다.

제어 이름 변경됨, 기능 변경 없음

2021년 7월 26일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

제어의 정책 의도를 더 잘 반영하기 위해 AWS Control Tower의 특정 제어 이름과 설명이 수정되었습니다. 수정된 이름과 설명은 제어가 계정 정책을 구현하는 방식을 보다 직관적으로 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 탐지 제어 자체는 특정 행위를 중지하는 것이 아니라 정책 위반을 탐지하여 대시보드를 통해 경고를 제공하는 것이므로 탐지 제어의 이름 중 일부를 '허용 안 함'에서 '탐지'로 변경했습니다.

제어 기능, 지침 및 구현은 변경되지 않았습니다. 제어 이름과 설명만 수정되었습니다.

AWS Control Tower에서 드리프트 확인을 위해 매일 SCP 스캔

2021년 5월 11일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower는 관리형 SCP에 대한 일일 자동 스캔을 수행하여 해당 제어가 올바르게 적용되고 드리프트되지 않았는지 확인합니다. 스캔에서 드리프트가 발견되면 알림을 받게 됩니다. AWS Control Tower는 드리프트 문제당 하나의 알림만 전송하므로 랜딩 존이 이미 드리프트 상태라면 새 드리프트 항목이 발견되는 경우를 제외하고 추가 알림을 받지 못합니다.

OU 및 계정의 사용자 지정 이름

2021년 4월 16일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower를 사용하여 랜딩 존 이름을 사용자 지정할 수 있습니다. AWS Control Tower가 조직 단위(OU) 및 코어 계정에 대해 권장하는 이름을 유지하거나 초기 랜딩존 설정 프로세스 중에 이러한 이름을 수정할 수 있습니다.

AWS Control Tower가 OU 및 코어 계정에 제공하는 기본 이름은 AWS 다중 계정 모범 사례 지침과 일치합니다. 그러나 회사에 특정 이름 지정 정책이 있거나 이름이 동일한 기존 OU 또는 계정이 이미 있는 경우 새 OU 및 계정 이름 지정 기능을 사용하면 이러한 제약 조건을 유연하게 해결할 수 있습니다.

설정 중 워크플로 변경과는 별개로, 이전에 코어 OU로 알려졌던 OU는 이제 보안 OU로, 사용자 지정 OU로 알려졌던 OU는 이제 샌드박스 OU로 불립니다. 명명에 대한 전반적인 AWS 모범 사례 지침에 맞게 조정을 개선하기 위해 이 변경을 수행했습니다.

새 고객은 이러한 새 OU 이름을 볼 수 있습니다. 기존 고객은 이러한 OU의 원래 이름을 계속 볼 수 있습니다. 문서를 새 이름으로 업데이트하는 동안 OU 이름 지정에 일부 불일치가 발생할 수 있습니다.

AWS 관리 콘솔에서 AWS Control Tower를 시작하려면 AWS Control Tower 콘솔로 이동하여 오른쪽 상단의 랜딩 존 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 랜딩 존 계획에 대해 읽어보세요.

AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.7

2021년 4월 8일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 2.7로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 버전 2.7에서는 AWS Control Tower가 AWS Control Tower 리소스에만 정책을 구현하는 4개의 새로운 필수 예방적 로그 아카이브 제어를 도입합니다. AWS Control Tower 외부의 리소스에 대한 정책을 설정하기 때문에 4개의 기존 로그 아카이브 제어에 대한 지침을 필수에서 선택으로 조정했습니다. 이 제어 변경 및 확장을 통해 AWS Control Tower 내의 리소스에 대한 로그 아카이브 거버넌스를 AWS Control Tower 외부의 리소스 거버넌스와 분리할 수 있습니다.

변경된 제어 4개를 새로운 필수 제어와 함께 사용하여 더 광범위한 AWS 로그 아카이브 세트에 거버넌스를 제공할 수 있습니다. 기존 AWS Control Tower 환경에서는 환경 일관성을 위해 이러한 네 가지 변경된 제어가 자동으로 활성화되지만 이제 이러한 선택적 제어를 비활성화할 수 있습니다. 새로운 AWS Control Tower 환경에서는 모든 선택적 제어를 활성화해야 합니다. 기존 환경에서는 AWS Control Tower에서 배포하지 않은 Amazon S3 버킷에 암호화를 추가하기 전에 이전 필수 제어를 비활성화해야 합니다.

새로운 필수 제어:

- 로그 아카이브에서 AWS Control Tower 생성 S3 버킷에 대한 암호화 구성 변경 허용 안 함
- 로그 아카이브에서 AWS Control Tower 생성 S3 버킷에 대한 로깅 구성 변경 허용 안 함
- 로그 아카이브에서 AWS Control Tower 생성 S3 버킷에 대한 버킷 정책 변경 허용 안 함
- 로그 아카이브에서 AWS Control Tower 생성 S3 버킷의 수명 주기 구성 변경 허용 안 함

지침이 필수에서 선택으로 변경됨:

- 모든 Amazon S3 버킷에 대한 암호화 구성 변경 허용 안 함 [이전: 로그 아카이브에 대한 저장 시 암호화 활성화]
- 모든 Amazon S3 버킷에 대한 로깅 구성 변경 허용 안 함 [이전: 로그 아카이브에 대한 액세스 로깅 활성화]
- 모든 Amazon S3 버킷에 대한 버킷 정책 변경 허용 안 함 [이전: 로그 아카이브에 대한 정책 변경 허용 안 함]
- 모든 Amazon S3 버킷에 대한 수명 주기 구성 변경 허용 안 함 [이전: 로그 아카이브에 대한 보존 정책 설정]

AWS Control Tower 버전 2.7에는 2.7로 업그레이드한 후 이전 버전과 호환되지 않을 수 있는 AWS Control Tower 랜딩 존 블루프린트에 대한 변경 사항이 포함되어 있습니다.

- 특히 AWS Control Tower 버전 2.7은 AWS Control Tower에서 배포한 S3 버킷에서 자동으로 `BlockPublicAccess`를 활성화합니다. 워크로드에 계정 간 액세스가 필요한 경우 이 기본값을 해제할 수 있습니다. `BlockPublicaccess`가 활성화되었을 때 발생하는 상황에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 스토리지에 대한 퍼블릭 액세스 차단을 참조하세요.
- AWS Control Tower 버전 2.7에는 HTTPS에 대한 요구 사항이 포함되어 있습니다. AWS Control Tower에서 배포한 S3 버킷으로 전송되는 모든 요청은 보안 소켓 계층(SSL)을 사용해야 합니다. HTTPS 요청만 통과할 수 있습니다. HTTP(SSL 제외)를 엔드포인트로 사용하여 요청을 전송하는 경우 이 변경으로 인해 액세스 거부 오류가 발생하여 워크플로가 중단될 수 있습니다. 이 변경 사항은 랜딩 존에 대한 2.7 업데이트 후에는 되돌릴 수 없습니다.

  HTTP 대신 TLS를 사용하도록 요청을 변경하는 것이 좋습니다.

세 개의 새 AWS 리전 사용 가능

2021년 4월 8일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요합니다.)

AWS Control Tower는 아시아 태평양(도쿄) AWS 리전, 아시아 태평양(서울) 리전, 아시아 태평양(뭄바이) 리전의 세 가지 추가 리전에서 사용할 수 있습니다. 이러한 리전으로 거버넌스를 확장하려면 버전 2.7에 대한 랜딩 존 업데이트가 필요합니다.

버전 2.7로 업데이트를 수행할 때 랜딩 존이 이러한 리전으로 자동으로 확장되지 않으므로 포함하려면 리전 테이블에서 랜딩 존을 보고 선택해야 합니다.

선택한 리전만 관리

2021년 2월 19일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 리전 선택을 통해 AWS Control Tower 리소스의 지리적 공간을 더 잘 관리할 수 있습니다. 규정 준수, 규제, 비용 또는 기타 이유로 AWS 리소스 또는 워크로드를 호스팅하는 리전 수를 확장하기 위해 이제 관리할 추가 리전을 선택할 수 있습니다.

리전 선택은 새 랜딩 존을 설정하거나 AWS Control Tower 랜딩 존 버전을 업데이트할 때 사용할 수 있습니다. Account Factory를 사용하여 새 계정을 생성하거나 기존 멤버 계정을 등록하는 경우, 또는 거버넌스 확장을 사용하여 기존 조직 단위에 계정을 등록하는 경우 AWS Control Tower는 중앙 집중식 로깅, 모니터링 및 제어의 거버넌스 기능을 계정의 선택된 리전에 배포합니다. 리전 선택에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 리전 구성 섹션을 참조하세요.

이제 AWS Control Tower가 AWS 조직의 기존 OUs로 거버넌스를 확장합니다.

2021년 1월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower 콘솔 내에서 거버넌스를 기존 조직 단위(OU)(AWS Control Tower에 없는 조직 단위)로 확장합니다. 이 기능을 사용하면 AWS Control Tower 거버넌스 아래에 최상위 OU와 포함된 계정을 가져올 수 있습니다. 거버넌스를 전체 OU로 확장하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록 섹션을 참조하세요.

OU를 등록하면 AWS Control Tower는 거버넌스를 성공적으로 확장하고 OU 내에서 계정을 등록하기 위해 일련의 검사를 수행합니다. OU의 초기 등록과 관련된 일반적인 문제에 대한 자세한 내용은 등록 또는 재등록 중 발생하는 실패의 일반적 원인 섹션을 참조하세요.

또한 AWS Control Tower 제품 웹 페이지를 방문하거나 YouTube를 방문하여 AWS Organizations을 위한 용 AWS Control Tower 시작하기에 대한 비디오를 시청할 수 있습니다.

AWS Control Tower에서 대량 계정 업데이트 제공

2021년 1월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 대량 업데이트 기능을 사용하여 AWS Control Tower 대시보드에서 한 번의 클릭으로 최대 300개의 계정이 포함된 등록된 AWS Organizations 조직 단위(OU)의 모든 계정을 업데이트할 수 있습니다. 이 기능은 AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트할 때 등록된 계정도 현재 랜딩 존 버전에 맞게 업데이트해야 하는 경우에 특히 유용합니다.

또한 이 기능을 사용하면 AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트하여 새 리전으로 확장하거나 해당 OU의 모든 계정에 최신 제어가 적용되도록 OU를 재등록하려는 경우에도 계정을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 대량 계정 업데이트를 사용하면 한 번에 하나의 계정을 업데이트하거나 외부 스크립트를 사용하여 여러 계정에 대한 업데이트를 수행할 필요가 없습니다.

랜딩 존 업데이트에 대한 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.

OU 등록 또는 재등록에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower에 기존 조직 단위 등록 섹션을 참조하세요.

2020년 1월~12월

2020년에 AWS Control Tower는 다음 업데이트를 릴리스했습니다.

- 이제 AWS Control Tower 콘솔이 외부 AWS Config 규칙으로 연결됩니다.
- 이제 AWS Control Tower를 추가 리전에서 사용할 수 있음
- 가드레일 업데이트
- AWS Control Tower 콘솔에서 OU 및 계정에 대한 자세한 내용 표시
- AWS Control Tower를 사용하여에서 새 다중 계정 AWS 환경 설정 AWS Organizations
- AWS Control Tower 솔루션 사용자 지정
- AWS Control Tower 버전 2.3의 일반 가용성
- AWS Control Tower의 단일 단계 계정 프로비저닝

- AWS Control Tower 서비스 해제 도구
- AWS Control Tower 수명 주기 이벤트 알림

이제 AWS Control Tower 콘솔이 외부 AWS Config 규칙으로 연결됩니다.

2020년 12월 29일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 2.6으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower에는 이제 외부 Config 규칙을 감지하는 데 도움이 AWS 되는 조직 수준 집계자가 포함되어 있습니다. 이를 통해 AWS Control Tower 콘솔에서 AWS Control Tower에서 생성한 AWS Config 규칙 외에도 외부에서 생성된 AWS Config 규칙의 존재 여부를 확인할 수 있습니다. 애그리게이터를 사용하면 AWS Control Tower가 관리되지 않는 계정에 액세스할 필요 없이 외부 규칙을 감지하고 AWS Config 콘솔에 대한 링크를 제공할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 이제 계정에 적용되는 탐지 제어에 대한 통합 보기를 통해 규정 준수를 추적하고 계정에 대한 추가 제어가 필요한지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower가 비관리형 OU 및 계정의 AWS Config 규칙을 집계하는 방법을 참조하세요 OUs.

이제 AWS Control Tower를 추가 리전에서 사용할 수 있음

2020년 11월 18일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 버전 2.5로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

이제 5개의 추가 AWS 리전에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다.

- 아시아 태평양(싱가포르) 리전
- 유럽(프랑크푸르트) 리전
- 유럽(런던) 리전
- 유럽(스톡홀름) 리전
- 캐나다(중부) 리전

이러한 5개 AWS 리전의 추가는 AWS Control Tower 버전 2.5에 도입된 유일한 변경 사항입니다.

AWS Control Tower를 미국 동부(버지니아 북부) 리전, 미국 동부(오하이오) 리전, 미국 서부(오리건) 리전, 유럽(아일랜드) 리전 및 아시아 태평양(시드니) 리전에서도 사용할 수 있습니다. 이번 출시를 통해 이제 10개 리전에서 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 있습니다.

이 랜딩 존 업데이트에는 나열된 모든 리전이 포함되며 실행 취소할 수 없습니다. 랜딩 존을 버전 2.5로 업데이트한 후에는 AWS Control Tower에 등록된 모든 계정을 지원되는 10개 AWS 리전에서 관리하도록 수동으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 리전 구성 단원을 참조하세요.

가드레일 업데이트

2020년 10월 8일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

필수 제어 `AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED`에 대한 업데이트된 버전이 릴리스되었습니다.

AWS Control Tower에 자동으로 등록되는 계정에는 `AWSControlTowerExecution` 역할이 활성화되어 있어야 하므로 제어에 대한 이러한 변경이 필요합니다. 이전 버전의 제어에서는 이 역할을 생성할 수 없습니다.

자세한 내용은 AWS Control Tower에서 설정한 AWS IAM 역할에 대한 변경 허용 안 함 및 AWS Control Tower 제어 참조 안내서 CloudFormation를 참조하세요.

AWS Control Tower 콘솔에서 OU 및 계정에 대한 자세한 내용 표시

2020년 7월 22일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower에 등록된 조직 및 계정과 함께 등록되지 않은 조직 및 계정을 볼 수 있습니다.

AWS Control Tower 콘솔에서 AWS 계정 및 조직 단위(OUs)에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 이제 계정 페이지에는 AWS Control Tower의 OU 또는 등록 상태에 관계없이 조직의 모든 계정이 나열됩니다. 이제 모든 표에서 검색, 정렬 및 필터링할 수 있습니다.

AWS Control Tower를 사용하여에서 새 다중 계정 AWS 환경 설정 AWS Organizations

2020년 4월 22일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Organizations 이제 고객은 AWS Control Tower를 사용하여 다음과 같은 새로운 기능을 활용하여 새로 생성된 조직 단위(OUs) 및 계정을 관리할 수 있습니다.

- 이제 기존 AWS Organizations 고객은 기존 관리 계정에서 새 조직 단위(OUs)에 대한 새 랜딩 존을 설정할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 새 OU를 생성하고 AWS Control Tower 거버넌스를 사용하여 해당 OU에서 새 계정을 생성할 수 있습니다.
- AWS Organizations 고객은 계정 등록 프로세스 또는 스크립팅을 통해 기존 계정을 등록할 수 있습니다.

AWS Control Tower는 다른 서비스를 사용하는 오케스트레이션 AWS 서비스를 제공합니다. 신규 또는 기존 다중 계정 AWS 환경을 설정하고 대규모로 관리하는 가장 쉬운 방법을 찾고 있는 여러 계정과 팀이 있는 조직을 위해 설계되었습니다. AWS Control Tower에서 관리하는 조직의 경우 클라우드 관리자는 조직의 계정에서 설정된 정책을 준수하고 있는지 알 수 있습니다. 빌더는 규정 준수에 대한 과도한 걱정 없이 새 AWS 계정을 빠르게 프로비저닝할 수 있으므로 이점을 누릴 수 있습니다.

랜딩 존 설정에 관한 자세한 내용은 AWS Control Tower 랜딩 존 계획 섹션을 참조하세요. 또한 AWS Control Tower 제품 웹 페이지를 방문하거나 YouTube를 방문하여 AWS Organizations을 위한 용 AWS Control Tower 시작하기에 대한 비디오를 시청할 수 있습니다.

이 변경 외에도 AWS Control Tower의 빠른 계정 프로비저닝 기능의 이름이 계정 등록으로 변경되었습니다. 이제 기존 AWS 계정 등록과 새 계정 생성을 허용합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 콘솔에서 기존 계정 등록 단원을 참조하십시오.

AWS Control Tower 솔루션 사용자 지정

2020년 3월 17일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower에는 사용자 지정 템플릿과 정책을 AWS Control Tower 랜딩 존에 쉽게 적용할 수 있는 새로운 참조 구현이 포함되어 있습니다.

AWS Control Tower에 대한 사용자 지정을 사용하면 CloudFormation 템플릿을 사용하여 조직 내 기존 및 새 계정에 새 리소스를 배포할 수 있습니다. AWS Control Tower에서 이미 제공한 SCP 외에도 해당 계정에 사용자 지정 서비스 제어 정책(SCP)을 적용할 수도 있습니다. AWS Control Tower 파이프라인에 대한 사용자 지정은 AWS Control Tower 수명 주기 이벤트 및 알림(AWS Control Tower의 수명 주기 이벤트)과 통합되어 리소스 배포가 랜딩 존과 동기화되도록 합니다.

이 AWS Control Tower 솔루션 아키텍처에 대한 배포 설명서는 AWS 솔루션 웹 페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

AWS Control Tower 버전 2.3의 일반 가용성

2020년 3월 5일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower는 이제 미국 동부(오하이오), 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤) 및 유럽(아일랜드) AWS 리전 외에도 아시아 태평양(시드니) 리전에서 사용할 수 있습니다. 아시아 태평양(시드니) 리전의 추가는 AWS Control Tower 버전 2.3에 도입된 유일한 변경 사항입니다.

이전에 AWS Control Tower를 사용한 적이 없는 경우 지원되는 모든 리전에서 바로 시작할 수 있습니다. AWS Control Tower를 이미 사용하고 있고 계정의 아시아 태평양(시드니) 리전으로 거버넌스 기능을 확장하려면 AWS Control Tower 대시보드의 설정 페이지로 이동합니다. 여기에서 랜딩 존을 최신 릴리스로 업데이트합니다. 그런 다음 계정을 개별적으로 업데이트합니다.

> **Note**
>
> 랜딩 존을 업데이트해도 계정은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 계정이 여러 개인 경우 필수 업데이트에 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이러한 이유로 워크로드를 실행할 필요가 없는 리전으로 AWS Control Tower 랜딩 존을 확장하지 않는 것이 좋습니다.

새 리전으로의 배포에 따른 탐지 제어의 예상 동작에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 리전 구성을 참조하세요.

AWS Control Tower의 단일 단계 계정 프로비저닝

2020년 3월 2일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower는 AWS Control Tower 콘솔을 통한 단일 단계 계정 프로비저닝을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 AWS Control Tower 콘솔 내에서 새 계정을 프로비저닝할 수 있습니다.

간소화된 양식을 사용하려면 AWS Control Tower 콘솔에서 Account Factory로 이동한 다음 빠른 계정 프로비저닝을 선택합니다. AWS Control Tower는 프로비저닝된 계정과 해당 계정에 대해 생성된

Single Sign-On(IAM Identity Center) 사용자에게 동일한 이메일 주소를 할당합니다. 이 두 이메일 주소가 서로 달라야 하는 경우 Service Catalog를 통해 계정을 프로비저닝해야 합니다.

빠른 계정 프로비저닝을 통해 생성한 계정은 다른 계정에 대한 업데이트와 마찬가지로 Service Catalog 및 AWS Control Tower Account Factory를 사용하여 업데이트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 2020년 4월, 빠른 계정 프로비저닝 기능의 이름이 계정 등록으로 변경되었습니다. 2022년 6월에 AWS Control Tower 콘솔에서 계정을 생성하고 업데이트하는 기능은 AWS 계정 등록 기능과 분리되었습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 콘솔에서 기존 계정 등록 단원을 참조하십시오.

AWS Control Tower 서비스 해제 도구

2020년 2월 28일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower는 AWS Control Tower에서 할당한 리소스를 정리하는 데 도움이 되는 자동 서비스 해제 도구를 지원합니다. 엔터프라이즈에 더 이상 AWS Control Tower를 사용하지 않으려는 경우 또는 조직 리소스의 대규모 재배포가 필요한 경우 랜딩 존을 처음 설정할 때 생성된 리소스를 정리할 수 있습니다.

대부분 자동화된 프로세스를 사용하여 랜딩 존을 폐기하려면 AWS Support 에 문의하여 필요한 추가 단계에 대한 지원을 받으세요. 서비스 해제에 대한 자세한 내용은 AWS Control Tower 랜딩 존 폐기 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower 수명 주기 이벤트 알림

2020년 1월 22일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower에서 수명 주기 이벤트 알림을 사용할 수 있습니다. 수명 주기 이벤트는 AWS Control Tower에서 생성 및 관리하는 조직 단위(OU), 계정 및 제어와 같은 리소스의 상태를 변경할 수 있는 AWS Control Tower 작업이 완료되었음을 나타냅니다. 수명 주기 이벤트는 AWS CloudTrail 이벤트로 기록되고 Amazon EventBridge에 이벤트로 전달됩니다.

AWS Control Tower는 서비스를 사용하여 수행할 수 있는 다음 작업이 완료되면 수명 주기 이벤트를 기록합니다. 랜딩 존 생성 또는 업데이트, OU 생성 또는 삭제, OU에 대한 제어 활성화 또는 비활성화, Account Factory를 사용하여 새 계정을 생성하거나 계정을 다른 OU로 이동하는 작업이 여기에 포함됩니다.

AWS Control Tower는 여러 AWS 서비스를 사용하여 모범 사례 다중 계정 AWS 환경을 구축하고 관리합니다. AWS Control Tower 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. CloudTrail 로그에서 수명 주기 이벤트를 추적하여 원래 AWS Control Tower 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인할 수 있습니다. EventBridge 규칙을 생성하여 CloudTrail이 수명 주기 이벤트를 기록할 때 알림을 보내거나 자동화 워크플로의 다음 단계를 자동으로 트리거할 수 있습니다.

2019년 6월~12월

2019년 6월 24일부터 12월 31일까지 AWS Control Tower는 다음 업데이트를 릴리스했습니다.

- AWS Control Tower 버전 2.2의 일반 가용성
- AWS Control Tower의 새로운 선택적 제어
- AWS Control Tower의 새로운 탐지 제어
- AWS Control Tower에서 관리 계정과 도메인이 다른 공유 계정의 이메일 주소 수락
- AWS Control Tower 버전 2.1의 일반 가용성

AWS Control Tower 버전 2.2의 일반 가용성

2019년 11월 13일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트 섹션을 참조하세요.)

AWS Control Tower 버전 2.2는 계정의 드리프트를 방지하는 세 가지 새로운 예방 제어를 제공합니다.

- AWS Control Tower에서 설정한 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹에 대한 변경 허용 안 함
- AWS Control Tower에서 생성한 AWS Config 집계 권한 부여 삭제 허용 안 함
- 로그 아카이브 삭제 허용 안 함

제어는 전반적인 AWS 환경에 대한 지속적인 거버넌스를 제공하는 상위 수준 규칙이며, AWS Control Tower 랜딩 존을 생성할 때 랜딩 존과 모든 조직 단위(OU), 계정 및 리소스는 선택한 제어에서 적용되

는 거버넌스 규칙을 준수합니다. 사용자 및 사용자 조직의 멤버가 랜딩 존을 사용할 때 우발적 또는 의도적으로 이 규정 준수 상태가 변경될 수 있습니다. 드리프트 탐지로 드리프트를 해결하기 위해 변경 또는 구성 업데이트가 필요한 리소스를 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 드리프트 감지 및 해결 섹션을 참조하세요.

AWS Control Tower의 새로운 선택적 제어

2019년 9월 5일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower에는 이제 다음과 같은 4가지의 새로운 선택적 제어가 포함됩니다.

- MFA가 없는 Amazon S3 버킷의 삭제 작업 허용 안 함
- Amazon S3 버킷에 대한 복제 구성 변경 허용 안 함
- 루트 사용자 자격으로 작업 허용 안 함
- 루트 사용자를 위한 액세스 키 생성 허용 안 함

제어는 전반적인 AWS 환경에 대한 지속적인 거버넌스를 제공하는 상위 수준 규칙이며, 가드레일을 사용하면 정책 의도를 표현할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제어 정보를 참조하세요.

AWS Control Tower의 새로운 탐지 제어

2019년 8월 25일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

AWS Control Tower에는 이제 다음과 같은 8개의 새로운 탐지 제어가 포함됩니다.

- Amazon S3 버킷에 대한 버전 관리 활성화 여부 탐지
- AWS 콘솔의 IAM 사용자에 대해 MFA가 활성화되었는지 여부를 감지합니다.
- IAM 사용자에 대한 MFA 활성화 여부 탐지
- Amazon EC2 인스턴스에 대한 Amazon EBS 최적화 활성화 여부 탐지
- Amazon EBS 볼륨이 Amazon EC2 인스턴스에 연결되었는지 여부 탐지
- Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스에 대한 퍼블릭 액세스 활성화 여부 탐지
- Amazon RDS 데이터베이스 스냅샷에 대한 퍼블릭 액세스 활성화 여부 탐지

- Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스에 대한 스토리지 암호화 활성화 여부 탐지

제어는 전반적인 AWS 환경에 대한 지속적인 거버넌스를 제공하는 상위 수준 규칙이며, 탐지 제어는 정책 위반과 같이 계정에 있는 리소스의 규정 미준수를 감지하고 대시보드를 통해 경고를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower의 제어 정보를 참조하세요.

AWS Control Tower에서 관리 계정과 도메인이 다른 공유 계정의 이메일 주소 수락

2019년 8월 1일

(AWS Control Tower 랜딩 존에 대한 업데이트가 필요하지 않습니다.)

이제 AWS Control Tower에서 도메인이 관리 계정의 이메일 주소와 다른 공유 계정(로그 아카이브 및 감사 멤버) 및 하위 계정(Account Factory를 사용하여 제공)의 이메일 주소를 제출할 수 있습니다. 이 기능은 새 랜딩 존을 생성하고 새 하위 계정을 프로비저닝할 때만 사용할 수 있습니다.

AWS Control Tower 버전 2.1의 일반 가용성

2019년 6월 24일

(AWS Control Tower 랜딩 존을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 랜딩 존 업데이트를 참조하세요.)

이제 AWS Control Tower를 프로덕션용으로 사용할 수 있으며 지원됩니다. AWS Control Tower는 새로운 다중 계정 AWS 환경을 설정하고 대규모로 관리하는 가장 쉬운 방법을 찾고 있는 여러 계정과 팀을 보유한 조직을 위한 것입니다. AWS Control Tower를 사용하면 조직의 계정이 설정된 정책을 준수하는지 확인할 수 있습니다. 분산된 팀의 최종 사용자는 새 AWS 계정을 빠르게 프로비저닝할 수 있습니다.

AWS Control Tower를 사용하면를 사용하여 다중 계정 구조 구성,를 사용하여 사용자 ID 및 페더레이션 액세스 관리 AWS Organizations, Service Catalog를 통한 계정 프로비저닝 AWS IAM Identity Center활성화, AWS CloudTrail 및를 사용하여 중앙 집중식 로그 아카이브 생성과 같은 모범 사례를 채택하는 랜딩 존을 설정할 수 있습니다 AWS Config.

지속적인 거버넌스를 위해 보안, 운영 및 규정 준수에 대해 명확하게 정의된 규칙인 사전 구성된 제어를 활성화할 수 있습니다. 가드레일은 정책을 준수하지 않는 리소스의 배포를 방지하고 배포된 리소스의 규정 미준수 여부를 지속적으로 모니터링하는 데 도움이 됩니다. AWS Control Tower 대시보드는 프로비저닝된 계정, 활성화된 제어, 계정의 규정 준수 상태 등 AWS 환경에 대한 중앙 집중식 가시성을 제공합니다.

AWS Control Tower 콘솔에서 클릭 한 번으로 새로운 다중 계정 환경을 설정할 수 있습니다. AWS Control Tower를 사용하기 위한 추가 요금이나 선결제 약정은 없습니다. 랜딩 존을 설정하고 선택한 제어를 구현하기 위해 활성화한 AWS 서비스에 대해서만 비용을 지불합니다.

문서 이력

- 최종 설명서 업데이트: 2025년 12월 30일

아래 표에 AWS Control Tower 사용자 안내서의 주요 변경 사항이 설명되어 있습니다. 문서 업데이트에 대한 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하시면 됩니다.

변경 사항	설명	날짜
Account Factory for Terraform (AFT)에서 계획 전용 사용자 지정 실행 지원	이제 AFT는 `aft-invoke-customizations` 상태 시스템에 대한 `plan_only` 입력을 통해 계획 전용(읽기 전용) 사용자 지정 실행을 지원합니다. AFT는 기본적으로 Community Edition(오픈 소스) 배포에서 암호화된 Amazon S3 버킷으로 계획 출력을 내보냅니다. 내보내기는 Terraform Cloud 및 Terraform Enterprise에서 옵트인됩니다.	2026년 9월 16일
관리형 정책 업데이트	AWS ControlTowerServiceRolePolicy를 업데이트했습니다.	2026년 5월 19일
관리형 정책 업데이트	AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy가 업데이트되었습니다.	2026년 5월 19일
관리형 정책 업데이트	AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy가 업데이트되었습니다.	2025년 12월 30일
전용 제어 환경이 있는 AWS Control Tower 랜딩 존 버전 4.0	이제 AWS Control Tower 랜딩 존 버전 4.0을 선택적 서비스	2025년 11월 17일

	통합 및 전용 제어 환경에서 사용할 수 있습니다.	
AWS Control Tower에는 279개의 추가 AWS Config 제어가 포함되어 있습니다.	추가 279개 컨트롤을 포함하도록 AWS Config 컨트롤 카탈로그를 업데이트했습니다.	2025년 11월 14일
관리형 정책 업데이트	AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy가 업데이트되었습니다.	2025년 11월 10일
업데이트된 관리형 정책	랜딩 존 4.0의 선택적 AWS CloudTrail 통합을 지원하도록 AWS ControlTowerServiceRolePolicy를 업데이트했습니다. 고유한 접미사가 있는 로그 그룹을 관리할 수 `aws-controltower/CloudTrailLogs:*` `aws-controltower/CloudTrailLogs*:*` 있도록 Amazon CloudWatch Logs 리소스 패턴이에서 로 변경되었습니다. 이 이전 버전과 호환되는 업데이트를 통해 고객은 이름 충돌을 방지하기 위해 매번 고유한 접미사로 로그 그룹을 다시 생성하여 AWS CloudTrail 통합을 여러 번 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.	2025년 11월 5일

새 관리형 정책	AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy 관리형 정책에 대한 설명서가 추가되었습니다. 이 관리형 정책은 이전에 AWS ControlTowerCloudTrailRole에서 사용한 인라인 정책을 대체하므로는 고객의 개입 없이 정책을 업데이트할 AWS 수 있습니다.	2025년 11월 5일
아시아 태평양(뉴질랜드) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능	AWS Control Tower를 뉴질랜드 오클랜드 리전에서 사용할 수 있습니다.	2025년 10월 28일
AWS Control Tower에서 자동 계정 등록 지원	자동 계정 등록 및 OU 간 이동이 지원됩니다.	2025년 10월 15일
관리형 정책 업데이트, 새로운 관리형 정책	AWS ControlTowerServiceRolePolicy를 업데이트하고 새로운 AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy를 추가했습니다.	2025년 10월 14일
AWS Control Tower에서 Python 버전 업데이트	AWS Control Tower 환경에서 Python 버전 업데이트	2025년 9월 3일
AWS Control Tower에서 IPv6 지원	AWS Control Tower에 IPv6 엔드포인트에 대한 지원이 추가되었습니다.	2025년 8월 18일
Account Factory for Terraform 버전 1.15.0	AFT 버전 1.15.0을 사용할 수 있습니다.	2025년 7월 28일
Nitro 인스턴스 유형 관련 제어 업데이트	새 인스턴스 유형을 추가하도록 8가지 선제적 제어를 업데이트했습니다.	2025년 7월 24일

아시아 태평양(타이페이)에서 AWS Control Tower 사용 가능	AWS Control Tower에 아시아 태평양(타이베이)에 대한 지원이 추가되었습니다.	2025년 7월 23일
AWS Control Tower 지원 AWS PrivateLink	AWS Control Tower에 AWS PrivateLink에 대한 지원이 추가되었습니다.	2025년 6월 30일
서비스 연결 AWS Config 제어	AWS Control Tower는 서비스 연결 AWS Config 제어를 배포합니다.	2025년 6월 12일
향상된 메타데이터. 추가 제어, 새 프레임워크	AWS Control Tower는 Control Catalog의 모든 제어에 대한 향상된 메타데이터 AWS Config와 더 많은 산업 프레임워크를 지원하는의 추가 통합 제어를 도입합니다.	2025년 6월 12일
활성화된 제어 보기	AWS Control Tower는 활성화된 제어에 대한 포괄적인 콘솔 보기를 도입합니다.	2025년 5월 21일
AFT에서 새 구성 지원	AWS Control Tower AFT는 배포 시 3가지 선택적 구성을 추가로 지원합니다.	2025년 5월 13일
향상된 기준	AWS Control Tower는 이제 기준 드리프트를 보고합니다.	2025년 5월 12일
AWS 아시아 태평양(태국) 및 멕시코(중부) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능	아시아 태평양(태국) 및 멕시코(중부) 리전에서 사용할 수 있습니다.	2025년 5월 9일
AWS Control Tower에 233개의 AWS Config 제어 추가	새 Config 제어, 수정된 메타데이터 테이블, 리전 테이블, 글로벌 식별자 페이지가 추가되었습니다.	2025년 4월 11일

AWS Control Tower에서 서비스에 연결된 역할 업데이트	`AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy` 업데이트.	2024년 12월 10일
AWS Control Tower CfCT에서 GitHub 지원	타사 구성 소스에 대한 새 옵션입니다.	2024년 12월 9일
선언적 정책을 사용한 AWS Control Tower의 예방적 제어	새로운 유형의 정책은 새로운 유형의 예방적 제어를 구현합니다.	2024년 12월 1일
AWS Control Tower와 AWS Backup 통합	AWS Control Tower 리소스 백업 계획을 설정할 수 있습니다.	2024년 11월 25일
AWS Control Tower에서 AWS Config 제어 통합	AWS Control Tower는 선택한 AWS Config 컨트롤을 통합합니다.	2024년 11월 21일
AWS Control Tower의 후크 관리 개선	AWS Control Tower는 이제 선제적 제어를 위한 후크를 관리합니다.	2024년 11월 20일
제어 정책 드리프트 보고	AWS Control Tower가 새로운 유형의 드리프트를 보고합니다.	2024년 11월 15일
AWS Control Tower에서 관리형 리소스 제어 정책 시작	새로운 유형의 예방적 제어가 RCP로 구현됩니다.	2024년 11월 15일
AWS Control Tower에 ResetEnabledControl API 추가	제어 드리프트를 관리하기 위한 새로운 API입니다.	2024년 11월 14일
업데이트된 `GetControl` API	`GetControl` 에 새로운 제어 필드 2개가 추가됩니다.	2024년 11월 8일
AWS Control Tower AFT의 Gitlab 지원	타사 구성 소스에 대한 새 옵션입니다.	2024년 10월 23일

AWS 아시아 태평양(말레이시아) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능	말레이시아(쿠알라룸푸르)라는 새 리전을 사용할 수 있습니다.	2024년 10월 21일
AWS Control Tower에서 OU당 최대 1,000개의 계정 지원	OU당 계정 한도가 증가했습니다.	2024년 8월 30일
AWS Control Tower에 랜딩 존 버전 선택 기능 추가	3.1 이상을 실행하는 경우 최신 버전으로 이동하지 않고 랜딩 존을 업데이트하거나 복구합니다.	2024년 8월 15일
GetControl 및 ListControls API 작업 지원	2가지 새로운 카탈로그 제어 작업은 제어에 대한 자세한 정보를 찾는 데 도움이 됩니다.	2024년 8월 6일
AWS Control Tower에서 옵트인 리전에 AFT 및 CfCT 지원	AFT 및 CfCT는 추가로 사용할 수 있습니다 AWS 리전.	2024년 7월 18일
AWS Control Tower에서 `ListLandingZoneOperations` API 추가	랜딩 존의 최근 작업을 검색할 수 있는 새 API입니다.	2024년 6월 26일
AWS Control Tower에서 최대 100개의 동시 제어 작업 지원	동시 제어 작업 할당량이 100으로 증가합니다.	2024년 5월 20일
AWS 캘거리 서부(캐나다) 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능	캐나다 서부(캘거리) 리전에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다.	2024년 5월 3일
AWS Control Tower에서 셀프 서비스 할당량 조정 지원	AWS Control Tower는 콘솔에서 AWS Service Quotas와 통합됩니다.	2024년 4월 25일
제어 설명서를 새 안내서로 이동	AWS Control Tower에서 제어 참조 안내서를 게시했습니다.	2024년 4월 21일

에서 EnabledControl 리소스 태그 지정 CloudFormation	AWS Control Tower에서 CloudFormation 템플릿을 사용하여 EnabledControl 리소스에 태그를 추가하는 작업을 지원합니다.	2024년 2월 22일
기본 API 지원	AWS Control Tower에서 프로그래밍 방식으로 OU를 등록하기 위한 새 API를 출시했습니다.	2024년 2월 14일
AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3	AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.3을 사용할 수 있습니다.	2023년 12월 14일
AWS Control Tower에서 디지털 주권을 지원하기 위한 제어 발표	AWS Control Tower에서 디지털 주권 요구 사항이 있는 고객을 지원하는 제어 그룹을 출시했습니다.	2023년 11월 27일
AWS Control Tower에서 랜딩 존 API 지원	AWS Control Tower에서 새 API를 사용하여 랜딩 존 구성 및 시작을 지원합니다.	2023년 11월 26일
AWS Control Tower에서 활성화된 제어에 태그 지정 지원	AWS Control Tower에서 콘솔 및 새 API를 사용하여 활성화된 제어에 태그를 지정할 수 있도록 지원합니다.	2023년 11월 10일
아시아 태평양(멜버른)에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전	아시아 태평양(멜버른) 리전에서 사용할 수 있습니다.	2023년 11월 3일
새 제어 API 사용 가능	AWS Control Tower에서 새 제어 API를 출시했습니다.	2023년 10월 14일
AWS Control Tower에서 새 제어 출시	AWS Control Tower에서 새로운 선제적 제어 및 탐지 제어를 출시했습니다.	2023년 10월 5일

AWS Control Tower에서 신뢰할 수 있는 액세스를 비활성화하지 않도록 드리프트 보고	AWS Control Tower는 고객이 AWS Organizations에서 AWS Control Tower에 대한 신뢰할 수 있는 액세스를 끈 경우 드리프트가 발생하면 고객에게 알립니다.	2023년 9월 21일
4개의 추가에서 AWS Control Tower 사용 가능 AWS 리전	아시아 태평양(하이데라바드), 유럽(스페인 및 취리히), 중동(UAE)에서 사용할 수 있습니다.	2023년 9월 13일
텔아비브 리전에서 AWS Control Tower 사용 가능	텔아비브 리전, il-central-1에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다.	2023년 8월 28일
AWS Control Tower에서 28개의 새로운 선제적 제어 출시	AWS Control Tower에서 28개의 새로운 선제적 제어를 출시했습니다.	2023년 7월 24일
AWS Control Tower에서 2가지 제어 사용 중단	AWS Control Tower는 2023년 8월 18일부터 제어 라이브러리에서 2가지 제어를 제거합니다.	2023년 7월 18일
AWS Control Tower 랜딩 존 3.2 사용 가능	AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.2를 사용할 수 있습니다.	2023년 6월 16일
AWS Control Tower에서 ID를 기반으로 계정 처리	AWS Control Tower는 AWS 계정의 이메일 주소가 아닌 계정 ID를 추적합니다.	2023년 6월 14일
추가 Security Hub CSPM 탐지 제어 사용 가능	AWS Control Tower는 Security Hub CSPM 서비스 관리형 표준: AWS Control Tower에 대한 10개의 새로운 제어를 제어 라이브러리에 추가합니다.	2023년 6월 12일

AWS Control Tower에서 제어 메타데이터 표 게시	AWS Control Tower에서 이제 게시된 설명서의 일부로 제어 메타데이터 표를 제공합니다.	2023년 6월 7일
Account Factory 사용자 지정에 대한 Terraform 지원	AFC의 Terraform 오픈 소스 블루프린트에 대해 단일 리전을 지원합니다.	2023년 6월 6일
AWS 랜딩 존에 IAM 자체 관리 사용 가능	AWS Control Tower에서 이제 고객이 랜딩 존에 대한 ID 제공 업체를 선택할 수 있도록 지원합니다.	2023년 6월 6일
새 역할 추가	AWS Control Tower에서 새 서비스 연결 역할인 AWSServiceRoleForAWSControlTower 및 관련 정책인 AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy를 추가했습니다.	2023년 6월 1일
혼합 거버넌스 업데이트	고객에게 혼합 거버넌스를 알리기 위한 업데이트입니다.	2023년 6월 1일
추가 선제적 제어 사용 가능	새로운 선제적 제어를 통해 다중 계정 환경을 관리하고 특정 제어 목표를 충족할 수 있습니다.	2023년 5월 19일
7개의 추가 리전 사용 가능	AWS Control Tower는 이제 캘리포니아 AWS 리전북부(샌프란시스코), 아시아 태평양(홍콩, 자카르타, 오사카), 유럽(밀라노), 중동(바레인), 아프리카(케이프타운)의 7개 추가에서 사용할 수 있습니다.	2023년 4월 19일

관리형 정책으로 변경	AWS Control Tower가 계정 관리 서비스에서 구현한 , , API를 호출할 수 있도록 AWSControlTowerServiceRolePolicy를 변경했습니다. `EnableRegion` `ListRegions` `GetRegionOptStatus` APIs AWS	2023년 4월 6일
계정 사용자 지정 요청 추적 정식 출시	이제 AWS Control Tower는 Account Factory for Terraform (AFT) 워크플로를 사용하여 계정 사용자 지정 요청을 추적할 수 있는 기능을 지원합니다.	2023년 2월 16일
IAM 모범 사례 업데이트	IAM 모범 사례 권장 사항에 따라 안내서가 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 IAM의 보안 모범 사례를 참조하세요.	2023년 2월 15일
AWS Control Tower 랜딩 존 3.1 사용 가능	AWS Control Tower 랜딩 존 3.1을 사용할 수 있습니다.	2023년 2월 9일
선제적 제어 일반 공개	선제적 제어가 미리 보기 상태에서 일반 공개로 출시됩니다.	2023년 1월 24일
동시 계정 작업	AWS Control Tower는 이제 Account Factory에서 최대 5개의 동시 작업을 지원합니다. 한 번에 최대 5개의 계정을 만들거나, 업데이트하거나, 등록할 수 있습니다.	2022년 12월 16일
선제적 제어로 리소스 프로비저닝 지원	AWS Control Tower는 이제 CloudFormation 후크를 통해 구현되는 사전 예방적 제어를 지원합니다.	2022년 11월 28일

Account Factory 사용자 지정 지원	이제 AWS Control Tower는 AWS Control Tower 콘솔에서 직접 블루프린트라는 사용자 지정 가능한 계정 템플릿을 사용하여 계정 프로비저닝을 지원합니다.	2022년 11월 28일
모든 AWS Config 규칙에 대해 확인 가능한 규정 준수 상태	이제 AWS Control Tower에 등록된 조직 단위에 배포된 모든 AWS Config 규칙의 규정 준수 상태가 표시됩니다.	2022년 11월 18일
관리형 정책으로 변경	Account Factory 사용자 지정에 필요한 `AWSControlTowerBlueprintAccess` 역할을 AWS Control Tower가 맡을 수 있도록 AWSControlTowerServiceRolePolicy를 변경했습니다.	2022년 10월 28일
제어APIs, CloudFormation 리소스	AWS Control Tower는 이제 API 호출 세트와 새 CloudFormation 리소스를 통해 제어 활성화 및 비활성화를 지원합니다.	2022년 9월 1일
CfCT에서 스택 세트 삭제 지원	CfCT는 매니페스트 파일에서 파라미터를 설정하여 스택 세트 삭제를 지원합니다.	2022년 8월 26일
사용자 지정 로그 보존	AWS Control Tower CloudTrail 로그를 저장하는 Amazon S3 버킷의 보존 정책을 며칠 또는 몇 년 단위로 최대 15년까지 사용자 지정할 수 있습니다.	2022년 8월 15일

역할 드리프트 복구 사용 가능	AWS Control Tower는 랜딩 존을 완전히 복구하지 않고도 역할 드리프트에 대한 복구를 지원합니다.	2022년 8월 11일
버전 3.0 사용 가능	AWS Control Tower 랜딩 존 버전 3.0은 계정 기반 AWS CloudTrail 추적에서 조직 기반 추적으로 변경되며 관리형 정책을 업데이트하여 조직 수준 추적을 활성화합니다. 홈 리전에서만 AWS Config 정보를 집계할 수 있습니다. 버전 3.0에는 리전 거부 제어에 대한 업데이트와 2가지 새로운 탐지 제어도 포함되어 있습니다.	2022년 7월 29일
조직 페이지에 OU 및 계정에 대한 보기 결합	AWS Control Tower의 새 조직 페이지에는 모든 조직 단위(OU) 및 계정에 대한 계층적 보기가 표시됩니다.	2022년 7월 18일
관리형 정책으로 변경	AWSControlTowerServiceRolePolicy를 변경하여 고객이 조직 수준의 AWS CloudTrail 추적을 통해 AWS CloudTrail 로그를 집계할 수 있도록 했습니다.	2022년 6월 20일

멤버 계정에 대한 더 쉬운 등록 및 업데이트	AWS Control Tower에서 이제 랜딩 존 내에서 멤버 계정을 개별적으로 등록하고 업데이트할 수 있는 기능을 제공합니다. 각 계정은 업데이트에 사용할 수 있는 시기를 표시합니다. Account Factory의 계정 생성 워크플로에서 계정 등록 버튼을 분리했습니다.	2022년 5월 31일
AFT에서 공유 계정에 대한 사용자 지정 지원	AWS Control Tower Account Factory for Terraform에서 이제 AWS Control Tower 관리 계정, 로그 아카이브 및 감사 계정에 대한 사용자 지정을 지원합니다.	2022년 5월 27일
모든 선택적 제어를 위한 동시 작업	이제 AWS Control Tower를 사용하면 필요에 따라 선제적 가드레일을 동시에 적용하고 제거할 수 있을 뿐만 아니라 탐지 제어를 적용하고 제거할 수 있습니다.	2022년 5월 18일
기존 보안 및 로깅 계정	AWS Control Tower에서 이제 랜딩 존 설정 중에 새 보안 및 로깅 계정을 생성하는 대신 기존 보안 및 로깅 계정을 가져오는 기능을 지원합니다.	2022년 5월 16일
버전 2.9 사용 가능	AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.9는 Python 버전 3.9 런타임을 사용하도록 알림 전달자 Lambda를 업데이트합니다.	2022년 4월 22일

AWS 모범 사례에 대한 지원 업데이트, 버전 2.8 사용 가능	AWS Control Tower 랜딩 존 버전 2.8은 워크로드와 AWS 계정이 AWS 모범 사례에 부합하도록 추가 지원을 제공합니다.	2022년 2월 10일
리전 거부 제어	이제 AWS Control Tower에 AWS 리전에 대한 액세스를 제한하여 규정 준수 및 규제 문제를 해결하는 데 도움이 되는 제어가 포함되어 있습니다.	2021년 11월 30일
데이터 레지던시 제어	AWS Control Tower에서 이제 세분화된 제어를 통해 데이터 레지던시를 관리하는 데 도움이 되는 제어를 지원합니다.	2021년 11월 30일
AWS Control Tower Account factory for Terraform	AWS Control Tower에서 이제 자동화된 계정 프로비저닝 및 업데이트를 위해 Terraform을 지원합니다.	2021년 11월 29일
새 수명 주기 이벤트 사용 가능	이 `PrecheckOrganizationalUnit` 이벤트는 중첩된 OU의 리소스를 포함하여 리소스가 거버넌스 확장 작업의 성공을 차단하는지 여부를 로깅합니다.	2021년 11월 18일
중첩된 OU 사용 가능	이제 AWS Control Tower를 사용하면 랜딩 존에 중첩된 OU 구조를 포함할 수 있습니다.	2021년 11월 16일
탐지 제어 동시성	AWS Control Tower 탐지 제어에서 이제 동시 활성화 및 비활성화 작업을 지원합니다.	2021년 11월 5일

2개의 새로운 리전 사용 가능	AWS Control Tower는 이제 유럽(파리) AWS 리전과 남아메리카(상파울루) 리전이라는 두 개의 새로운 리전에서 사용할 수 있습니다.	2021년 7월 29일
리전 선택 취소	AWS Control Tower를 통해 더 이상 관리하지 않으려는 AWS 리전을 선택 취소할 수 있습니다.	2021년 7월 29일
KMS 키 사용 가능	필요에 따라 KMS 키를 만들거나 관리하는 KMS 키를 선택하여 데이터와 리소스를 암호화할 수 있습니다.	2021년 7월 28일
관리형 정책으로 변경	고객이 AWS CloudTrail 로그에 자체 KMS 암호화 키를 사용할 수 있도록 AWSControlTowerServiceRolePolicy를 변경했습니다.	2021년 7월 28일
제어 이름 변경됨, 기능 변경 없음	특정 제어 이름 및 설명이 기능을 변경하지 않고 제어의 정책 의도를 더 잘 반영하도록 업데이트되었습니다.	2021년 7월 26일
관리형 SCP의 자동 스캔	AWS Control Tower에서 관리형 SCP의 일일 자동 스캔을 수행하여 드리프트를 확인합니다.	2021년 5월 11일
OU 및 계정의 사용자 지정 이름	AWS Control Tower를 사용하면 랜딩 존 설정 과정에서 드리프트를 유발하지 않고도 필수 OU와 계정에 대한 사용자 지정 이름을 제공할 수 있습니다.	2021년 4월 16일

셀프 서비스로 지원되는 랜딩 존 폐기	이제 AWS Control Tower를 사용하면 AWS Support에 문의하지 않고도 랜딩 존을 폐기할 수 있습니다. 폐기는 반자동 프로세스로, 실행 취소할 수 없습니다. 모든 AWS Control Tower 리소스를 수동으로 삭제하는 것과는 다른 작업입니다.	2021년 4월 9일
3가지 추가 리전	이제 아시아 태평양(도쿄) AWS 리전, 아시아 태평양(서울) 리전, 아시아 태평양(뭄바이) 리전의 세 가지 추가 리전에서 AWS Control Tower를 사용할 수 있습니다.	2021년 4월 8일
새 로그 아카이브 제어, 랜딩 존 버전 2.7 사용 가능	4개의 새로운 로그 아카이브 제어가 AWS Control Tower 외부의 리소스 거버넌스와 별도로 AWS Control Tower 리소스에 대한 로그 아카이브 거버넌스를 제공합니다. 4가지 기존 제어에 대한 지침이 필수에서 선택으로 변경되었습니다. AWS Control Tower 랜딩 존의 버전 2.7에는 HTTPS에 대한 요구 사항이 포함되어 있으며, 업데이트 후에는 취소할 수 없습니다.	2021년 4월 8일

리전 선택	AWS Control Tower 리전 선택을 통해 AWS Control Tower 리소스의 지리적 공간을 더 잘 관리할 수 있습니다. 규정 준수, 규제, 비용 또는 기타 이유로 AWS 리소스 또는 워크로드를 호스팅하는 리전 수를 확장하려는 경우 이제 관리할 추가 리전을 선택할 수 있습니다.	2021년 2월 19일
OU를 등록하고 AWS Control Tower에 있는 모든 계정을 한 번에 관리	AWS Control Tower는 OU를 등록할 수 있는 기능을 추가하며, 이를 통해 여러 계정을 동시에 거버넌스로 가져올 수 있습니다.	2021년 1월 28일
등록된 OU에서 여러 계정 업데이트	이제 AWS Control Tower 대시보드에서 클릭 한 번으로 최대 300개의 계정을 포함하는 등록된 AWS Organizations 조직 단위(OU)의 모든 계정을 업데이트할 수 있습니다. 대량 업데이트라고도 하는 여러 계정 업데이트 기능을 사용하면 한 번에 하나의 계정을 업데이트하거나 외부 스크립트를 사용하여 여러 계정에서 함께 업데이트를 수행할 필요가 없습니다.	2021년 1월 28일
관리되지 않는 OU 및 계정 집계를 위한 새 역할	새 역할은 외부 AWS Config 규칙을 감지하는 데 도움이 되므로 AWS Control Tower는 관리되지 않는 계정에 액세스할 필요가 없습니다.	2020년 12월 29일

AWS Control Tower는 더 많은 AWS 리전에서 사용할 수 있습니다.	이제 아시아 태평양(싱가포르) 리전, 유럽(프랑크푸르트) 리전, 유럽(런던) 리전, 유럽(스톡홀름) 리전, 캐나다(중부) 리전에 AWS Control Tower를 배포할 수 있습니다. 이번 출시를 통해 이제 10개 리전에서 AWS Control Tower를 사용할 수 AWS 있습니다. 이 랜딩 존 업데이트에는 나열된 모든 리전이 포함되며, 실행 취소할 수 없습니다. 랜딩 존을 버전 2.5로 업데이트한 후에는 AWS Control Tower에 등록된 모든 계정을 지원되는 10개 AWS 리전에서 관리하도록 수동으로 업데이트해야 합니다.	2020년 11월 18일
제어 업데이트	필수 제어 `AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED` 에 대한 업데이트된 버전이 릴리스되었습니다. 업데이트된 제어를 통해 계정의 자동 등록이 더 쉬워집니다.	2020년 10월 8일
AWS Control Tower에서 관련 정보 페이지 사용 가능	관련 정보 페이지를 사용하면 AWS Control Tower 랜딩 존을 설정한 후 유용할 수 있는 일반적인 작업을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.	2020년 9월 18일

AWS Control Tower 콘솔에서 OU 및 계정에 대한 자세한 내용 표시	AWS Control Tower 콘솔에서 AWS 계정 및 조직 단위(OUs)에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 이제 '계정' 페이지에는 AWS Control Tower의 OU 또는 등록 상태에 관계없이 조직의 모든 계정이 나열됩니다. 이제 모든 표에서 검색, 정렬 및 필터링할 수 있습니다.	2020년 7월 22일
AWS Control Tower를 통해 기존 조직에서 랜딩 존 설정 가능	이제 기존 조직에서 AWS Control Tower에 대한 랜딩 존을 시작하여 기존 조직을 거버넌스에 포함할 수 있습니다. AWS Control Tower의 빠른 계정 프로비저닝 기능의 이름이 계정 등록으로 변경되었으며, 이제 기존 AWS 계정 등록과 새 계정 생성을 허용합니다.	2020년 4월 16일
이제 아시아 태평양에서 AWS Control Tower 사용 가능	이제 AWS Control Tower를 아시아 태평양(시드니) 리전에 배포할 수 AWS 있습니다. 이 릴리스에서는 판매된 계정을 수동으로 업데이트해야 하며 아시아 태평양(시드니)에서 워크로드를 실행하려는 경우에만 업데이트해야 합니다.	2020년 3월 3일
AWS Control Tower 랜딩 존의 폐기 가능	AWS 지원은 일부 수동 정리가 필요하지만 조직을 보존하는 대부분 자동화된 프로세스를 통해 랜딩 존을 영구적으로 폐기하는 데 도움이 될 수 있습니다.	2020년 2월 27일

AWS Control Tower에서 빠른 계정 프로비저닝 사용 가능	빠른 계정 프로비저닝을 통해 랜딩 존이 최신 상태일 때 계정 등록 기능을 사용하여 새 멤버 계정을 쉽게 시작할 수 있습니다.	2020년 2월 20일
AWS Control Tower에서 수명 주기 이벤트 추적	수명 주기 이벤트는 특정 AWS Control Tower 이벤트에 대한 추가 세부 정보를 제공하여 일부 워크플로 자동화를 더 쉽게 수행할 수 있습니다.	2019년 12월 12일
AWS Control Tower에서 설정 및 활동 페이지 사용 가능	설정 및 활동 페이지를 사용하면 랜딩 존 업데이트 및 기록된 이벤트 보기를 더 쉽게 수행할 수 있습니다.	2019년 11월 30일
AWS Control Tower에 대한 추가 예방 제어를 사용할 수 있습니다.	AWS Control Tower의 선제적 제어를 통해 조직과 리소스를 환경에 부합된 상태로 유지할 수 있습니다.	2019년 9월 6일
AWS Control Tower에 대한 추가 탐지 제어 사용 가능	AWS Control Tower의 탐지 제어는 조직 및 리소스의 상태에 대한 정보를 제공합니다.	2019년 8월 27일
AWS Control Tower 일반 공개	AWS Control Tower는 다중 계정 AWS 환경을 대규모로 설정하고 관리하는 가장 쉬운 방법을 제공하는 서비스입니다.	2019년 6월 24일

AWS 용어집

최신 AWS 용어는 AWS 용어집 참조서의 AWS 용어집을 참조하십시오.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.