



Guia de desenvolvedor do FleetIQ

# Amazon GameLift Servers



Versão

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# Amazon GameLift Servers: Guia de desenvolvedor do FleetIQ

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não são propriedade da Amazon pertencem aos respectivos proprietários, os quais podem ou não ser afiliados, estar conectados ou ser patrocinados pela Amazon.

# Table of Contents

O que Amazon GameLift Servers FleetIQ é .....	1
Como a FleetIQ funciona .....	2
Lógica Amazon GameLift Servers FleetIQ .....	3
Principais recursos e componentes .....	6
Arquitetura de jogos .....	8
Complementar a hospedagem on-premises .....	8
Vida de um grupo de servidores de jogos .....	10
Vida de um servidor de jogos .....	12
Processo de balanceamento spot .....	15
Práticas recomendadas .....	17
Amazon GameLift ServersrecursosFleetIQ .....	20
Preços para Amazon GameLift Servers FleetIQ .....	21
Configuração .....	22
Software compatível .....	22
Configure sua AWS conta .....	23
Crie um Conta da AWS .....	23
Gerenciamento de permissões de usuário para o Amazon GameLift Servers FleetIQ .....	25
Criar perfis do IAM para interação entre serviços .....	31
Preparando jogos para o FleetIQ .....	38
Etapas de integração .....	38
Gerenciar grupos de servidores de jogos do .....	41
Crie um grupo de servidores de jogos .....	41
Atualizar um grupo de servidores de jogos .....	42
Rastrear instâncias de grupos de servidores de jogos .....	42
Integrar um servidor de jogos .....	43
Registrar servidores de jogos .....	43
Atualizar o status do servidor de jogos .....	43
Cancelar servidores de jogos .....	44
Integrar um cliente do jogo .....	45
Deixar que o Amazon GameLift Servers FleetIQ escolha um servidor de jogos .....	45
Escolha o servidor de jogos .....	46
Monitor com CloudWatch .....	47
Segurança com o FleetIQ .....	50
Amazon GameLift ServersreferênciaFleetIQ .....	51

---

Referência da API de serviço (AWS SDK) .....	51
Ações da API Amazon GameLift Servers FleetIQ .....	51
Linguagens de programação disponíveis .....	53
Notas de lançamento e versões do SDK .....	53
Todos os guias do Amazon GameLift Servers .....	53
Glossário da AWS .....	54
.....	iv

# O que Amazon GameLift Servers FleetIQ é

O Amazon GameLift Servers FleetIQ otimiza o uso de instâncias spot do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para hospedagem de jogos na Nuvem. Com o Amazon GameLift Servers FleetIQ, é possível trabalhar diretamente com os recursos de hospedagem no Amazon EC2 e no Amazon EC2 Auto Scaling enquanto aproveita as otimizações do Amazon GameLift Servers para oferecer hospedagem de jogos econômica e resiliente aos jogadores. As instâncias spot do Amazon EC2, embora oferecidas com grandes descontos, geralmente não são viáveis para hospedagem de jogos porque a disponibilidade varia e há o potencial de [interrupções](#). O Amazon GameLift Servers FleetIQ mitiga significativamente essas limitações, usando Instâncias Spot de baixo custo viáveis para hospedar jogos.

As otimizações do FleetIQ também estão disponíveis ao usar o Amazon GameLift Servers para gerenciar a hospedagem de jogos. Para mais informações sobre outras opções de hospedagem do Amazon GameLift Servers, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift Servers](#).

A solução de hospedagem de jogos do Amazon Amazon GameLift Servers FleetIQ foi projetada para desenvolvedores de jogos que:

- Tem AWS implantações existentes ou deseja usar o Amazon EC2 diretamente, em vez de usar o serviço totalmente Amazon GameLift Servers gerenciado. Amazon GameLift Servers FleetIQ funciona com grupos do EC2 Auto Scaling que você gerencia Conta da AWS no seu, oferecendo acesso total às suas instâncias e grupos do EC2. Você também pode se integrar com outros AWS serviços, incluindo Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e AWS Shield Advanced
- Tenham hospedagem de jogos on-premises existente e desejam estender a capacidade para a nuvem. Com Amazon GameLift Servers FleetIQ, você pode criar um sistema de implantação híbrido que usa sua capacidade local e adiciona incrementalmente a capacidade de AWS nuvem conforme necessário.

## Pronto para começar a trabalhar com o Amazon GameLift Servers FleetIQ?

- Aprenda a usar Amazon GameLift Servers FleetIQ seu jogo fazendo o curso [Usando a Amazon Amazon GameLift Servers FleetIQ para servidores de jogos](#) no AWS Skill Builder. Para uma visão geral dos cursos relacionados, consulte o [Plano de aprendizado de tecnologia de jogos](#). Alguns cursos estão disponíveis em diferentes idiomas.

- Siga as instruções em [Etapas de integração do Amazon GameLift Servers FleetIQ](#).

## Como o Amazon GameLift Servers FleetIQ funciona

A Amazon GameLift Servers FleetIQ solução é uma camada de hospedagem de jogos que complementa o conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de recursos computacionais que você obtém com o Amazon EC2 e o Auto Scaling. Além de oferecer uma série de recursos específicos para hospedagem de jogos, o Amazon GameLift Servers FleetIQ fornece uma camada extra de lógica que possibilita o uso de instâncias spot de baixo custo para hospedagem de jogos. Essa solução permite que você gerencie diretamente seus recursos do Amazon EC2 e do Auto Scaling e integre, conforme necessário, a outros serviços da AWS .

Ao usar Amazon GameLift Servers FleetIQ, você se prepara para iniciar instâncias do Amazon EC2 como de costume: crie uma Amazon Machine Image (AMI) com seu software de servidor de jogos, crie um modelo de execução do Amazon EC2 e defina as configurações para um grupo do Auto Scaling. No entanto, em vez de criar um grupo de Auto Scaling diretamente, você cria um grupo de servidores de Amazon GameLift Servers FleetIQ jogos com seus recursos e configurações do Amazon EC2 e do Auto Scaling. Essa ação solicita Amazon GameLift Servers FleetIQ a criação de um grupo de servidores de jogos e um grupo de Auto Scaling correspondente. O grupo de servidores de jogos está vinculado e gerencia certos aspectos do grupo do Auto Scaling.

Assim que o grupo do Auto Scaling for criado, você terá acesso total aos recursos do Amazon EC2 e do Auto Scaling. Você pode alterar a configuração de seus grupos de Auto Scaling, adicionar políticas de escalabilidade de vários níveis ou balanceadores de carga e integrar com outros serviços. AWS É possível conectar-se diretamente às instâncias do grupo. Como parte de sua lógica de otimização, Amazon GameLift Servers FleetIQ também faz atualizações periódicas em determinadas propriedades do grupo Auto Scaling. É possível rastrear o status de disponibilidade de todas as instâncias implantadas pelo grupo do Auto Scaling.


É possível suspender temporariamente a atividade do Amazon GameLift Servers FleetIQ de um grupo de servidores de jogos a qualquer momento. Também há a opção de excluir um grupo de servidores de jogos, mas reter o grupo do Auto Scaling correspondente.

### Tópicos

- [Lógica Amazon GameLift Servers FleetIQ](#)
- [Principais recursos e componentes](#)

## Lógica Amazon GameLift Servers FleetIQ

O diagrama a seguir ilustra o perfil do Amazon GameLift Servers FleetIQ quando ele está trabalhando com o Amazon EC2 para hospedagem de jogos. Seu objetivo principal é localizar o melhor servidor de jogo possível para hospedar uma sessão de jogo e oferecer aos jogadores uma experiência de jogo ideal. Amazon GameLift ServersFleetIQdefine os melhores recursos como aqueles que oferecem a maior viabilidade de hospedagem de jogos pelo menor custo. Amazon GameLift ServersFleetIQaborda esse objetivo de duas maneiras principais: primeiro, permitindo apenas tipos de instância viáveis no grupo Auto Scaling e, segundo, colocando novas sessões de jogo de forma eficaz nos recursos disponíveis do grupo.



### Preencher o grupo do Auto Scaling com tipos de instância ideais

O trabalho do grupo do Auto Scaling é lançar novas instâncias e retirar instâncias antigas, mantendo e dimensionando uma coleção de recursos de hospedagem para atender à demanda dos jogadores. Para fazer isso, o grupo do Auto Scaling se baseia em uma lista dos tipos de instância desejados. O trabalho de Amazon GameLift Servers FleetIQ é verificar continuamente a viabilidade desses

tipos de instância desejados e atualizar a lista para o grupo Auto Scaling. Esse processo é chamado de balanceamento de instâncias. Ele garante que as instâncias do grupo do Auto Scaling sejam atualizadas continuamente para que somente os tipos de instância atualmente viáveis sejam usados em todos os momentos.

Amazon GameLift Servers FleetIQ afeta a forma como o grupo Auto Scaling seleciona os tipos de instância ideais das seguintes formas:

- Ela determina o uso de instâncias spot and/or sob demanda. Um grupo de servidores de Amazon GameLift Servers FleetIQ jogos é configurado com uma estratégia de balanceamento, que influencia a forma como o grupo Auto Scaling usa instâncias spot e/ou sob demanda. As instâncias spot têm custos mais baixos devido à disponibilidade flutuante e a possíveis [interrupções](#), limitações que o Amazon GameLift Servers FleetIQ minimiza para hospedagem de servidores de jogos. As instâncias sob demanda são mais caras, mas oferecem disponibilidade mais confiável quando você precisa.
- Isso limita a execução de novas instâncias somente em tipos de instância viáveis. Um grupo de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ mantém uma lista principal dos tipos de instância desejados. O processo de balanceamento de instâncias avalia continuamente cada tipo de instância desejado na lista quanto à viabilidade da hospedagem de jogos, usando um algoritmo de previsão que analisa a disponibilidade recente e a taxa de interrupção do tipo de instância. Como resultado dessa avaliação, atualiza Amazon GameLift Servers FleetIQ continuamente a lista dos tipos de instância desejados do grupo Auto Scaling para incluir somente os tipos de instâncias atualmente viáveis.
- Ele sinaliza instâncias existentes que são tipos de instância não viáveis. Amazon GameLift Servers FleetIQ identifica instâncias existentes em um grupo de Auto Scaling que atualmente são tipos de instância inviáveis. Essas instâncias são sinalizadas como drenagem, o que significa que elas são encerradas e substituídas por novas instâncias. Para instâncias que tenham a proteção do servidor de jogos ativada, o encerramento é adiado até que todas as sessões de jogo ativas terminem normalmente.

À medida que o grupo do Auto Scaling executa e desativa instâncias, ele mantém uma coleção otimizada para hospedagem de jogos, mesmo enquanto a disponibilidade de tipos de instância spot de baixo custo flutua. A atividade de balanceamento ocorre somente em grupos de servidores de jogos com instâncias ativas. Saiba mais sobre como esse processo funciona em [Processo de balanceamento spot](#).

## Posicione sessões de jogo de forma eficaz

O Amazon GameLift Servers FleetIQ rastreia todos os servidores de jogos ativos no grupo de servidores de jogos e usa essas informações para determinar a melhor colocação para novas sessões de jogo e jogadores.

Para habilitar o Amazon GameLift Servers FleetIQ para rastrear servidores de jogos, o software de servidores de jogos deve relatar seu status. Sua AMI personalizada controla como os novos processos de servidores de jogos são iniciados e interrompidos em cada instância. Quando um novo servidor de jogos é iniciado, ele se registra no Amazon GameLift Servers FleetIQ indicando que está pronto para hospedar uma sessão de jogo. Após o registro, o servidor de jogos relata periodicamente sua integridade e se está hospedando uma sessão de jogo. Quando o servidor de jogos é encerrado, ele cancela o registro no Amazon GameLift Servers FleetIQ.

Para iniciar uma nova sessão de jogo, seu cliente de jogo (ou marcador de jogo ou outro serviço cliente) envia uma solicitação de um servidor de jogos ao Amazon GameLift Servers FleetIQ. O Amazon GameLift Servers FleetIQ localiza um servidor de jogos disponível, reivindica-o para a nova sessão de jogo e responde com o ID do servidor de jogos e as informações de conexão. Seu jogo solicita que o servidor de jogos atualize seu status e inicie uma nova sessão de jogo para os jogadores de entrada.

Ao selecionar um servidor de jogos para hospedar uma nova sessão de jogo, o Amazon GameLift Servers FleetIQ usa o seguinte processo de tomada de decisão para otimizar a colocação com instâncias spot viáveis de baixo custo:

1. Sempre que possível, o Amazon GameLift Servers FleetIQ posiciona novas sessões de jogo em instâncias que já estão hospedando outras sessões de jogo. Ao empacotar (mas não sobrecarregar) algumas instâncias e manter outras ociosas, o grupo do Auto Scaling pode reduzir a escala verticalmente de forma rápida das instâncias ociosas quando não são necessárias, reduzindo os custos de hospedagem.
2. O Amazon GameLift Servers FleetIQ ignora instâncias sinalizadas como drenagem, ou seja, não viáveis para hospedagem de jogos. Essas instâncias são mantidas em execução apenas para oferecer suporte às sessões de jogo existentes. Elas não podem ser usadas para novas sessões de jogo, a menos que nenhum outro servidor de jogo esteja disponível.
3. O Amazon GameLift Servers FleetIQ identifica todos os servidores de jogos disponíveis que estão sendo executados em instâncias viáveis.

É possível ativar a proteção de sessão de jogo para um grupo de servidores de jogos para impedir que o grupo do Auto Scaling encerre instâncias com sessões de jogo em execução ativa.

## Principais recursos e componentes

Crie os seguintes recursos em sua AWS conta antes de configurar seus recursos de hospedagem de jogos com Amazon GameLift Servers FleetIQ. Como uma das melhores práticas, desenvolva e teste sua implantação de servidores de jogos com esses recursos antes de usá-los por meio de um grupo de servidores de jogos.

- Imagem de máquina da Amazon (AMI). Uma AMI é um modelo para uma configuração de software específica que você deseja executar com suas instâncias do Amazon EC2. Para a hospedagem de jogos, a AMI inclui um sistema operacional, binários ou contêiner de servidor de jogos e outro software de tempo de execução requerido pelo servidor de jogos. Para obter mais informações sobre a criação de uma AMI, consulte [Amazon Machine Images](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. AMIs são específicos da região. Você pode copiar uma AMI de uma região para outra, conforme descrito em [Cópia AMIs](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.
- Modelos de lançamento do Amazon EC2. Um modelo de lançamento fornece instruções para executar e gerenciar instâncias em um grupo do Auto Scaling. Ele especifica uma AMI, fornece uma lista de tipos de instância adequados e define a rede, a segurança e outras propriedades. Para obter mais informações sobre como criar um modelo de execução, consulte [Executar uma instância com um modelo de execução](#) no Guia do usuário do Amazon EC2. Os modelos de execução são específicos da região.
- AWS IAM role (Perfil do IAM). Uma função do IAM define um conjunto de permissões que permitem acesso limitado aos AWS recursos. Uma entidade confiável, como outro AWS serviço, pode assumir a função e herdar suas permissões. Ao usar Amazon GameLift Servers FleetIQ, você deve fornecer uma função do IAM com uma política gerenciada que permita Amazon GameLift Servers FleetIQ criar e acessar grupos de Auto Scaling e recursos de instância do EC2 em sua conta. AWS Os perfis do IAM não são específicos da região.

O Amazon GameLift Servers FleetIQ gerencia os seguintes recursos diretamente e tem autoridade direta sobre eles.

- Grupo de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers. Um grupo de servidores de jogos contém configurações que definem como Amazon GameLift Servers FleetIQ funciona com um grupo de Auto Scaling correspondente para oferecer hospedagem de jogos de baixo custo. Os grupos de servidores de jogos são específicos da região. Quando você cria um grupo de

servidores de jogos em uma região, um novo grupo de Auto Scaling é criado automaticamente em sua AWS conta na mesma região. O grupo de servidores de jogos está vinculado ao grupo do Auto Scaling e tem acesso (ao assumir o perfil do IAM) para gerenciar e modificar algumas de suas configurações. Um grupo de servidores de jogos é um recurso de longa duração; os desenvolvedores precisam criá-los com pouca frequência. Um grupo de servidores de jogos também é um recurso de agrupamento funcional para servidores de jogos hospedados em instâncias no grupo do Auto Scaling e registrados no Amazon GameLift Servers FleetIQ.

- Servidores de jogos do Amazon GameLift Servers. Um recurso de servidores de jogos representa uma execução de jogo que está sendo executada em uma instância associada a um grupo de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ. Esse recurso é criado quando um servidor de jogos se registra no Amazon GameLift Servers FleetIQ e identifica o grupo de servidores de jogos ao qual ele pertence. O Amazon GameLift Servers FleetIQ controla o status de utilização e o status da reivindicação de cada servidor de jogos registrado, o que permite monitorar a disponibilidade do servidor de jogos. Os servidores de jogos são específicos da região, pois estão associados a um grupo de servidores de jogos específico da região. Quando o jogo solicita um novo servidor de jogos, ele especifica o grupo e a região do servidor de jogos.

Esses recursos são criados por meio de recursos do Amazon GameLift Servers FleetIQ. Eles são criados em sua conta da AWS e você tem controle total sobre eles.

- Grupo do Amazon EC2 Auto Scaling. Um grupo do Auto Scaling executa e gerencia uma coleção de instâncias do EC2 e dimensiona automaticamente a capacidade do grupo. Com Amazon GameLift Servers FleetIQ, existe uma one-to-one relação entre o grupo de servidores do jogo e o grupo Auto Scaling. Embora você possa atualizar todas as configurações de um grupo do Auto Scaling, o Amazon GameLift Servers FleetIQ substitui e atualiza periodicamente determinadas configurações como parte de sua lógica a fim de balancear instâncias spot para viabilizar a hospedagem de jogos. Para obter mais informações, consulte o [AutoScalingGroup](#) Guia do usuário do Amazon EC2 Auto Scaling. Os grupos do Auto Scaling são específicos da região. Eles são criados na mesma região que o grupo de servidores de jogos.
- Instância do Amazon EC2. Uma instância é um servidor virtual na nuvem. Os tipos de instância têm configurações de hardware específicas que especificam recursos de computação, memória, disco e rede. Normalmente, elas são lançadas por um grupo do Auto Scaling com uma AMI. As instâncias podem ser spot ou sob demanda, dependendo da disponibilidade. Com o Amazon GameLift Servers FleetIQ, as instâncias executam um ou vários processos de servidores de jogos, cada um dos quais pode hospedar várias sessões de jogo. As instâncias são específicas da região por estarem associadas a um grupo do Auto Scaling específico da região.


# Arquitetura de jogos com o Amazon GameLift Servers FleetIQ

## Complementar a hospedagem on-premises

O Amazon GameLift Servers FleetIQ foi projetado para reutilizar seu backend de jogo existente, incluindo qualquer roteamento de Geo-IP de jogador, criação de partidas ou serviços de lobby que você já implantou. O exemplo a seguir ilustra como o Amazon GameLift Servers FleetIQ pode se ajustar a uma implantação on-premises.

### Example


Neste exemplo, a hospedagem de jogos é mantida inicialmente com quatro centros de dados proprietários para hospedar jogadores na América do Norte e na Europa. Dependendo da sua localização física aproximada, os jogadores são roteados para um dos dois marcadores de jogos regionais. Os marcadores de jogos agrupam jogadores por habilidade e latência e os colocam em servidores de jogos próximos para minimizar o atraso.



O desenvolvedor de jogos quer substituir seus servidores de jogos da América do Norte por servidores fornecidos pelo Amazon GameLift Servers FleetIQ. Para começar, ele faz pequenas atualizações no servidor de jogos para habilitá-lo para uso com o Amazon GameLift Servers FleetIQ e cria uma imagem de máquina da Amazon (AMI). Essa imagem será instalada em cada instância do EC2 implantada para o jogo. A imagem contém o servidor do jogo, dependências e qualquer outro item necessário para executar sessões de jogo para os jogadores.


Com a AMI pronta, o desenvolvedor cria dois grupos de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ, um para cada região da AWS da América do Norte (us-east-1 e us-west-2). O desenvolvedor envia o modelo de lançamento (que fornece a AMI), uma lista dos tipos de instância desejados e outras definições de configuração para o grupo. A lista de tipos de instância desejados informa ao Amazon GameLift Servers FleetIQ quais tipos devem ser usados ao verificar instâncias spot viáveis para a hospedagem de jogo.

Finalmente, o desenvolvedor integra o AWS SDK com o Amazon GameLift Servers FleetIQ no marcador de jogos norte-americano, que chama o Amazon GameLift Servers FleetIQ quando um novo grupo de jogadores precisar de capacidade de servidor para uma sessão de jogo. O Amazon GameLift Servers FleetIQ localiza uma instância spot com um servidor de jogos disponível, reserva-a para os jogadores e fornece informações de conexão do servidor. Os jogadores se conectam ao servidor, jogam o jogo e se desconectam. Para iniciar um novo jogo, os jogadores reentram no marcador de jogos, que pede que o Amazon GameLift Servers FleetIQ encontre outro servidor de jogos disponível. Cada novo pedido de jogo é acionado Amazon GameLift Servers FleetIQ para procurar e selecionar servidores de jogos com pouca probabilidade de interrupções. Como resultado, o Amazon GameLift Servers FleetIQ está constantemente redirecionando os jogadores para longe dos servidores de jogos que não são viáveis para a hospedagem de jogo, mesmo quando a disponibilidade da instância spot flutua ao longo do tempo.



## Vida de um grupo de servidores de jogos

Os grupos de servidores de jogos passam pelo ciclo de vida a seguir, incluindo provisionamento e atualizações de status. Espera-se que um grupo de servidores de jogos seja um recurso de longa duração.



- Você cria um grupo de servidores de jogos chamando a API `CreateGameServerGroup()` do Amazon GameLift Servers e transmitindo um modelo de execução do EC2 e definições de configuração. Em resposta à chamada, um grupo de servidores de jogos é criado e colocado no status `NEW`.
- O Amazon GameLift Servers FleetIQ ativa um fluxo de trabalho de ativação assíncrona, fazendo a transição do status do grupo de servidores de jogos para `ACTIVATING`. O fluxo de trabalho inicia a criação de recursos subjacentes, incluindo um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling e uma instância do EC2 com a AMI fornecida.
  - Se o provisionamento falhar por qualquer motivo, o grupo de servidores de jogos será colocado no status `ERROR`. Para obter informações de erro adicionais para ajudar a depurar a causa da falha, chame `DescribeGameServerGroup()` em um grupo de servidores de jogos em estado de erro.
  - Se o provisionamento for bem-sucedido, o grupo de servidores de jogos será transferido para o status `ACTIVE`. Neste ponto, as instâncias são executadas com servidores de jogos registrados no Amazon GameLift Servers FleetIQ. Os tipos de instância do grupo são avaliados em relação à viabilidade de hospedagem de jogo periodicamente e balanceados, conforme necessário. O

Amazon GameLift Servers FleetIQ também acompanha o status dos servidores de jogos ativos no grupo e responde a solicitações de servidores de jogos.





- Remova um grupo de servidores de jogos chamando `DeleteGameServerGroup()` com o identificador do grupo. Esta ação coloca o grupo de servidores de jogos no status `DELETE_SCHEDULED`. Somente os grupos de servidores de jogos no estado `ACTIVE` ou `ERROR` podem ser agendados para exclusão.
- O Amazon GameLift Servers FleetIQ ativa um fluxo de trabalho de desativação assíncrona em resposta ao status `DELETE_SCHEDULED`, fazendo a transição do status do grupo de servidores de jogos para `DELETING`. Você tem a opção de excluir apenas o grupo de servidores de jogos ou excluí-lo juntamente com o grupo do Auto Scaling vinculado.
  - Se a desativação falhar por qualquer motivo, o grupo de servidores de jogos será colocado no status `ERROR`. Para obter informações de erro adicionais para ajudar a depurar a causa da falha, chame `DescribeGameServerGroup()` em um grupo de servidores de jogos em estado de erro.
  - Se a desativação for bem-sucedida, o grupo de servidores do jogo será transferido para o status `DELETED`.




## Vida de um servidor de jogos

Com o Amazon GameLift Servers FleetIQ, os servidores de jogos passam pelo seguinte ciclo de vida, incluindo provisionamento e atualizações de status. Espera-se que um servidor de jogos seja um recurso de curta duração. Como prática recomendada, o registro dos servidores de jogos deve ser cancelado após o final de uma sessão de jogo, em vez de serem reutilizados em outra sessão de jogo. Essa abordagem ajuda a garantir que os servidores de jogos disponíveis estejam sempre em execução com os recursos de menor custo viáveis para a hospedagem de jogo.

- Um recurso de servidor de jogos é criado quando o processo do servidor de jogos, executado em uma instância em um grupo Amazon GameLift Servers FleetIQ vinculado ao Auto Scaling, chama Amazon GameLift Servers a `RegisterGameServer()` API para Amazon GameLift Servers FleetIQ notificar que ela está pronta para hospedar jogadores e jogabilidade. Um servidor de jogos tem dois status para rastrear sua disponibilidade atual:
  - O status de utilização rastreia se o servidor de jogos está oferecendo suporte à jogabilidade no momento. Esse status é inicialmente definido como `AVAILABLE`, indicando que ele está pronto para aceitar uma nova partida. Quando o servidor de jogos está ocupado com uma partida, esse status é definido como `UTILIZED`.

- O status da reivindicação rastreia se o servidor de jogos é reivindicado para jogabilidade iminente. Um servidor de jogos com status CLAIMED indica que ele foi temporariamente reservado por um cliente de jogo (ou um serviço de jogo, como um marcador de jogos). Esse status impede que o Amazon GameLift Servers FleetIQ forneça o mesmo servidor de jogos para vários solicitantes. Um servidor de jogos com um status de reivindicação em branco está disponível para ser reivindicado.
- O diagrama a seguir ilustra como o status de utilização e de reivindicação de um servidor de jogos mudam ao longo de sua vida útil.



-  Utilization Status is AVAILABLE, no Claim Status
-  Utilization Status is AVAILABLE, Claim Status is CLAIMED
-  Utilization Status is UTILIZED, Claim Status can be either

- Etapa 1. Um grupo de servidores de jogos tem seis servidores de jogos registrados. Quatro têm um status de utilização AVAILABLE (A, B, C e D), e dois têm o status UTILIZED (E e F).
- Etapa 2. Um cliente de jogo ou sistema de marcação de jogo chama a API `ClaimGameServer()` do Amazon GameLift Servers para solicitar um novo servidor de jogos. Esta solicitação solicita que o Amazon GameLift Servers FleetIQ pesquise um servidor de jogos disponível (D) e defina o status de reivindicação como CLAIMED por 60 segundos. O Amazon GameLift Servers FleetIQ responde à sua solicitação com informações de conexão para o servidor do jogo (endereço IP e porta), bem como outros dados opcionais específicos do jogo. Como uma partida ainda não começou no servidor de jogos, seu status de utilização permanece AVAILABLE, mas não pode ser reivindicada por outra solicitação.
- Etapa 3a. Usando as informações de conexão fornecidas, os clientes de jogo podem se conectar ao servidor de jogos e iniciar a partida. O servidor de jogos (D) deve ser acionado dentro de 60 segundos para alterar seu status de utilização para UTILIZED chamando a API `UpdateGameServer()` do Amazon GameLift Servers.
- Etapa 3b. Se o status de utilização do servidor de jogos não for atualizado em 60 segundos, o temporizador de reivindicação expirará e o status da reivindicação será redefinido para em branco. O servidor de jogos (D) é devolvido ao grupo de servidores de jogos disponíveis e não reivindicados.
- Um recurso de servidor de jogos é removido após a conclusão da partida no servidor de jogos e após os jogadores se desconectarem. Antes de encerrar, o processo do servidor de jogos chama a API Amazon GameLift Servers do `DeregisterGameServer()` para notificar o Amazon GameLift Servers FleetIQ sobre sua saída do grupo de servidores de jogos.

## Processo de balanceamento spot

Amazon GameLift Servers FleetIQ equilibra periodicamente as instâncias em um grupo de Auto Scaling que tem instâncias spot. Esse processo não está ativo com grupos de servidores de jogos que usam a estratégia de balanceamento ON\_DEMAND\_ONLY ou que não têm instâncias ativas.


O balanceamento spot tem dois objetivos principais:

- Atualizar constantemente o grupo usando apenas tipos de instância spot que sejam viáveis para hospedagem de jogos.
- Usar vários tipos de instância viáveis (quando possível) a fim de reduzir o impacto de interrupções inesperadas do servidor de jogos.

O Amazon GameLift Servers FleetIQ faz o balanceamento avaliando os tipos de instância do grupo e removendo instâncias que têm maior probabilidade de resultar em interrupções do servidor de jogos. Para evitar o encerramento de instâncias com jogabilidade ativa durante o balanceamento, a prática recomendada é habilitar a proteção do servidor de jogos para um grupo de servidores de jogos que está em produção.

Example

O exemplo a seguir ilustra como as instâncias em um grupo do Auto Scaling são afetadas pelo balanceamento spot.



- Etapa 1. Por meio de um grupo de servidores de jogos, o grupo do Auto Scaling vinculado é configurado para executar instâncias dos tipos m4.large, c4.large, e c5.large com a proteção do

servidor de jogos habilitada. O grupo do Auto Scaling iniciou uma coleção balanceada composta por duas instâncias spot de cada tipo. Quatro instâncias têm pelo menos um servidor de jogos com status UTILIZED (mostrado com uma borda tracejada), enquanto duas instâncias não são compatíveis com a jogabilidade no momento.

- Etapa 2. O Amazon GameLift Servers FleetIQ avalia a viabilidade atual de hospedagem de jogo dos três tipos de instância. A avaliação determina que o tipo de instância c4.large tem um potencial inaceitável de interrupção do servidor do jogo. Amazon GameLift Servers FleetIQ atualiza imediatamente a configuração do grupo Auto Scaling para remover temporariamente c4.large da lista de tipos de instância, impedindo que outras instâncias c4.large sejam executadas.
- Etapa 3. O Amazon GameLift Servers FleetIQ identifica instâncias existentes do tipo c4.large e executa ações para removê-las do grupo. Como uma primeira etapa, todos os servidores de jogos que estão sendo executados em instâncias c4.large são sinalizados como drenagem. Os servidores de jogos em instâncias de drenagem só podem ser reivindicados como um último recurso se nenhum outro servidor de jogos estiver disponível. Além disso, um grupo do Auto Scaling com instâncias de drenagem é acionado para executar novas instâncias para substituí-las.
- Etapa 4. À medida que novas instâncias viáveis se tornam online, o grupo do Auto Scaling encerra as instâncias de drenagem. Essa substituição garante que a capacidade desejada do grupo seja mantida. A primeira instância a ser encerrada é a instância c4.large sem servidores de jogos utilizados e com a proteção de servidor de jogos desativada. Ela é substituída por uma nova instância c5.large.
- Etapa 5. As instâncias de drenagem com proteção de servidor de jogos continuam a ser executadas enquanto seus servidores de jogos oferecem suporte à jogabilidade. Quando a partida é encerrada, a instância c4.large restante é encerrada quando uma nova instância m4.large é executada para ocupar seu lugar.

Como resultado desse processo, o grupo do Auto Scaling mantém sua capacidade desejada, enquanto o grupo balanceia o uso de três tipos de instância para dois. O Amazon GameLift Servers FleetIQ continua a avaliar a lista original de tipos de instância para obter a viabilidade de hospedagem de jogo. Quando o c4.large é novamente considerado um tipo de instância viável, o grupo do Auto Scaling é atualizado para incluir todos os três tipos de instância. O grupo naturalmente faz o balanceamento ao longo do tempo.

## Práticas recomendadas Amazon GameLift Servers FleetIQ

Amazon GameLift Servers FleetIQ é uma camada lógica de baixo nível que ajuda você a gerenciar EC2 os recursos da Amazon para hospedagem de jogos. Em particular, o Amazon GameLift Servers

FleetIQ otimiza o uso de instâncias spot que são viáveis para hospedagem de jogos, minimizando a chance de que as sessões de jogo sejam interrompidas. Ele também fornece funcionalidade básica de hospedagem de jogo para rastrear servidores de jogos disponíveis e rotear a jogabilidade para servidores de jogos de baixo custo e alta viabilidade.

O Amazon GameLift Servers FleetIQ como um recurso independente não fornece recursos avançados que são oferecidos com a solução gerenciada completa do Amazon GameLift Servers, que também usa o FleetIQ para minimizar os custos de hospedagem. Se você precisar de recursos como criação de partidas, roteamento de jogadores baseado em latência, gerenciamento de sessões de jogos e sessões de jogadores e versionamento, dê uma olhada nas soluções do Amazon GameLift Servers.

Veja algumas das melhores práticas que podem ajudar você a obter o máximo benefício do Amazon GameLift Servers FleetIQ.

- Use o Amazon GameLift Servers FleetIQ para jogos baseados em sessão. O Amazon GameLift Servers FleetIQ funciona melhor quando está constantemente direcionando jogadores para instâncias menos propensas a interrupções de sessão de jogo. Manter sessões com longa duração interfere com o processo de balanceamento do Amazon GameLift Servers FleetIQ, o que aumenta a probabilidade de as sessões de jogos serem interrompidas. O fluxo de trabalho ideal é que os jogadores passem da criação de partidas (ou seleção de servidores) para a jogabilidade. Quando o jogo termina, os jogadores voltam para a criação de partidas e são encaminhados para outro servidor de jogos em uma nova instância. Recomendamos usar o Amazon GameLift Servers FleetIQ para jogos com sessões com menos de duas horas.
- Forneça muitos tipos de instância para escolha. Ao configurar um grupo de servidores de jogos, você fornece uma lista de tipos de instância a serem usados. Quanto mais tipos de instância você incluir, maior será a flexibilidade do Amazon GameLift Servers FleetIQ para usar instâncias spot com alta viabilidade para hospedagem de jogo. Por exemplo, é possível listar vários tamanhos dentro da mesma família de instâncias (c5.large, c5.xlarge, c5.2xlarge, c5.4xlarge). Com instâncias maiores, é possível executar mais servidores de jogos em cada instância, reduzindo os custos potencialmente. Com instâncias menores, a escalabilidade automática pode reagir mais rapidamente às mudanças na demanda dos jogadores. Lembre-se de que a lista dos tipos de instância desejados não é priorizada. Um grupo do Auto Scaling usará um equilíbrio de tipos de instância viáveis para manter a resiliência do grupo.
- Teste seu jogo em todos os tipos de instâncias. Certifique-se de que o servidor de jogos seja executado corretamente em todos os tipos de instâncias configurados para o grupo de servidores de jogos.

- Use a ponderação da capacidade da instância. Se você configurar seu grupo de servidores de jogos para usar um intervalo de tamanhos de instância (como c5.2xlarge, c5.4xlarge, c5.12xlarge), inclua informações de ponderação de capacidade para cada tipo de instância. Para obter mais informações, consulte [Ponderação de instâncias para Amazon EC2 Auto Scaling](#) no Guia do usuário do Amazon Auto EC2 Scaling.
- Coloque suas sessões de jogo usando Amazon GameLift ServersFleetIQ. Ao localizar grupos de jogadores com servidores de jogos, use a API Amazon GameLift Servers do `ClaimGameServer()`. O Amazon GameLift Servers FleetIQ evita colocar jogadores em instâncias com maior chance de interrupções de sessão de jogo.
- Relate o status do servidor do jogo para Amazon GameLift ServersFleetIQ. Relate periodicamente a integridade do servidor e o status de utilização com a API `UpdateGameServer()` do Amazon GameLift Servers. Manter o status preciso do servidor de jogos ajuda o Amazon GameLift Servers FleetIQ a colocar a jogabilidade de forma mais eficiente. Isso também ajuda a evitar o encerramento de instâncias com jogabilidade ativa durante a atividade de balanceamento spot.
- Configure uma política de ajuste de escala automático. Você pode criar uma política de escalabilidade de rastreamento de destino que mantenha sua capacidade de hospedagem com base na utilização dos jogadores e na demanda antecipada. A métrica Amazon GameLift Servers FleetIQ do `PercentUtilizedGameServers` é uma medida de quanto da capacidade de hospedagem está em uso no momento. A maioria dos jogos quer manter um buffer de servidores de jogos não utilizados para que novos jogadores possam entrar em um jogo rapidamente. Você pode criar uma política de escalabilidade que mantenha um determinado tamanho de buffer, adicionando ou removendo instâncias conforme a demanda de jogadores flutua. Para obter mais informações, consulte [Políticas de escalabilidade de rastreamento de metas](#) no Guia do usuário do Amazon EC2 Auto Scaling.
- Use AWS contas diferentes para ambientes de desenvolvimento e produção. Separar as configurações de desenvolvimento e produção entre contas pode reduzir o risco de configuração incorreta afetando os jogadores ativos.
- Ative a proteção de sessão de jogo para grupos de servidores de jogos em produção. Para proteger seus jogadores, ative a proteção da sessão de jogo e evite que sessões ativas de jogo sejam encerradas antecipadamente devido a atividades de escalabilidade ou balanceamento.
- Teste seu jogo EC2 antes de integrá-lo com o Amazon GameLift Servers FleetIQ. Recomendamos que seu jogo comece a rodar EC2 e ajuste sua configuração primeiro. É possível criar um grupo de servidores de jogos usando o mesmo modelo de execução e AMI.

Se você estiver usando o Kubernetes, recomendamos primeiro adicionar EC2 instâncias padrão ao seu cluster Kubernetes e, em seguida, criar um grupo de servidores de jogos usando o modelo

de lançamento que você cria para os nós de trabalho no seu cluster Kubernetes. Se você estiver usando o EKS, crie seu cluster do EKS e o grupo de servidores de jogos separadamente. Para o grupo de servidores de jogos, use a AMI otimizada para o EKS com os dados de usuário apropriados e a configuração de modelo de execução usada para a integração com o EKS. Veja mais detalhes sobre nós de operador do EKS e a AMI otimizada do EKS no guia [AMI Linux otimizado para o Amazon EKS](#).

- Use a estratégia de balanceamento de grupos de servidores de jogos **ON\_DEMAND\_ONLY** para obter disponibilidade confiável do servidor de jogos. Com essa estratégia de balanceamento em vigor, nenhuma instância spot é usada. Essa é uma ferramenta útil para garantir a disponibilidade do servidor quando você mais precisa, como durante lançamentos de atributos ou outros eventos especiais. É possível alternar um grupo de servidores de jogos de uma estratégia spot para uma estratégia sob demanda, conforme necessário.

Além disso, analise estas AWS melhores práticas:

- [Melhores práticas para a Amazon EC2](#)
- [Melhores práticas para o Amazon EC2 Auto Scaling](#)

## Amazon GameLift ServersrecursosFleetIQ

- Balanceamento de Spot otimizado. O Amazon GameLift Servers FleetIQ avalia periodicamente seus tipos de instância e substitui as instâncias spot que não são consideradas viáveis devido ao maior potencial de interrupções nas sessões de jogo. À medida que o grupo do Auto Scaling do EC2 retira instâncias antigas e inicia novas, o grupo é continuamente atualizado com tipos de instância atualmente viáveis para hospedagem de jogos.
- Roteamento ideal de jogadores. Amazon GameLift ServersFleetIQ As APIs direcionam novas sessões de jogo para as instâncias spot mais resilientes em que são menos propensas a serem interrompidas. Além disso, as sessões de jogos são empacotadas em menos instâncias, o que melhora a capacidade do grupo do Auto Scaling do EC2 de reduzir a escala verticalmente dos recursos desnecessários e reduzir os custos de hospedagem.
- Escalonamento automático com base no uso do player. Amazon GameLift ServersFleetIQemite dados de utilização do servidor de jogos como métricas da Amazon CloudWatch . É possível usar essas métricas para dimensionar automaticamente seus recursos de hospedagem disponíveis para acompanhar a demanda real dos jogadores e reduzir os custos de hospedagem.

- Gerenciamento direto das instâncias do Amazon EC2. Mantenha o controle total das instâncias do EC2 e dos grupos do Auto Scaling do EC2 em sua Conta da AWS. Isso significa que você pode configurar modelos de execução de instâncias, manter as configurações de grupos do EC2 Auto Scaling e integrar-se a outros serviços. AWS Como parte de sua atividade de balanceamento spot, Amazon GameLift Servers FleetIQ faz atualizações periódicas em algumas propriedades do grupo EC2 Auto Scaling. É possível substituir temporariamente essas configurações ou suspender a atividade do Amazon GameLift Servers FleetIQ conforme necessário.
- Suporte para vários formatos executáveis de servidores de jogos. O Amazon GameLift Servers FleetIQ é compatível com todos os formatos atualmente executados no Amazon EC2, incluindo Windows, Linux, contêineres e Kubernetes. Consulte o [Amazon EC2 FAQs](#) para obter uma lista de sistemas operacionais e tempos de execução compatíveis.
- Vários tipos de recursos de hospedagem. Com o Amazon GameLift Servers FleetIQ, você tem acesso a uma grande variedade de tipos de instâncias para hospedagem de servidores de jogos. (A disponibilidade varia de acordo com a AWS região.) Isso significa que é possível emparelhar seu servidor de jogos com a combinação apropriada de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede para fornecer a melhor experiência de jogo possível para seus jogadores.
- Alcance mundial. O Amazon GameLift Servers FleetIQ está disponível em 15 regiões, incluindo a China. Com esse alcance, é possível disponibilizar os servidores de jogos aos jogadores com atraso mínimo de jogo, onde quer que estejam localizados. Para obter uma lista completa de regiões, consulte [Endpoints e cotas do Amazon GameLift Servers](#) na Referência geral da AWS.

## Preços para Amazon GameLift Servers FleetIQ

O Amazon GameLift Servers cobra pelas instâncias por duração de uso e pela largura de banda por quantidade de dados transferidos. Para obter uma lista completa de cobranças e preços do Amazon GameLift Servers, consulte [Definição de preço do Amazon GameLift Servers](#).

Para obter informações sobre como calcular o custo de hospedagem de jogos ou criação de partidas com o Amazon GameLift Servers, consulte [Gerar estimativas de preços do Amazon GameLift Servers](#), que descreve como usar o [AWS Calculadora de Preços](#).

# Instalando o Amazon GameLift Servers FleetIQ

Os tópicos desta seção ajudam na configuração de tarefas, incluindo como configurar sua conta da AWS para uso com o serviço Amazon GameLift Servers FleetIQ.

## Tópicos

- [Software compatível Amazon GameLift Servers FleetIQ](#)
- [Configure sua AWS conta para Amazon GameLift Servers FleetIQ](#)

## Software compatível Amazon GameLift Servers FleetIQ

O Amazon GameLift Servers FleetIQ é usado para implantar servidores de jogos multijogador, clientes e serviços de jogos de 64 bits para hospedagem no Amazon EC2. Essa solução é compatível com os seguintes ambientes:

### Sistemas operacionais de servidores de jogos

É possível usar o Amazon GameLift Servers FleetIQ com servidores de jogos que são executados em qualquer um dos sistemas operacionais compatíveis com o EC2. Isso inclui Amazon Linux, Ubuntu, Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Fedora, Debian, CentOS, Gentoo Linux, Oracle Linux e FreeBSD. Veja os recursos e suporte atuais do EC2 em [Recursos do Amazon EC2](#).

### Uso de contêineres

Se o servidor do jogos usa contêineres, o Amazon GameLift Servers FleetIQ dá suporte à integração com o Kubernetes, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Veja mais informações em [Contêineres na AWS](#).

### Ambientes de desenvolvimento de jogos

Clientes e servidores de jogos exigem alguma integração para se comunicar com o serviço do Amazon GameLift Servers FleetIQ. Os jogos fazem chamadas de API para o SDK da AWS. [Faça download do AWS SDK](#) ou [visualize a documentação de referência da API do Amazon GameLift Servers](#).

O AWS SDK com suporte para o Amazon GameLift Servers está disponível nos seguintes idiomas. Para obter informações sobre suporte para ambientes de desenvolvimento, consulte a documentação para cada linguagem.

- C++ ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Java ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- .NET ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Go ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Python ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Ruby ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- PHP ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- JavaScript/Node.js ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))

## Configure sua AWS conta para Amazon GameLift Servers FleetIQ

Para usar Amazon GameLift Servers FleetIQ com o Amazon EC2, o Auto Scaling e AWS outros serviços, você deve configurar Conta da AWS um com as permissões de acesso necessárias.

Complete as seguintes tarefas:

- Se você ainda não tem uma AWS conta para usar Amazon GameLift ServersFleetIQ, crie uma nova. Consulte [Crie um Conta da AWS](#).
- Defina permissões específicas para usuários e grupos de usuários do Amazon GameLift Servers FleetIQ. Consulte [Gerenciamento de permissões de usuário para o Amazon GameLift Servers FleetIQ](#).
- Crie perfis do IAM para permitir a interação dos recursos do Amazon GameLift Servers e do Amazon EC2. Consulte [Criar perfis do IAM para interação entre serviços](#).

## Crie um Conta da AWS

Crie e configure um Conta da AWS para usar com Amazon GameLift ServersFleetIQ. Não há custo para criar uma Conta da AWS.

Tópicos

- [Inscreva-se para um Conta da AWS](#)
- [Criar um usuário com acesso administrativo](#)

## Inscriva-se para um Conta da AWS

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a <https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição>.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar [tarefas que exigem acesso de usuário-raiz](#).

AWS envia um e-mail de confirmação após a conclusão do processo de inscrição. A qualquer momento, você pode visualizar a atividade atual da sua conta e gerenciar sua conta acessando <https://aws.amazon.com/e> escolhendo Minha conta.

## Criar um usuário com acesso administrativo

Depois de se inscrever em um Conta da AWS, proteja seu Usuário raiz da conta da AWS Centro de Identidade do AWS IAM, habilite e crie um usuário administrativo para que você não use o usuário root nas tarefas diárias.

Proteja seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login [Console de gerenciamento da AWS](#) como proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.

Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário-raiz, consulte [Fazer login como usuário-raiz](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário-raiz.

Para obter instruções, consulte [Habilitar um dispositivo de MFA virtual para seu usuário Conta da AWS raiz \(console\) no Guia](#) do usuário do IAM.

## Criar um usuário com acesso administrativo

1. Habilita o Centro de Identidade do IAM.

Para obter instruções, consulte [Habilitar o Centro de Identidade do AWS IAM](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

2. No Centro de Identidade do IAM, conceda o acesso administrativo a um usuário.

Para ver um tutorial sobre como usar o Diretório do Centro de Identidade do IAM como fonte de identidade, consulte [Configurar o acesso do usuário com o padrão Diretório do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia Centro de Identidade do AWS IAM do usuário.

## Iniciar sessão como o usuário com acesso administrativo

- Para fazer login com o seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login enviado ao seu endereço de e-mail quando o usuário do Centro de Identidade do IAM foi criado.

Para obter ajuda para fazer login usando um usuário do IAM Identity Center, consulte [Como fazer login no portal de AWS acesso](#) no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

## Atribuir acesso a usuários adicionais

1. No Centro de Identidade do IAM, crie um conjunto de permissões que siga as práticas recomendadas de aplicação de permissões com privilégio mínimo.

Para obter instruções, consulte [Criar um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

2. Atribua usuários a um grupo e, em seguida, atribua o acesso de logon único ao grupo.

Para obter instruções, consulte [Adicionar grupos](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

## Gerenciamento de permissões de usuário para o Amazon GameLift Servers FleetIQ

Crie usuários adicionais ou estenda as permissões de acesso ao Amazon GameLift Servers FleetIQ aos usuários existentes conforme necessário. Os usuários que trabalham com grupos de servidores

de Amazon GameLift Servers FleetIQ jogos e os serviços relacionados do Amazon EC2 e do Auto Scaling devem ter permissões para acessar esses serviços.

Como prática recomendada ( [Melhores práticas de segurança no IAM](#)), aplique permissões de privilégio mínimo para todos os usuários. É possível definir permissões para usuários individuais ou grupos de usuários e limitar o acesso do usuário por serviço, ação ou recurso.

Use as instruções a seguir para definir permissões de usuário com base em como você gerencia os usuários em sua AWS conta. Se você usa o IAM, como melhor prática, sempre atribua permissões a perfis ou grupos de usuários e não a usuários individuais.

- [Sintaxe de permissões para usuários](#)
- [Sintaxe de permissões adicionais para uso com CloudFormation](#)

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em Centro de Identidade do AWS IAM:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Referência: Amazon GameLift Servers FleetIQ \_policy

Veja a seguir um exemplo de Amazon GameLift Servers FleetIQ\_policy para sua referência:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "gamelift.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling"
    },
    {
      "Action": [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:ExitStandby",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling>DeleteAutoScalingGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action":
    [
      "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Action":
    [
      "events:PutRule",
      "events:PutTargets"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

## Permissões adicionais para CloudFormation

Se você usa CloudFormation para gerenciar seus recursos de hospedagem de jogos, adicione as CloudFormation permissões à sintaxe da política.

```
{
  "Action": [
    "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
    "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
    "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
  ]
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*"
}
```

## Configurar o acesso programático, consulte para usuários

Os usuários precisam de acesso programático se quiserem interagir com pessoas AWS fora do Console de gerenciamento da AWS. A forma de conceder acesso programático depende do tipo de usuário que está acessando AWS.

Para conceder acesso programático aos usuários, selecione uma das seguintes opções:

Qual usuário precisa de acesso programático?	Para	Por
IAM	(Recomendado) Use as credenciais do console como credenciais temporárias para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI, AWS SDKs ou. AWS APIs	<p>Siga as instruções da interface que deseja utilizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para o AWS CLI, consulte <a href="#">Login para desenvolvimento AWS local</a> no Guia AWS Command Line Interface do usuário.</li> <li>Para AWS SDKs isso, consulte <a href="#">Login para desenvolvimento AWS local</a> no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.</li> </ul>
<p>Identidade da força de trabalho</p> <p>(Usuários gerenciados no Centro de Identidade do IAM)</p>	Use credenciais temporárias para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI AWS SDKs, ou. AWS APIs	<p>Siga as instruções da interface que deseja utilizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para o AWS CLI, consulte <a href="#">Configurando o AWS CLI para uso Centro de Identidade do AWS IAM</a> no Guia do AWS Command Line Interface usuário.</li> <li>Para AWS SDKs, ferramentas e AWS APIs, consulte a <a href="#">autenticação do IAM Identity</a></li> </ul>

Qual usuário precisa de acesso programático?	Para	Por
		<p><a href="#">Center</a> no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.</p>
IAM	Use credenciais temporárias para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI AWS SDKs, ou. AWS APIs	Siga as instruções em <a href="#">Como usar credenciais temporárias com AWS recursos</a> no Guia do usuário do IAM.
IAM	(Não recomendado) Use credenciais de longo prazo para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI, AWS SDKs, ou. AWS APIs	<p>Siga as instruções da interface que deseja utilizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para isso AWS CLI, consulte <a href="#">Autenticação usando credenciais de usuário do IAM</a> no Guia do AWS Command Line Interface usuário.</li> <li>• Para ferramentas AWS SDKs e ferramentas, consulte <a href="#">Autenticar usando credenciais de longo prazo</a> no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.</li> <li>• Para isso AWS APIs, consulte <a href="#">Gerenciamento de chaves de acesso para usuários do IAM</a> no Guia do usuário do IAM.</li> </ul>

Se você usa chaves de acesso, consulte [Práticas recomendadas para gerenciar chaves de AWS acesso](#).

## Criar perfis do IAM para interação entre serviços

Amazon GameLift Servers FleetIQ Para trabalhar com suas instâncias do Amazon EC2 e grupos do Auto Scaling, você deve permitir que os serviços interajam entre si. Isso é feito criando perfis do IAM em sua conta da AWS e atribuindo um conjunto de permissões limitadas. Cada perfil também especifica quais serviços podem assumir o perfil.

Configure os seguintes perfis:

- [Criar um perfil para o Amazon GameLift Servers FleetIQ](#) para atualizar os recursos do Amazon EC2.
- [Crie um perfil do Amazon EC2](#) recursos com os quais se comunicar Amazon GameLift Servers FleetIQ.

### Criar um perfil para o Amazon GameLift Servers FleetIQ

Essa função permite Amazon GameLift Servers FleetIQ acessar e modificar suas instâncias do Amazon EC2, grupos de Auto Scaling e ganchos de ciclo de vida como parte de suas atividades de balanceamento spot e escalabilidade automática.

Use o console do IAM ou a AWS CLI para criar uma função Amazon GameLift Servers FleetIQ e anexar uma política gerenciada com as permissões necessárias. Para obter mais informações sobre funções do IAM e políticas gerenciadas, consulte [Criação de uma função para um AWS serviço](#) e [políticas AWS gerenciadas](#).

#### Console

Estas etapas descrevem como criar uma função de serviço com uma política gerenciada para Amazon GameLift Servers usando o Console de gerenciamento da AWS.

1. Abra o [Console do IAM](#) e escolha Perifs: Criar perfil.
2. Em Selecionar tipo de entidade confiável, selecione Serviço da AWS .
3. Em Escolha um caso de uso, escolha GameLift na lista de serviços. Em Selecione o caso de uso, o caso de uso do Amazon GameLift Servers apropriado é selecionado automaticamente. Para continuar, escolha Próximo: Permissões.
4. A lista de políticas de permissões anexadas deve conter uma política: GameLiftGameServerGroupPolicy . Se essa política não for exibida, verifique os filtros ou use

o atributo de pesquisa para adicioná-la ao perfil. É possível visualizar a sintaxe da política (selecione o ícone ► para expandir), mas não é possível alterar a sintaxe. Quando o perfil é criado, é possível atualizá-lo e anexar outras políticas para adicionar ou remover permissões.

Para Definir limites de permissões, mantenha a configuração padrão (Criar perfil sem limite de permissões). Essa é uma configuração avançada que não é necessária. Para continuar, escolha Próximo: Tags.

5. Adicionar tags é uma configuração opcional para gerenciamento de recursos. Por exemplo, você pode querer adicionar tags a esse perfil para rastrear o uso de recursos específicos do projeto por perfil. Para ver mais informações sobre a marcação de perfis do IAM e outros usos, siga o link Saiba mais. Para continuar, escolha Próximo: Revisar.
6. Na página Revisar, faça as seguintes alterações, conforme necessário:
  - Insira um nome de perfil e, opcionalmente, atualize a descrição.
  - Verifique o seguinte:
    - As entidades confiáveis estão definidas como "AWS service: gamelift.amazonaws.com". Esse valor deve ser atualizado depois que o perfil tiver sido criada.
    - As políticas incluem GameLiftGameServerGroupPolicy.

Para concluir a tarefa, escolha Criar perfil.

7. Depois que o perfil tiver sido criado, será necessário atualizar manualmente a relação de confiança do perfil. Acesse a página Perfis e escolha o nome do novo perfil para abrir a página de resumo. Abra a guia Relações de confiança e escolha Editar relação de confiança. No documento de política, atualize a propriedade Service para incluir `autoscaling.amazonaws.com`. A propriedade Service revisada deve ficar assim:

```
"Service": [  
  "gamelift.amazonaws.com",  
  "autoscaling.amazonaws.com"  
]
```

Para salvar a alteração, escolha Atualizar política de confiança.

O perfil agora está pronto. Anote o valor do ARN do perfil, exibido na parte superior da página de resumo do perfil. Você precisará dessas informações ao configurar os grupos de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ.

## AWS CLI

Essas etapas descrevem como criar uma função de serviço com uma política gerenciada para Amazon GameLift Servers usar a AWS CLI.

1. Crie um arquivo de política de confiança (exemplo: `FleetIQtrustpolicyGameLift.json`) com a seguinte sintaxe JSON.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "gamelift.amazonaws.com",
          "autoscaling.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Crie um perfil do IAM com [iam create-role](#) e associe-a ao arquivo JSON da política de confiança que acabou de criar.

### Windows:

```
AWS iam create-role --role-name FleetIQ-role-for-GameLift --assume-role-policy-document file://C:\policies\FleetIQtrustpolicyGameLift.json
```

### Linux

```
AWS iam create-role --role-name FleetIQ-role-for-GameLift --assume-role-policy-document file://policies/FleetIQtrustpolicyGameLift.json
```

Se a solicitação for bem-sucedida, a resposta incluirá as propriedades do perfil recém-criado. Anote o valor do ARN. Você precisará dessas informações ao configurar os grupos de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ.

- Use [iam attach-role-policy](#) para anexar a política de permissões gerenciadas "GameLiftGameServerGroupPolicy".

```
AWS iam attach-role-policy --role-name FleetIQ-role-for-GameLift --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftGameServerGroupPolicy
```

Para verificar se a política de permissões está anexada, chame [iam list-attached-role-policies](#) com o nome da nova função.

O perfil agora está pronto. Você pode verificar se a função do IAM está configurada corretamente chamando [gamelift create-game-server-group](#) com a `role-arn` propriedade definida para o valor ARN da nova função. Quando `GameServerGroup` entra no estado ATIVO, isso indica que Amazon GameLift Servers FleetIQ é capaz de modificar os recursos do Amazon EC2 e do Auto Scaling em sua conta, conforme o esperado.

## Crie um perfil do Amazon EC2

Esse perfil permite que os recursos do Amazon EC2 se comuniquem com o Amazon GameLift Servers FleetIQ. Por exemplo, os servidores de jogos, que estão sendo executados em instâncias do Amazon EC2, precisam ser capazes de relatar o status de integridade. Inclua esse perfil em um perfil de instância do IAM com seu modelo de lançamento do Amazon EC2 ao criar um grupo de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ.

Use a AWS CLI para criar uma função para o Amazon EC2, anexar uma política personalizada com as permissões necessárias e anexar a função a um perfil de instância. Para obter mais informações, consulte [Criação de uma função para um AWS serviço](#).

### AWS CLI

Estas etapas descrevem como criar um perfil de serviço com permissões do Amazon GameLift Servers personalizadas para o Amazon EC2 usando a AWS CLI.

- Crie um arquivo de política de confiança (exemplo: `FleetIQtrustpolicyEC2.json`) com a seguinte sintaxe JSON.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Crie um perfil do IAM com [iam create-role](#) e associe-a ao arquivo JSON da política de confiança que acabou de criar.

### Windows:

```
AWS iam create-role --role-name FleetIQ-role-for-EC2 --assume-role-policy-document file://C:\policies\FleetIQtrustpolicyEC2.json
```

### Linux

```
AWS iam create-role --role-name FleetIQ-role-for-EC2 --assume-role-policy-document file://policies/FleetIQtrustpolicyEC2.json
```

Se a solicitação for bem-sucedida, a resposta incluirá as propriedades do perfil recém-criado. Anote o valor do ARN. Você precisará dessas informações ao configurar o modelo de execução do Amazon EC2.

3. Crie um arquivo de política de permissões (exemplo: FleetIQpermissionsEC2.json) com a seguinte sintaxe JSON.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "gamelift:*",  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

- Use [iam put-role-policy](#) para anexar o arquivo JSON da política de permissões, que você acabou de criar, à nova função.

Windows:

```
AWS iam put-role-policy --role-name FleetIQ-role-for-EC2 --policy-name FleetIQ-permissions-for-EC2 --policy-document file://C:\policies\FleetIQpermissionsEC2.json
```

Linux

```
AWS iam put-role-policy --role-name FleetIQ-role-for-EC2 --policy-name FleetIQ-permissions-for-EC2 --policy-document file://policies/FleetIQpermissionsEC2.json
```

Para verificar se a política de permissões está anexada, chame [iam list-role-policies](#) com o nome da nova função.

- Crie um perfil de instância com [iam create-instance-profile](#) com a nova função para uso com o Amazon EC2. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar perfis de instância](#).

```
AWS iam create-instance-profile --instance-profile-name FleetIQ-role-for-EC2
```

Quando a solicitação é bem-sucedida, a resposta incluirá as propriedades do perfil de instância recém-criado.

- Use [iam add-role-to-instance-profile](#) para anexar a função ao perfil da instância.

```
AWS iam add-role-to-instance-profile --role-name FleetIQ-role-for-EC2 --instance-profile-name FleetIQ-role-for-EC2
```

A função e o perfil agora estão prontos para serem usados com um modelo de execução do Amazon EC2.

# Preparando jogos para o Amazon GameLift Servers FleetIQ

Esta seção aborda como implementar seu projeto para hospedar jogos no Amazon EC2 com o Amazon GameLift Servers FleetIQ. Para colocar seus jogos multijogador em funcionamento, é necessário fazer o seguinte:

- Adapte seu servidor de jogos para se comunicar com o Amazon GameLift Servers FleetIQ.
- Crie um grupo de servidores de jogos do FleetIQ para implantar os servidores de jogos.
- Adicione funcionalidade ao seu serviço de cliente de jogos para solicitar servidores de jogos disponíveis.

Os tópicos desta seção fornecem informações detalhadas sobre como realizar esse trabalho. Para começar, consulte o plano de integração, que fornece um guia detalhado passo a passo.

## Tópicos

- [Etapas de integração do Amazon GameLift Servers FleetIQ](#)
- [Gerenciar grupos de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ](#)
- [Integrar o Amazon GameLift Servers FleetIQ em um servidor de jogos](#)
- [Integrar o Amazon GameLift Servers FleetIQ em um cliente de jogo](#)

## Etapas de integração do Amazon GameLift Servers FleetIQ

Este plano de integração descreve as principais etapas para colocar seus jogos multijogador em funcionamento nas EC2 instâncias da Amazon com Amazon GameLift Servers FleetIQ. Se você estiver procurando o serviço de hospedagem gerenciada Amazon GameLift Servers, que automatiza mais processos de hospedagem de jogos para você, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift Servers](#).

Para começar a usar Amazon GameLift Servers FleetIQ, você precisa ter um servidor de jogos funcional que seja executado em um EC2 ambiente local ou Amazon. Seu servidor de jogos pode ser um único processo que gerencia uma ou várias sessões de jogo, gera processos filho ou é executado dentro de um contêiner.

1. Obter uma [conta do AWS](#) e configurar usuários com acesso ao Amazon GameLift Servers FleetIQ.

Crie uma nova conta Conta da AWS ou escolha uma existente para usar Amazon GameLift Servers FleetIQ. Configure usuários com permissões para gerenciar a Amazon EC2, o Auto Scaling e outros AWS recursos usados com seu jogo. Para obter instruções detalhadas, consulte [Configure sua AWS conta para Amazon GameLift Servers FleetIQ](#).

## 2. Crie funções do IAM.

Crie funções que permitam que Amazon GameLift Servers FleetIQ os recursos da Amazon EC2 e do Auto Scaling se comuniquem entre si. Consulte [Criar perfis do IAM para interação entre serviços](#) para obter mais detalhes.

## 3. Obtenha o AWS SDK e a AWS CLI Amazon GameLift Servers FleetIQ com funcionalidade.

- [Baixe a versão mais recente do SDK da AWS](#).
- [Visualize a documentação de referência da API do Amazon GameLift Servers](#).

## 4. Prepare seu servidor de jogo para uso com Amazon GameLift Servers FleetIQ.

Adicione o AWS SDK ao seu projeto de servidor de jogos e adicione código para se manter Amazon GameLift Servers FleetIQ atualizado com o status atual e o uso de seus servidores de jogos. Consulte [the section called “Integrar um servidor de jogos”](#) para orientações e exemplos adicionais. O Amazon GameLift Servers FleetIQ usa essas informações para fornecer ao seu sistema de criação de partidas uma lista de servidores de jogos viáveis e desocupados, além de evitar o encerramento de instâncias que atualmente hospedam jogadores durante o balanceamento.

## 5. Crie uma Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) com seu servidor de jogos.

Crie uma AMI com o software do servidor de jogos e com quaisquer outros ativos de tempo de execução ou definições de configuração. Para obter ajuda, consulte [Amazon Machine Images \(AMI\)](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon.

## 6. Crie um modelo de EC2 lançamento da Amazon.

Crie um modelo de EC2 lançamento da Amazon que use sua AMI personalizada e defina as configurações de rede e segurança para seus recursos de hospedagem. O modelo de inicialização deve fazer referência ao perfil de instância que você criou (consulte a Etapa 2) com permissões que permitam que o servidor do jogo se comunique com o Amazon GameLift Servers FleetIQ. Não é necessário incluir tipos de instância no modelo de execução, pois isso é feito posteriormente. Para obter ajuda, consulte [Criação de um modelo de lançamento](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon.

**Note**

Antes de usar um modelo de lançamento com Amazon GameLift Servers FleetIQ, é altamente recomendável que você primeiro configure um grupo de Auto Scaling para verificar se a configuração do modelo e a AMI estão sendo implantadas adequadamente.

**7. Configure os recursos de hospedagem do Amazon GameLift Servers FleetIQ.**

Em cada região em que você deseja implantar servidores de jogos, crie um grupo de servidores de jogos chamando [CreateGameServerGroup\(\)](#). Transmita o modelo de execução (contendo a AMI personalizada e as configurações de rede e segurança), a função do IAM e uma lista de tipos de instância em que o jogo pode ser executado. Essa ação configura um grupo de Auto Scaling na sua AWS conta que Amazon GameLift Servers FleetIQ pode ser modificado. Para obter orientações e exemplos adicionais, consulte [Gerenciar grupos de servidores de jogos do Amazon GameLift Servers FleetIQ](#).

**8. Integre o Amazon GameLift Servers FleetIQ ao cliente do jogo.**

Adicione o AWS SDK ao seu cliente de jogo, matchmaker ou outro componente de back-end que aloca capacidade do servidor de jogos. Dependendo do seu tipo de jogo, seu matchmaker pode chamar [ListGameServers\(\)](#) ou [ClaimGameServer\(\)](#) para obter capacidade do servidor e reservar um servidor de jogo disponível. Para obter orientações e exemplos adicionais, consulte [Integrar o Amazon GameLift Servers FleetIQ em um cliente de jogo](#).

**9. Aumente a escala na vertical do grupo do Auto Scaling.**

À medida que as instâncias são provisionadas no grupo do Auto Scaling, elas iniciam os servidores de jogos. Cada servidor de jogos registra o Amazon GameLift Servers FleetIQ como capacidade disponível, para ser listado ou reivindicado posteriormente pelo seu marcador de jogos.

**10. Teste seu jogo.**

Invoke seu marchmaker e chame `ClaimGameServer` para solicitar a capacidade do servidor. Transmita o IP e a porta resultantes de volta aos clientes do jogo para que eles possam se conectar ao servidor de jogos.



```
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/GameLiftGSGRole \  
--min-size 1 \  
--max-size 10 \  
--game-server-protection-policy FULL_PROTECTION \  
--balancing-strategy SPOT_ONLY \  
--launch-template LaunchTemplateId=lt-012ab345cde6789ff \  
--instance-definitions '[{"InstanceType": "c4.large"}, {"InstanceType":  
"c5.large"}]' \  
--auto-scaling-policy '{"TargetTrackingConfiguration": {"TargetValue": 66}}'
```

## Atualizar um grupo de servidores de jogos

É possível atualizar as propriedades do grupo de servidores de jogos que afetam a forma como o Amazon GameLift Servers FleetIQ gerencia a hospedagem de servidores de jogos, incluindo otimizações de tipos de recursos. Para atualizar essas propriedades, chame [UpdateGameServerGroup\(\)](#). Depois que as alterações no grupo de servidores do jogo entrarem em vigor, Amazon GameLift Servers FleetIQ poderá substituir certas propriedades no grupo Auto Scaling.

Para todas as outras propriedades do grupo do Auto Scaling, como `MinSize`, `MaxSize` e `LaunchTemplate`, é possível modificá-las diretamente no grupo do Auto Scaling.

No exemplo abaixo, as definições dos tipos de instância são atualizadas para alternar para tipos de instância `c4.xlarge` e `c5.xlarge`.

```
AWS gamelift update-game-server-group \  
--game-server-group-name MyLiveGroup \  
--instance-definitions '[{"InstanceType": "c4.xlarge"}, {"InstanceType":  
"c5.xlarge"}]'
```

## Rastrear instâncias de grupos de servidores de jogos

Depois de criar e implantar instâncias no seu grupo de servidores de jogos e no grupo Auto Scaling, você pode acompanhar o status das instâncias do servidor de jogos chamando [DescribeGameServerInstances\(\)](#). É possível usar essa operação para rastrear o status da instância. Para obter mais informações sobre o status do grupo de servidores de jogos, consulte [Vida de um grupo de servidores de jogos](#).

Também é possível usar o [console do Amazon GameLift Servers](#), em Grupos de servidores de jogos, para monitorar o status de seus grupos de servidores de jogos.

# Integrar o Amazon GameLift Servers FleetIQ em um servidor de jogos

Este tópico descreve as tarefas necessárias para preparar o projeto de servidor de jogos para se comunicar com o Amazon GameLift Servers FleetIQ. Consulte [Práticas recomendadas Amazon GameLift Servers FleetIQ](#) para obter orientação adicional.

## Registrar servidores de jogos

Quando um processo de servidor de jogos é iniciado e está pronto para hospedar a jogabilidade ao vivo, ele deve registrar com o Amazon GameLift Servers FleetIQ chamando [RegisterGameServer\(\)](#). O registro permite que o Amazon GameLift Servers FleetIQ responda aos sistemas de criação de partidas ou outros serviços ao cliente quando eles solicitam informações sobre a capacidade do servidor ou reivindicam um servidor de jogo. Ao registrar, o servidor de jogos pode fornecer ao Amazon GameLift Servers FleetIQ dados relevantes do servidor de jogos e informações de conexão, incluindo a porta e o endereço IP usados para conexões de cliente de entrada.

```
AWS gamelift register-game-server \  
  --game-server-id UniqueId-1234 \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup \  
  --instance-id i-1234567890 \  
  --connection-info "1.2.3.4:123" \  
  --game-server-data "{\"key\": \"value\"}"
```

## Atualizar o status do servidor de jogos

Depois que um servidor de jogos é registrado, ele deve relatar regularmente o status de integridade e utilização para manter o estado da capacidade do servidor sincronizado no Amazon GameLift Servers FleetIQ. Relate a integridade e o status de utilização chamando [UpdateGameServer\(\)](#). No exemplo abaixo, o servidor de jogos está relatando que ele é íntegro e não está atualmente ocupado com hospedagem de jogadores ou pela jogabilidade.

```
AWS gamelift update-game-server \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup \  
  --game-server-id UniqueId-1234 \  
  --health-check HEALTHY \  
  --utilization-status AVAILABLE
```

## Status de integridade

Se o servidor de jogos tiver um mecanismo para monitorar o status de integridade, você poderá usar esse mecanismo para acionar uma atualização de integridade do servidor de jogos para o Amazon GameLift Servers FleetIQ.

## Status de utilização

Relatar o status de utilização do servidor de jogos mantém o Amazon GameLift Servers FleetIQ informado sobre quais servidores de jogos são atualmente ideais e estão disponíveis para novas sessões de jogo. Seu servidor de jogos deve ter um mecanismo que acione uma atualização do status de utilização do Amazon GameLift Servers FleetIQ. Por exemplo, é possível acionar a atualização quando os jogadores se conectam ao servidor de jogos ou quando uma sessão de jogo começa.

Ao iniciar uma sessão de jogo, o cliente ou os serviços de criação de partidas reivindicam um servidor de jogos disponível (chamando [ClaimGameServer\(\)](#), solicitam que os jogadores se conectem ao servidor de jogos e acionam o servidor de jogos para iniciar o jogo. Esse processo é descrito em [Integrar o Amazon GameLift Servers FleetIQ em um cliente de jogo](#). Uma “reivindicação” do servidor de jogos é válida por 60 segundos, e o servidor de jogos deve ser capaz de atualizar o status de utilização nessa janela. Se o status de utilização não for atualizado, o Amazon GameLift Servers FleetIQ remove a reivindicação, presume que o servidor de jogos está disponível e pode reservar o servidor de jogos para outra solicitação de reivindicação do cliente.

```
AWS gamelift update-game-server \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup \  
  --game-server-id UniqueId-1234 \  
  --health-check HEALTHY \  
  --utilization-status UTILIZED
```

## Cancelar servidores de jogos

Quando um jogo termina, o servidor de jogos deve cancelar o registro do Amazon GameLift Servers FleetIQ usando [DeregisterGameServer\(\)](#).

```
AWS gamelift deregister-game-server \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup \  
  --game-server-id UniqueId-1234
```

# Integrar o Amazon GameLift Servers FleetIQ em um cliente de jogo

Este tópico descreve as tarefas necessárias para preparar seu cliente do jogo ou serviço de criação de partidas para comunicação com o Amazon GameLift Servers FleetIQ a fim de adquirir um servidor de jogos para hospedar uma sessão de jogo.

Crie um método que permita que o cliente de jogo ou marcador de jogos solicite um recurso de servidor de jogos para jogadores. Você tem algumas opções de como fazer isso:

- Faça com que o Amazon GameLift Servers FleetIQ escolha um servidor de jogos disponível. Essa opção aproveita as otimizações do Amazon GameLift Servers FleetIQ para usar instâncias spot de baixo custo e para escalabilidade automática.
- Solicite todos os servidores de jogos disponíveis e selecione um a ser usado (geralmente conhecido como "lista e escolha").

## Tópicos

- [Deixar que o Amazon GameLift Servers FleetIQ escolha um servidor de jogos](#)
- [Escolha o servidor de jogos](#)

## Deixar que o Amazon GameLift Servers FleetIQ escolha um servidor de jogos

Para Amazon GameLift Servers FleetIQ escolher um servidor de jogo disponível, chame [ClaimGameServer\(\)](#) sem especificar uma ID do servidor de jogo. Nesse cenário, o Amazon GameLift Servers FleetIQ não exerce sua lógica para encontrar um servidor de jogos em uma instância que é viável para hospedagem de jogos e otimizada para escalabilidade automática.

```
AWS gamelift claim-game-server \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup
```

Em resposta a uma solicitação de reivindicação, o Amazon GameLift Servers FleetIQ identifica o recurso `GameServer`, as informações de conexão e os dados do jogo, que os clientes podem usar para se conectar ao servidor de jogos. O status de reivindicação do servidor de jogos é definido como `CLAIMED` por 60 segundos. Seu servidor de jogos ou serviço ao cliente precisa atualizar o status do servidor de jogos no Amazon GameLift Servers FleetIQ depois que os jogadores se conectarem ou o jogo começar. Isso garante que o Amazon GameLift Servers FleetIQ não forneça

esse servidor de jogos em resposta a solicitações subsequentes de capacidade do servidor de jogos. Atualize o status do servidor do jogo chamando [UpdateGameServer\(\)](#).

```
AWS gamelift update-game-server \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup \  
  --game-server-id UniqueId-1234 \  
  --health-check HEALTHY \  
  --utilization-status UTILIZED
```

## Escolha o servidor de jogos

Com o método “listar e escolher”, seu cliente de jogo ou matchmaker solicita uma lista dos servidores de jogos disponíveis chamando [ListGameServers\(\)](#). É possível usar dados do servidor de jogos para fornecer informações adicionais que os jogadores ou seu marcador de jogos podem usar ao selecionar um servidor de jogos. Para controlar como os resultados são retornados, você pode solicitar resultados paginados e classificar os servidores de jogos pela data de registro. A solicitação a seguir retorna 20 servidores de jogos ativos e disponíveis no grupo de servidores de jogos especificado, classificados por horário de registro, com os servidores de jogos mais novos listados primeiro.

```
AWS gamelift list-game-servers \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup \  
  --limit 20 \  
  --sort-order DESCENDING
```

Com base na lista de servidores de jogos disponíveis, o cliente ou serviço de matchmaking seleciona um servidor de jogo e o reivindica chamando [ClaimGameServer\(\)](#) com o ID específico do servidor de jogo. Nesse cenário, o Amazon GameLift Servers FleetIQ não exerce nenhuma de suas lógicas de otimização de tipo de instância, conforme descrito em [Lógica Amazon GameLift Servers FleetIQ](#).

```
AWS gamelift claim-game-server \  
  --game-server-group-name MyLiveGroup \  
  --game-server-id UniqueId-1234
```

# Monitore Amazon GameLift Servers FleetIQ com a Amazon CloudWatch

Use CloudWatch as métricas da Amazon para escalar a capacidade da sua instância, criar painéis de operações e acionar alarmes. Amazon GameLift Servers FleetIQ como uma solução autônoma, emite um conjunto de CloudWatch métricas da Amazon para sua AWS conta. Consulte também [Monitorando seus grupos e instâncias do Auto Scaling usando a Amazon CloudWatch no Guia](#) do usuário do Amazon Auto EC2 Scaling.

As métricas do FleetIQ estão listadas aqui. Veja as informações CloudWatch métricas completas da Amazon para Amazon GameLift Servers ver [Amazon GameLift Servers métricas](#).

Métrica	Description
<code>AvailableGameServers</code>	<p>Servidores de jogos que estão disponíveis para iniciar uma execução de jogo e não estão ocupados atualmente com uma partida. Esse número inclui servidores de jogos que foram reivindicados, mas ainda estão com status AVAILABLE.</p> <p>Unidades: contagem</p> <p>CloudWatch Estatísticas relevantes da Amazon: soma</p> <p>Dimensões: GameServerGroup</p>
<code>UtilizedGameServers</code>	<p>Servidores de jogos que estão ocupados com uma partida no momento. Esse número inclui servidores de jogos que estão no status UTILIZED.</p> <p>Unidades: contagem</p> <p>CloudWatch Estatísticas relevantes da Amazon: soma</p> <p>Dimensões: GameServerGroup</p>

Métrica	Description
<code>DrainingAvailableGameServers</code>	<p>Servidores de jogos em instâncias agendadas para encerramento que não oferecem suporte à jogabilidade no momento. Esses servidores de jogos são a prioridade mais baixa a ser reivindicada em resposta a uma nova solicitação de reivindicação.</p> <p>Unidades: contagem</p> <p>CloudWatch Estatísticas relevantes da Amazon: soma</p> <p>Dimensões: GameServerGroup</p>
<code>DrainingUtilizedGameServers</code>	<p>Servidores de jogos em instâncias agendadas para encerramento que estão oferecendo suporte à jogabilidade no momento.</p> <p>Unidades: contagem</p> <p>CloudWatch Estatísticas relevantes da Amazon: soma</p> <p>Dimensões: GameServerGroup</p>

Métrica	Description
PercentUtilizedGameServers	<p>Parte dos servidores de jogos que estão oferecendo o suporte a execuções de jogos no momento. Essa métrica indica a quantidade de capacidade do servidor de jogos que está em uso no momento. Ela é útil para gerar uma política de ajuste de escala automático que pode adicionar e remover instâncias dinamicamente para que correspondam à demanda de jogadores.</p> <p>Unidades: percentual</p> <p>CloudWatch Estatísticas relevantes da Amazon: média, mínimo, máximo</p> <p>Dimensões: GameServerGroup</p>
GameServerInterruptions	<p>Servidores de jogos em instâncias spot que foram interrompidos devido à disponibilidade limitada do spot.</p> <p>Unidades: contagem</p> <p>CloudWatch Estatísticas relevantes da Amazon: soma</p> <p>Dimensões: GameServerGroup, InstanceType</p>
InstanceInterruptions	<p>Instâncias spot que foram interrompidas devido à disponibilidade limitada.</p> <p>Unidades: contagem</p> <p>CloudWatch Estatísticas relevantes da Amazon: soma</p> <p>Dimensões: GameServerGroup, InstanceType</p>

# Segurança com o Amazon GameLift Servers FleetIQ

Se estiver usando o Amazon GameLift Servers FleetIQ como um atributo independente do Amazon EC2, consulte [Segurança no Amazon EC2](#) no Guia do usuário do Amazon EC2.

A segurança da nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você se beneficiará de data centers e arquiteturas de rede criados para atender aos requisitos das empresas com as maiores exigências de segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. Para obter informações sobre como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o Amazon GameLift Servers FleetIQ, consulte [Segurança no Amazon GameLift Servers](#).

# Guias de referência do Amazon GameLift Servers FleetIQ

Esta seção contém documentação de referência para uso com o Amazon GameLift Servers FleetIQ.

## Tópicos

- [Amazon GameLift Servers FleetIQ referência da API de serviço \(AWS SDK\)](#)
- [Amazon GameLift Servers FleetIQ Notas de lançamento e versões do SDK](#)
- [Recursos para desenvolvedores do Amazon GameLift Servers](#)

## Amazon GameLift Servers FleetIQ referência da API de serviço (AWS SDK)

Este tópico fornece uma lista baseada em tarefas de ações da API para o Amazon GameLift Servers FleetIQ. A API Amazon GameLift Servers FleetIQ de serviço é empacotada no AWS SDK no namespace. `aws.gamelift` [Faça download do AWS SDK](#) ou [visualize a documentação de referência da API do Amazon GameLift Servers](#).

O Amazon GameLift Servers FleetIQ otimiza o uso de instâncias spot para hospedagem de jogos na Nuvem com o Amazon EC2. Consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift Servers](#) para obter mais informações sobre outras opções de hospedagem do Amazon GameLift Servers.

## Tópicos

- [Ações da API Amazon GameLift Servers FleetIQ](#)
- [Linguagens de programação disponíveis](#)

## Ações da API Amazon GameLift Servers FleetIQ

As operações a seguir permitem que você gerencie seus Amazon GameLift Servers FleetIQ recursos, incluindo grupos de servidores de jogos e servidores de jogos, em conjunto com grupos do Amazon EC2 e do Auto Scaling.

### Gerenciar grupos de servidores de jogos do

Use essas operações para gerenciar implantações de servidores de jogos com as otimizações do FleetIQ. Um grupo de servidores de jogos controla como seus processos de servidor de jogos são

lançados nas instâncias do Amazon EC2, configura um grupo de Auto Scaling e define como aplicar otimizações. FleetIQ

- [CreateGameServerGroup](#)— Crie um novo grupo de servidores de jogos e o grupo Auto Scaling correspondente e comece a lançar instâncias para hospedar seu servidor de jogos. Comando CLI: [create-game-server-group](#)
- [ListGameServerGroups](#)— Obtenha uma lista de todos os grupos de servidores de jogos em uma Amazon GameLift Servers região. Comando CLI: [list-game-server-groups](#)
- [DescribeGameServerGroup](#)— Recupere metadados para um grupo de servidores de jogos. Comando CLI: [describe-game-server-group](#)
- [UpdateGameServerGroup](#)— Alterar os metadados do grupo de servidores de jogos. Comando CLI: [update-game-server-group](#)
- [DeleteGameServerGroup](#)— Remova permanentemente um grupo de servidores de jogos e encerre a FleetIQ atividade dos recursos de hospedagem associados. Comando CLI: [delete-game-server-group](#)
- [ResumeGameServerGroup](#)— Restabelecer a FleetIQ atividade suspensa de um grupo de servidores de jogos. Comando CLI: [resume-game-server-group](#)
- [SuspendGameServerGroup](#)— Interromper temporariamente FleetIQ a atividade de um grupo de servidores de jogos. Comando CLI: [suspend-game-server-group](#)

## Gerenciar servidores de jogos

Use essas operações para gerenciar implantações de servidores de jogos com as otimizações do FleetIQ. Um grupo de servidores de jogos controla como seus processos de servidor de jogos são lançados nas instâncias do Amazon EC2, configura um grupo de Auto Scaling e define como aplicar otimizações. FleetIQ

- [RegisterGameServer](#)— Ligue de um novo servidor de jogo para notificar Amazon GameLift Servers FleetIQ que o servidor do jogo está pronto para hospedar o jogo. Comando CLI: [register-game-server-group](#)
- [ListGameServers](#)— Ligue de um serviço de cliente de jogos para obter uma lista de todos os servidores de jogos que estão sendo executados atualmente em um grupo de servidores de jogos. Comando CLI: [list-game-servers](#)
- [ClaimGameServer](#)— Ligue de um serviço de cliente de jogos para localizar e reservar um servidor de jogos para hospedar uma nova sessão de jogo. Comando CLI: [claim-game-server](#)

- [DescribeGameServer](#)— Recupere metadados para um servidor de jogos. Comando CLI: [describe-game-server](#)
- [UpdateGameServer](#)— Altere os metadados, o estado de saúde ou o status de utilização do servidor do jogo. Comando CLI: [update-game-server](#)
- [DeregisterGameServer](#)— Ligue de um servidor de jogo encerrado para solicitar Amazon GameLift Servers FleetIQ a remoção do servidor de jogo do grupo de servidores de jogo. Comando CLI: [deregister-game-server](#)

## Linguagens de programação disponíveis

O AWS SDK com suporte para Amazon GameLift Servers está disponível nos seguintes idiomas. Para obter informações sobre suporte para ambientes de desenvolvimento, consulte a documentação para cada linguagem.

- C++ ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Java ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- .NET ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Go ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Python ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- Ruby ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- PHP ([SDK docs](#)) ([Amazon GameLift Servers](#))
- JavaScript/Node.js ([documentação do SDK](#)) () [Amazon GameLift Servers](#)

## Amazon GameLift Servers FleetIQ Notas de lançamento e versões do SDK

As notas de release do Amazon GameLift Servers fornecem detalhes sobre novos atributos do FleetIQ, atualizações e correções relacionadas ao serviço. Esta página também inclui o histórico de versões do SDK do Amazon GameLift Servers.

## Recursos para desenvolvedores do Amazon GameLift Servers

Para ver toda a documentação e os recursos para desenvolvedores do Amazon GameLift Servers, consulte a página inicial da [Documentação do Amazon GameLift Servers](#).

# Glossário da AWS

Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o [glossário da AWS](#) na Referência do Glossário da AWS.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.